

SUBNETTING

Network address 182.97.0.0/20

Name-Hosts-Give-HostBits-NetworkAddress-Port and IP- End devices with IP

Nuclear Plant 500 512 9 182.97.0.0/23

f0/0 182.97.0.1/23

Server0 182.97.0.2

CountDown 420 512 9 182.97.2.0/23

f0/0 182.97.2.1/23

PC3 182.97.2.3

Sakura 248 256 8 182.97.4.0/24

f0/1 182.97.4.1/24

PC6 182.97.4.2 PC7 182.97.4.5

Seaside+Nuketown 225 256 8 182.97.5.0/24

f0/1 182.97.5.1/24

Laptop0 182.97.5.2

Farm 120 128 7 182.97.6.0/25

f0/0 182.97.6.1/25

Laptop3 182.97.6.12 PC8 182.97.6.125

Shipment 52 64 6 182.97.6.128/26

f0/1 182.97.6.129/26

Laptop6 182.97.6.132 Laptop1 182.97.6.150

Launch 11 16 4 182.97.6.192/28

f0/1 182.97.6.193/28

PC9 182.97.6.194 Laptop4 182.97.6.196

WAN1 2 4 2 182.97.6.208/30

(BS se0/2/0 182.97.6.210/30-KH se0/3/0 182.97.6.209/30)

WAN2 2 4 2 182.97.6.212/30

(PL se0/0/0 182.97.6.214/30-ES se0/2/0 182.97.6.213/30)

WAN3 2 4 2 182.97.6.216/30

(PL se0/1/0 182.97.6.218/30-FR se0/3/1 182.97.6.217/30)

```
WAN4 2 4 2 182.97.6.220/30
(ES se0/2/1 182.97.6.222/30-FR se0/3/0 182.97.6.221/30)
WAN5 2 4 2 182.97.6.224/30
(BS se0/2/1 182.97.6.226/30-FR se0/0/1 182.97.6.225/30)
WAN6 2 4 2 182.97.6.228/30
(KH se0/2/0 182.97.6.230/30-FR se0/0/0 182.97.6.229/30)
Available hosts-4096
Used hosts-1768
```

ROUTER CONFIGURATIONS

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#hostname KillHouse
KillHouse(config)#interface FastEthernet0/0
KillHouse(config-if)#ip address 182.97.2.1 255.255.254.0
KillHouse(config)#interface FastEthernet0/1
KillHouse(config-if)#ip address 182.97.4.1 255.255.255.0
KillHouse(config-if)#no shut
KillHouse(config)#Interface Serial0/2/0
KillHouse(config-if)#ip address 182.97.6.230 255.255.255.252
KillHouse(config-if)#no shut
KillHouse(config)#Interface Serial0/3/0
KillHouse(config-if)#ip address 182.97.6.209 255.255.255.252
KillHouse(config-if)#no shut
KillHouse(config-if)#exit

Router(config)#hostname BusStation
BusStation(config)#interface Serial0/2/1
BusStation(config-if)#ip address 182.97.6.226 255.255.255.252
BusStation(config-if)#no shut
```

```
BusStation(config-if)#exit
BusStation(config)#Interface Serial0/2/0
BusStation(config-if)#ip address 182.97.6.210 255.255.255.252
BusStation(config-if)#no shut
BusStation(config-if)#exit
BusStation(config)#interface FastEthernet0/1
BusStation(config-if)#ip address 182.97.6.193 255.255.255.240
BusStation(config-if)#no shut
BusStation(config-if)#exit
```

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#hostname Backup
Backup(config)#Interface se0/0/1
Backup(config-if)#ip address 182.97.6.225 255.255.255.252
Backup(config-if)#no shut
Backup(config-if)#exit
Backup(config)#Interface se0/0/0
Backup(config-if)#ip address 182.97.6.229 255.255.255.252
Backup(config-if)#no shut
Backup(config-if)#exit
Backup(config)#Interface Serial0/3/0
Backup(config-if)#ip address 182.97.6.221 255.255.255.252
Backup(config-if)#no shut
Backup(config-if)#exit
Backup(config)#Interface Serial0/3/1
Backup(config-if)#ip address 182.97.6.217 255.255.255.252
Backup(config-if)#no shut
Backup(config-if)#exit
Backup#show run
```

Router>en

Router#conf t

Router(config)#hostname Pipeline

Pipeline(config)#Interface Serial0/0/0

Pipeline(config-if)#ip address 182.97.6.214 255.255.255.252

Pipeline(config-if)#no shut

Pipeline(config-if)#exit

Pipeline(config)#Interface Serial0/1/0

Pipeline(config-if)#ip address 182.97.6.218 255.255.255.252

Pipeline(config-if)#no shut

Pipeline(config-if)#exit

Pipeline(config)#Interface FastEthernet0/1

Pipeline(config-if)#ip address 182.97.6.129 255.255.255.192

Pipeline(config-if)#no shut

Pipeline(config-if)#exit

Pipeline(config)#Interface FastEthernet0/0

Pipeline(config-if)#ip address 182.97.6.1 255.255.255.128

Pipeline(config-if)#no shut

Pipeline(config-if)#exit

Pipeline(config)#

Router>en

Router#conf t

Router(config)#hostname Estate

Estate(config)#Interface FastEthernet0/1

Estate(config-if)#ip address 182.97.5.1 255.255.255.0

Estate(config-if)#no shut

Estate(config-if)#exit

Estate(config)#Interface Serial0/2/0

```
Estate(config-if)#ip address 182.97.6.213 255.255.255.252
Estate(config-if)#no shut
Estate(config-if)#exit
Estate(config)#Interface Serial0/2/1
Estate(config-if)#ip address 182.97.6.222 255.255.255.252
Estate(config-if)#no shut
Estate(config-if)#exit
```

ROUTING

Backup System

```
Pipeline(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 182.97.6.217
Estate(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 182.97.6.221
KillHouse(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 182.97.6.229
BusStation(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 182.97.6.225
```

Static

```
Backup(config)#ip route 182.97.6.0 255.255.255.128 Serial0/3/1
Backup(config)#ip route 182.97.6.128 255.255.255.192 Serial0/3/1
Backup(config)#ip route 182.97.5.0 255.255.255.0 Serial0/3/0
Backup(config)#ip route 182.97.0.0 255.255.254.0 Serial0/0/1
Backup(config)#ip route 182.97.6.192 255.255.255.240 Serial0/0/1
Backup(config)#ip route 182.97.4.0 255.255.255.0 Serial0/0/0
Backup(config)#ip route 182.97.2.0 255.255.254.0 Serial0/0/0
```

```
Pipeline(config)#ip route 182.97.5.0 255.255.255.0 182.97.6.213
Pipeline(config)#ip route 182.97.5.0 255.255.255.0 182.97.6.217 5 (Floating)
Pipeline(config)#ip route 182.97.4.0 255.255.255.0 Serial0/1/0
Pipeline(config)#ip route 182.97.2.0 255.255.254.0 Serial0/1/0
Pipeline(config)#ip route 182.97.0.0 255.255.254.0 Serial0/1/0
Pipeline(config)#ip route 182.97.6.192 255.255.255.240 Serial0/1/0
```

```
KillHouse(config)#ip route 182.97.6.192 255.255.255.240 Serial0/3/0
KillHouse(config)#ip route 182.97.0.0 255.255.254.0 Serial0/3/0
KillHouse(config)#ip route 182.97.6.0 255.255.255.128 Serial0/2/0
KillHouse(config)#ip route 182.97.6.128 255.255.255.192 Serial0/2/0
KillHouse(config)#ip route 182.97.5.0 255.255.255.0 Serial0/2/0
```

```
BusStation(config)#ip route 182.97.4.0 255.255.255.0 Serial0/2/0
BusStation(config)#ip route 182.97.2.0 255.255.254.0 Serial0/2/0
BusStation(config)#ip route 182.97.5.0 255.255.255.0 Serial0/2/1
BusStation(config)#ip route 182.97.6.0 255.255.255.128 Serial0/2/1
BusStation(config)#ip route 182.97.6.128 255.255.255.192 Serial0/2/1
```

Dynamic

```
Estate(config)#router rip
Estate(config-router)#version 2
Estate(config-router)#no auto-summary
Estate(config-router)#network 182.97.6.0
Estate(config-router)#network 182.97.6.128
Estate(config-router)#network 182.97.4.0
Estate(config-router)#network 182.97.2.0
Estate(config-router)#network 182.97.0.0
Estate(config-router)#network 182.97.6.192
```