


ruRU IDE教學課程

9-10-4 表單元件-樹狀元件異動功能

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment



- 在運行環境中，樹狀元件的左上方有一個向下的箭頭，點選之後，會出現一些功能，這些功能必須在IDE中設定，在運行環境中才會有效。
- 設定方式如下：

DKS測試案例

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi,hue

架構

DKS測試案例

作業流程

作業流程

表單類型

表單元件 / 按鍵

元件容器(Mobile)

元件容器(PC版)

元件容器_變動高度(F

元件容器-多欄(PC)

系統功能鍵測試

表單元件_下拉選項

表單元件_頁籤+動態

表單元件_畫布

表單元件-各類模版

表單元件-各類模版_

表單元件-各類模版【

表單元件-所有類型

表單按鍵

表單按鍵-一般按鍵

表單按鍵-多筆按鍵

嵌入物件

嵌入物件-地圖

圖表元件

圖表元件_堆疊圖

圖表元件-流量圖

樞紐表單

樹狀元件-表身

樹狀元件-表頭

樹狀元件-雙欄

表單元件 / 按鍵 > 樹狀元件-表頭

執行勾選

根節點

階層一 (1)

階層一 (2)

階層一 (3)

父階

名稱

類別

代號

階層

順序

數量

勾選

清單

option 1

option 2

option 3

option 4

option 5

option 6

設計類型

版面排版

基本元件

工具列元件

搜尋表報

1. 開啟表單畫面的編輯介面。(可參考4-1節說明)

2. 開啟規格定義介面。

樹狀元件-表頭 _ FM999600000024 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000024&prjCodePage=950&ver=&openUUID=d8eddb7d-f038-4...

規格描述

- 樹狀元件-表頭 _ FX999600000024
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (2) 樹狀清單 _ OB9996000000353
 - 基本設定
 - 樹狀控制
 - (1) 節點名稱 _ OB9996000000355
 - (2) 本階代號 _ OB9996000000354
 - (1) 階層 _ OB99960000001366
 - (2) 節點類別 _ OB99960000001365
 - (1) 順序 _ OB99960000001367
 - (1) 數量 _ OB99960000001368
 - (1) 勾選 _ OB99960000001369
 - (2) 清單 _ OB99960000001370
 - (1) 父階節點名稱 _ OB99960000002049
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵

開啟樹狀元件的樹狀控制介面，如果還沒在樹狀元件上設定樹狀控制功能，請參考9-10-1節的說明。

樹狀元件-表頭_FM999600000024 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/index?prjid=67&type=1&no=FM999600000024&prjCodePage=950&ver=&openUUID=5f20e074-6be4-49...

規格描述

樹狀元件-表頭_FX999600000024

資料來源

表單元件

(2) 樹狀清單_OB9996000000353

基本設定

樹狀控制

元件名稱 樹狀清單 料號 OB9996000000353

檔案座落

單一檔案 表頭

父子雙檔

父階 父階代號

子階 本階代號

順序 順序

階層 階層

數量 數量

上層

下層

父階

父階

子階

子階

外觀

多根節點

1. 進入編輯模式。

2. 在「操作性」區塊中，增加一筆或多筆資料。

3. 在項目欄位挑選需要的功能。

4. 請注意，在樹狀元件的來源資料表中，必須有順序、階層、子階數量等欄位，才能使用這個功能。

呼叫按鈕

1 本階代號

2 節點名稱

操作性

順序	項目	全選	執行條件	呼叫按鈕	不成立訊息
1	新增子階				
2	插入同階				
3	刪除節點				

規格描述

樹狀元件-表頭_FX999600000024

資料來源

表單元件

(2) 樹狀清單_OB999600000353

基本設定

樹狀控制

(1) 節點名稱_OB999600000355

(2) 本階代號_OB999600000354

(1) 階層_OB999600001366

(2) 節點類別_OB999600001365

(2) 清單_OB999600001370

(1) 父階節點名稱_OB999600002049

隱藏表單元件

按鍵

隱藏按鍵

元件名稱 樹狀清單 料號 OB999600000353

檔案座落

單一檔案 表頭

父子雙檔

父階 父階代號

子階 本階代號

順序 順序

階層 階層

數量 數量

上層

下層

父階

父階

子階

外觀

多根節點

預設展開 展開類別 全展 展開階數

指定顯示

根節點 Root

父節點

子節點 節點名稱(節點代號)

節點圖示

圖示內容

判斷欄位

1. 全選功能可以自動載入所有的功能。

2. 如果某個功能需要設定執行條件，請用條件式介面設定。(可參考8-7節說明)

呼叫按鈕

1 本階代號

2 節點名稱

操作性

順序	項目	全選	執行條件	呼叫按鈕	不成立訊息	+
1	新增子階	▼				+
2	插入同階	▼				+
3	刪除節點	▼				+

樹狀元件-表頭_FM999600000024 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000024&prjCodePage=950&ver=&openUUID=5f20e074-6be4-49...

規格描述

樹狀元件-表頭_FX9996000000024

資料來源

表單元件

(2) 樹狀清單_OB9996000000353

基本設定

樹狀控制

(1) 節點名稱_OB9996000000355

(2) 本階代號_OB9996000000354

(1) 父階節點名稱_OB9996000000249

隱藏表單元件

按鍵

隱藏按鍵

元件名稱 樹狀清單 料號 OB9996000000353

檔區座落

單一檔區 表頭

父子雙檔

父階 父階代號

子階 本階代號

順序 順序

階層 階層

數量 數量

上層

下層

父階

父階

子階

外觀

多根節點

預設展開 展開類別 全展 展開階數

指定顯示 根節點 Root

子節點

2 節點名稱

操作性

順序	項目	全選	執行條件	呼叫按鈕	不成立訊息
6	剪下				
7	複製貼上				
8	剪下貼上				

1. 「複製貼上」的功能，可以呼叫表單中的其他按鍵，來替代原本的複製貼上功能，其他功能則不支援。

2. 如果有設定執行條件，可以利用多語介面，設定條件不成立時的錯誤訊息。(可參考9-2-1節說明)

3. 設定完畢之後請儲存設定。

2