

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ИС СИМБА:СимБП

"Симуляция и бизнес-анализ для симуляции бизнес-процессов"

1. Предварительная подготовка

Для установки Системы необходимо предварительно подготовить сервер согласно минимальным техническим требованиям к системе.

Требования к серверной части (VM) минимальные (рекомендуемые): 2(6)CPU, 8(32) Gb RAM, 200Gb жесткий диск (рекомендуется SSD) OS Debian 10 либо любой используемый в компании Linux.

1. Установка Linux
 - Скачиваем образ Debian Linux

Допускается использовать Debian, Ubuntu Server, CentOS, Astra Linux и т.п. актуальный дистрибутив Linux. Рекомендуется использовать 64-разрядную версию.

Debian является свободно распространяемым дистрибутивом Linux. ISO-образ доступен на официальном сайте ОС:

<https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/>
(iso-cd, вариант netinst).

- На шаге инсталляции "Выбор и установка программного обеспечения" необходимо оставить только галочку "Стандартные системные утилиты". Для удалённого администрирования отметить также "SSH-сервер".

2. Установка Docker:

Версия Community Edition

Рекомендуется использовать актуальную инструкцию Docker:

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-use-docker-on-debian-10>

**Подробные инструкции по установке Docker в другие операционные системы можно найти в официальном руководстве:*

<https://docs.docker.com/engine/> (раздел "Installation per distro").

**Раздел данного руководства «Установка и запуск приложения» не зависит от выбранной ОС и может быть одинаково применим для всех операционных систем Linux.*

2. Установка ИС СИМБА:СимБП

Все действия выполняются в консоли

Установка контейнера SIMBA:

- 1.1. *(Пропустите этот шаг если выполняете установку в первый раз!)*
Если установка контейнера выполняется при обновлении, то сначала необходимо удалить старый контейнер:
`sudo docker stop simba-single-latest && docker rm -f simba-single-latest`
- 1.2. Выполняем вход в Docker-репозиторий `simba.innodata.ru`.
`sudo docker login simba.innodata.ru`
Далее в ответ на приглашение командной строки необходимо ввести учетные данные для доступа к репозиторию.
- 1.3. Скачиваем образ контейнера SIMBA:
`sudo docker pull simba.innodata.ru/simba-single:latest`
- 1.4. Запускаем контейнер SIMBA:
`docker run -d --name simba-single-latest -p 8000:80 -p 7500:8080 -v "simba-data-latest:/backend/data" -v "simba-enabler-latest:/backend/enabler" -v "simba-logs-latest:/backend/logs" simba.innodata.ru/simba-single:latest`
- 1.5. Выясняем IP-адрес контейнера SIMBA:
`docker inspect simba-single-latest | grep IPAddress`
- 1.6. Веб-интерфейс SIMBA будет доступен по адресу:
`http://ip_адрес_контейнера/` из пункта 1.5


3. Загрузка лицензии

Загрузка новой лицензии необходимо в случае, если текущая лицензия перестала действовать. Для работы с лицензией необходимо войти в ИС СИМБА.

Для первого входа используйте логин *master* и пароль *master*.

После этого откройте выпадающее меню под именем пользователя.

Если в первой строке указано «Недействительна», выберите опцию «Ввод лицензии» в выпадающем меню.



В зависимости от выбранного способа лицензирования вы можете либо ввести код присланной вам лицензии либо скопировать идентификатор компьютера (выделен серым) и переслать его поставщику для генерации лицензии, привязанной к аппаратному обеспечению.

Ввод лицензии

Запросите лицензию для кода `d07ec1c8-91c2-38c1-be29-4c388b28bdfa` и введите полученную последовательность символов в поле ниже

Введите лицензионный ключ

ОтменаСохранить

4. Обновление версии

Обновление версии осуществляется через установку последней версии программного обеспечения в ту же папку.

Данные при обновлении будут сохранены.