


# Flex 布局教程：语法篇

作者：阮一峰

日期：2015年7月10日


网页布局（layout）是 CSS 的一个重点应用。



布局的传统解决方案，基于[盒状模型](#)，依赖 `display` 属性 + `position` 属性 + `float` 属性。它对于那些特殊布局非常不方便，比如，[垂直居中](#)就不容易实现。

# CSS Flexbox

2009年，W3C 提出了一种新的方案----Flex 布局，可以简便、完整、响应式地实现各种页面布局。目前，它已经得到了所有浏览器的支持，这意味着，现在就能很安全地使用这项功能。



Flex 布局将成为未来布局的首选方案。本文介绍它的语法，[下一篇文章](#)给出常见布局的 Flex 写法。网友 [JailBreak](#) 为本文的所有示例制作了 [Demo](#)，也可以参考。

以下内容主要参考了下面两篇文章：[A Complete Guide to Flexbox](#) 和 [A Visual Guide to CSS3 Flexbox Properties](#)。

## 一、Flex 布局是什么？

Flex 是 Flexible Box 的缩写，意为"弹性布局"，用来为盒状模型提供最大的灵活性。

任何一个容器都可以指定为 Flex 布局。

```
.box{  
  display: flex;  
}
```

行内元素也可以使用 Flex 布局。

```
.box{  
  display: inline-flex;  
}
```


Webkit 内核的浏览器，必须加上 -webkit 前缀。

```
.box{  
  display: -webkit-flex; /* Safari */  
  display: flex;  
}
```

注意，设为 **Flex** 布局以后，子元素的 `float`、`clear` 和 `vertical-align` 属性将失效。

## 二、基本概念

采用 **Flex** 布局的元素，称为 **Flex 容器**（**flex container**），简称"容器"。它的所有子元素自动成为容器成员，称为 **Flex 项目**（**flex item**），简称"项目"。



容器默认存在两根轴：水平的主轴（**main axis**）和垂直的交叉轴（**cross axis**）。主轴的开始位置（与边框的交叉点）叫做 `main start`，结束位置叫做 `main end`；交叉轴的开始位置叫做 `cross start`，结束位置叫做 `cross end`。

项目默认沿主轴排列。单个项目占据的主轴空间叫做 `main size`，占据的交叉轴空间叫做 `cross size`。

## 三、容器的属性

以下6个属性设置在容器上。

- `flex-direction`
- `flex-wrap`
- `flex-flow`
- `justify-content`
- `align-items`

## ▪ align-content

### 3.1 flex-direction属性

flex-direction 属性决定主轴的方向（即项目的排列方向）。

```
.box {  
  flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse;  
}
```




它可能有4个值。

- row（默认值）：主轴为水平方向，起点在左端。
- row-reverse：主轴为水平方向，起点在右端。
- column：主轴为垂直方向，起点在上沿。
- column-reverse：主轴为垂直方向，起点在下沿。

### 3.2 flex-wrap属性

默认情况下，项目都排在一条线（又称"轴线"）上。flex-wrap 属性定义，如果一条轴线排不下，如何换行。



```
.box {
```


```
flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse;  
}
```

它可能取三个值。


(1) nowrap (默认)：不换行。



(2) wrap：换行，第一行在上方。



(3) wrap-reverse：换行，第一行在下方。



### 3.3 flex-flow

flex-flow 属性是 flex-direction 属性和 flex-wrap 属性的简写形式，默认值为 row nowrap。

```
.box {  
  flex-flow: <flex-direction> || <flex-wrap>;  
}
```

### 3.4 justify-content 属性

`justify-content` 属性定义了项目在主轴上的对齐方式。

```
.box {  
  justify-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around;  
}
```

## flex-start



## flex-end



## center



## space-between



## space-around



它可能取5个值，具体对齐方式与轴的方向有关。下面假设主轴为从左到右。

- `flex-start`（默认值）：左对齐
- `flex-end`：右对齐


- `center`: 居中
- `space-between`: 两端对齐，项目之间的间隔都相等。
- `space-around`: 每个项目两侧的间隔相等。所以，项目之间的间隔比项目与边框的间隔大一倍。

### 3.5 align-items属性

---

`align-items` 属性定义项目在交叉轴上如何对齐。

```
.box {  
  align-items: flex-start | flex-end | center | baseline | stretch;  
}
```



它可能取5个值。具体的对齐方式与交叉轴的方向有关，下面假设交叉轴从上到下。

- `flex-start`: 交叉轴的起点对齐。
- `flex-end`: 交叉轴的终点对齐。
- `center`: 交叉轴的中点对齐。
- `baseline`: 项目的第一行文字的基线对齐。
- `stretch` (默认值): 如果项目未设置高度或设为`auto`, 将占满整个容器的高度。



### 3.6 align-content属性

`align-content` 属性定义了多根轴线的对齐方式。如果项目只有一根轴线，该属性不起作用。

```
.box {  
  align-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | stretch;  
}
```

flex-start



flex-end



center



stretch



space-between



space-around



该属性可能取6个值。

- `flex-start`：与交叉轴的起点对齐。
- `flex-end`：与交叉轴的终点对齐。
- `center`：与交叉轴的中点对齐。
- `space-between`：与交叉轴两端对齐，轴线之间的间隔平均分布。
- `space-around`：每根轴线两侧的间隔都相等。所以，轴线之间的间隔比轴线与边框的间隔大一倍。
- `stretch`（默认值）：轴线占满整个交叉轴。

## 四、项目的属性

---

以下6个属性设置在项目上。


- `order`
- `flex-grow`
- `flex-shrink`
- `flex-basis`
- `flex`
- `align-self`

### 4.1 `order`属性

---

`order` 属性定义项目的排列顺序。数值越小，排列越靠前，默认为0。


```
.item {  
  order: <integer>;  
}
```



## 4.2 flex-grow属性

`flex-grow` 属性定义项目的放大比例，默认为 0，即如果存在剩余空间，也不放大。

```
.item {  
  flex-grow: <number>; /* default 0 */  
}
```




如果所有项目的 `flex-grow` 属性都为1，则它们将等分剩余空间（如果有的话）。如果一个项目的 `flex-grow` 属性为2，其他项目都为1，则前者占据的剩余空间将比其他项多一倍。

## 4.3 flex-shrink属性

`flex-shrink` 属性定义了项目的缩小比例，默认为1，即如果空间不足，该项目将缩小。

```
.item {  
  flex-shrink: <number>; /* default 1 */  
}
```



如果所有项目的 `flex-shrink` 属性都为1，当空间不足时，都将等比例缩小。如果一个项目的 `flex-shrink` 属性为0，其他项目都为1，则空间不足时，前者不缩小。

负值对该属性无效。

#### 4.4 flex-basis属性

`flex-basis` 属性定义了分配多余空间之前，项目占据的主轴空间（**main size**）。浏览器根据这个属性，计算主轴是否有多余空间。它的默认值为 `auto`，即项目的本来大小。

```
.item {  
  flex-basis: <length> | auto; /* default auto */  
}
```

它可以设为跟 `width` 或 `height` 属性一样的值（比如350px），则项目将占据固定空间。

#### 4.5 flex属性

`flex` 属性是 `flex-grow`，`flex-shrink` 和 `flex-basis` 的简写，默认值为 `0 1 auto`。后两个属性可选。

```
.item {  
  flex: none | [ <'flex-grow'> <'flex-shrink'>? || <'flex-basis'> ]  
}
```

该属性有两个快捷值：`auto`（`1 1 auto`）和 `none`（`0 0 auto`）。

建议优先使用这个属性，而不是单独写三个分离的属性，因为浏览器会推算相关值。

#### 4.6 align-self属性

`align-self` 属性允许单个项目有与其他项目不一样的对齐方式，可覆盖 `align-items` 属性。默认值为 `auto`，表示继承父元素的 `align-items` 属性，如果没有父元素，则等同于 `stretch`。

```
.item {  
  align-self: auto | flex-start | flex-end | center | baseline | stretch;  
}
```

## flex-start



该属性可能取6个值，除了auto，其他都与align-items属性完全一致。

（完）

### 文档信息

- 版权声明：自由转载-非商用-非衍生-保持署名（创意共享3.0许可证）
- 发表日期：2015年7月10日

### 算法训练营体验课

## 7 天掌握大厂算法面试 必考知识点

知识点精讲

- 时间复杂度
- 数组、链表、跳表
- 树、二叉树、二叉搜索树
- 递归

大厂面试题解析

- 美团
- 滴滴出行
- 京东商城

社群活动多多

- 2020 最新面经分享
- 每周一次讲师直播
- 班主任督学
- 助教作业精讲 + 答疑

美团

滴滴出行

跳表

树

链表

递归

数组

大厂面试题解析

## 相关文章

---

■ **2020.12.13:** [《SSH 入门教程》发布了](#)

SSH 是登录 Linux 服务器的必备工具，只要你在做互联网开发，多多少少都会用到它。

■ **2020.11.02:** [微信小程序入门教程之四：API 使用](#)

今天是这个系列教程的最后一篇。

■ **2020.10.29:** [微信小程序入门教程之三：脚本编程](#)

这个系列教程的前两篇，介绍了小程序的项目结构和页面样式。

■ **2020.10.27:** [微信小程序入门教程之二：页面样式](#)

这个系列的上一篇教程，教大家写了一个最简单的 Hello world 微信小程序。

## 广告（购买广告位）

---

网络书签分享平台



未来世界的幸存者

# 《未来世界的幸存者》 台湾版上市



Weibo | Twitter | GitHub

Email: [yifeng.ruan@gmail.com](mailto:yifeng.ruan@gmail.com)