

*IES Valle Inclán*



DHCP

**CARLOS GONZÁLEZ MARTÍN**

## Contenido

1.	Pasos previos.....	3
2.	Windows server .....	3
3.	Comprobación Windows server.....	9
4.	Instalación de Linux.....	10
5.	Comprobación de debían server.....	12
6.	DHCP failover .....	13
6.1.	Windows server.....	13
6.1	Linux.....	16
7.	DHCP Frame relay.....	18
8.	Conclusión .....	20

## 1. Pasos previos

Para esta práctica necesitaremos un equipo Linux ya sea de la distribución que queramos, en mi caso usaremos un debían 12 sin entorno gráfico, también para el segundo DHCP usaremos un Windows server 2016, al igual que la distribución de Linux podemos usar la versión que queramos, desde 2008 hasta los más actuales puede funcionar.

¡¡MUY IMPORTANTE!!

Poner las maquinas virtuales tanto servers como clientes en una red interna para que no afecten el servicio DHCP a nuestra red local y también que el propio DHCP de nuestra red no de dirección IP antes que el servicio que hemos instalado en los servers, el server debían necesita que tengamos red para instalar el servicio, luego podemos ponerlo en red interna y configurar la IP.

## 2. Windows server

Lo primero de todo, ya que tenemos la maquina en red interna será poner la IP.

Propiedades: Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) X

General

Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.

☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: 192 . 168 . 10 . 224

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

Puerta de enlace predeterminada: 192 . 168 . 10 . 254

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: 8 . 8 . 8 . 8


Servidor DNS alternativo: . . .

☐ Validar configuración al salir


Opciones avanzadas...

Aceptar Cancelar


Después de poner la ip en la red lo que haremos será irnos a administrador del servidor y luego a agregar roles y características.




Luego le daremos siguiente y después a instalar.



una vez hecho esto nos vamos al icono de Windows, herramientas administrativas y luego a dhcp.



Luego nos iremos a crear un ámbito nuevo.



Una vez que nos sale la pantalla de creación de ámbito le daremos a siguiente y luego pondremos el nombre.

Asistente para ámbito nuevo

**Nombre de ámbito**  
Debe escribir un nombre identificativo para el ámbito. También puede proporcionar una descripción.

Escriba un nombre y una descripción para este ámbito. Esta información le ayuda a identificar rápidamente cómo se usa el ámbito y su red.

Nombre:

Descripción:

< Atrás    **Siguiente >**    Cancelar

Luego pondremos el rango de direcciones ip inicial y final.

Asistente para ámbito nuevo

**Intervalo de direcciones IP**  
Para definir el intervalo de direcciones del ámbito debe identificar un conjunto de direcciones IP consecutivas.

Opciones de configuración del servidor DHCP  
Escriba el intervalo de direcciones que distribuye el ámbito.

Dirección IP inicial:

Dirección IP final:

Opciones de configuración que se propagan al cliente DHCP

Longitud:

Máscara de subred:

< Atrás    **Siguiente >**    Cancelar


Como no queremos agregar una exclusión le daremos a siguiente, luego el tiempo de concesión con 8 días está bien, sí que en otros sitios con mucha concurrencia de gente se suele poner menos tiempo, pero por ahora está bien este tiempo.

Ahora le daremos que queremos configurar las opciones ahora.


Ahora pondremos una puerta de enlace, como lo tenemos en red interna, no hace falta que tengamos puerta de enlace ya que no va a poder comunicarse con el exterior.

Ahora en las opciones de DNS dejaremos como esta ya que como hemos dicho anteriormente no va a poder comunicarse con el exterior.

Lo mismo pasa con el servidor WINS lo dejaremos como está, ya que es un servicio DNS exclusivo de Windows, pero no vamos a tener solo Windows en la red.



Ahora le daremos a activar este ámbito ahora y le daremos a finalizar.





### 3. Comprobación Windows server

Ahora nos iremos al cliente y veremos si podemos conseguir la ip, ya que por ahora si hacemos un "ip -c a" veremos que no hay nada en la interfaz enp0s3.

```
root@cliente-dhcp:~# ip -c a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:27:e5:f0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet fe80::a00:27ff:fe27:e5f0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@cliente-dhcp:~#
```

Una vez visto que no hay nada lo que haremos será reiniciar el servicio y luego levantar el interfaz

```
root@cliente-dhcp:~# service networking restart ; ifup enp0s3
ifup: interface enp0s3 already configured
root@cliente-dhcp:~# ip -c a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:27:e5:f0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.20/24 brd 192.168.10.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 691198sec preferred_lft 691198sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe27:e5f0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@cliente-dhcp:~# _
```

Y por lo que vemos nos ha cogido la dirección ip.

Si nos vamos al server y luego a concesiones de direcciones veremos que el cliente está.

DHCP	Dirección IP del cliente...	Nombre	Expiración de cesión	Tipo	Id. exclusivo	Descripción
<ul style="list-style-type: none"> <li>server-dhcp <ul style="list-style-type: none"> <li>IPv4 <ul style="list-style-type: none"> <li>Ámbito [192.168.10.0] pruebas <ul style="list-style-type: none"> <li>Conjunto de direcciones</li> <li>Concesiones de direcciones</li> <li>Reservas</li> <li>Opciones de ámbito</li> <li>Directivas</li> <li>Opciones de servidor</li> <li>Directivas</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	192.168.10.20	cliente-dhcp	14/10/2024 19:34:43	DHCP	2727e5f0000...	

## 4. Instalación de Linux

Lo que haremos será poner de hostname “server-dhcp” y luego actualizar la base de datos y instalar el servicio.


```
root@server-dhcp:~# apt update ; apt install isc-dhcp-server -y
Obj:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Des:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
Des:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
Des:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Sources [120 kB]
Des:5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [188 kB]
Des:6 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [114 kB]
Descargados 525 kB en 2s (213 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 6 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  policycoreutils selinux-utils
Paquetes sugeridos:
  policykit-1 isc-dhcp-server-ldap ieee-data
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  isc-dhcp-server policycoreutils selinux-utils
0 actualizados, 3 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 6 no actualizados.
Se necesita descargar 1.766 kB de archivos.
Se utilizarán 7.818 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 isc-dhcp-server amd64 4.4.3-P1-2 [1.479 kB]
```

Cuando terminemos de instalar el paquete nos saldrá un error de que no está configurado el servicio

```
Configurando policycoreutils (3.4-1) ...
Configurando isc-dhcp-server (4.4.3-P1-2) ...
Generating /etc/default/isc-dhcp-server...
Job for isc-dhcp-server.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status isc-dhcp-server.service" and "journalctl -xeu isc-dhcp-server.service" for details.
invoke-rc.d: initscript isc-dhcp-server, action "start" failed.
* isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2024-10-06 20:17:40 CEST; 12ms ago
   Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
   Process: 1163 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=1/FAILURE)
   CPU: 24ms

oct 06 20:17:38 server-dhcp dhcpd[1175]: bugs on either our web page at www.isc.org or in the README file
oct 06 20:17:38 server-dhcp dhcpd[1175]: before submitting a bug. These pages explain the proper
oct 06 20:17:38 server-dhcp dhcpd[1175]: process and the information we find helpful for debugging.
oct 06 20:17:38 server-dhcp dhcpd[1175]:
oct 06 20:17:38 server-dhcp dhcpd[1175]: exiting.
oct 06 20:17:40 server-dhcp isc-dhcp-server[1163]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpdcheck syslog for diagnostics. ... failed!
oct 06 20:17:40 server-dhcp isc-dhcp-server[1163]: failed!
oct 06 20:17:40 server-dhcp systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
oct 06 20:17:40 server-dhcp systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Failed with result 'exit-code'.
oct 06 20:17:40 server-dhcp systemd[1]: Failed to start isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
root@server-dhcp:~# _
```

Ahora nos iremos a cambiar la configuración de internet y ponerlo en red interna.



Ahora configuramos las ip en el /etc/network/interfaces.

```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
1 # This file describes the network interfaces available on your system
2 # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
3
4 source /etc/network/interfaces.d/*
5
6 # The loopback network interface
7 auto lo
8 iface lo inet loopback
9
10 # The primary network interface
11 allow-hotplug enp0s3
12 iface enp0s3 inet static
13     address 192.168.20.224
14     netmask 255.255.255.0
15     gateway 192.168.20.254
16
```

Ahora reiniciamos el servicio de internet.

```
root@server-dhcp:~# service networking restart ; ifup enp0s3
ifup: interface enp0s3 already configured
root@server-dhcp:~# ip -c a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:65:87:40 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.20.224/24 brd 192.168.20.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe65:8740/64 scope link tentative
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@server-dhcp:~#
```

Ahora nos iremos al /etc/default/isc-dhcp-server para configurar el interfaz de escucha.

```
GNU nano 7.2 /etc/default/isc-dhcp-server
1 # Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)
2
3 # Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
4 #DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
5 #DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf
6
7 # Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
8 #DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
9 #DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid
10
11 # Additional options to start dhcpd with.
12 # Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
13 #OPTIONS=""
14
15 # On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
16 # Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
17 INTERFACESv4="enp0s3"
18 INTERFACESv6=""
19
```

Ahora nos iremos al `/etc/dhcp/dhcpd.conf` y configuramos el interfaz.

```
GNU nano 7.2 /etc/dhcp/dhcpd.conf
48
49 # A slightly different configuration for an internal subnet.
50 subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 {
51   range 192.168.20.50 192.168.20.100;
52   # option domain-name-servers ns1.internal.example.org;
53   # option domain-name "internal.example.org";
54   # option routers 192.168.20.5;
55   option broadcast-address 192.168.20.254;
56   default-lease-time 600;
57   max-lease-time 7200;
58 }
59
60 # Hosts which require special configuration options can be listed in
61 # host statements.  If no address is specified, the address will be
62 # allocated dynamically (if possible), but the host-specific information
63 # will still come from the host declaration.
64
```

Ahora reiniciamos el servicio y vemos si esta correctamente levantado y no da fallo.

```
valid_lft forever preferred_lft forever
root@server-dhcp:~# service isc-dhcp-server restart
root@server-dhcp:~# service isc-dhcp-server status
• isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
   Active: active (running) since Sun 2024-10-06 20:37:49 CEST; 5s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 1251 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 1 (limit: 1098)
   Memory: 3.8M
      CPU: 26ms
   CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
           └─1263 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s3

oct 06 20:37:47 server-dhcp systemd[1]: Starting isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server...
oct 06 20:37:47 server-dhcp isc-dhcp-server[1251]: Launching IPv4 server only.
oct 06 20:37:47 server-dhcp dhcpd[1263]: Wrote 0 leases to leases file.
oct 06 20:37:47 server-dhcp dhcpd[1263]: Server starting service.
oct 06 20:37:49 server-dhcp isc-dhcp-server[1251]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
oct 06 20:37:49 server-dhcp systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
root@server-dhcp:~#
```

## 5. Comprobación de debían server

Ahora haremos un `service networking restart` y veremos si el servidor dhcp esta correctamente.

```
root@cliente-dhcp:~# service networking restart ; ifup enp0s3
ifup: interface enp0s3 already configured
root@cliente-dhcp:~# ip -c a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:27:e5:f0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.20.50/24 brd 192.168.20.254 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 597sec preferred_lft 597sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe27:e5f0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@cliente-dhcp:~#
```

Como vemos en la anterior captura hemos visto que hemos conseguido la ip correctamente.


## 6. DHCP failover

Para este apartado lo que haremos será tener un segundo servidor DHCP por si uno de los dos se cae, poder seguir dando direcciones IP a los equipos.

### 6.1. Windows server


Lo que tenemos que hacer es tener un segundo Windows server 2016, puesta en la misma red, IP de forma manual, en mi caso he puesto la 192.168.10.225, que es la siguiente dirección ip, y ahora nos iremos al Windows server 1 y haremos lo siguiente:

Nos iremos al ámbito DHCP y luego le daremos botón derecho, configurar conmutación por error.



Una vez que le hemos dado ha configurar conmutación por error le diremos la IP del segundo servidor DHCP, importante que el segundo servidor tenga el rol de DHCP instalado y también la IP puesta correctamente.

Configurar conmutación por error

**Especificar el servidor asociado para usar con la conmutación por error** 

Proporcione el nombre de host o la dirección IP del servidor DHCP asociado en el que se debe configurar la conmutación por error.

Puede seleccionar en la lista de servidores ya configurados con conmutación por error o puede examinar y seleccionar en la lista de servidores DHCP autorizados.


De forma alternativa, puede escribir el nombre de host o la dirección IP del servidor asociado.

Servidor asociado:

☐ Volver a usar relaciones de conmutación por error existentes configuradas con este servidor (si las hubiera).

Una vez que le demos a siguiente nos saldrá la siguiente pantalla.

Configurar conmutación por error

**Crear una nueva relación de conmutación por error** 

Crear una nueva relación de conmutación por error con el asociado 192.168.10.225

Nombre de la relación:

Plazo máximo para clientes:  horas  minutos

Modo:

Porcentaje de equilibrio de carga

Servidor local:  %

Servidor asociado:  %

☐ Intervalo de cambio de estado:  minutos

☒ Habilitar autenticación de mensajes

Secreto compartido:

En la opción de “secreto compartido” le indicaremos la contraseña en caso de que algo fallara tener la contraseña de respaldo.

Configurar conmutación por error

La conmutación por error se configurará entre server-dhcp y 192.168.10.225 con los siguientes parámetros.

Ámbitos:

192.168.10.0

Nombre de la relación: server-dhcp-192.168.10.225  
Plazo máximo para clientes: 1 horas 0 minutos  
Modo: Equilibrio de carga  
Intervalo de cambio de estado: Deshabilitado

Porcentaje de equilibrio de carga

Servidor local: 50 %  
Servidor asociado: 50 %

< Atrás Finalizar Cancelar

Una vez que le demos a finalizar nos saldrá la siguiente ventana en la cual vemos que se ha realizado correctamente la transferencia.

Configurar conmutación por error ? X

Progreso de la configuración de conmutación por error.

El registro a continuación muestra el progreso de las distintas tareas de configuración de la conmutación por error, incluidos los errores encontrados.

Agregar ámbitos a servidor asociado .....Correcto  
Deshabilitar ámbitos en servidor asociado .....Correcto  
Crear configuración de conmutación por error en servidor asociado .....C  
Crear configuración de conmutación por error en servidor host .....Corr  
Activar ámbitos en servidor asociado.....Correcto  
Conmutación por error configurada correctamente.

< >

Cerrar





Ahora en la configuración del server 2 haremos lo mismo solo cambiando las IP de la configuración del failover y también como hemos dicho antes quitando lo del mctl y Split.

```

100 #####
101 #
102 #
103 #           Personal Configuration
104 #
105 #
106 #####
107
108
109 failover peer "dhcp-failover" {
110     secondary;
111     address 192.168.20.225;
112     port 647;
113     peer address 192.168.20.224;
114     peer port 647;
115     max-response-delay 30;
116     max-unacked-updates 10;
117     load balance max seconds 3;
118 }
119
120 # A slightly different configuration for an internal subnet.
121 subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 {
122     pool {
123         failover peer "dhcp-failover";
124         max-lease-time 7200;
125         range 192.168.20.50 192.168.20.100;
126     }
127     # option domain-name-servers ns1.internal.example.org;
128     # option domain-name "internal.example.org";
129     # option routers 10.5.5.1;
130     option broadcast-address 192.168.20.254;
131     default-lease-time 600;
132 }

```

Ahora guardamos los archivos y reiniciamos el servicio.

```

root@server-dhcp:~# service isc-dhcp-server restart
root@server-dhcp:~# service isc-dhcp-server status
● isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
   Active: active (running) since Mon 2024-10-14 22:02:06 CEST; 1s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 821 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 1 (limit: 1098)
   Memory: 6.4M
      CPU: 35ms
   CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
           └─833 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s3

oct 14 22:02:04 server-dhcp dhcpd[833]: failover peer dhcp-failover: I move from normal to startup
oct 14 22:02:04 server-dhcp dhcpd[833]: Server starting service.
oct 14 22:02:04 server-dhcp dhcpd[833]: failover peer dhcp-failover: peer moves from normal to communications-interrupted
oct 14 22:02:04 server-dhcp dhcpd[833]: failover peer dhcp-failover: I move from startup to normal
oct 14 22:02:04 server-dhcp dhcpd[833]: balancing pool 560176613b70 192.168.20.0/24 total 51 free 26 backup 25 lts 0 max-own (+/-)5
oct 14 22:02:04 server-dhcp dhcpd[833]: balanced pool 560176613b70 192.168.20.0/24 total 51 free 26 backup 25 lts 0 max-misbal 8
oct 14 22:02:04 server-dhcp dhcpd[833]: failover peer dhcp-failover: peer moves from communications-interrupted to normal
oct 14 22:02:04 server-dhcp dhcpd[833]: failover peer dhcp-failover: Both servers normal
oct 14 22:02:06 server-dhcp isc-dhcp-server[821]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
oct 14 22:02:06 server-dhcp systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
root@server-dhcp:~#

```

```


root@server-dhcp-2:~# service isc-dhcp-server restart
root@server-dhcp-2:~# service isc-dhcp-server status
● isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
   Active: active (running) since Mon 2024-10-14 22:01:33 CEST; 3s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 916 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 1 (limit: 1098)
   Memory: 3.8M
      CPU: 47ms
   CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
           └─928 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s3

oct 14 22:01:31 server-dhcp-2 dhcpd[928]: fallover peer dhcp-fallover: I move from normal to startup
oct 14 22:01:31 server-dhcp-2 dhcpd[928]: Server starting service.
oct 14 22:01:31 server-dhcp-2 dhcpd[928]: fallover peer dhcp-fallover: peer moves from normal to communications-interrupted
oct 14 22:01:31 server-dhcp-2 dhcpd[928]: fallover peer dhcp-fallover: I move from startup to normal
oct 14 22:01:31 server-dhcp-2 dhcpd[928]: balancing pool 562f40779b20 192.168.20.0/24 total 51 free 26 backup 25 lts 0 max-own (+/-)5
oct 14 22:01:31 server-dhcp-2 dhcpd[928]: balanced pool 562f40779b20 192.168.20.0/24 total 51 free 26 backup 25 lts 0 max-misbal 8
oct 14 22:01:31 server-dhcp-2 dhcpd[928]: fallover peer dhcp-fallover: peer moves from communications-interrupted to normal
oct 14 22:01:31 server-dhcp-2 dhcpd[928]: fallover peer dhcp-fallover: Both servers normal
oct 14 22:01:33 server-dhcp-2 isc-dhcp-server[916]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
oct 14 22:01:33 server-dhcp-2 systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
root@server-dhcp-2:~#


```

## 7. DHCP Frame relay


Lo que haremos será el servicio de acceso remoto y luego el servicio de routing, ahora crearemos el asistente de instalación, le daremos a configuración personalizada y luego enrutamiento LAN. Y le daremos a iniciar servicio.




Ahora lo que haremos dentro del parámetro IPv4, general y luego daremos al protocolo de enrutamiento nuevo.




Una vez que le demos a protocolo de enrutamiento nuevo le daremos a “DHCP Relay Agent”.



Una vez que nos salga en la parte de la izquierda le daremos a interfaz nueva.



En las propiedades de la nueva interfaz dejaremos por defecto las opciones que trae, ahora cerraremos la pestaña y nos iremos a propiedades.



y pondremos la puerta de enlace que va a usar el cliente, en este caso la IP de la segunda interfaz de este servidor.

Reiniciamos y debería funcionar, en mi caso probando añadiendo un segundo ámbito no me da dirección IP.

```

Last login: Tue Oct 15 17:35:55 CEST 2024 on ttty
root@debian-12:~# ip -c a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a5:27:da brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::a00:27ff:fea5:27da/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian-12:~#

```

## 8. Conclusión

Como hemos visto podemos crear un servidor DHCP en un Windows server y en un Linux por lo que en una empresa no se suele usar el router, si no una máquina virtual específica para el servicio y evitar cuelgues del router y toda la empresa este sin conexión a internet por culpa de una saturación de dhcp.

### 8.1 Webgrafía

<https://www.nerdadas.com/blog/dhcp-failover-en-linux/>  
<https://www.youtube.com/watch?v=8US717b3oy0>