

## 8. Appel dans des contextes différents

Se connecter au serveur Asterisk en passant par Putty et se mettre en mode « root »

### **1. Editer le fichier « sip.conf »**

ligne de commande

```
nano /etc/asterisk/sip.conf
```

Le fichier que vous avez paramétrer précédemment doit être complété comme suit :

```
[200]                ;Login SIP
secret=1234          ;Mot de passe
callerid= 'Arhur' <200> ;Affichage lors de l appel
mailbox=200@default  ;compte de msg vocale cfr voicemail.conf
type=friend          ;permet d'appeler et recevoir des appels
host=dynamic         ;permet d'avoir une IP non fixe pour l'utilisateur
context=test         ;appels gérés dans extensions.conf dans le contexte [test]
```

Sauvegarder et quitter

*note : Tout se qui se trouve après « ; » est un commentaire et ne sera donc pas pris en compte par Astérisik.*

## **2. Editer le fichier « extensions.conf »**

ligne de commande

```
nano /etc/asterisk/extensions.conf
```

Le fichier que vous avez paramétrer précédemment doit être complété comme suit :

```
[default]

[local]

exten => _1XX, 1, Answer()
exten => _1XX, n, Dial(SIP/${EXTEN},10)
exten => _1XX, n, VoiceMail(${EXTEN})
exten => _1XX, n, Hangup()

exten => 888, 1, VoiceMailMain(${CALLERID(num)})

[test]

exten => _2XX, 1, Answer()
exten => _2XX, n, Dial(SIP/${EXTEN},10)
exten => _2XX, n, VoiceMail(${EXTEN})
exten => _2XX, n, Hangup()

exten => 777, 1, VoiceMailMain(${CALLERID(num)})
```

*note : Tout se qui se trouve après « ; » est un commentaire et ne sera donc pas pris en compte par Astérisik.*

# **Configuration du Fichier VOICEMAIL.CONF**

## **3. Editer le fichier « voicemail.conf »**

ligne de commande

```
nano /etc/asterisk/voicemail.conf
```

Le fichier que vous avez paramétrer précédemment doit être complété comme suit :

```
200 = 123, arthur, 200@default
```

*note : Tout se qui se trouve après « ; » est un commentaire et ne sera donc pas pris en compte par Astérisk.*

## **4. Charger les modifications**

Sur la console asterisk  
faire « reload »

se connecter avec l'un des softphone sur le SIP/200 et tester .

## **5. Correction à apporter pour autoriser la communication des deux contextes**

ligne de commande

```
nano /etc/asterisk/extensions.conf
```

Le fichier que vous avez paramétrer précédemment doit être complété comme suit :

```
[default]

[local]

exten => _1XX, 1, Answer()
exten => _1XX, n, Dial(SIP/${EXTEN},10)
exten => _1XX, n, VoiceMail(${EXTEN})
exten => _1XX, n, Hangup()

exten => 888, 1, VoiceMailMain(${CALLERID(num)})

exten => _2XX, 1, Goto(test,${EXTEN},1) ; Goto() permet d'utiliser un autre contexte

[test]

exten => _2XX, 1, Answer()
exten => _2XX, n, Dial(SIP/${EXTEN},10)
exten => _2XX, n, VoiceMail(${EXTEN})
exten => _2XX, n, Hangup()

exten => 777, 1, VoiceMailMain(${CALLERID(num)})

exten => _1XX, 1, Goto(local,${EXTEN},1)
```

*note : Tout se qui se trouve après « ; » est un commentaire et ne sera donc pas pris en compte par Astérisik.*

## **6. Charger les modifications**

Sur la console asterisk  
faire « reload »

se connecter avec l'un des softphone sur le SIP/200 et tester .