

7. Faire sonner des téléphones en même temps

Se connecter au serveur Asterisk en passant par Putty et se mettre en mode « root »

1. Editer le fichier « extensions.conf »

ligne de commande

```
nano /etc/asterisk/extensions.conf
```

Le fichier que vous avez paramétrer précédemment doit être complété comme suit :

```
[default]

[local]

exten => _1XX, 1, Answer()
exten => _1XX, n, Dial(SIP/${EXTEN},10)
exten => _1XX, n, VoiceMail(${EXTEN})
exten => _1XX, n, Hangup()

exten => 888, 1, VoiceMailMain(${CALLERID(num)});n° de boîte vocal, on peut mettre le numéro que l'on veut

exten => 1000,1,Answer() ;n° appel à la suite
exten => 1000,n,Dial(SIP/101,10)
exten => 1000,n,Dial(SIP/102,10)
exten => 1000,n,VoiceMail(101)
exten => 1000,n,Hangup()

exten => 2000,1,Answer()
exten => 2000,n,Dial(SIP/101&SIP/102,15)
exten => 2000,n,Hangup()
```

Sauvegarder et quitter

2. Aller sur la console Asterisk

```
asterisk -rvv ; ouvrir la console
reload ; recharger pour prendre en compte les changements
```

3. Test

Pour tester cette configuration appeler depuis le client SIP/100 le 2000.