



4-6：管理邮件传递限制

限制只接收来自特定用户的邮件。



当单个用户设置了允许发邮件，而用户所在的组设置了拒绝发邮件，那么以用户级别的设置为准。

通过命令行进行设置

```
[PS] C:\>get-mailbox zengchuixin | fl acceptmessagesonlyfrom,RejectMessagefrom,requiresenderauthenticationenabled
正在创建新会话来隐式远程处理 "Get-Mailbox" 命令...
```

```
AcceptMessagesOnlyFrom          : {demo.com/IT/IT1/mailuser11, demo.com/USA/mailuser1}
RequireSenderAuthenticationEnabled : False
```

Set-Mailbox zengchuixin -AcceptMessagesOnlyFrom mailuser12,mailuser13

get-mailbox zengchuixin | fl acceptmessagesonlyfrom,RejectMessagefrom,requiresenderauthenticationenabled

```
[PS] C:\>Set-Mailbox zengchuixin -AcceptMessagesOnlyFrom mailuser12,mailuser13
[PS] C:\>get-mailbox zengchuixin | fl acceptmessagesonlyfrom,RejectMessagefrom,requiresenderauthenticationenabled

AcceptMessagesOnlyFrom          : {demo.com/IT/IT1/mailuser13, demo.com/IT/IT1/mailuser12}
RequireSenderAuthenticationEnabled : False
```

命令行默认设置的时候会覆盖原来的设置，如果想追加允许的成员的话，可以使用下面的命令。

Set-Mailbox zengchuixin -AcceptMessagesOnlyFrom @{add="mailuser100"}

追加拒绝的成员

Set-Mailbox user1 -RejectMessagesFrom @{add="mailuser2"}

```
[PS] C:\>Set-Mailbox zengchuixin -AcceptMessagesOnlyFrom @{add="mailuser100"}
[PS] C:\>get-mailbox zengchuixin | fl acceptmessagesonlyfrom,RejectMessagefrom,requiresenderauthenticationenabled

AcceptMessagesOnlyFrom          : {demo.com/IT/IT1/mailuser100, demo.com/IT/IT1/mailuser13, demo.com/IT/IT1/mailuser12}
RequireSenderAuthenticationEnabled : False
```

减少成员的话，就用remove即可。