

## Remoção do opsworks

1. Desligar máquina a ser removida
2. Criar uma imagem da instância
3. Lançar uma nova instância (na mesma AZ) a partir da imagem.
4. Logar e remover o opsworks-agent e monitoramento(monit):

Ex.:(ubuntu)

- a. `sudo /etc/init.d/monit stop`
- b. `sudo /etc/init.d/opsworks-agent stop`
- c. `sudo rm -rf /etc/aws/opsworks/ /opt/aws/opsworks/ /var/log/aws/opsworks/  
/var/lib/aws/opsworks/ /etc/monit.d/opsworks-agent.monitrc  
/etc/monit/conf.d/opsworks-agent.monitrc /var/lib/cloud/ /var/chef /opt/chef /etc/chef`
- d. `sudo rpm -e opsworks-agent-ruby`
- e. `sudo rpm -e chef`

Ex.:(ubuntu)

- f. `sudo /etc/init.d/monit stop`
  - g. `sudo /etc/init.d/opsworks-agent stop`
  - h. `sudo rm -rf /etc/aws/opsworks/ /opt/aws/opsworks/ /var/log/aws/opsworks/  
/var/lib/aws/opsworks/ /etc/monit.d/opsworks-agent.monitrc  
/etc/monit/conf.d/opsworks-agent.monitrc /var/lib/cloud/ /etc/chef`
  - i. `sudo apt-get -y remove chef`
  - j. `sudo dpkg -r opsworks-agent-ruby`
5. Atachar o disco de dados e o Elastic ip da instância atual na nova instância e iniciá-la.
  6. Adicionar ao servidor a qualquer security groups existente na instância original conforme necessário.
  7. Se nenhum problema for detectado a instância no opsworks pode ser removida.