

Samba共享服务器

Ubuntu:

安装samba服务器:

确认安装: `dpkg -l | grep samba`

安装: `sudo apt-get install samba samba-common`

卸载: `sudo apt-get autoremove samba`

Samba服务器配置:

`sudo vim /etc/samba/smb.conf`

在文件末尾添加:

```
[Share]
comment = This is samba dir
path = /home/用户名 #这里改成用户名, 即选择home目录下用户名文件夹作为samba的目录
writable = yes
browseable = yes
```

增加samba用户,终端输入

```
smbpasswd -a 用户名
```

启动和关闭:

启动Samba服务器: `sudo service smbd start`


关闭samba服务器: `sudo service smbd stop`

通过在linux终端下输入 `ifconfig`

```
slime@slime-virtual-machine:~$ ifconfig
ens32: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.230 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fd3f:7c86:d3b5:0:70bc:4087:e4a3:86c5 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    inet6 fe80::605e:47b5:3f93:4588 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 fd3f:7c86:d3b5:0:2854:1c2d:a02:13d4 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    ether 00:0c:29:5d:c1:2e txqueuelen 1000 (以太网)
    RX packets 180306 bytes 256079105 (256.0 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
```

即可查看本机的局域网内的ip。

在window上判断确定能ping同该ip后, 即可在



这个地方输入\\192.168.XXX.XXX即可访问slime文件夹下的文件系统。并且可以实现增删改操作。

设置开机自启：

```
sudo systemctl enable 服务名
```

常用的服务命令：

- 打开服务:sudo systemctl start foobar
- 关闭服务:sudo systemctl stop foobar
- 重启服务:sudo systemctl restart foobar
- 不中断正常功能下重新加载服务:sudo systemctl reload foobar
- 设置服务的开机自启动:sudo systemctl enable foobar
- 关闭服务的开机自启动:sudo systemctl disable foobar
- 查看活跃的单元:systemctl list-units
- 查看某个服务的状态:systemctl status foobar
- 查看已启动的服务列表: systemctl list-unit-files|grep enabled
- 查看启动失败的服务列表: systemctl --failed