

---

## Accept-Ranges

Accept-Ranges 首部与其他 Accept 首部不同——它是服务器使用的一种响应首部，用来告知客户端它们是否接受请求资源的某个范围。如果这个首部有赋值的话，这个值就说明了服务器允许对指定资源的哪个范围类型进行访问。

客户端可以在没有收到这个首部的情况下，对某资源发起范围请求。如果服务器不支持对那个资源的范围请求，可以以适当的状态码进行响应<sup>2</sup>，将 Accept-Ranges 的值设置为 none。服务器可以为普通请求发送 none 值，这样客户端以后就不会发起范围请求了。

第 17 章完整介绍了 Accept-Ranges 首部。

类型	响应首部
基本语法	Accept-Ranges: 1# range-unit   none
举例	Accept-Ranges: none Accept-Ranges: bytes

---

## Age

Age 首部可以告诉接收端响应已产生了多长时间。对于原始服务器是在多久之前产生的响应或是在多久之前向原始服务器再次验证响应而言，这是发送端所做的最好的猜测。首部的值是发送端所做的猜测，以秒为单位递增。更多有关 Age 首部的内容参见第 7 章。

类型	响应首部
510 注释	HTTP/1.1 缓存必须在发送的每条响应中都包含一个 Age 首部。
基本语法	Age: delta-seconds
举例	Age: 60

---

## Allow

Allow 首部用于通知客户端可以对特定资源使用哪些 HTTP 方法。

类型	响应首部
注释	发送 405 Method Not Allowed 响应的 HTTP/1.1 服务器必须包含 Allow 首部。 <sup>3</sup>
基本语法	Allow: #Method

---

注 2：比如，状态码 416（参见 3.4.4 节）。

注 3：更多有关状态码 405 的内容参见 3.4 节。