

WHATSPROG – INTERCAMBIADOR DE MENSAGENS  
PROFESSOR: ADELARDO ADELINO DANTAS DE MEDEIROS

### DESCRIÇÃO GERAL

O objetivo é desenvolver em C++ um aplicativo cliente-servidor, denominado WhatsProg, capaz de trocar mensagens de texto entre usuários em máquinas diferentes. O servidor se conecta com todos os clientes dos usuários e encaminha as mensagens para os destinatários corretos. A aplicação utilizará threads e sockets TCP. A comunicação entre cliente e servidor deverá utilizar a porta 23456.

Todo usuário, antes de utilizar o WhatsProg, deverá se cadastrar no servidor com um login e senha. O login deve ser único e ter entre 6 e 12 caracteres. A senha também deve ter entre 6 e 12 caracteres. Tanto no login quanto na senha os caracteres maiúsculos e minúsculos são diferentes.

O destinatário deve ser um usuário previamente cadastrado: caso não exista, a mensagem é rejeitada. Após envio da mensagem, o servidor envia, para o remetente, notificações quando a mensagem é recebida por ele e quando é transmitida para o destinatário. As mensagens destinadas a um usuário que esteja conectado devem ser transmitidas imediatamente. Caso o usuário esteja desconectado, a mensagem deve ser armazenada em um buffer de mensagens.

No buffer de mensagens do servidor, cada mensagem tem um estado (status) correspondente:

- `MSG_RECEBIDA`: o cliente enviou a mensagem e foi notificado da sua recepção pelo servidor; a mensagem ainda não foi enviada ao destinatário.
- `MSG_ENTREGUE`: a mensagem foi entregue (transmitida) ao destinatário pelo servidor; a confirmação de entrega ainda não foi enviada ao remetente.

Quando o usuário se conectar:

1. Devem ser transmitidas (entregues) todas as mensagens armazenadas no buffer do servidor que sejam destinadas a ele, eventualmente enviando a notificação correspondente ao remetente.
2. Devem ser enviadas todas as notificações referentes a mensagens enviadas por ele que tenham sido entregues ao destinatário, mas para as quais a notificação correspondente ainda não tenha sido enviada ao remetente; a mensagem em questão deve ser eliminadas do buffer no servidor.

O programa cliente exibe para o usuário a situação das mensagens que foram enviadas por ele:

- `MSG_ENVIADA` (➡): a mensagem foi enviada para o servidor.
- `MSG_RECEBIDA` (✓): o servidor confirmou a recepção.
- `MSG_ENTREGUE` (✓✓): a mensagem foi entregue (transmitida) ao destinatário pelo servidor.

## COMANDOS

As comunicações entre o cliente e o servidor, ou vice-versa, seguem um padrão:

1. Os primeiros 4 bytes sempre contêm um inteiro (`int32_t`) que indica o comando (ver lista de comandos a seguir)
2. Em seguida, seguem os parâmetros do comando, caso existam (cada comando tem um número diferente de parâmetros).
3. Os comandos (`int32_t`) e os parâmetros (`int32_t` ou `string`) são enviados utilizando o padrão da biblioteca `MySocket`.

NOME	VALOR	PAR 1	PAR 2	PAR 3	SIGNIFICADO (*)
CMD_NEW_USER	1001	login: string	senha: string	-	Criação de um novo usuário (C→S)
CMD_LOGIN_USER	1002	login: string	senha: string	-	Conexão com um usuário já existente (C→S)
CMD_LOGIN_OK	1003	-	-	-	Conexão OK (S→C)
CMD_LOGIN_INVALIDO	1004	-	-	-	Conexão inválida (S→C)
CMD_NOVA_MSG	1005	Id: <code>int32_t</code>	usuário: string	texto: string	Nova mensagem (Cr→S e S→Cd)
CMD_MSG_INVALIDA	1006	Id: <code>int32_t</code>	-	-	Mensagem inválida: ID, destinatário ou texto (S→Cr)
CMD_MSG_RECEBIDA	1007	Id: <code>int32_t</code>	-	-	Mensagem recebida pelo servidor (S→Cr)
CMD_MSG_ENTREGUE	1008	Id: <code>int32_t</code>	-	-	Mensagem entregue ao destinatário (S→Cr)
CMD_LOGOUT_USER	1009	-	-	-	Desconexão do usuário (C→S)

(\*) Sentido de envio: S=Servidor, C=Cliente, Cr=Cliente remetente, Cd=Cliente destinatário

## ESTADOS (STATUS) DAS MENSAGENS NOS BUFFERS

### A – No cliente

ESTADO ANTERIOR	EVENTO	AÇÃO A SER REALIZADA	NOVO ESTADO
-	Mensagem digitada	Criar conversa, se necessário Inserir no buffer da conversa Enviar CMD_NOVA_MSG	MSG_ENVIADA
-	Recebe CMD_NOVA_MSG	Criar conversa, se necessário Inserir no buffer da conversa Exibir aviso de chegada (alteração no número de mensagens da conversa) Exibir mensagem, se conversa estiver visualizada	MSG_ENTREGUE
MSG_ENVIADA (remetente)	Recebe CMD_MSG_RECEBIDA	Exibir status (✓), se conversa estiver visualizada	MSG_RECEBIDA
	Recebe CMD_MSG_INVALIDA	Remover do buffer Exibir mensagem de erro	-
MSG_RECEBIDA (remetente)	Recebe CMD_MSG_ENTREGUE	Exibir status (✓), se conversa estiver visualizada	MSG_ENTREGUE

### B – No servidor

ESTADO ANTERIOR	EVENTO	AÇÃO A SER REALIZADA	NOVO ESTADO
-	Recebe CMD_NOVA_MSG do remetente	Inserir no buffer de mensagens pendentes Enviar CMD_MSG_RECEBIDA p/ remetente Se possível, enviar CMD_NOVA_MSG p/ destinatário	MSG_RECEBIDA
MSG_RECEBIDA	Envia CMD_NOVA_MSG p/ destinatário	Se possível, enviar CMD_MSG_ENTREGUE p/ remetente	MSG_ENTREGUE
MSG_ENTREGUE	Envia CMD_MSG_ENTREGUE p/ remetente	Remover do buffer	-

## COMPILAÇÃO

Como se trata de um sistema distribuído, para testá-lo será necessário executar o cliente e o servidor simultaneamente, inclusive com várias instâncias do cliente em paralelo em algumas situações. Para isso, os executáveis na versão console deverão poder ser executados independentemente, fora da IDE do Code::Blocks. Para isso, no sistema operacional Windows:

- No Code::Blocks, clique com o botão da direita no nome do projeto e escolha “Build options”.
- Nas opções do compilador (Compiler settings), assinale as opções de linkagem estática, ou seja, a parte necessária das bibliotecas do sistema passará a integrar seu código executável:
  - Static libgcc
  - Static libstdc++
  - Static linking

Lembrar que, para que a biblioteca MySocket funcione, é necessário linkar (no Windows) com a biblioteca Ws2\_32. Para isso:

- Nas “Build options” do linkador (Linker settings), adicione a biblioteca “Ws2\_32”

## CASOS DE USO - CLIENTE<sup>1</sup>

### C.1 – Cadastro de novo usuário ou conexão de usuário já existente

- 1) O usuário digita login e senha.
- 2) O cliente se conecta ao servidor e envia `CMD_NEW_USER` (novo usuário) ou `CMD_LOGIN_USER` (usuário existente), com parâmetros:
  - login: string
  - senha: string
- 3) Cliente lê (aguarda) comando do servidor, com tempo de espera máximo:
  - a) Se for `CMD_LOGIN_OK`:
    - i) Lê o arquivo com os dados de conexão anterior, caso exista.
    - ii) Lança a thread de leitura do socket.
    - iii) Reexibe toda a interface.
    - iv) O cliente pode começar a utilizar a conexão para troca de mensagens.
  - b) Se não for `CMD_LOGIN_OK` ou ocorrer timeout:
    - i) O cliente deverá fazer nova conexão.

### C.2 – Envio de mensagem (do cliente remetente para o servidor)

- 1) O usuário escolhe uma conversa (ou cria uma nova conversa, caso ainda não exista uma conversa associada ao destinatário) e digita o texto de uma mensagem.
- 2) O cliente remetente armazena a mensagem no buffer da conversa associada ao destinatário, com dados:
  - id única da mensagem: `int32_t`
  - remetente (o próprio usuário) e destinatário (o usuário da conversa)
  - texto da mensagem: string
  - status `MSG_ENVIADA`.
- 3) A conversa com a mensagem digitada passa a ser a primeira da lista de conversas.
- 4) O cliente remetente envia `CMD_NOVA_MSG` para o servidor com parâmetros:
  - id única da mensagem: `int32_t`
  - nome do usuário (destinatário): string
  - texto da mensagem: string
- 5) Testa se envio deu certo. Se deu errado, remove mensagem do buffer.

### C.3 – Recepção de comando pela thread de leitura do cliente

- 1) Se for `CMD_NEW_USER`:  
Se for `CMD_LOGIN_USER`:  
Se for `CMD_LOGIN_OK`:  
Se for `CMD_LOGIN_INVALIDO`:  
Se for `CMD_LOGOUT_USER`:  
Se for um comando desconhecido:
  - a) Ignorar (erro do servidor).
- 2) Se for `CMD_NOVA_MSG`:
  - a) Lê id, remetente e texto do socket.
  - b) Se não houver uma conversa associada com o remetente recebido como parâmetro:
    - i) Cria nova conversa.

---

<sup>1</sup> Observação: nos casos de uso estão omitidos os testes e as operações relacionados a erros na comunicação (erro de leitura/escrita no socket, etc.), que normalmente geram o fechamento da conexão.

- ii) Exibe a lista de conversas atualizadas, se for o caso.
  - c) Insere nova mensagem no buffer da conversa associada ao remetente, com dados:
    - id
    - remetente (o usuário da conversa) e destinatário (o próprio usuário)
    - texto
    - status MSG\_ENTREGUE.
  - d) Faz a conversa passar a ser a primeira no buffer
  - e) Incrementa e exibe o número de mensagens da conversa (aviso ao usuário que chegou nova mensagem).
- 3) Se for CMD\_MSG\_RECEBIDA:
- a) Cliente lê id do socket.
  - b) Testa se existe no buffer de alguma das conversas uma mensagem que:
    - tenha Id igual à que foi recebida como parâmetro; e
    - esteja armazenada no buffer tendo o usuário como remetente:
    - i) Se existir:
      - (1) Caso tenha status MSG\_ENVIADA:
        - (a) Muda o status da mensagem para MSG\_RECEBIDA.
        - (b) Exibe o novo status da mensagem, caso a conversa esteja sendo visualizada.
      - (2) Caso tenha outro status:
        - (a) Fecha a conexão.
    - ii) Caso não exista:
      - (1) Fecha a conexão.
- 4) Se for CMD\_MSG\_ENTREGUE:
- a) Cliente lê id do socket.
  - b) Testa se existe no buffer de alguma das conversas uma mensagem que:
    - tenha Id igual à que foi recebida como parâmetro; e
    - esteja armazenada no buffer tendo o usuário como remetente:
    - i) Se existir:
      - (1) Caso tenha status MSG\_RECEBIDA:
        - (a) Muda o status da mensagem para MSG\_ENTREGUE.
        - (b) Exibe o novo status da mensagem, caso a conversa esteja sendo visualizada.
      - (2) Caso tenha outro status:
        - (a) Fecha a conexão.
    - ii) Caso não exista:
      - (1) Fecha a conexão.
- 5) Se for CMD\_MSG\_INVALIDA:
- a) Cliente lê id do socket.
  - b) Testa se existe no buffer de alguma das conversas uma mensagem que:
    - tenha Id igual à que foi recebida como parâmetro;
    - esteja armazenada no buffer tendo eu como remetente; e
    - tenha status MSG\_ENVIADA.
    - i) Se existir:
      - (1) Remove a mensagem do buffer da conversa.
      - (2) Atualiza a exibição do número de mensagens da conversa e, caso a conversa esteja sendo visualizada, das mensagens da conversa.
      - (3) Exibe a mensagem de erro apropriada.
    - ii) Caso não exista:
      - (1) Fecha a conexão.
- 6) Se for timeout:
- a) Aproveita o período de inatividade para salvar os dados do cliente (caso de uso C.4)

#### **C.4 – Salvamento dos dados**

- 1) O programa cliente, ao se encerrar ou em caso de inatividade, salva as informações em arquivo para que, ao ser lançado novamente, esteja no mesmo estado anterior. Devem ser salvos:
  - Servidor (ip)
  - Usuário (login)
  - Última id enviada
  - Número de conversas
  - Para todas as conversas:
    - Correspondente (login)
    - Número de mensagens
    - Para todas as mensagens:
      - id
      - status
      - remetente
      - destinatário
      - texto

## CASOS DE USO - SERVIDOR<sup>2</sup>

### S.1 – Espera por atividade no servidor

- 1) Forma uma fila de sockets com:
  - Socket de conexões
  - Todos os sockets de clientes conectados
- 2) Espera por dados disponíveis em algum socket da fila.
- 3) Se chegou dado em algum socket de cliente:
  - a) Lê o comando recebido (caso de uso S.2)
- 4) Se chegou nova conexão:
  - a) Lê o novo cliente (caso de uso S.5)
- 5) Se for timeout:
  - a) Aproveita o período de inatividade para salvar os dados do cliente (caso de uso S.6)

### S.2 – Recepção de comando pelo servidor

- 1) Se for CMD\_NEW\_USER:  
Se for CMD\_LOGIN\_USER:  
Se for CMD\_LOGIN\_OK:  
Se for CMD\_LOGIN\_INVALIDO:  
Se for CMD\_MSG\_INVALIDA:  
Se for CMD\_MSG\_RECEBIDA:  
Se for CMD\_MSG\_ENTREGUE:  
Se for um comando desconhecido:
  - a) Fecha a conexão (erro do cliente).
- 2) Se for CMD\_NOVA\_MSG:
  - a) Lê id, destinatário e texto do socket do cliente correspondente.
  - b) Cria mensagem com dados:
    - id
    - remetente (login do cliente correspondente ao socket) e destinatário (recebido)
    - texto
    - status MSG\_RECEBIDA.
  - c) Testa se:
    - a id é válida (a última id anterior desse cliente é menor que id atual);
    - o destinatário é válido (tamanho correto) e está cadastrado; e
    - o texto é válido (tamanho correto)
    - i) Se válido:
      - (1) Armazena a mensagem no buffer.
      - (2) Atualiza a última id recebida desse cliente.
      - (3) Envia CMD\_MSG\_RECEBIDA para o remetente com parâmetro id;
      - (4) Se o destinatário estiver conectado:
        - (a) Envia a mensagem para o destinatário (caso de uso S.3).
    - ii) Se não for válido:
      - (1) Envia CMD\_MSG\_INVALIDA para o remetente.
- 3) Se for CMD\_LOGOUT\_USER:
  - a) Fecha a conexão.

---

<sup>2</sup> Observação: nos casos de uso estão omitidos os testes e as operações relacionados a erros na comunicação (erro de leitura/escrita no socket, etc.), que normalmente geram o fechamento da conexão.



### S.3 – Envio de mensagem para o destinatário

Pressupostos:

- Existe mensagem válida no buffer para esse destinatário com status MSG\_RECEBIDA.
- O destinatário da mensagem está conectado.

- 1) Envia CMD\_NOVA\_MSG para o destinatário com parâmetros:
  - Id da mensagem que foi atribuída pelo remetente: int32\_t
  - Nome do remetente: string
  - Texto da mensagem: stringSe houver erro no envio, fecha a conexão.
- 2) Muda o status da mensagem no buffer de mensagens do servidor para MSG\_ENTREGUE.
- 3) Caso o remetente esteja conectado:
  - a) Envia confirmação de entrega para o remetente (caso de uso S.4).

### S.4 – Envio de confirmação de entrega para o remetente

Pressupostos:

- Existe mensagem válida no buffer vinda desse remetente com status MSG\_ENTREGUE.
- O remetente da mensagem está conectado.

- 1) Envia CMD\_MSG\_ENTREGUE para o remetente com parâmetro id. Se houver erro no envio, fecha a conexão.
- 2) Remove a mensagem do buffer de mensagens.

### S.5 – Pedido de nova conexão no servidor

- 1) Aceita a conexão com um socket temporário.
- 2) Lê o comando.
- 3) Se o comando não for CMD\_NEW\_USER nem CMD\_LOGIN\_USER:
  - a) Fecha o socket temporário e encerra esse pedido de conexão.
- 4) Lê login e senha do socket temporário.
- 5) Se o login e/ou a senha não têm o tamanho apropriado:
  - a) Envia CMD\_LOGIN\_INVALIDO.
  - b) Fecha o socket temporário e encerra esse pedido de conexão.
- 6) Procura na lista de usuários se já existe um usuário cadastrado com o mesmo login recebido.
- 7) Se for CMD\_NEW\_USER:
  - a) Se já existir usuário cadastrado com esse login na lista de usuários:
    - i) Envia CMD\_LOGIN\_INVALIDO.
    - ii) Fecha o socket temporário e encerra esse pedido de conexão.
  - b) Cria novo usuário, com o login e a senha recebidos e associado ao socket temporário.
  - c) Cadastra o usuário na lista de usuários.
  - d) Envia CMD\_LOGIN\_OK.
- 8) Se for CMD\_LOGIN\_USER:
  - a) Se não existir usuário cadastrado com esse login na lista de usuários; ou se a senha não conferir; ou se o usuário já estiver conectado (associado a outro socket):
    - i) Envia CMD\_LOGIN\_INVALIDO.
    - ii) Fecha o socket temporário e encerra esse pedido de conexão.
  - b) Associa o usuário com o socket temporário.
  - c) Envia CMD\_LOGIN\_OK.

d) Testa se existem mensagens armazenadas que:

- sejam destinadas ao usuário; e
- tenham status `MSG_RECEBIDA`.

Caso existam, para cada mensagem:

i) Envia a mensagem para o cliente recém-conectado (destinatário) - caso de uso S.3

e) Testa se existem mensagens armazenadas que:

- foram remetidas pelo usuário; e
- tenham status `CMD_MSG_ENTREGUE`.

Caso existam, para cada mensagem:

i) Envia a confirmação de entrega para o cliente recém-conectado (remetente) - caso de uso S.4

## **S.6 – Salvamento dos dados [OPCIONAL]**

1) O programa servidor, ao se encerrar ou em caso de inatividade, salva as informações em arquivo para que, ao ser lançado novamente, esteja no mesmo estado anterior. Devem ser salvos:

- Número de usuários cadastrados
- Para todos os usuários:
  - login
  - senha
  - última id recebida
- Número de mensagens cujo processamento ainda não foi concluído (ou seja, estão no buffer)
- Para todas as mensagens:
  - id
  - status
  - remetente
  - destinatário
  - texto