

**Московский государственный технический университет  
им. Н. Э. Баумана**

УТВЕРЖДАЮ:

Большаков С.А.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021г.

**Курсовая работа по курсу «Системное программирование»  
«Резидентная программа (TSR)»**

Техническое описание  
(вид документа)

писчая бумага  
(вид носителя)

7  
(количество листов)

ИСПОЛНИТЕЛИ:

студент группы ИУ5-41Б  
Анцифров Н. С.

\_\_\_\_\_  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |   |
|--|---|
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ. ....                                    | 3 |
| 2. МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ....                                | 3 |
| 3. ОПИСАНИЕ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ....                                   | 3 |
| 4. ДАННЫЕ И ФАЙЛЫ ДАННЫХ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ....                               | 3 |
| 5. ОСНОВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ....                                 | 4 |
| 6. ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....                                 | 6 |
| 7. ВЕКТОРА ПРЕРЫВАНИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,<br>ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ..... | 7 |

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

*Исходный код, язык:* Assembler

*Компилятор:* Turbo Assembler Version 3.7

*Сборщик:* Turbo Link Version 7.1.30.1

*Отладчик:* Turbo Debugger Version 5.0

*Исполняемый код:* файл tsr.com (2 Кб)

*Исходный код:* файл tsr.asm (19 Кб)

## 2. МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Программа делится на резидентную и нерезидентную (инициализирующую части). Резидентная часть реализует функционал данного программного обеспечения, а нерезидентная нужна для инициализации резидентной части и для обработки параметров командной строки.

См. документ «Модульная структура программы».

## 3. ОПИСАНИЕ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

См. документ «Схема взаимодействие с аппаратурой».

## 4. ДАННЫЕ И ФАЙЛЫ ДАННЫХ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

### Модуль tsr.asm

| Имя                      | Размер  | Хранящиеся данные                        |
|--------------------------|---------|--|
| ignoredChars             | 1 байт  | список игнорируемых символов (строчные)  |
| replaceWith              | 1 байт  | список символов для замены (прописные)   |
| ignoredLength            | 1 байт  | длина строки ignoredChars                |
| ignoreEnabled            | 1 байт  | флаг игнорирования ввода                 |
| translateFrom            | 1 байт  | символы для замены                       |
| translateTo              | 1 байт  | символы, на которые будет идти замена    |
| translateLength          | 1 байт  | длина строки translateFrom               |
| translateEnabled         | 1 байт  | флаг функции перевода                    |
| signaturePrintingEnabled | 1 байт  | флаг функции вывода информации об авторе |
| cursiveEnabled           | 1 байт  | флаг перевода символа в курсив           |
| cursiveSymbol            | 1 байт  | курсивный вариант заменяемого символа    |
| charToCursiveIndex       | 1 байт  | символ для замены                        |
| savedSymbol              | 1 байт  | переменная для хранения старого символа  |
| true                     | 1 байт  | константа истинности                     |
| old_int9hOffset          | 2 байта | адрес старого обработчика int 9h         |
| old_int9hSegment         | 2 байта | сегмент старого обработчика int 9h       |
| old_int1ChOffset         | 2 байта | адрес старого обработчика int 1Ch        |
| old_int1ChSegment        | 2 байта | сегмент старого обработчика int 1Ch      |
| old_int2FhOffset         | 2 байта | адрес старого обработчика int 2Fh        |
| old_int2FhSegment        | 2 байта | сегмент старого обработчика int 2Fh      |
| unloadTSR                | 1 байт  | 1 - выгрузить резидент                   |
| notLoadTSR               | 1 байт  | 1 - не загружать                         |

| Имя                  | Размер  | Хранящиеся данные                                  |
|----------------------|---------|--|
| counter              | 2 байта | счётчик  |
| printDelay           | 1 байт  | задержка перед выводом "подписи" в секундах        |
| printPos             | 2 байта | положение подписи на экране                        |
| signatureLine1       | 1 байт  | подпись, строка 1                                  |
| Line1_length         | 1 байт  | длина строки 1                                     |
| signatureLine2       | 1 байт  | подпись, строка 2                                  |
| Line2_length         | 1 байт  | длина строки 2                                     |
| signatureLine3       | 1 байт  | подпись, строка 3                                  |
| Line3_length         | 1 байт  | длина строки 3                                     |
| helpMsg              | 1 байт  | справка в БНФ                                      |
| helpMsg_length       | 1 байт  | её длина в символах                                |
| errorParamMsg        | 1 байт  | сообщение об неверных параметрах ком. строки       |
| errorParamMsg_length | 1 байт  | длина сообщения об неверных параметрах ком. строки |
| tableTop             | 1 байт  | верх таблицы                                       |
| tableTop_length      | 1 байт  | длина верха таблицы                                |
| tableBottom          | 1 байт  | низ таблицы  |
| tableBottom_length   | 1 байт  | длина низа таблицы                                 |
| installedMsg         | 1 байт  | сообщение «Успешная загрузка резидента»            |
| alreadyInstalledMsg  | 1 байт  | сообщение «Резидент уже был загружен»              |
| noMemMsg             | 1 байт  | сообщение «Недостаточно памяти»                    |
| notInstalledMsg      | 1 байт  | сообщение «Ошибка загрузки резидента»              |
| removedMsg           | 1 байт  | сообщение «Успешная выгрузка резидента»            |
| removedMsg_length    | 1 байт  | его длина  |
| noRemoveMsg          | 1 байт  | сообщение «Ошибка выгрузки резидента»              |
| noRemoveMsg_length   | 1 байт  | его длина  |
| f2_txt               | 1 байт  | строка "F2"  |
| f3_txt               | 1 байт  | строка "F3"  |
| f4_txt               | 1 байт  | строка "F4"  |
| f5_txt               | 1 байт  | строка "F5"  |
| fx_length            | 1 байт  | длина строк fx_txt                                 |

## 5. ОСНОВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

### Ход инициализации:

Устанавливается требуемый видеорежим для вывода текстовых сообщений во время работы резидента, вызывается обработчик параметров ком. строки, затем, если программа запущена без параметров, то происходит установка резидента и удаление из ОП кода ниже метки \_initTSR, если же задан флаг /? выводит справку по работе с программой, если задан флаг /и, то, если резидент уже был загружен он выгружается из памяти, восстанавливая при этом старые обработчики прерываний. В коде (закомментировано) предусмотрена также возможность выгрузки резидента по повторному запуску tsrv.com.

### Обработчик new\_int2Fh:

Вначале проверяется, равен ли регистр АН 00FFh, если это так, то эта наша подфункция, и при AL=0 мы заносим в АН 'i', как признак того, что резидент уже загружен в память, а при AL=1 выполняется выгрузка резидента из памяти.

### **Обработчик new\_int9h:**

Из порта достаётся скан-код нажатой клавиши, по функциональным клавишам (F2,F3,F4,F5) меняют свои значения флаги соответствующих функционалов, а также меняется их индикация в верхнем правом углу консоли, затем вызывается стандартный обработчик данного прерывания, если введенный символ входит в множество игнорируемых, он не выводится, если входит в множество символов под замену (translateFrom) – заменяется на символ с тем же индексом из множества translateTo. Вместо игнорирования некоторых символов в некоторых вариантах требуется замена одних на символы другого множества или на звездочки, всё это предусмотрено в коде, но закомментировано во избежание конфликтов в логике.

### **Обработчик new\_int1Ch:**

В самом начале работы обработчика производится вызов старого обработчика прерывания int 1Ch. В случае, если флаг signaturePrintingEnabled установлен в true производится сравнение счетчика counter вызовов прерывания системой с числом  $\text{printDelay} * 1000 / 55 + 1$ , где printDelay – число в секундах. Если эти числа равны, то далее производится печать информации об исполнителях курсовой работы на экран; иначе counter увеличивается на 1.

### **Функция вывода подписи на экран (printSignature):**

Читается текущее положение курсора на экране и запоминается в стеке. Далее происходит выбор положения подписи на экране (верх, центр или низ). В каждом случае устанавливаются значения регистров DH и DL, хранящие информацию о строке и колонке соответственно. Затем эта информация используется для вывода построчно подписи, содержащей верх рамки, три строки собственно информации об исполнителях и низ рамки. Восстанавливается положение курсора из стека. Вызывается функция changeFx для прекращения индикации вывода подписи.

### **Функция вывода индикации:**

Читается текущее положение курсора на экране и запоминается в стеке. Далее происходит перебор всех четырех флагов состояний {signaturePrintingEnabled, cursiveEnabled, translateEnabled, ignoreEnabled}, и, в случае если флаг установлен в true, то происходит печать наименования функциональной клавиши соответствующего флага состояния в правом верхнем углу экрана на зелёном фоне, иначе на красном. Восстанавливается положение курсора из стека.

### **Функция проверки командной строки:**

В регистр SI помещается смещение 80h. Читается количество символов в параметрах командной строки. Если их количество равно 0, то выходим. Далее идёт цикл до тех пор, пока не будет прочитан символ возврата каретки. Если одним из параметров является «/?» то выводится справка по использованию программы и устанавливается флаг того, что загружать резидент не надо (notLoadTSR).

### **Функция получения текущего изображения символа:**

В стек сохраняются регистры AX и BX. В AX заносится параметр 1130h, в BX – 0600h. Это необходимо, чтобы была вызвана нужная подфункция прерывания 10h. Затем восстанавливаются регистры AX и BX. В результате выполнения функции, регистр ES получает значение C000h, а по адресу ES:BP находятся первый символ таблицы изображений символов, где на каждый символ отводится по 16 байт.

### **Функция замены изображения символа:**

В стек сохраняются регистры AX и BX. В AX заносится параметр 1100h, в BX – 1000h. Это необходимо, чтобы была вызвана нужная подфункция прерывания 10h. Затем восстанавливаются регистры AX и BX. В результате выполнения функции, начиная с номера символа, указанного в регистре DL, изображения символов, количество которых определено в регистре CL, меняется на изображения из таблицы, заданной по адресу ES:BP.

**Функция, меняющая изображение символа с курсива на обычное и наоборот:**

В стек сохраняются регистры AX, в регистр ES загружается значение регистра CS. Далее, если флаг `cursiveEnabled` установлен в `true` происходит сохранение текущего изображения изменяемого символа и последующая замена на новое. Номер изменяемого символа содержит переменная `charToCursiveIndex`. С помощью процедуры `saveFont` определяется адрес текущей таблицы символов. Затем добавляя необходимое значение к регистру BP ( $16 * \text{charToCursiveIndex}$ ) находим адрес нужного символа и сохраняем 16 байт таблицы его изображения в переменную `savedSymbol`. После чего в регистр CX заносится 1 (меняем один символ), в DL устанавливается номер изменяемого символа, в BP перемещается адрес таблицы нового символа. Сама таблица находится в переменной `cursiveSymbol`. Происходит вызов функции `changeFont`. Далее выход из процедуры. Если флаг `cursiveEnabled` не установлен в `true`, то происходит восстановление старого изображения символа. В регистр CX устанавливается 1, в DL - номер изменяемого символа, в BP перемещается адрес таблицы старого символа (адрес переменной `savedSymbol`). После чего происходит вызов функции `changeFont` и завершение процедуры.

Примечание: значения переменных `charToCursiveIndex` и `cursiveSymbol` зависят от варианта.

См. документ «Блок-схема алгоритма программы».

## 6. ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

| Название                    | Входные данные   | Выходные данные                               | Описание  |
|-----------------------------|--|---|---|
| <code>new_int9h</code>      | -  | -   | Обработчик прерывания 09h   |
| <code>new_int1Ch</code>     | -  | -   | Обработчик прерывания 1Ch   |
| <code>new_int2Fh</code>     | АН=0FFh<br>AL = 1 ; для загрузки TSR<br>AL = 0 ; для проверки факта присутствия TSR в памяти | АН = 'i', если резидент присутствует в памяти | Обработчик прерывания 2Fh   |
| <code>printSignature</code> | -  | -   | Процедура вывода подписи (ФИО, группа, вариант)   |
| <code>setCursive</code>     | -  | -   | Процедура, которая в зависимости от флага <code>cursiveEnabled</code> меняет начертание символа с курсива на обычное и наоборот |

| Название            | Входные данные  | Выходные данные  | Описание  |
|---------------------|---|--|---|
| changeFont          | DL = номер символа для замены<br>CX = Количество символов заменяемых изображений символов (начиная с символа указанного в DX)<br>ES:BP = адрес таблицы  | -  | Функция смены начертания символа                  |
| saveFont            | ВН - тип возвращаемой символьной таблицы<br>0 - таблица из int 1fh<br>1 - таблица из int 44h<br>2-5 - таблица из 8x14, 8x8, 8x8 (top), 9x14<br>6 - 8x16 | в ES:BP находится таблица символов (полная)<br>в CX находится байт на символ<br>в DL количество экранных строк | Функция сохранения нормального начертания символа |
| commandParamsParser | -   | -  | Процедура проверки параметров командной строки    |
| changeFx            | -   | -  | Процедура вывода состояния клавиш Fx              |

## 7. ВЕКТОРА ПРЕРЫВАНИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ.

В программе переопределяются 3 вектора прерываний:

1. 09h – для обработки нажатия клавиш,
2. 2Fh – для возможности проверки наличия программы в памяти, а также для выгрузки резидентной части программы,
3. 1Ch – для подсчёта количества времени, прошедшего с нажатия функциональной клавиши, для последующего вывода сообщения-подписи на экран.