

Bind et propriété public

Spécifier des arguments par défaut

Vous pouvez également spécifier des arguments avec des valeurs par défaut pour l'ensemble des services.

Pour ce faire, toujours dans le fichier `config/services.yaml`, il faut ajouter l'option `bind` à la propriété `_default` :

```
parameters:
```

```
services:
```

```
  _defaults:
```

```
    autowire: true
```

```
    autoconfigure: true
```

```
    bind:
```

```
      $logFile: 'logs/logs.txt'
```

```
      $logger: '@logger'
```

```
App\:
```

```
  resource: '../src/'
```

```
  exclude:
```

```
    - '../src/DependencyInjection/'
```

```
    - '../src/Entity/'
```

```
    - '../src/Kernel.php'
```

```
    - '../src/Tests/'
```

Côté service, cela ne change rien pour l'utilisation des arguments.

Services publics ou privés

Par défaut, tous les services sont privés. Cela signifie qu'ils ne sont pas accessibles depuis le conteneur de service directement en utilisant `$container->get()`.

Dans la très grande majorité des cas, il est **recommandé de laisser les services en privé et d'utiliser l'injection de dépendances automatique (autowiring)**.

Pour passer un service en public il suffit d'ajouter l'option `public: true` dans le fichier `config/services.yaml` sur le service souhaité :

```
services:  
  # ...  
  App\Service\ServicePublic:  
    public: true
```

Les cas d'utilisation sont vraiment rares, mais retenez simplement que cela existe pour le moment.