

---

# **iFLY Mobile Speech Platform 2.0**

讯飞移动语音平台

开发手册

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司  
ANHUI USTC iFLYTEK CO., LTD.

---

本手册内容若有变动，恕不另行通知。本手册例子中所用的公司、人名和数据若非特别声明，均属虚构。未得到安徽科大讯飞信息科技股份有限公司明确的书面许可，不得以任何目的、以任何形式或手段（电子的或机械的）复制或传播手册的任何部分。

本文档可能涉及安徽科大讯飞信息科技股份有限公司的专利（或正在申请的专利）、商标、版权或其他知识产权，除非得到安徽科大讯飞信息科技股份有限公司的明确书面许可协议，本文档不授予使用这些专利（或正在申请的专利）、商标、版权或其他知识产权的任何许可协议。

本手册提及的其它产品和公司名称均可能是各自所有者的商标。

本软件产品受最终用户许可协议（EULA）中所述条款和条件的约束，该协议位于产品文档和/或软件产品的联机文档中，如果您使用本产品，表明您已阅读并接受了 EULA 的条款。

版权所有© 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司  
Copyright © Anhui USTC iFLYTEK CO., LTD.

# 目 录

前言 .....	1
第 1 章 概述 .....	3
1.1 MSP20 网络拓扑结构说明 .....	3
1.2 名词和缩略语 .....	4
1.3 文档说明 .....	4
第 2 章 QTTS 开发接口说明 .....	6
2.1 QTTS 接口简介 .....	6
2.1.1 QTTS 接口函数列表 .....	6
2.1.2 返回值说明 .....	6
2.1.3 开发包组件 .....	7
2.1.4 开发包支持情况 .....	7
2.2 函数调用 .....	7
2.2.1 QTTSInit .....	7
2.2.2 QTTSSessionBegin .....	9
2.2.3 QTTSTextPut .....	10
2.2.4 QTTSAudioGet .....	11
2.2.5 QTTSAudioInfo .....	13
2.2.6 QTTSSessionEnd .....	14
2.2.7 QTTSGetParam .....	14
2.2.8 QTTSFini .....	16
第 3 章 QISR 开发接口说明 .....	18
3.1 QISR 接口简介 .....	18
3.1.1 QISR 接口函数列表 .....	18
3.1.2 返回值说明 .....	18
3.1.3 开发包组件 .....	19
3.1.4 开发包支持情况 .....	19
3.2 函数调用 .....	19
3.2.1 QISRInit .....	19
3.2.2 QISRSessionBegin .....	21
3.2.3 QISRGrammarActivate .....	23
3.2.4 QISRAudioWrite .....	24

---

3.2.5 QISRGetResult .....	27
3.2.6 QISRSessionEnd .....	29
3.2.7 QISRGetParam .....	30
3.2.8 QISRFini.....	31
<b>第 4 章 错误码的定义.....</b>	<b>33</b>
4.1 宏 .....	33
4.2 错误码列表 .....	33
<b>第 5 章 开发例程.....</b>	<b>37</b>
5.1 语音合成开发例程 .....	37
5.2 语音识别开发例程 .....	39
5.3 语音听写开发例程 .....	43
<b>第 6 章 常见问题解答.....</b>	<b>47</b>
<b>第 7 章 技术支持.....</b>	<b>48</b>

## 前言

欢迎使用 iFLY Mobile Speech Platform 2.0 讯飞移动语音平台！

iFLY Mobile Speech Platform 2.0 讯飞移动语音平台是基于讯飞公司已有的 ISP 和 IMS 产品，开发出的一款符合移动互联网用户使用的语音应用开发平台，提供语音合成、语音听写、语音识别、声纹识别等服务，为语音应用开发爱好者提供方便易用的开发接口，使得用户能够基于该开发接口进行多种语音应用开发。其主要功能有：

- 1) 实现基于 HTTP 协议的语音应用服务器，集成讯飞公司最新的语音引擎，支持语音合成、语音听写、语音识别、声纹识别等服务；
- 2) 提供基于移动平台和 PC 上的语音客户端子系统，内部集成音频处理和音频编解码模块，提供关于语音合成、语音听写、语音识别和声纹识别完善的 API。

科大讯飞作为中国最大的智能语音技术提供商，在智能语音技术领域有着长期的研究积累，并在语音合成、语音识别、口语评测等多项技术上拥有国际领先的成果。科大讯飞是我国唯一以语音技术为产业化方向的“国家 863 计划成果产业化基地”、“国家规划布局内重点软件企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家高技术产业化示范工程”，并被信息产业部确定为中文语音交互技术标准工作组组长单位，牵头制定中文语音技术标准。2003 年，科大讯飞获迄今中国语音产业唯一的“国家科技进步二等奖”，2005 年获中国信息产业自主创新最高荣誉“信息产业重大技术发明奖”。2006 年至 2010 年连续五届在英文语音合成国际大赛（Blizzard Challenge）中蝉联大赛第一名。

基于拥有自主知识产权的世界领先智能语音技术，科大讯飞已推出从大型电信级应用到小型嵌入式应用，从电信、金融等行业到企业和家庭用户，从 PC 到手机到 MP3/MP4/PMP 和玩具，能够满足不同应用环境的多种产品。科大讯飞占有中文语音技术 70% 以上市场份额，在电信、金融、电力、社保等主流行业的份额更达 80% 以上，开发伙伴超过 800 家，以讯飞为核心的中文语音产业链已初具规模。

本手册主要讲述如何利用 iFLY Mobile Speech Platform 2.0 客户端子系统提供的 API 进行语音合成、语音听写和语音识别等方面的应用开发，其适用的读者有：

### ☐ 语音服务的提供商

如果您希望根据现有资源扩大某种特定服务的规模，但又担心为某一种服务去开发应用平台代价太大，通过阅读本手册，您会发现，只需要较少的编程就可以充分利用 iFLY Mobile Speech Platform 2.0 讯飞移动语音平台的诸多优势，实现服务拓展，缩短项目周期。

### ☐ 语音应用的开发商

如果您从事语音系统的二次开发，面向行业级、家庭级等最终用户提供语音合成产品，iFLY Mobile Speech Platform 2.0 讯飞移动语音平台简洁明了而又功能全面的 API 将帮助您迅速完成语音应用系统的开发，从而大大节约开发投入，丰富语音服务的内容。

## □ 语音技术的爱好者

如果您对语音应用系统具有浓厚的兴趣，并且具有一定的编程基础，您可以在本手册指导下学习语音方面的应用开发，体验语音世界的无穷乐趣。

本手册基本内容：

### 第1章 概述

简要概括讯飞移动语音平台的原理、特色、功能，以及一些名词、缩略语介绍等。

### 第2章 QTTS 接口

介绍 QTTS 接口函数功能与应用，并详细列出开发步骤与例程。

### 第3章 QISR 接口

介绍 QISR 接口函数功能与应用，并详细列出开发步骤与例程。

### 第4章 错误码定义

介绍讯飞移动语音平台开发过程中返回的错误码及其定义。

### 第5章 开发例程

给出了语音合成、语音识别和语音听写的编程示例。

### 第6章 常见问题解答

### 第7章 技术支持

介绍本公司提供的技术支持方式，便于用户迅速获取帮助，提高应用效率。

通过阅读本手册，读者可以：

- ◆ 了解科大讯飞语音应用技术的基本功能与特色
- ◆ 掌握语音合成、语音识别系统接口规范
- ◆ 了解语音合成系统、语音识别应用开发的基本思想和方法
- ◆ 利用语音应用系统接口规范地进行二次开发

## 第1章 概述

### 1.1 MSP20 网络拓扑结构说明

下图为 iFLY Mobile Speech Platform 2.0 (MSP20) 产品的典型网络拓扑结构:




图 1 MSP20 网络结构

从图中可以看到，完整的 MSP 平台架构在 Internet 上，分为服务器端、移动客户端和 Internet 客户端三个部分。

服务器端为 MSP 平台的核心部分，提供 HTTP 应用、用户管理、语音服务等服务，位于局域网内，对外统一接入 Internet，为客户端提供唯一的访问点。其中：HTTP 服务器负责将客户端发送的服务请求发送至业务服务器，然后由业务服务器按照具体的服务类型进行处理，调用 ISP 语音应用平台获取具体的语音服务，而后把处理结果返回给 HTTP 服务器，再回复客户端。

互联网用户直接通过 MSP 服务器提供的 Internet 访问点使用语音服务，在集成了 MSP 平台提供的开发接口后即可在网络畅通的情况下在应用程序中调用语音服务。

移动用户使用智能手机通过移动运营商提供的 2G (GPRS/EDGE/CDMA) 或 3G 网络接入 Internet，然后连接到 MSP 服务器获得服务。

## 1.2 名词和缩略语

### □ TTS ( Text to Speech )

语音合成 (Text To Speech, TTS) 技术能够自动将任意文字实时转换为连续的自然语音, 是一种能够在任何时间、任何地点, 向任何人提供语音信息服务的高效便捷手段, 非常符合信息时代海量数据、动态更新和个性化查询的需求。

### □ IAT( iFly Auto Transform ) & ASR ( Automatic Speech Recognition )

语音听写和语音识别技术是一种使计算机能够识别人通过麦克风或者电话输入的词语或语句的技术, 简单的说就是能够让计算机听懂人说话。它的最终目标是使得计算机不受词汇量限制, 在各种噪声环境、语音信道下, 能够实时、准确地识别不同方言、口音等特点的说话人的语句。

让机器听懂人类的语音, 这是人们长期以来梦寐以求的事情。语音识别是一门交叉学科, 关系到多学科的研究领域, 不同领域上的研究成果都对语音识别的发展作了贡献。语音识别技术就是让机器通过识别和理解过程把语音信号转变为相应的文本或命令的技术。

### □ ISP

iFLY Speech Platform, 讯飞语音应用平台, 针对电信级应用场合开发的一个升级扩容方便、能提供高性能、高质量的负载均衡、方便部署、易于维护而且可以进行实时监控和维护的语音应用平台。

### □ IMS

iFLY MRCP Server, 讯飞 MRCP 服务器, 支持国际标准协议 MRCP 1.0/2.0 的语音服务平台, 该平台基于 ISP 架构, 提供对国际标准的支持。

### □ MSP

iFLY Mobile Speech Platform, 或称为 IMSP, 讯飞移动语音平台的缩写, 是讯飞面向移动互联网领域开发的语音服务平台, 本项目是该产品的第二个版本。

### □ MSSP

Mobile Speech Service Protocol, 移动语音服务协议, 基于 HTTP1.1 协议扩展的语音应用协议。

## 1.3 文档说明

本文针对的读者是具有 Win32 或者 Android、iPhone、Windows Mobile 等嵌入式平台编程经验的 C/C++ 程序员。

文档中使用的符号约定:



符号	含义
[in]	表明该参数是调用时赋值的参数——输入参数
[out]	该参数在函数返回时被赋值——输出参数
[in/out]	该参数在函数调用时作为输入、函数返回时作为输出参数

## 第2章 QTTTS开发接口说明

### 2.1 QTTTS接口简介

#### 2.1.1 QTTTS接口函数列表

在 MSP2.0 客户端系统中关于 TTS 提供如下函数调用：

函数名称	功能简介
QTTSTInit	初始化MSC的TTS部分
QTTSSessionBegin	开始一个TTS会话
QTTSTextPut	输入要合成的文本
QTTSAudioGet	获取合成语音
QTTSAudioInfo	获取音频相关信息
QTTSSessionEnd	结束一路会话
QTTSGetParam	获取合成参数
QTTSTFin	逆初始化MSC的TTS部分

对应的宽字符接口如下：

函数名称	功能简介
QTTSTInitW	初始化MSC的TTS部分
QTTSSessionBeginW	开始一个TTS会话
QTTSTextPutW	输入要合成的文本
QTTSAudioGetW	获取合成语音
QTTSAudioInfoW	获取音频相关信息
QTTSSessionEndW	结束一路会话
QTTSGetParamW	获取合成参数
QTTSTFin	逆初始化MSC的TTS部分

宽字符接口的使用和窄字符并没有本质的不同，只是 `char` 型的数据换成了 `wchar_t`，所以后面对各个函数的说明将以窄字符接口为例。

本组接口不是线程安全的，用户需要自行保证某些数据的线程安全性，如 `sessionID`。

#### 2.1.2 返回值说明

对于开发接口，如果调用成功，返回值为 `int` 型的接口都会返回 `MSP_SUCCESS`，否则返回错误代码，错误代码参见 `misp_errors.h`；对于返回值为指针类型的，函数执行成功返回非 0 指针，否则返回空指针 0，错误代码可以通过相关的回传参数查看。具体的错误

原因可以结合 MSC 日志进行分析。

对于出现在参数列表中用于返回错误码的回传参数，如 `QTTSSessionBegin` 中的 `errorCode` 参数，用户可以传入 `NULL`，此时 MSC 会忽略这个参数，此种情况下将不会有错误码返回，用户可以通过查看 MSC 的日志来了解程序执行中的一些信息。

### 2.1.3 开发包组件

#### □ Windows 平台

开发组件	组件组成	说明
头文件	qtts.h, qisr.h	接口函数的声明
动态引入库	msc.lib	包含接口函数的引入
运行时刻库	msc.dll	接口函数的具体实现
客户端配置文件	msc.cfg	运行库的相关配置项

#### □ Mobile 平台

开发组件	组件组成	说明
头文件	qtts.h, qisr.h	接口函数的声明
动态引入库	msc.lib	包含接口函数的引入
运行时刻库	msc.dll	接口函数的具体实现
客户端配置文件	msc.cfg	运行库的相关配置项

#### □ iPhone 平台

开发组件	组件组成	说明
头文件	qtts.h, qisr.h	接口函数的声明
静态库	libmsc.a	接口函数的具体实现

### 2.1.4 开发包支持情况

开发包类型	Windows	Windows Mobile
本地开发	支持	支持

## 2.2 函数调用

### 2.2.1 QTTSInit

#### □ 函数原型

`int MSPAPI QTTSInit(const char* configs)`

#### □ 功能

对 MSC 在合成过程中用到的全局配置项参数进行初始化，如服务器地址、访问超时设置等。

## □ 参数

## ◆ configs[in]

初始化时传入的字符串，以指定合成用到的一些配置参数，各个参数以“参数名=参数值”的形式出现，大小写不敏感，不同的参数之间以“,”或“\n”隔开，可以设置的参数列表如下（不设置任何值时可以传入 NULL 或空串）：

返回值	意义
server_url	MSP 服务器 URL，格式：域名:端口号/资源名，如 dev.voicecloud.cn:80/index.htm。 默认值为：dev.voicecloud.cn:80/index.htm。
appid	应用程序 ID，服务端根据此参数跟踪应用程序信息，需从 <a href="http://dev.voicecloud.cn/myapp_reg.php">http://dev.voicecloud.cn/myapp_reg.php</a> 页面申请。
timeout	与服务器交互超时时间间隔，单位毫秒，缺省值为 30000。
coding_libs	合成时所用编解码库的名字，可用的有 amr.dll、amr_fx.dll、amr_wb.dll、amr_wb_fx.dll 和 speex.dll，默认值为 speex.dll。同时加载多个编解码库时各个编解码库用“;”隔开，如：coding_libs=speex.dll; amr-wb.dll。
max_text_size	最大合成文本长度，0-4096，不在此范围内的值无效，MSC 将使用默认值 1024。

## □ 返回值

如果函数调用成功返回 MSP\_SUCCESS，否则返回错误代码，错误代码参见 msp\_errors.h。主要的值如下：

返回值	意义
MSP_ERROR_CONFIG_INITIALIZE	初始化 TTS 的 config 实例时出现错误。

## □ 说明

本函数在进行语音合成时必须第一个被调用。configs 参数字符串中的参数对 TTS 有重要影响，如合成文本最大字节数这一参数，如果用户实际发送的合成文本长度大于设定的最大字节数，则 QTTSTextPut 接口会直接返回错误。

configs 可设置的参数在 MSC 的配置文件中也有对应的配置项，优先级是 configs 字符串中的值高于配置文件中指定的值。

实际应用时，QTTSInit 应当在应用程序初始化时仅调用一次，多次调用本函数（中间没有调 QTTSFin）时只有第一次调用此函数会进行实际的初始化工作，configs 字符串中的内容会被配置到关于 TTS 的配置项中，后面的调用会返回成功，但不会完成实际的初始化工作。同样 QTTSFin 也应当在应用程序退出时仅调用一次。

## □ 用法示例

```
const char* configs="server_url=dev.voicecloud.cn, coding_libs=amr_wb.dll;speex.dll";
int ret = QTTSInit( configs );
if(MSP_SUCCESS != ret )
```

```
{  
    printf(“QTTSInit failed, error code is: %d”, ret );  
}
```

□ 参见

QTTSFini。

## 2.2.2 QTTSSessionBegin

□ 函数原型

MSPAPI const char\* QTTSSessionBegin(const char\* params, int\* errorCode)

□ 功能

开始一路 TTS 会话，并在参数中指明本路会话用到的参数。

□ 参数

◆ params[in]

本路 TTS 会话使用的参数。可以设置的参数及其取值范围请参考《可设置参数列表\_MSP20.xls》；各个参数以“参数名=参数值”的形式出现，不同的参数之间以“,”或者“\n”隔开。

◆ errorCode [out]

如果函数调用成功返回 MSP\_SUCCESS，否则返回错误代码，错误代码参见 msp\_errors.h，几个主要的返回值如下：

返回值	意义
MSP_ERROR_NOT_INIT	未初始化
MSP_ERROR_INVALID_PARA	无效的参数
MSP_ERROR_NO_LICENSE	开始一路会话失败

□ 返回值

MSC 为本路会话建立的 ID，用来唯一的标识本路会话，供以后调用其他函数时使用。函数调用失败则会返回 NULL。

□ 说明

此处设定的参数在本路会话中一直有效。此函数需要和接口 QTTSSessionEnd()配对使用，在这两个接口之间可以调用实际完成合成功能的接口如写入合成文本和取音频数据等。没有调用此函数则后续的函数调用会因为没有合法的会话 ID 而无法完成对应的功能。

用户调用此函数时，可以使用参数 ssm=1 或 0 来指定是否使用会话模式。在会话模式下，用户和服务端之间的多次交互都被相互关联起来，所以会话模式可以完成一些较为复杂的功能，比如，将合成音频分段返回，返回当前音频对应的文本位置等信息。

非会话模式下，MSC 发往服务器的请求响应中携带合成参数和文本，服务器在应答响应中返回全部合成音频，多次请求之间彼此独立，互不干扰。默认为非会话模式。

#### □ 用法示例

```
/* 可设置的参数及含义请参考《可设置参数列表_MSP20》 */
const char*   params= "ssm=1, ent=intp65, aue=speex-wb;7,auf=audio/L16;rate=16000";
int           ret = MSP_SUCCESS;
const char*   session_id = QTTSSessionBegin( params, &ret );
if(MSP_SUCCESS != ret )
{
    printf( "QTTSSessionBegin failed, error code is: %d", ret );
}
```

#### □ 参见

QTTSSessionEnd。

### 2.2.3 QTTSTextPut

#### □ 函数原型

```
int MSPAPI QTTSTextPut(const char* sessionID, const char* textString, unsigned
int textLen, const char* params)
```

#### □ 功能

写入要合成的文本。

#### □ 参数

##### ◆ sessionID [in]

由 QTTSSessionBegin 返回过来的会话 ID。

##### ◆ textString [in]

用户将要进行合成的文本。

##### ◆ textLen [in]

合成文本长度，该长度为合成文本的字节数。

##### ◆ params [in]

本次合成所用的参数，只对本次合成的文本有效。本参数在 MSP20 中不生效，做保留用。

#### □ 返回值

如果函数调用成功返回 MSP\_SUCCESS，否则返回错误代码，错误代码参见 msp\_errors.h。几个主要的值如下：

返回值	意义
MSP_ERROR_NOT_INIT	未初始化
MSP_ERROR_INVALID_HANDLE	无效的会话 ID
MSP_ERROR_INVALID_PARA	无效的参数
MSP_ERROR_INVALID_PARA_VALUE	无效的参数值
MSP_ERROR_NO_ENOUGH_BUFFER	发送的文本长度超过最大允许长度

#### □ 说明

在非会话模式下，MSC 会将文本暂时保存，等到用户调用 QTTSAudioGet()时，将文本发送到服务器端进行合成，如果连续多次调用本接口，则后面的文本会覆盖前面的文本。在会话模式下，MSC 会将本次传入的全部文本发送到服务器端，用户以后可以反复调用 QTTSAudioGet()来获取音频。

#### □ 用法示例

```
const char*   text_str = "安徽科大讯飞信息科技股份有限公司";
unsigned int   text_len = strlen( textString );           //textLen 参数为合成文本所占字节数
int ret = QTTSTextPut( session_id, text_str, text_len, NULL );
if(MSP_SUCCESS != ret )
{
    printf( "QTTSTextPut failed, error code is: %d", ret );
}
```

#### □ 参见

QTTSAudioGet。

### 2.2.4 QTTSAudioGet

#### □ 函数原型

```
const void* MSPAPI QTTSAudioGet(const char* sessionID, unsigned int* audioLen,
int* synthStatus, int* errorCode)
```

#### □ 功能

获取合成的音频。

#### □ 参数

##### ◆ sessionID [in]

由 QTTSSessionBegin 返回过来的会话 ID。

##### ◆ audioLen [out]

合成音频长度。

##### ◆ synthStatus [out]

合成音频状态，可能的值如下：

枚举常量	简介
MSP_TTS_FLAG_STILL_HAVE_DATA = 1	音频还没取完，还有后继的音频
MSP_TTS_FLAG_DATA_END = 2	音频已经取完
MSP_TTS_FLAG_CMD_CANCELED = 3	保留

◆ errorCode [out]

如果函数调用成功返回 **MSP\_SUCCESS**，否则返回错误代码，错误代码参见 `misp_errors.h`，几个主要的值如下：

返回值	意义
MSP_ERROR_NOT_INIT	未初始化
MSP_ERROR_INVALID_HANDLE	无效的会话 ID
MSP_ERROR_INVALID_PARA	无效的参数
MSP_ERROR_NO_MORE_DATA	没有更多的数据（音频已经取完）

□ 返回值

如果函数调用成功返回合成音频的起始地址，否则返回空指针。

□ 说明

用户需要反复调用此接口，在 `errorCode` 返回值为 **MSP\_SUCCESS** 的情况下直到 `synthStatus` 返回 **MSP\_TTS\_FLAG\_DATA\_END**（音频已经取完）为止。

在非会话模式下，调用本函数时，MSC 会将用户传入的文本和本次会话的参数打包成消息发送至服务器并阻塞当前线程等待服务器的响应，如果在此期间响应消息到来，则本函数会成功得到合成的音频数据；在预定的时间内没有响应消息到来，`errorCode` 会被设置为一个关于等待超时的错误码。

在会话模式下，调用本函数时，MSC 会向服务器发送一个获取音频的命令，服务器返回一定数量的音频，并返回音频对应的文本位置以及音频是否取完等信息。音频对应的文本信息可以通过调用 `QTTSAudioInfo` 获取到，由于服务器每次返回给 MSC 的只是部分音频，所以会话模式的响应速度可以达到很快。

□ 用法示例

```
char*      synth_speech = new char[ 2 * 1024 * 1024 ];
unsigned int speech_len = 0;
void*      audio_data = NULL;
unsigned int audio_len = 0;
int        synth_status = 0;
int        ret = 0;
while(MSP_TTS_FLAG_DATA_END != synth_status )
{
    audio_data = QTTSAudioGet( session_id, &audio_len, &synth_status, &ret );
    if(MSP_SUCCESS != ret )
    {
        printf( "QTTSAudioGet failed, error code is: %d", ret );
    }
}
```



```
        break;
    }

    If( NULL != audio && 0 != audio_len )
    {
        /* 用户可以用其他的方式保存音频，如写入文件等 */
        memcpy( synth_speech + speech_len, audio_data, audio_len );
        speech_len += audio_len;
    }
}
```

□ 参见

无。

### 2.2.5 QTTSAudioInfo

□ 函数原型

```
const char* MSPAPI QTTSAudioInfo(const char* sessionID)
```

□ 功能

获取关于合成音频的某些信息如合成音频对应的当前文本位置等。

□ 参数

◆ sessionID [in]

由 QTTSSessionBegin 返回过来的会话 ID。

□ 返回值

如果函数调用成功返回字符串指针，否则返回 NULL。

□ 说明

本接口用在调用 QTTSAudioGet 后，获取关于此段音频的描述信息，目前支持的信息有：此次合成音频对应文本结束位置，用户可以利用此信息来做实时高亮度显示合成的文本等应用，格式为“ced=xxx”。

□ 用法示例

```
const char*   audio_info = QTTSAudioInfo( session_id );
if( NULL == audio_info )
{
    printf( "QTTSAudioInfo failed" );
}
```

□ 参见

QTTSSAudioGet。

## 2.2.6 QTTSSessionEnd

### □ 函数原型

int MSPAPI QTTSSessionEnd(const char\* sessionID, const char\* hints)

### □ 功能

结束一路 TTS 会话。

### □ 参数

#### ◆ sessionID [in]

由 QTTSSessionBegin 返回过来的会话 ID。

#### ◆ hints [in]

结束本次会话的原因描述，用于记录日志，便于用户查阅或者跟踪某些问题。

### □ 返回值

如果函数调用成功返回 0，否则返回错误代码，错误代码参见 msp\_errors.h。几个主要的返回值如下：

返回值	意义
MSP_ERROR_NOT_INIT	未初始化
MSP_ERROR_INVALID_HANDLE	无效的会话 ID

### □ 说明

本接口对应于 QTTSSessionBegin()接口，用来结束一路 TTS 会话。如果用户在完成一路 TTS 会话后，不调用本函数而直接调用 QTTSTini()，则会返回错误码提示“仍有活跃的实例”。

调用本函数后，关于当前会话的所有资源（参数，合成文本，会话实例等）都会被释放，所以用户不应该再针对该实例做任何操作（比如使用其会话 ID 等）。

### □ 用法示例

```
int ret = QTTSSessionEnd ( session_id, "normal end" );
if(MSP_SUCCESS != ret )
{
    printf( "QTTSSessionEnd failed, error code is: %d", ret );
}
```

### □ 参见

QTTSSessionBegin

QTTSTini。

## 2.2.7 QTTSGgetParam

### □ 函数原型

```
int MSPAPI QTTSGetParam(const char* sessionID, const char* paramName, char* paramValue, unsigned int* valueLen)
```

□ 功能

查询 MSC 记录下来的一些信息如数据上传或下载的数据量等。

□ 参数

◆ sessionID [in]

由 QISRSessionBegin 返回过来的会话 ID。

◆ paramName [in]

要获取的参数名称；支持同时查询多个参数，查询多个参数时，参数名称以“,”或“\n”分开。

◆ paraValue [out]

获取的参数值，以字符串形式返回；查询多个参数时，参数值之间以“;”分开，不支持的参数将返回空的值。

◆ valueLen [in/out]

输入的是存放参数值字符串 paraValue 缓冲区的长度，输出为参数值字符串的长度。

□ 返回值

如果函数调用成功返回 MSP\_SUCCESS，否则返回错误代码，错误代码参见 msp\_errors.h。几个主要的返回值如下：

返回值	意义
MSP_ERROR_NOT_INIT	未初始化
MSP_ERROR_INVALID_HANDLE	无效的会话 ID
MSP_ERROR_INVALID_PARA	无效的参数

□ 说明

目前支持的参数如下：

参数名称	意义
upflow	上传数据量，单位：Byte。如果函数调用发生在会话结束之后（QTTSSessionEnd 之后），获取到的是从 QTTSSessionInit 开始上行的数据总量；如果是在会话中间调用，获取到的是当前会话此刻的上行数据量。
downflow	下载数据量，单位：Byte。如果函数调用发生在会话结束之后（QTTSSessionEnd 之后），获取到的是从 QTTSSessionInit 开始下行的数据总量；如果是在会话中间调用，获取到的

是当前会话此刻的下行数据量。
----------------

#### □ 用法示例

```
const char*   para_name = "upflow";
char*        para_value[ 32 ] = "";
unsigned int   value_len = 32;
int  ret = QTTSGetParam ( session_id, para_name, para_value, &value_len );
if(MSP_SUCCESS != ret )
{
    printf( "QTTSGetParam failed, error code is: %d", ret );
}
```

#### □ 参见

无。

### 2.2.8 QTTSFini

#### □ 函数原型

```
int MSPAPI QTTSFini(void)
```

#### □ 功能

对 MSC 进行逆初始化。

#### □ 参数

无。

#### □ 返回值

如果函数调用成功返回 `MSP_SUCCESS`，否则返回错误代码，错误代码参见 `misp_errors.h`。主要的返回值如下：

返回值	意义
<code>MSP_ERR_STILL_EXIST_ACTIVE_INSTANCE</code>	仍然有活跃的 Session 实例

#### □ 说明

本接口对应于 `QTTSInit` 接口，在使用 TTS 功能时最后一个被调用，用来对 MSC 的 TTS 部分进行逆初始化。没有调用 `QTTSInit()` 直接调用本接口，则不会有任何效果，调用了 `QTTSInit()` 不调用本接口而直接结束线程，则 MSC 会产生资源泄漏。

本函数正常的调用场景是当前活跃的 TTS 实例数为 0（释放一个活跃的实例使用 `QTTSSessionEnd()` 函数）。如果当前活跃的 TTS 实例数不为 0，则说明用户在使用函数时的时序有问题，这种情况将会返回关于“活跃的实例数不为空”的错误码。

#### □ 用法示例

```
int  ret = QTTSFini();
if(MSP_SUCCESS != ret )
{
    printf( "QTTSFini failed, error code is: %d", ret );
}
```

```
}
```

☐ 参见

QTTSSInit

QTTSSessionEnd。

## 第3章 QISR开发接口说明

### 3.1 QISR接口简介

#### 3.1.1 QISR接口函数列表

在 MSP2.0 客户端系统中关于 ISR 提供如下函数调用：

函数名称	功能简介
QISRInit	初始化MSC的ISR部分
QISRSessionBegin	开始一个ISR会话
QISRGrammarActivate	传入语法
QISRAudioWrite	写入用来识别的语音
QISRGetResult	获取识别结果
QISRSessionEnd	结束一路会话
QISRGetParam	获取与识别交互相关的参数
QISRFini	逆初始化MSC的ISR部分

对应的宽字符接口如下表所示：

函数名称	功能简介
QISRInitW	初始化MSC的ISR部分
QISRSessionBeginW	开始一个ISR会话
QISRGrammarActivateW	传入语法
QISRAudioWriteW	写入用来识别的语音
QISRGetResultW	获取识别结果
QISRSessionEndW	结束一路会话
QISRGetParamW	获取与识别交互相关的参数
QISRFini	逆初始化MSC的ISR部分

宽字符接口的使用和窄字符并没有什么不同，只是 `char` 型的数据换成了 `wchar_t`，所以后面对各个函数的说明将以窄字符接口为例。

本组接口不是线程安全的，用户需要自行保证某些数据的线程安全性，如 `sessionID`。

#### 3.1.2 返回值说明

对于开发接口，如果调用成功，返回值为 `int` 型的接口都会返回 `MSP_SUCCESS`，否则返回错误代码，错误代码参见 `msp_errors.h`；对于返回值为指针类型的，函数执行成功返回非 0 指针，否则返回空指针 0，错误代码可以通过相关的回传参数查看。具体的错误

原因可以结合 MSC 日志进行分析。

对于出现在参数列表中用于返回错误码的回传参数，如 `QISRSessionBegin` 中的 `errorCode` 参数，用户可以传入 `NULL`，此时 MSC 会忽略这个参数，此种情况下将不会有错误码返回，用户可以通过查看 MSC 的日志来了解程序执行中的一些信息。

### 3.1.3 开发包组件

#### □ Windows 平台

开发组件	组件组成	说明
头文件	qtts.h, qisr.h	接口函数的声明
动态引入库	msc.lib	包含接口函数的引入
运行时刻库	msc.dll	接口函数的具体实现
客户端配置文件	msc.cfg	运行库的相关配置项

#### □ Mobile 平台

开发组件	组件组成	说明
头文件	qtts.h, qisr.h	接口函数的声明
动态引入库	msc.lib	包含接口函数的引入
运行时刻库	msc.dll	接口函数的具体实现
客户端配置文件	msc.cfg	运行库的相关配置项

#### □ iPhone 平台

开发组件	组件组成	说明
头文件	qtts.h, qisr.h	接口函数的声明
静态库	libmsc.a	接口函数的具体实现

### 3.1.4 开发包支持情况

开发包类型	Windows	Windows Mobile
本地开发	支持	支持

## 3.2 函数调用

### 3.2.1 QISRInit

#### □ 函数原型

`int MSPAPI QISRInit(const char* configs)`

#### □ 功能

对 MSC 在识别过程中用到的全局配置项参数进行初始化，如服务器地址、访问超时设置等。

## □ 参数

## ◆ configs[in]

初始化时传入的字符串，以指定识别或听写用到的一些配置参数，各个参数以“参数名=参数值”的形式出现，大小写不敏感，不同的参数之间以“,”或“\n”隔开，可以设置的参数列表如下：

返回值	意义
server_url	MSP 服务器 URL，格式：域名:端口号/资源名，如 dev.voicecloud.cn:80/index.htm。 默认值为：dev.voicecloud.cn:80/index.htm。
appid	应用程序 ID，服务端根据此参数跟踪应用程序信息，需从 <a href="http://dev.voicecloud.cn/myapp_reg.php">http://dev.voicecloud.cn/myapp_reg.php</a> 页面申请。
timeout	超时间隔，单位毫秒，缺省值为 30000。
coding_libs	音频压缩所用编解码库的名字，可用的有 amr.dll、amr_fx.dll、amr_wb.dll、amr_wb_fx.dll 和 speex.dll，默认值为 speex.dll。同时加载多个编解码库时各个编解码库用“;”隔开，如：coding_libs=speex.dll; amr-wb.dll。
max_audio_size	最大音频长度，单位为 Byte，最大值为 1MB，缺省值为 262144 (256KB)。
coding_chunk_size	MSC 压缩音频时（在用户还没有将音频发送完毕时）每次写入编解码库的音频大小，单位为 Byte，最大值为 max_audio_size，默认值为 5120。
vad_enable	打开或关闭 MSC 内部集成的 VAD 功能。此配置项取值为 true 或 false（1 或 0），默认为 true（1）。 MSC 集成的 VAD 主要功能有本地语音前后端点检测、静音去除和降噪等，这些功能只有在 VAD 功能被打开时才能使用。相对于使用服务器端的此类功能，本地前后端点检测更灵敏（服务器响应有延迟），静音去除和降噪可以减少发往服务器的数据量。
audio_coding	编解码算法，可取的值为 speex、speex-wb、amr、amr-fx、amr-wb、amr-wb-fx、raw，默认值为 speex-wb。 使用某一种编解码算法时必须在 coding_libs 配置项中加载了对应的编解码库，编解码算法和编解码库的对应关系是： speex-wb & speex: speex.dll amr: amr.dll amr-fx: amr_fx.dll amr-wb: amr_wb.dll amr-wb-fx: amr_wb_fx.dll raw: 不需要加载动态库
conding_level	音频压缩编码等级。amr 系列算法取值范围为-1-7，speex 系列为-1-10。默认值为 7。等级为-1 的含义是写入 MSC 的是（已经）压缩的音频



### □ 返回值

如果函数调用成功返回 `MSP_SUCCESS`，否则返回错误代码，错误代码参见 `misp_errors.h`。主要的返回值如下：

返回值	意义
<code>MSP_ERROR_CONFIG_INITIALIZE</code>	初始化 ISR 的 config 实例时出现错误。

### □ 说明

`configs` 参数字符串中的参数对 ISR 有重要影响，如音频数据的最大长度这一参数，如果用户实际发送的音频数据量大于设定的最大字节数，则 `QISRAudioWrite` 接口会直接返回错误。

`configs` 可设置的参数在 MSC 的配置文件中也有对应的配置项，优先级是 `configs` 字符串中的值高于配置文件中指定的值。

实际应用时，`QISRInit` 应当在应用程序初始化时仅调用一次，多次调用本函数（中间没有调 `QISRFini`）时只有第一次调用此函数会进行实际的初始化工作，`configs` 字符串中的内容会被配置到关于 ISR 的配置项中，后面的调用会返回成功，但不会完成实际的初始化工作。同样 `QISRFini` 也应当在应用程序退出时仅调用一次。

### □ 用法示例

```
const char* configs="server_url=dev.voicecloud.cn, timeout=10000, vad_enable=true";
int ret = QISRInit( configs );
if(MSP_SUCCESS != ret )
{
    printf( "QISRInit failed, error code is: %d", ret );
}
```

### □ 参见

`QISRFini`

## 3.2.2 QISRSessionBegin

### □ 函数原型

```
const char* MSPAPI QISRSessionBegin(const char* grammarList, const char*
params, int *errorCode);
```

### □ 功能

本接口用来开始一路 ISR 会话，并在参数中指定本路 ISR 会话用到的语法列表，本次会话所用的参数等。

### □ 参数

#### ◆ grammarList[in]

uri-list 格式的语法，可以是一个语法文件的 URL 或者一个引擎内置语法列表。可以同

时指定多个语法，不同的语法之间以“,” 隔开。进行语音听写时不需要语法，此参数设定为 `NULL` 或空串即可；进行语音识别时则需要语法，语法可以在此参数中指定，也可以随后调用 `QISRGrammarActivate` 指定识别所用的语法。

#### ◆ `params[in]`

本路 `ISR` 会话使用的参数，可设置的参数及其取值范围请参考《可设置参数列表\_MSP20.xls》，各个参数以“参数名=参数值”的形式出现，不同的参数之间以“,” 或者“\n” 隔开。

#### ◆ `errorCode[out]`

如果函数调用成功则其值为 `MSP_SUCCESS`，否则返回错误代码，错误代码参见 `mvp_errors.h`。几个主要的返回值如下：

返回值	意义
<code>MSP_ERROR_NOT_INIT</code>	未初始化
<code>MSP_ERROR_INVALID_PARA</code>	无效的参数
<code>MSP_ERROR_NO_LICENSE</code>	开始一路会话失败

#### □ 返回值

`MSC` 为本路会话建立的 `ID`，用来唯一的标识本路会话，供以后调用其他函数时使用。函数调用失败则会返回 `NULL`。

#### □ 说明

此处设定的参数在本路会话中一直有效。此函数需要和接口 `QISRSessionEnd()` 配对使用，在这两个接口之间可以调用实际完成识别功能的接口如激活语法、写入音频和获取结果等。没有调用此函数则 `MSC` 不会建立和当前线程有关的会话实例，后续的函数调用会因为没有合法的会话 `ID` 而无法完成对应的功能。

用户调用此函数时，可以使用参数 `ssm=1` 或 `0` 来指定是否在本次会话中使用会话模式。在会话模式下，用户和服务端之间的多次交互都被相互关联，所以会话模式可以完成一些较为复杂的功能，比如，当识别或转写音频数据量比较大时，可以把数据分段发往服务器端，这种工作方式可以使得用户边采集音频边发送，另一方面也提高了服务器的响应速度。非会话模式下，`MSC` 发往服务器的请求响应中携带识别参数和音频数据，服务器在应答响应中返回全部识别结果，多次请求之间彼此独立，互不干扰。程序默认为非会话模式。

语音听写可以将用户输入的语音转换成与之对应的文字并返回给用户，同普通的识别相比，它不需要语法。用户需要在参数中使用 `sub=iat` 来指明本次会话为语音听写会话。程序默认的 `sub=asr` 即普通的识别会话。

对于那些可以出现在 `QISRInit` 函数的 `configs` 字符串中又可以出现在本函数的

params 中的参数，比如音频编码格式“aue”，在本次会话中，这些参数的优先级次序是：params 指定的值>configs 指定的值>配置文件中指定的值。本路会话 params 中指定的值不会影响到其他的会话。

#### □ 用法示例

```
/* vad_timeout 和 vad_speech_tail 两个参数只有在打开 VAD 功能时才生效 */
const char*   params=
"ssm=1,sub=iat,aue=speex-wb;7,auf=audio/L16;rate=16000,ent=sms16k,rst=plain,vad_timeout=
1000,vad_speech_tail=1000";
int  ret = MSP_SUCCESS;
const char*   session_id = QISRSessionBegin( NULL, params, &ret );
if(MSP_SUCCESS != ret )
{
    printf( "QISRSessionBegin failed, error code is: %d", ret );
}
```

#### □ 参见

QISRSessionEnd。

### 3.2.3 QISRGrammarActivate

#### □ 函数原型

```
int MSPAPI QISRGrammarActivate(const char* sessionID, const char* grammar,
const char* type, int weight);
```

#### □ 功能

本函数用来激活一个指定的语法，语法类型可以是任何一种合法的语法。

#### □ 参数

##### ◆ sessionID [in]

由 QISRSessionBegin 返回过来的会话 ID。

##### ◆ grammar [in]

语法字符串。

##### ◆ type [in]

语法类型，可以是 uri-list、abnf、xml 等。

##### ◆ weight [in]

本次传入语法的权重，本参数在 MSP 2.0 中会被忽略。

#### □ 返回值

如果函数调用成功返回 `MSP_SUCCESS`，否则返回错误代码，错误代码参见 `mvp_errors.h`。几个主要的返回值如下：

返回值	意义
<code>MSP_ERROR_NOT_INIT</code>	未初始化
<code>MSP_ERROR_INVALID_HANDLE</code>	无效的会话 ID
<code>MSP_ERROR_INVALID_PARA</code>	无效的参数
<code>MSP_ERROR_NO_DATA</code>	没有（语法）数据

#### □ 说明

在一路会话中，用户可以调用此接口定义一个或多个语法，多个语法之间以“,” 隔开，此接口定义的语法和 `QISRSessionBegin ()` 指定的语法彼此之间相互独立，地位平等，互不干扰，用户可以通过查看识别结果中的 `grammar` 字段来了解识别结果对应的语法。定义的语法从定义成功时刻到会话结束时一直有效。

具体的识别语法编写规范可以参阅：

[Speech Recognition Grammar Specification Version 1.0](#)

<http://www.w3.org/TR/speech-grammar/>。

#### □ 用法示例

```
/* 激活引擎内置的歌曲搜索的语法 */
const char* grammar="builtin:grammar/./search/song/song.abnf?language=zh-cn";
int ret = QISRGrammarActivate( session_id, grammar, "abnf", 1 );
if(MSP_SUCCESS != ret )
{
    printf( "QISRGrammarActivate failed, error code is: %d", ret );
}
```

#### □ 参见

无。

### 3.2.4 QISRAudioWrite

#### □ 函数原型

```
int MSPAPI QISRAudioWrite(const char* sessionID, const void* waveData,
    unsigned int waveLen, int audioStatus, int* epStatus, int* recogStatus );
```

#### □ 功能

写入本次识别的音频，音频可以一次性写入，也可以多次调用此接口分批写入。

#### □ 参数

◆ sessionID [in]

由 `QISRSessionBegin` 返回过来的会话 ID。

## ◆ waveData [in]

音频数据缓冲区起始地址。

## ◆ waveLen [in]

音频数据长度，其大小不能超过设定的 max\_audio\_size。

## ◆ audioStatus [in]

用来指明用户本次识别的音频是否发送完毕，可能的值如下：

枚举常量	简介
MSP_AUDIO_SAMPLE_FIRST = 1	第一块音频
MSP_AUDIO_SAMPLE_CONTINUE = 2	还有后继音频
MSP_AUDIO_SAMPLE_LAST = 4	最后一块音频

在 MSP20 中，ISR\_AUDIO\_SAMPLE\_LAST（0x04）用来指明当前的音频已经发送完毕，除此之外的任何值都将被 MSC 视为还有后继的音频。

## ◆ epStatus [out]

端点检测（End-point detected）器所处的状态，可能的值如下：

枚举常量	简介
MSP_EP_LOOKING_FOR_SPEECH = 0	还没有检测到音频的前端点。
MSP_EP_IN_SPEECH = 1	已经检测到了音频前端点，正在进行正常的音频处理。
MSP_EP_AFTER_SPEECH = 3	检测到音频的后端点，后继的音频会被 MSC 忽略。
MSP_EP_TIMEOUT = 4	超时。
MSP_EP_ERROR = 5	出现错误。
MSP_EP_MAX_SPEECH = 6	音频过大。

当 epStatus 大于等于 3 时，用户应当停止写入音频的操作，否则写入 MSC 的音频会被忽略。

## ◆ recogStatus [out]

识别器所处的状态，可能的值如下：

枚举常量	简介
MSP_REC_STATUS_SUCCESS = 0	识别成功，此时用户可以调用 QISRGetResult 来获取（部分）结果。
MSP_REC_STATUS_NO_MATCH = 1	识别结束，没有识别结果
MSP_REC_STATUS_INCOMPLETE = 2	正在识别中
MSP_REC_STATUS_NON_SPEECH_DETECTED = 3	保留

MSP_REC_STATUS_SPEECH_DETECTED = 4	发现有效音频
MSP_REC_STATUS_SPEECH_COMPLETE = 5	识别结束
MSP_REC_STATUS_MAX_CPU_TIME = 6	保留
MSP_REC_STATUS_MAX_SPEECH = 7,	保留
MSP_REC_STATUS_STOPPED = 8	保留
MSP_REC_STATUS_REJECTED = 9	保留
MSP_REC_STATUS_NO_SPEECH_FOUND = 10	没有发现音频

#### □ 返回值

如果函数调用成功返回 **MSP\_SUCCESS**，否则返回错误代码，错误代码参见 **misp\_errors.h**。几个主要的返回值如下：

返回值	意义
MSP_ERROR_NOT_INIT	未初始化
MSP_ERROR_INVALID_HANDLE	无效的会话 ID
MSP_ERROR_INVALID_PARA	无效的参数
MSP_ERROR_INVALID_PARA_VALUE	无效的参数值
MSP_ERROR_NO_LICENSE	会话模式中此前开始一路会话失败。

#### □ 说明

在会话模式下，**MSC** 处理音频的策略是边接收、边压缩（如果音频编码格式不为 **raw**）、边发送。由于音频压缩速度和网络速度的限制，如果音频发送太快太急（如 20 倍于音频码率），可能会造成原始音频或压缩音频在 **MSC** 中积累过多，从而造成缓冲区无法再容纳更多的数据而产生“没有足够缓冲区”的错误。

在非会话模式下，当用户发送音频的累积长度超过了 **max\_audio\_size** 的值，则多余靠后音频会被忽略，不会被识别。当用户在宣布音频发送完毕后又再次调用本接口发音频，则上次发送的音频会被清除，并被替换成新写入的音频。

无论是会话模式还是非会话模式，推荐用户在发送音频时采取“边录边发”的方式，即每隔一小段时间将采集到的音频通过本接口写入 **MSC**。这种“边录边发”的方式在非会话模式下可以减少压缩音频所用的时间，而在非会话模式下可以加快结果返回的速度：发送靠后的音频时，前面的音频或许已经被服务器处理过并将部分结果返回了。调用接口时请设置好 **audioStatus** 的值，并检查返回型参数 **epStatus** 的值，以便及时了解音频的前后端点等信息。如果当前写入的不是最后一块音频，需要将 **audioStatus** 的值设为 2（**MSP\_AUDIO\_SAMPLE\_CONTINUE**）。如果在音频发送过程中检测到 **epStatus** 的值为 3（**MSP\_EP\_AFTER\_SPEECH**），说明系统已经检测到音频的后端点，则应该立即结束音频发送；如果用户要在检测到音频后端点之前结束音频的发送，需要将最后一个音频数据的 **audioStatus** 设为 4（**MSP\_AUDIO\_SAMPLE\_LAST**）。在会话模式下，如果识别状态 **recogStatus** 值为 0（**MSP\_REC\_STATUS\_SUCCESS**）表示已经有部分或全部识别结果缓存在 **MSC** 中了，用户可以调用 **QISRGetResult** 获取这部分结果，再继续调用 **QISRAudioWrite** 以发送后续的音频数据（如果结果还没

取完的话)，这种两个接口混调的方式，可以很快的获得（部分）识别结果，特别是使用较大音频进行语音听写时。

#### □ 用法示例

```
char        audio_data[ 5120 ] = "";  
unsigned int audio_len = 0;  
int         audio_status = 2;  
int         ep_status = 0;  
int         rec_status = 0;  
int         ret = MSP_SUCCESS;  
while(MSP_AUDIO_SAMPLE_LAST != audio_status )  
{  
    ... // 读取音频到缓冲区 audio_data 中，设置音频长度 audio_len，音频状态 audio_status。  
    ret = QISRAudioWrite( session_id, audio_data, audio_len, audio_status  
                        , &ep_status, &rec_status );  
    if(MSP_SUCCESS != ret )  
    {  
        printf( "QISRAudioWrite failed, error code is: %d", ret );  
        break;  
    }  
    else if(MSP_EP_AFTER_SPEECH == ep_status ) /* 检测到音频后 endpoint，停止发送音频 */  
    {  
        printf( "end point of speech has been detected!" );  
        break;  
    }  
  
    /* 如果是实时采集音频，可以省略此操作。5KB 大小的 16KPCM 持续的时间是 160 毫秒 */  
    Sleep( 160 );  
}
```

#### □ 参见

QISRGetResult。

### 3.2.5 QISRGetResult

#### □ 函数原型

```
const char * MSPAPI QISRGetResult(const char* sessionID, int* rsltStatus, int  
waitTime, int *errorCode);
```

#### □ 功能

获取识别结果。

#### □ 参数

◆ sessionID [in]

由 QISRSessionBegin 返回过来的会话 ID。

◆ rsltStatus [out]

识别结果的状态，其取值范围和含义请参考 QISRAudioWrite 的参数 recogStatus。

◆ waitTime [in]

与服务器交互的间隔时间，可以控制和服务器的交互频度。单位为 ms，建议取值为 5000。

◆ errorCode [out]

如果函数调用成功返回 MSP\_SUCCESS，否则返回错误代码，错误代码参见 msp\_errors.h。几个主要的返回值如下：

返回值	意义
MSP_ERROR_NOT_INIT	未初始化
MSP_ERROR_INVALID_HANDLE	无效的会话 ID
MSP_ERROR_INVALID_PARA	无效的参数
MSP_ERROR_NO_DATA	没有数据（如没有写入识别所用的音频等）
MSP_ERROR_NO_LICENSE	先前开始一路会话没有成功

□ 返回值

函数执行失败返回 NULL。函数执行成功并且获取到识别结果时返回识别结果，函数执行成功没有获取到识别结果时返回 NULL。

□ 说明

在会话模式下，调用此函数只是获取缓存在 MSC 中的（部分）识别结果，程序不会阻塞，所以用户需要反复调用此接口，直到识别结果获取完毕（rsltStatus 值为 5（MSP\_REC\_STATUS\_SPEECH\_COMPLETE））或返回错误码。使用此接口时请注意，如果某此成功调用后没有获得识别结果，请将当前线程 sleep 一段时间后再次调用，以防止频繁调用浪费 CPU 资源。

在非会话模式下，调用本函数时，MSC 会将用户传入的语法和音频以及本次会话所用的参数打包成消息发送至服务器并阻塞当前线程等待服务器的响应，如果在此期间响应消息到来，则本函数会成功得到识别结果；如果在预定的时间内没有响应消息到来，则本函数会返回一个关于等待超时的错误码。

□ 用法示例

```
char        rslt_str[ 2048 ] = "";  
const char* rec_result = NULL;  
int         rslt_status = 0;  
int         ret = MSP_SUCCESS;  
while(MSP_REC_STATUS_SPEECH_COMPLETE != rslt_status )
```



```
{
    rec_result = QISRGetResult ( session_id, &rslt_status, 5000, &ret );
    if(MSP_SUCCESS != ret )
    {
        printf( "QISRGetResult failed, error code is: %d", ret );
        break;
    }

    if( NULL != rec_result )
    {
        /* 用户可以用其他的方式保存识别结果 */
        strcat( rslt_str, rec_result );
        continue;
    }

    /* sleep 一下很有必要，防止 MSC 端无缓存的识别结果时浪费 CPU 资源 */
    Sleep( 200 );
}
```

□ 参见

QISRAudioWrite。

### 3.2.6 QISRSessionEnd

□ 函数原型

int MSPAPI QISRSessionEnd(const char\* sessionID, const char\* hints)

□ 功能

结束一路 ISR 会话。

□ 参数

◆ sessionID [in]

由 QISRSessionBegin 返回过来的会话 ID。

◆ hints [in]

结束本次会话的原因描述，用于记录日志，便于用户查阅或者跟踪某些问题。

□ 返回值

如果函数调用成功返回 **MSP\_SUCCESS**，否则返回错误代码，错误代码参见 **misp\_errors.h** 和 **misp\_error.h**。几个主要的返回值如下：

返回值	意义
MSP_ERROR_NOT_INIT	未初始化
MSP_ERROR_INVALID_HANDLE	无效的会话 ID

#### □ 说明

本接口需要和 `QISRSessionBegin()` 配合使用，用来结束一路 ISR 会话。

调用本函数后，关于当前会话的所有资源（参数，语法，音频，会话实例等）都会被释放，所以用户不应该再针对该实例做任何操作（比如使用其 `SessionID` 等）。

#### □ 用法示例

```
int ret = QISRSessionEnd ( session_id, "normal end" );
if(MSP_SUCCESS != ret )
{
    printf( "QISRSessionEnd failed, error code is: %d", ret );
}
```

#### □ 参见

`QISRSessionBegin`

### 3.2.7 QISRGetParam

#### □ 函数原型

```
int MSPAPI QISRGetParam(const char* sessionID, const char* paramName, char*
paramValue, unsigned int* valueLen)
```

#### □ 功能

查询 MSC 记录下来的一些信息如数据上传或下载的数据量等。

#### □ 参数

##### ◆ sessionID [in]

由 `QISRSessionBegin` 返回过来的会话 ID。

##### ◆ paramName [in]

要获取的参数名称；支持同时查询多个参数，查询多个参数时，参数名称按“,” 或“\n”分隔开来。

##### ◆ paraValue [out]

获取的参数值，以字符串形式返回；查询多个参数时，参数值之间以“;”分开，不支持的参数将返回空的值。

##### ◆ valueLen [out]

参数值的长度。

#### □ 返回值

如果函数调用成功返回 `MSP_SUCCESS`，否则返回错误代码，错误代码参见

misp\_errors.h。几个主要的返回值如下：

返回值	意义
MSP_ERROR_NOT_INIT	未初始化
MSP_ERROR_INVALID_HANDLE	无效的会话 ID
MSP_ERROR_INVALID_PARA	无效的参数

□ 说明

目前支持的参数如下：

参数名称	意义
upflow	上传数据量，单位：Byte。如果函数调用发生在会话结束之后（QISRSessionEnd 之后），获取到的是从 QISRInit 开始上行的数据总量；如果是在会话中间调用，获取到的是当前会话此刻的上行数据量。
downflow	下载数据量，单位：Byte。如果函数调用发生在会话结束之后（QISRSessionEnd 之后），获取到的是从 QISRInit 开始下行的数据总量；如果是在会话中间调用，获取到的是当前会话此刻的下行数据量。
volume	最近一次写入的音频的音量

□ 用法示例

参见 2.2.7 节 QTTSGetParam。

□ 参见

无。

### 3.2.8 QISRFin

□ 函数原型

int MSPAPI QISRFin(void);

□ 功能

对 MSC 的 ISR 部分进行逆初始化。

□ 参数

无。

□ 返回值

如果函数调用成功返回 MSP\_SUCCESS，否则返回错误代码，错误代码参见 misp\_errors.h。主要的返回值如下：

返回值	意义
MSP_ERR_STILL_EXIST_ACTIVE_INSTANCE	仍然有活跃的 Session 实例

□ 说明

本函数需要和 QISRInit()配对使用，没有调用 QISRInit()直接调用本接口，则不会有任

何效果，调用了 `QISRInit()`不调用本接口而直接结束线程，则 `MSC` 会产生资源泄漏。本函数是对 `MSC` 关于 `ISR` 部分进行全局逆初始化，所以正常的调用情况是当前活跃的 `ISR` 实例数为 0（释放一个活跃的实例使用 `QISRSessionEnd()`函数）。如果当前活跃的 `ISR` 实例数不为 0，则说明用户在使用函数时的时序有问题，程序运行日志中将会出现警告信息。

#### □ 用法示例

```
int  ret = QISRFini();
if( 0 != ret )
{
    printf( "QISRFini failed, error code is: %d", ret );
}
```

#### □ 参见

`QISRInit`。

`QISRSessionEnd`。

## 第4章 错误码的定义

MSP2.0 客户端子系统返回的错误码都在 msp\_errors.h 中定义,大致可以分为一般错误、网络错误、资源错误和 HTTP 错误等。

### 4.1 宏

和错误码有关的宏定义:

```
#define MSP_HTTP_ERROR(x) ((x) + MSP_ERROR_HTTP_BASE)
```

将 HTTP 错误码  $\times\times\times$  映射为  $12\times\times\times$ , 即关于 HTTP 的错误码后三位同 HTTP 协议中定义的错误码是一致的。

### 4.2 错误码列表

错误码	错误值	意义
MSP_SUCCESS	0	函数执行成功
MSP_ERROR_FAIL	-1	失败
MSP_ERROR_EXCEPTION	-2	异常
MSP_ERROR_GENERAL	10100	基码
MSP_ERROR_OUT_OF_MEMORY	10101	内存越界
MSP_ERROR_FILE_NOT_FOUND	10102	文件没有发现
MSP_ERROR_NOT_SUPPORT	10103	不支持
MSP_ERROR_NOT_IMPLEMENT	10104	没有实现
MSP_ERROR_ACCESS	10105	没有权限
MSP_ERROR_INVALID_PARA	10106	无效的参数
MSP_ERROR_INVALID_PARA_VALUE	10107	无效的参数值
MSP_ERROR_INVALID_HANDLE	10108	无效的句柄
MSP_ERROR_INVALID_DATA	10109	无效的数据
MSP_ERROR_NO_LICENSE	10110	没有授权许可
MSP_ERROR_NOT_INIT	10111	没有初始化
MSP_ERROR_NULL_HANDLE	10112	空句柄
MSP_ERROR_OVERFLOW	10113	溢出
MSP_ERROR_TIME_OUT	10114	超时
MSP_ERROR_OPEN_FILE	10115	打开文件出错
MSP_ERROR_NOT_FOUND	10116	没有发现
MSP_ERROR_NO_ENOUGH_BUFFER	10117	没有足够的内存
MSP_ERROR_NO_DATA	10118	没有数据
MSP_ERROR_NO_MORE_DATA	10119	没有更多的数据

MSP_ERROR_SKIPPED	10120	跳过
MSP_ERROR_ALREADY_EXIST	10121	已经存在
MSP_ERROR_LOAD_MODULE	10122	加载模块失败
MSP_ERROR_BUSY	10123	忙碌
MSP_ERROR_INVALID_CONFIG	10124	无效的配置项
MSP_ERROR_VERSION_CHECK	10125	版本错误
MSP_ERROR_CANCELED	10126	取消
MSP_ERROR_INVALID_MEDIA_TYPE	10127	无效的媒体类型
MSP_ERROR_CONFIG_INITIALIZE	10128	初始化 Config 实例
MSP_ERROR_CREATE_HANDLE	10129	建立句柄
MSP_ERROR_CODING_LIB_NOT_LOAD	10130	编解码库未加载
MSP_ERROR_NET_GENERAL	10200	网络一般错误
MSP_ERROR_NET_OPENSOCK	10201	打开套接字
MSP_ERROR_NET_CONNECTSOCK	10202	套接字连接
MSP_ERROR_NET_ACCEPTSOCK	10203	套接字接收
MSP_ERROR_NET_SENDSOCK	10204	发送
MSP_ERROR_NET_RECVSOCK	10205	接收
MSP_ERROR_NET_INVALIDSOCK	10206	无效的套接字
MSP_ERROR_NET_BADADDRESS	10207	无效的地址
MSP_ERROR_NET_BINDSEQUENCE	10208	绑定次序
MSP_ERROR_NET_NOTOPENSOCK	10209	套接字没有打开
MSP_ERROR_NET_NOTBIND	10210	没有绑定
MSP_ERROR_NET_NOTLISTEN	10211	没有监听
MSP_ERROR_NET_CONNECTCLOSE	10212	连接关闭
MSP_ERROR_NET_NOTDGRAMSOCK	10213	非数据报套接字
MSP_ERROR_NET_DNS	10214	DNS 解析错误
MSP_ERROR_MSG_GENERAL	10300	消息一般错误
MSP_ERROR_MSG_PARSE_ERROR	10301	解析
MSP_ERROR_MSG_BUILD_ERROR	10302	构建
MSP_ERROR_MSG_PARAM_ERROR	10303	参数出错
MSP_ERROR_MSG_CONTENT_EMPTY	10304	Content 为空
MSP_ERROR_MSG_INVALID_CONTENT_TYPE	10305	Content 类型无效
MSP_ERROR_MSG_INVALID_CONTENT_LENGTH	10306	Content 长度无效
MSP_ERROR_MSG_INVALID_CONTENT_ENCODING	10307	Content 编码无效
MSP_ERROR_MSG_INVALID_KEY	10308	Key 无效
MSP_ERROR_MSG_KEY_EMPTY	10309	Key 为空
MSP_ERROR_MSG_SESSION_ID_EMPTY	10310	会话 ID 为空
MSP_ERROR_MSG_LOGIN_ID_EMPTY	10311	登录 ID 为空

MSP_ERROR_MSG_SYNC_ID_EMPTY	10312	同步 ID 为空
MSP_ERROR_MSG_APP_ID_EMPTY	10313	应用 ID 为空
MSP_ERROR_MSG_EXTERN_ID_EMPTY	10314	扩展 ID 为空
MSP_ERROR_MSG_INVALID_CMD	10315	无效的命令
MSP_ERROR_MSG_INVALID_SUBJECT	10316	无效的主题
MSP_ERROR_MSG_INVALID_VERSION	10317	无效的版本
MSP_ERROR_MSG_NO_CMD	10318	没有命令
MSP_ERROR_MSG_NO_SUBJECT	10319	没有主题
MSP_ERROR_MSG_NO_VERSION	10320	没有版本号
MSP_ERROR_MSG_MSSP_EMPTY	10321	消息为空
MSP_ERROR_MSG_NEW_RESPONSE	10322	新建响应消息失败
MSP_ERROR_MSG_NEW_CONTENT	10323	新建 Content 失败
MSP_ERROR_MSG_INVALID_SESSION_ID	10324	无效的会话 ID
MSP_ERROR_DB_GENERAL	10400	数据库一般错误
MSP_ERROR_DB_EXCEPTION	10401	异常
MSP_ERROR_DB_NO_RESULT	10402	没有结果
MSP_ERROR_DB_INVALID_USER	10403	无效的用户
MSP_ERROR_DB_INVALID_PWD	10404	无效的密码
MSP_ERROR_DB_CONNECT	10405	连接出错
MSP_ERROR_DB_INVALID_SQL	10406	无效的 SQL
MSP_ERROR_RES_GENERAL	10500	资源一般错误
MSP_ERROR_RES_LOAD	10501	没有加载
MSP_ERROR_RES_FREE	10502	空闲
MSP_ERROR_RES_MISSING	10503	缺失
MSP_ERROR_RES_INVALID_NAME	10504	无效的名称
MSP_ERROR_RES_INVALID_ID	10505	无效的 ID
MSP_ERROR_RES_INVALID_IMG	10506	无效的映像
MSP_ERROR_RES_WRITE	10507	写操作
MSP_ERROR_RES_LEAK	10508	泄露
MSP_ERROR_RES_HEAD	10509	资源头部错误
MSP_ERROR_RES_DATA	10510	数据出错
MSP_ERROR_RES_SKIP	10511	跳过
MSP_ERROR_TTS_GENERAL	10600	合成一般错误
MSP_ERROR_TTS_TEXTEND	10601	文本结束
MSP_ERROR_TTS_TEXT_EMPTY	10602	文本为空
MSP_ERROR_REC_GENERAL	10700	一般错误
MSP_ERROR_REC_INACTIVE	10701	处于不活跃状态
MSP_ERROR_REC_GRAMMAR_ERROR	10702	语法错误
MSP_ERROR_REC_NO_ACTIVE_GRAMMARS	10703	没有活跃的语法

MSP_ERROR_REC_DUPLICATE_GRAMMAR	10704	语法重复
MSP_ERROR_REC_INVALID_MEDIA_TYPE	10705	无效的媒体类型
MSP_ERROR_REC_INVALID_LANGUAGE	10706	无效的语言
MSP_ERROR_REC_URI_NOT_FOUND	10707	没有对应的 URI
MSP_ERROR_REC_URI_TIMEOUT	10708	获取 URI 内容超时
MSP_ERROR_REC_URI_FETCH_ERROR	10709	获取 URI 内容时出错
MSP_ERROR_EP_GENERAL	10800	(EP) 一般错误
MSP_ERROR_EP_NO_SESSION_NAME	10801	(EP) 链接没有名字
MSP_ERROR_EP_INACTIVE	10802	(EP) 不活跃
MSP_ERROR_EP_INITIALIZED	10803	(EP) 初始化出错
MSP_ERROR_LOGIN_SUCCESS	11000	登录成功
MSP_ERROR_LOGIN_NO_LICENSE	11001	无授权
MSP_ERROR_LOGIN_SESSIONID_INVALID	11002	无效的 SessionID
MSP_ERROR_LOGIN_SESSIONID_ERROR	11003	错误的 SessionID
MSP_ERROR_LOGIN_UNLOGIN	11004	未登录
MSP_ERROR_LOGIN_INVALID_USER	11005	无效的用户
MSP_ERROR_LOGIN_INVALID_PWD	11006	无效的密码
MSP_ERROR_LOGIN_SYSTEM_ERROR	11099	系统错误
MSP_ERROR_HTTP_BASE	12000	HTTP 错误基码



## 第5章 开发例程

本章节以 Windows 下的开发为例，给出了语音合成、语音识别和语音听写的编程示例。

### 5.1 语音合成开发例程

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "qtts.h"

#define END_SYNTH( reason )    \
{    \
    ret = QTTSSessionEnd( session_id, #reason ); \
    if(MSP_SUCCESS != ret )\
    {    \
        printf("QTTSSessionEnd failed, error code is %d", ret ); \
    }    \
    \
    ret = QTTSFini();    \
    if(MSP_SUCCESS != ret )\
    {    \
        printf("QTTSFini failed, error code is %d", ret ); \
    }    \
}

int main()
{
    const char*      configs = NULL;
    const char*      session_id = NULL;
    const char*      synth_params = NULL;
    const char*      synth_text = NULL;
    unsigned int     text_len = 0;
    const char*      synth_speech = NULL;
    unsigned int     synth_speech_len = 0;
    FILE*            f_speech = NULL;
    int               synth_status = 0;
    int               ret = MSP_SUCCESS;

    printf(
        "=====\\n"
```

```
"      Mobile Speech Platform 2.0 Client SDK Demo for TTS      \n"
"=====\\n"
);

/* 初始化 */
configs = "server_url=dev.voicecloud.cn/index.htm, timeout=10000, coding_libs=speex.dll";
ret = QTTSInit( configs );
if(MSP_SUCCESS != ret )
{
    printf( "QTTSInit failed, error code is %d", ret );
    return -1;
}

/* 开始一路会话，使用会话模式 */
synth_params = "ssm=1, auf=audio/L16;rate=16000, aue=speex-wb;7, ent=intp65";
session_id = QTTSSessionBegin( synth_params, &ret );
if(MSP_SUCCESS != ret )
{
    printf( "QTTSSessionBegin failed, error code is %d", ret );
    return -1;
}

/* 写入合成文本 */
synth_text = "讯飞语音云为您提供了最新最好的语音技术体验， "
              "我们在互联网上开放科大讯飞最新研发的各种语音技术， "
              "包含世界领先的语音合成技术、语音识别技术、声纹识别技术等。";
text_len = strlen( synth_text );
ret = QTSTextPut( session_id, synth_text, text_len, NULL );
if(MSP_SUCCESS != ret )
{
    printf( "QTSTextPut failed, error code is %d", ret );
    END_SYNT( QTSTextPut failed! );
    return -1;
}

/* 获取合成音频 */
f_speech = fopen( "synth_speech.pcm", "wb" );
if( NULL == f_speech )
{
    printf( "Can not open file \"synth_speech.pcm\" );
    END_SYNT( open file );
    return -1;
}

while( MSP_TTS_FLAG_DATA_END != synth_status )
```

```
{
    synth_speech = QTTSAudioGet( session_id, &synth_speech_len
                                , &synth_status, &ret );
    if(MSP_SUCCESS != ret )
    {
        printf( "QTTSAudioGet failed, error code is: %d", ret );
        break;
    }
    printf( "QTTSAudioGet ok, speech length = %d\n", synth_speech_len );

    if( NULL != synth_speech && 0 != synth_speech_len )
    {
        fwrite( synth_speech, 1, synth_speech_len, f_speech );
    }
}
fclose( f_speech );

/* 结束会话，释放资源 */
ret = QTTSSessionEnd( session_id, "normal end" );
if( NULL == f_speech )
{
    printf( "QTTSSessionEnd failed, error code is %d", ret );
}
session_id = NULL;
ret = QTTSFini();
if(MSP_SUCCESS != ret )
{
    printf( "QTTSFini failed, error code is %d", ret );
}

return 0;
}
```

## 5.2 语音识别开发例程

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <Windows.h>
#include "qisr.h"

#define END_RECOG( reason )    \
{    \
    ret = QISRSessionEnd( session_id, #reason ); \
    if(MSP_SUCCESS != ret )\

```

```
{
    \
    printf("QISRSessionEnd failed, error code is %d", ret );
}
\
ret = QISRFin();
if(MSP_SUCCESS != ret )\
{
    \
    printf("QISRFin failed, error code is %d", ret );
}
}

#define BLOCK_LEN 5 * 1024

int main()
{
    const char*      configs = NULL;
    const char*      session_id = NULL;
    const char*      recog_grammar = NULL;
    const char*      recog_params = NULL;
    char             recog_audio[ BLOCK_LEN ];
    FILE*            f_speech = NULL;
    int               audio_status = 0;
    int               ep_status = 0;
    int               rec_status = 0;
    int               rslt_status = 0;
    const char*      rec_result = NULL;
    unsigned int      audio_len = 0;
    int               ret = MSP_SUCCESS;

    printf(
"=====\\n"
"      Mobile Speech Platform 2.0 Client SDK Demo for IAT          \\n"
"=====\\n"
    );

    /* 初始化 */
    configs = "server_url=dev.voicecloud.cn/index.htm, coding_libs=speex.dll, vad_enable=true";
    ret = QISRInit( configs );
    if(MSP_SUCCESS != ret )
    {
        printf( "QISRInit failed, error code is %d\\n", ret );
        return -1;
    }
}
```

```
/* 开始一路会话，使用会话模式，使用引擎内置的语法进行识别 */
recog_grammar = "builtin:grammar/./search/location.abnf?language=zh-cn";
recog_params = "ssm=1, aue=speex-wb;7, auf=audio/L16;rate=16000, "
               "ent=map, vad_speech_tail=900";
session_id = QISRSessionBegin( recog_grammar, recog_params, &ret );
if(MSP_SUCCESS != ret )
{
    printf( "QISRSessionBegin failed, error code is %d\n", ret );
    return -1;
}

/* 打开用来进行识别的语音文件，用户可以采用其他的获取音频的方式比如实时采集音频 */
f_speech = fopen( "sxk_16k.pcm", "rb" );
if( NULL == f_speech )
{
    printf( "Can not open file \"sxk_16k.pcm\"\n" );
    END_RECOG( open file );
    return -1;
}

/* 发送音频数据，获取语音听写结果 */
while( ISR_AUDIO_SAMPLE_LAST != audio_status )
{
    audio_len = fread( recog_audio, 1, BLOCK_LEN, f_speech );
    audio_status = ( audio_len == BLOCK_LEN ) ?
        MSP_AUDIO_SAMPLE_CONTINUE : MSP_AUDIO_SAMPLE_LAST;
    ret = QISRAudioWrite( session_id, recog_audio, audio_len
                        , audio_status, &ep_status, &rslt_status );
    if(MSP_SUCCESS != ret )
    {
        printf( "QISRSessionBegin failed, error code is %d\n", ret );
        rslt_status = MSP_REC_STATUS_SPEECH_COMPLETE;
        break;
    }
    printf( "write audio data ok! len=%d, status=%d\n", audio_len, audio_status );

    /* 已经有结果缓存在 MSC 中了，可以获取了 */
    if(MSP_REC_STATUS_SUCCESS == rslt_status )
    {
        rec_result = QISRGetResult( session_id, &rslt_status, 5000, &ret );
        if( 0 != ret )
        {
            printf( "QISRGetResult failed, error code is %d\n", ret );
            rslt_status = MSP_REC_STATUS_SPEECH_COMPLETE;
        }
    }
}
```

```
        break;
    }

    if( NULL != rec_result )
    {
        printf( "got a result: %s\n", rec_result );
    }

    /* 全部结果已经取完了 */
    if( MSP_REC_STATUS_SPEECH_COMPLETE == rslt_status )
    {
        printf( "the result has been got completely!\n" );
        break;
    }
}

/* 检测到音频后 endpoint, 结束音频发送 */
if( MSP_EP_AFTER_SPEECH == ep_status )
{
    printf( "end point of speech has been detected!\n" );
    break;
}

Sleep( 160 );
}
fclose( f_speech );

/* 获取余下的识别结果 */
while( MSP_REC_STATUS_SPEECH_COMPLETE != rslt_status )
{
    rec_result = QISRGetResult( session_id, &rslt_status, 5000, &ret );
    if(MSP_SUCCESS != ret )
    {
        printf( "QISRGetResult failed, error code is: %d\n", ret );
        break;
    }

    if( NULL != rec_result )
    {
        printf( "got a result: %s\n", rec_result );
    }

    /* sleep 一下很有必要, 防止 MSC 端无缓存的识别结果时浪费 CPU 资源 */
    Sleep( 200 );
}
```

```
}

/* 结束会话，释放资源 */
ret = QISRSessionEnd( session_id, "normal end" );
if( NULL == f_speech )
{
    printf( "QISRSessionEnd failed, error code is %d\n", ret );
}
session_id = NULL;
ret = QISRFin();
if(MSP_SUCCESS != ret )
{
    printf( "QISRFin failed, error code is %d\n", ret );
}

return 0;
}
```

### 5.3 语音听写开发例程

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <Windows.h>
#include "qisr.h"

#define END_RECOG( reason ) \
{ \
    ret = QISRSessionEnd( session_id, #reason ); \
    if(MSP_SUCCESS != ret )\
    { \
        printf("QISRSessionEnd failed, error code is %d", ret ); \
    } \
    \
    ret = QISRFin(); \
    if(MSP_SUCCESS != ret )\
    { \
        printf("QISRFin failed, error code is %d", ret ); \
    } \
}

#define BLOCK_LEN 5 * 1024

int main()
{
```

```
const char*      configs = NULL;
const char*      session_id = NULL;
const char*      recog_params = NULL;
char             recog_audio[ BLOCK_LEN ];
FILE*            f_speech = NULL;
int              audio_status = 0;
int              ep_status = 0;
int              rec_status = 0;
int              rslt_status = 0;
const char*      rec_result = NULL;
unsigned int      audio_len = 0;
int              ret = MSP_SUCCESS;

printf(
"=====\\n"
"      Mobile Speech Platform 2.0 Client SDK Demo for IAT      \\n"
"=====\\n"
);

/* 初始化 */
configs = "server_url=dev.voicecloud.cn/index.htm, coding_libs=speex.dll, vad_enable=true";
ret = QISRInit( configs );
if(MSP_SUCCESS != ret )
{
    printf( "QISRInit failed, error code is %d\\n", ret );
    return -1;
}

/* 开始一路会话 */
recog_params = "ssm=1, sub=iat, aue=speex-wb;7, auf=audio/L16;rate=16000, “
               “ent=sms16k, rst=plain, vad_speech_tail=1500”;
session_id = QISRSessionBegin( NULL, recog_params, &ret );
if(MSP_SUCCESS != ret )
{
    printf( "QISRSessionBegin failed, error code is %d\\n", ret );
    return -1;
}

/* 打开用来进行识别的语音文件，用户可以采用其他的获取音频的方式比如实时采集音频 */
f_speech = fopen( "IAT_16KPCM_10s_0.pcm", "rb" );
if( NULL == f_speech )
{
    printf( "Can not open file \\IAT_16KPCM_10s_0.pcm\\n" );
    END_RECOG( open file );
}
```



```
        return -1;
    }

    /* 发送音频数据，获取语音听写结果 */
    while( MSP_AUDIO_SAMPLE_LAST != audio_status )
    {
        audio_len = fread( recog_audio, 1, BLOCK_LEN, f_speech );
        audio_status = ( audio_len == BLOCK_LEN ) ?
            MSP_AUDIO_SAMPLE_CONTINUE : MSP_AUDIO_SAMPLE_LAST;
        ret = QISRAudioWrite( session_id, recog_audio, audio_len
            , audio_status, &ep_status, &rslt_status );
        if(MSP_SUCCESS != ret )
        {
            printf( "QISRSessionBegin failed, error code is %d\n", ret );
            rslt_status = MSP_REC_STATUS_SPEECH_COMPLETE;
            break;
        }
        printf( "write audio data ok! len=%d, status=%d\n", audio_len, audio_status );

        /* 已经有结果缓存在 MSC 中了，可以获取了 */
        if( MSP_REC_STATUS_SUCCESS == rslt_status )
        {
            rec_result = QISRGetResult( session_id, &rslt_status, 5000, &ret );
            if(MSP_SUCCESS != ret )
            {
                printf( "QISRGetResult failed, error code is %d\n", ret );
                rslt_status = MSP_REC_STATUS_SPEECH_COMPLETE;
                break;
            }

            if( NULL != rec_result )
            {
                printf( "got a result: %s\n", rec_result );
            }

            /* 全部结果已经取完了 */
            if( MSP_REC_STATUS_SPEECH_COMPLETE == rslt_status )
            {
                printf( "the result has been got completely!\n" );
                break;
            }
        }
    }

    /* 检测到音频后 endpoint，结束音频发送 */
```

```
        if( MSP_EP_AFTER_SPEECH == ep_status )
        {
            printf( "end point of speech has been detected!\n" );
            break;
        }

        Sleep( 160 );
    }
    fclose( f_speech );

    /* 获取余下的识别结果 */
    while( MSP_REC_STATUS_SPEECH_COMPLETE != rslt_status )
    {
        rec_result = QISRGetResult( session_id, &rslt_status, 5000, &ret );
        if(MSP_SUCCESS != ret )
        {
            printf( "QISRGetResult failed, error code is: %d\n", ret );
            break;
        }

        if( NULL != rec_result )
        {
            printf( "got a result: %s\n", rec_result );
        }

        /* sleep 一下很有必要，防止 MSC 端无缓存的识别结果时浪费 CPU 资源 */
        Sleep( 200 );
    }

    /* 结束会话，释放资源 */
    ret = QISRSessionEnd( session_id, "normal end" );
    if( NULL == f_speech )
    {
        printf( "QISRSessionEnd failed, error code is %d\n", ret );
    }
    session_id = NULL;
    ret = QISRFini();
    if(MSP_SUCCESS != ret )
    {
        printf( "QISRFini failed, error code is %d\n", ret );
    }

    return 0;
}
```

## 第6章 常见问题解答

**问题 1：调用 QISRInit/QTTSInit 返回 10106-无效的参数。**

答：原因可能是：

- 1) Configs 字符串没有按照格式书写，正确的是以逗号隔开的参数对（参数名=参数值）组成的字符串。
- 2) Configs 字符串不是合法的 C 风格字符串，有些平台（如 Android）需要手动在字符串末尾加 '\0' 字符。

**问题 2：拿到了合成音频但不知道如何来播放。**

答：合成拿到的音频是没有音频头的，音频头中含有音频格式、采样率、音频长度等播放音频所需信息。拿到合成音频后，用户可以添加音频头，然后使用常规播放器来播放；也可以使用 Cool Edit 等软件手动选择音频参数来播放。

**问题 3：调用 QISRSessionBegin 返回 10130-对应的动态库没有加载。**

答：原因可能是：

- 1) MSC 所在目录中没有包含相应的音频编解码动态库，如使用了 aue=amr-wb;7，但是目录中没有 amr\_wb.dll。
- 2) 目录中有相应的动态库但没有加载。MSC 默认只加载 speex.dll，要使用别的编解码算法需要在配置文件或 configs 字符串中指明加载的编解码动态库，如想同时使用 speex 和 amr-wb 编解码算法，需要将配置文件 msc.cfg 中的配置项 coding\_libs 指定为 speex.dll;amr\_wb.dll 或在 configs 字符串中使用参数对 coding\_libs=speex.dll;amr\_wb.dll。

**问题 4：获取不到识别/听写结果。**

答：原因可能是：

- 1) QISRSessionBegin 的参数设置不正确，如没有设置好正确的引擎类型等。
- 2) 音频格式不对，客户端支持的音频编解码算法只支持 16 位 Intel PCM 格式的音频。

**问题 5：能获取到语音听写结果但是不全。**

答：此问题主要是在调用 QISRAudioWrite 时没有正确设置参数 audioStatus 所致，此参数在写入非最后一个音频数据块时需要设置为 2，写入最后一个数据块时需要设置为 4，以告诉 MSC 音频写入完毕。如果只有一个音频数据块，audioStatus 也需要设置为 4。

**问题 6：可以拿到识别或转写结果但是响应很慢。**

答：此问题可以尝试如下方法来解决：

- 1) 调用 QISRAudioWrite 接口写音频数据时，尽量做到“匀速发送”——周期性的发送定长数据，做到边录边发，避免一次发送数据量过大的音频。
- 2) 采用 QISRAudioWrite 接口和 QISRGetResult 接口混调的方式。在调用 QISRAudioWrite 接口时，可以检查 out 型参数 recogStatus，如果其值为 0，表明已经有（部分）识别结果缓存在 MSC 中了，此时可以调用 QISRGetResult 来获取结果。

## 第7章 技术支持

如果您在安装、使用或开发过程中遇到任何问题或者建议，请与我们联系！

联系时对问题的描述请尽量包含以下内容：

- ☐ 系统配置（包括 CPU、内存、硬盘、操作系统及产品版本等信息）
- ☐ 问题细节（包括问题的重现过程及合成的文本内容、识别音频等）
- ☐ 问题重现（包括详细的操作过程和运行日志等）

科大讯飞提供以下方式的技术支持：

- ☐ 电话支持

请于周一～周五，北京时间 9：00～17：00 间，拨打电话：0551—5331813 获得技术支持信息。

- ☐ 电子邮件支持

请将问题的详细描述发至：[msp\\_support@iflytek.com](mailto:msp_support@iflytek.com)。

- ☐ 在线支持

请登录我们的论坛 <http://dev.voicecloud.cn/bbs/index.php>。

- ☐ 信件支持

请将问题的详细描述发至：

中国安徽省合肥市望江西路 666 号科大讯飞语音产业基地 邮编 230088

或传真至：0551—5331801 5331802