

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2
по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»
ТЕМА: Изучение режимов адресации и формирования
исполнительного адреса.
Вариант 2.

Студентка гр. 0382

Довченко М.К.

Преподаватель

Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

2021

Цель работы.

Целью данной работы является изучение режимов адресации и формирование исполнительного адреса.

Задание.

Лабораторная работа 2 предназначена для изучения режимов адресации, использует готовую программу `lr2_comp.asm` на Ассемблере, которая в автоматическом режиме выполняться не должна, так как не имеет самостоятельного функционального назначения, а только тестирует режимы адресации. Поэтому ее выполнение должно производиться под управлением отладчика в пошаговом режиме.

В программу введен ряд ошибок, которые необходимо объяснить в отчете по работе, а соответствующие команды закомментировать для прохождения трансляции. Необходимо составить протокол выполнения программы в пошаговом режиме отладчика по типу таблицы 1 предыдущей лабораторной работы и подписать его у преподавателя.

Порядок выполнения работы:

1. Получить у преподавателя вариант набора значений исходных данных (массивов) `vec1`, `vec2` и `matr` из файла `lr2.dat`, приведенного в каталоге Задания и занести свои данные вместо значений, указанных в приведенной ниже программе.

2. Протранслировать программу с созданием файла диагностических сообщений; объяснить обнаруженные ошибки и закомментировать соответствующие операторы в тексте программы.

3. Снова протранслировать программу и скомпоновать загрузочный модуль.

4. Выполнить программу в пошаговом режиме под управлением отладчика с фиксацией содержимого используемых регистров и ячеек памяти до и после выполнения команды.

5. Результаты прогона программы под управлением отладчика должны быть подписаны преподавателем и представлены в отчете.

Выполнение работы.

Программа с подставленными в нее данными из варианта 2 была протранслирована, создан файл диагностических сообщений.

Ошибки:

1. `mov mem3,[bx]`: error A2052: Improper operand type

Неподходящий тип операндов. Перемещение из памяти в напрямую память недопустимо.

2. `mov cx,vec2[di]`: warning A4031: Operand types must match

Несоответствие типов операндов. Оба операнда должны иметь одинаковую длину.

3. `mov cx,matr[bx][di]`: warning A4031: Operand types must match

Несоответствие типов операндов. Оба операнда должны иметь одинаковую длину.

4. `mov ax,matr[bx*4][di]`: error A2055: Illegal register value

Недопустимое использование регистра. Умножение двухбайтовых регистров недопустимо.

5. `mov ax,matr[bp+bx]`: error A2046: Multiple base registers

Слишком много базовых регистров. Для адресации нельзя использовать более одного базового регистра.

6. `mov ax,matr[bp+di+si]`: error A2047: Multiple index registers

Слишком много индексных регистров. Для адресации нельзя использовать больше одного индексного регистра.

Программа была протранслирована еще раз после комментирования ошибок и выполнена в пошаговом режиме под управлением отладчика.

Результаты выполнения данной программы представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Начальные значения сегментных регистров: CS =1A0A, DS =19F5, ES =19F5, SS =1A05.

Адрес команды	Символический код команды	16-ричный код команды	Содержимое регистров и ячеек памяти	
			До выполнения	После

				выполнения
0000	PUSH DS	1E	IP = 0000 DS = 19F5 SP = 0018 STACK +0 0000	IP = 0001 DS = 19F5 SP = 0016 STACK +0 19F5
0001	SUB AX, AX	2BC0	AX = 0000 IP = 0001	AX = 0000 IP = 0003
0003	PUSH AX	50	IP = 0003 AX = 0000 SP = 0016 STACK +0 19F5 +2 0000	IP = 0004 AX = 0000 SP = 0014 STACK +0 0000 +2 19F5
0004	MOV AX, 1A07	B8071A	AX = 0000 IP = 0004	AX = 1A07 IP = 0007
0007	MOV DS, AX	8ED8	DS = 19F5 IP = 0007	DS = 1A07 IP = 0009
0009	MOV AX, 01F4	B8F401	AX = 1A07 IP = 0009	AX = 01F4 IP = 000C
000C	MOV CX, AX	8BC8	IP = 000C CX = 00B0	IP = 000E CX = 01F4
000E	MOV BL, 24	B324	BX = 0000 IP = 000E	BX = 0024 IP = 0010
0010	MOV BH, CE	B7CE	IP = 0010 BX = 0024	IP = 0012 BX = CE24
0012	MOV [0002], FFCE	C7060200CE FF	IP = 0012 DS = 1A07 00 00 00 00 00	IP = 0018 DS = 1A07 00 00 CE FF 00
0018	MOV BX, 0006	BB0600	BX = CE24 IP = 0018	BX = 0006 IP = 001B
001B	MOV [0000], AX	A30000	IP = 001B	IP = 001E

			AX = 01F4 DS = 1A07 00 00 CE FF 00	AX = 01F4 DS = 1A07 F4 01 CE FF 00
001E	MOV AL, [BX]	8A07	AX = 01F4 IP = 001E	AX = 0105 IP = 0020
0020	MOV AL, [BX+03]	8A4703	IP = 0020 AX = 0105	IP = 0023 AX = 0108
0023	MOV CX, [BX+03]	8B4F03	CX = 01F4 IP = 0023	CX = 0c08 IP = 0026
0026	MOV DI, 0002	BF0200	IP = 0026 DI = 0000	IP = 0029 DI = 0002
0029	MOV AL, [000E+DI]	8A850E00	IP = 0029 AX = 0108	IP = 002D AX = 0114
002D	MOV BX, 0003	BB0300	IP = 002D BX = 0006	IP = 0030 BX = 0003
0030	MOV AL, [0016+BX+DI]	8A811600	IP = 0030 AX = 0114	IP = 0034 AX = 0103
0034	MOV AX, 1A07	D8071A	IP = 0034 AX = 0103	IP = 0037 AX = 1A07
0037	MOV ES, AX	8ECO	IP = 0037 ES = 19F5	IP = 0039 ES = 1A07
0039	MOV AX, ES: [BX]	268B07	IP = 0039 AX = 1A07	IP = 003C AX = 00FF
003C	MOV AX, 0000	B80000	IP = 003C AX = 00FF	IP = 003F AX = 0000
003F	MOV ES, AX	8EC0	IP = 003F ES = 1A07	IP = 0041 ES = 0000
0041	PUSH DS	1E	IP = 0041 DS = 1A07 SP = 0014	IP = 0042 DS = 1A07 SP = 0012

			STACK +0 0000 +2 19F5 +4 0000	STACK +0 1A07 +2 0000 +4 19F5
0042	POP ES	07	IP = 0042 ES = 0000 SP = 0012 STACK +0 1A07 +2 0000 +4 19F5	IP = 0043 ES = 1A07 SP = 0014 STACK +0 0000 +2 19F5 +4 0000
0043	MOV CX, ES: [BX-01]	268B4FFF	IP = 0043 CX = 0C08	IP = 0047 CX = FFCE
0047	XCHG AX, CX	91	IP = 0047 AX = 0000 CX = FFCE	IP = 0048 AX = FFCE CX = 0000
0048	MOV DI, 0002	BF0200	IP = 0048 DI = 0002	IP = 004B DI = 0002
004B	MOV ES: [BX+DI],AX	268901	IP = 004B ES = 1A07 DS = 1A07 F4 01 CE FF 00 00 0C	IP = 004E ES = 1A07 DS = 1A07 F4 01 CE FF 00 CE FF
004E	MOV BP, SP	8BEC	IP = 004E BP = 0000	IP = 0050 BP = 0014
0050	PUSH [0000]	FF360000	IP = 0050 SP = 0014 STACK +0 0000 +2 19F5 +4 0000	IP = 0054 SP = 0012 STACK +0 01F4 +2 0000 +4 19F5
0054	PUSH [0002]	FF360200	IP = 0054 SP = 0012	IP = 0058 SP = 0010

			STACK +0 01F4 +2 0000 +4 19F5 +6 0000	STACK +0 FFCE +2 01F4 +4 0000 +6 19F5
0058	MOV BP, SP	8BEC	IP = 0058 BP = 0014	IP = 005A BP = 0010
005A	MOV DX, [BP+02]	8B5602	IP = 005A DX = 0000	IP = 005D DX = 01F4
005D	RET FAR 0002	CA0200	IP = 005D CS = 1A0A SP = 0010 STACK +0 FFCE +2 01F4 +4 0000 +6 19F5	IP = FFCE CS = 01F4 SP = 0016 STACK +0 19F5 +2 0000 +4 0000 +6 0000

Выводы.

При выполнении данной лабораторной работы были изучены принципы режимов адресации и формирования исполнительного адреса.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Название файла: source.asm

;Программа изучения режимов адресации процессора IntelX86

EOL EQU '\$'

ind EQU 2

n1 EQU 500

n2 EQU -50

; Стек программы

AStack SEGMENT STACK

DW 12 DUP(?)

AStack ENDS

; Данные программы

DATA SEGMENT

; Директивы описания данных

mem1 DW 0

mem2 DW 0

mem3 DW 0

vec1 DB 5,6,7,8,12,11,10,9

vec2 DB -20,-30,20,30,-40,-50,40,50

matr DB -5,-6,-7,-8,4,3,2,1,-1,-2,-3,-4,8,7,6,5

DATA ENDS

; Код программы

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; Головная процедура

Main PROC FAR

push DS

sub AX,AX

push AX

mov AX,DATA

mov DS,AX


```

; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ НА УРОВНЕ СМЕЩЕНИЙ
; Регистровая адресация
    mov ax,n1
    mov cx,ax
    mov bl,EOL
    mov bh,n2
; Прямая адресация
    mov mem2,n2
    mov bx,OFFSET vec1
    mov mem1,ax
; Косвенная адресация
    mov al,[bx]
    mov mem3,[bx]
; Базированная адресация
    mov al,[bx]+3
    mov cx,3[bx]
; Индексная адресация
    mov di,ind
    mov al,vec2[di]
    mov cx,vec2[di]
; Адресация с базированием и индексированием
    mov bx,3
    mov al,matr[bx][di]
    mov cx,matr[bx][di]
    mov ax,matr[bx*4][di]
; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТОВ
; Переопределение сегмента
; ----- вариант 1
    mov ax, SEG vec2
    mov es, ax
    mov ax, es:[bx]
    mov ax, 0
; ----- вариант 2
    mov es, ax
    push ds
    pop es
    mov cx, es:[bx-1]
    xchg cx,ax
; ----- вариант 3
    mov di,ind

```

```

    mov es:[bx+di],ax
; ----- вариант 4
    mov bp,sp
    mov ax,matr[bp+bx]
    mov ax,matr[bp+di+si]
; Использование сегмента стека
    push mem1
    push mem2
    mov bp,sp
    mov dx,[bp]+2
    ret 2
Main ENDP
CODE ENDS
    END Main

```

Название файла: corr.asm

;Программа изучения режимов адресации процессора IntelX86

```

EOL EQU '$'
ind EQU 2
n1 EQU 500
n2 EQU -50

; Стек программы
AStack SEGMENT STACK
    DW 12 DUP(?)
AStack ENDS

; Данные программы
DATA SEGMENT

; Директивы описания данных
mem1 DW 0
mem2 DW 0
mem3 DW 0
vec1 DB 5,6,7,8,12,11,10,9
vec2 DB -20,-30,20,30,-40,-50,40,50
matr DB -5,-6,-7,-8,4,3,2,1,-1,-2,-3,-4,8,7,6,5
DATA ENDS

```

```

; Код программы
CODE SEGMENT

    ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; Головная процедура
Main PROC FAR

    push DS
    sub AX,AX
    push AX
    mov AX,DATA
    mov DS,AX

; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ НА УРОВНЕ СМЕЩЕНИЙ
; Регистровая адресация
    mov ax,n1
    mov cx,ax
    mov bl,EOL
    mov bh,n2
; Прямая адресация
    mov mem2,n2
    mov bx,OFFSET vec1
    mov mem1,ax
; Косвенная адресация
    mov al,[bx]
;     mov mem3,[bx]
; Базированная адресация
    mov al,[bx]+3
    mov cx,3[bx]
; Индексная адресация
    mov di,ind
    mov al,vec2[di]
;     mov cx,vec2[di]
; Адресация с базированием и индексированием
    mov bx,3
    mov al,matr[bx][di]
;     mov cx,matr[bx][di]
;     mov ax,matr[bx*4][di]
; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТОВ
; Переопределение сегмента
; ----- вариант 1

```

```

mov ax, SEG vec2
mov es, ax
mov ax, es:[bx]
mov ax, 0
; ----- вариант 2
mov es, ax
push ds
pop es
mov cx, es:[bx-1]
xchg cx, ax
; ----- вариант 3
mov di, ind
mov es:[bx+di], ax
; ----- вариант 4
mov bp, sp
; mov ax, matr[bp+bx]
; mov ax, matr[bp+di+si]
; Использование сегмента стека
push mem1
push mem2
mov bp, sp
mov dx, [bp]+2
ret 2
Main ENDP
CODE ENDS
END Main

```

Название файла: source.lst

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10

10/6/21

15:17:45

Page

1-1

;Программа изучения режимов адресации

процессора IntelX86

= 0024 EOL EQU '\$'

= 0002 ind EQU 2

```

= 01F4                                n1 EQU 500
=-0032                                n2 EQU -50

; Стек программы
0000                                AStack SEGMENT STACK
0000 000C[                            DW 12 DUP(?)
    ????
    ]

0018                                AStack ENDS

; Данные программы
0000                                DATA SEGMENT

; Директивы описания данных
0000 0000                            mem1 DW 0
0002 0000                            mem2 DW 0
0004 0000                            mem3 DW 0
0006 05 06 07 08 0C 0B  vec1 DB 5,6,7,8,12,11,10,9
    0A 09
000E EC E2 14 1E D8 CE  vec2 DB -20,-30,20,30,-40,-50,40,50
    28 32
0016 FB FA F9 F8 04 03  matr DB -5,-6,-7,-8,4,3,2,1,-1,-2,-3,-
4,8,7,6,5
    02 01 FF FE FD FC
    08 07 06 05
0026                                DATA ENDS

; Код программы
0000                                CODE SEGMENT
    ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; Головная процедура
0000                                Main PROC FAR
0000 1E                                push DS
0001 2B C0                            sub AX,AX
0003 50                                push AX
0004 B8 ---- R                        mov AX,DATA
0007 8E D8                            mov DS,AX

```

СМЕЩЕНИЙ ; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ НА УРОВНЕ

```

; Регистровая адресация
0009 B8 01F4          mov ax,n1
000C 8B C8           mov cx,ax
000E B3 24           mov bl,EOL
0010 B7 CE           mov bh,n2
; Прямая адресация
```

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 10/6/21
15:17:45
Page
1-2

```

0012 C7 06 0002 R FFCE      mov mem2,n2
0018 BB 0006 R             mov bx,OFFSET vec1
001B A3 0000 R             mov mem1,ax
; Косвенная адресация
001E 8A 07                mov al,[bx]
                        mov mem3,[bx]
source.asm(49): error A2052: Improper operand type
; Базированная адресация
0020 8A 47 03             mov al,[bx]+3
0023 8B 4F 03             mov cx,3[bx]
; Индексная адресация
0026 BF 0002             mov di,ind
0029 8A 85 000E R         mov al,vec2[di]
002D 8B 8D 000E R         mov cx,vec2[di]
source.asm(56): warning A4031: Operand types must match
; Адресация с базированием и индексированием
0031 BB 0003             mov bx,3
0034 8A 81 0016 R         mov al,matr[bx][di]
0038 8B 89 0016 R         mov cx,matr[bx][di]
source.asm(60): warning A4031: Operand types must match
003C 8B 85 0022 R         mov ax,matr[bx*4][di]
source.asm(61): error A2055: Illegal register value
```

```

;   ПРОВЕРКА   РЕЖИМОВ   АДРЕСАЦИИ   С   УЧЕТОМ
СЕМЕНТОВ

; Переопределение сегмента
; ----- вариант 1
0040 B8 ---- R      mov ax, SEG vec2
0043 8E C0          mov es, ax
0045 26: 8B 07      mov ax, es:[bx]
0048 B8 0000        mov ax, 0
; ----- вариант 2
004B 8E C0          mov es, ax
004D 1E            push ds
004E 07            pop es
004F 26: 8B 4F FF   mov cx, es:[bx-1]
0053 91            xchg cx,ax
; ----- вариант 3
0054 BF 0002        mov di,ind
0057 26: 89 01      mov es:[bx+di],ax
; ----- вариант 4
005A 8B EC          mov bp,sp
005C 3E: 8B 86 0016 R      mov ax,matr[bp+bx]
source.asm(80): error A2046: Multiple base registers
0061 3E: 8B 83 0016 R      mov ax,matr[bp+di+si]
source.asm(81): error A2047: Multiple index registers
; Использование сегмента стека
0066 FF 36 0000 R      push mem1
006A FF 36 0002 R      push mem2
006E 8B EC          mov bp,sp
0070 8B 56 02        mov dx,[bp]+2
0073 CA 0002        ret 2
0076                Main ENDP
source.asm(88): error A2006: Phase error between passes
0076                CODE ENDS
                END Main

```

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10

10/6/21

15:17:45

Symbol

s-1

Segments and Groups:

	N a m e	Length	Align	Combine Class
ASTACK		0018	PARA	STACK
CODE		0076	PARA	NONE
DATA		0026	PARA	NONE

Symbols:

	N a m e	Type	Value	Attr
EOL		NUMBER		0024
IND		NUMBER		0002
0076 MAIN		F PROC		0000 CODE Length =
MATR		L BYTE		0016 DATA
MEM1		L WORD		0000 DATA
MEM2		L WORD		0002 DATA
MEM3		L WORD		0004 DATA
N1		NUMBER		01F4
N2		NUMBER		-0032
VEC1		L BYTE		0006 DATA
VEC2		L BYTE		000E DATA
@CPU		TEXT	0101h	
@FILENAME		TEXT	source	
@VERSION		TEXT	510	

90 Source Lines
90 Total Lines
19 Symbols

47814 + 459446 Bytes symbol space free

2 Warning Errors

5 Severe Errors

Название файла: corr.lst

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10

10/6/21

15:21:36

Page

1-1

```

;Программа изучения режим
ов адресации процессора In
telX86

= 0024          EOL EQU '$'
= 0002          ind EQU 2
= 01F4          n1 EQU 500
=-0032          n2 EQU -50

; Стек программы
0000            AStack SEGMENT STACK
0000 000C[      DW 12 DUP(?)
          ????
          ]

0018            AStack ENDS

; Данные программы
0000            DATA SEGMENT

; Директивы описания данных
0000 0000      mem1 DW 0
0002 0000      mem2 DW 0
0004 0000      mem3 DW 0
0006 05 06 07 08 0C 0B  vec1 DB 5,6,7,8,12,11,10,9
          0A 09
000E EC E2 14 1E D8 CE  vec2 DB -20,-30,20,30,-40,-50,40,50
          28 32
```

```
0016 FB FA F9 F8 04 03   matr   DB   -5,-6,-7,-8,4,3,2,1,-1,-2,-3,-
4,8,7,6,5
```

```
02 01 FF FE FD FC
```

```
08 07 06 05
```

```
0026                                DATA ENDS
```

```
                                ; Код программы
```

```
0000                                CODE SEGMENT
```

```
                                ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:Astack
```

```
                                ; Головная процедура
```

```
0000                                Main PROC FAR
```

```
0000 1E                                push DS
```

```
0001 2B C0                                sub AX,AX
```

```
0003 50                                push AX
```

```
0004 B8 ---- R                        mov AX,DATA
```

```
0007 8E D8                                mov DS,AX
```

```
                                ;   ПРОВЕРКА   РЕЖИМОВ   АДРЕСАЦИИ   НА   УРОВНЕ
```

СМЕЩЕНИЙ

```
                                ; Регистровая адресация
```

```
0009 B8 01F4                                mov ax,n1
```

```
000C 8B C8                                mov cx,ax
```

```
000E B3 24                                mov bl,EOL
```

```
0010 B7 CE                                mov bh,n2
```

```
                                ; Прямая адресация
```

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10

10/6/21

15:21:36

Page

1-2

```
0012 C7 06 0002 R FFCE                mov mem2,n2
```

```
0018 BB 0006 R                        mov bx,OFFSET vec1
```

```
001B A3 0000 R                        mov mem1,ax
```

```
                                ; Косвенная адресация
```

```
001E 8A 07                                mov al,[bx]
```

```

;      mov mem3,[bx]
; Базированная адресация
0020  8A 47 03      mov al,[bx]+3
0023  8B 4F 03      mov cx,3[bx]
; Индексная адресация
0026  BF 0002      mov di,ind
0029  8A 85 000E R  mov al,vec2[di]
;      mov cx,vec2[di]
; Адресация с базированием и индексированием
002D  BB 0003      mov bx,3
0030  8A 81 0016 R  mov al,matr[bx][di]
;      mov cx,matr[bx][di]
;      mov ax,matr[bx*4][di]
;   ПРОВЕРКА   РЕЖИМОВ   АДРЕСАЦИИ   С   УЧЕТОМ
СЕКМЕНТОВ

; Переопределение сегмент
a
; ----- вариант 1
0034  B8 ---- R   mov ax, SEG vec2
0037  8E C0      mov es, ax
0039  26: 8B 07   mov ax, es:[bx]
003C  B8 0000      mov ax, 0
; ----- вариант 2
003F  8E C0      mov es, ax
0041  1E          push ds
0042  07          pop es
0043  26: 8B 4F FF   mov cx, es:[bx-1]
0047  91          xchg cx,ax
; ----- вариант 3
0048  BF 0002      mov di,ind
004B  26: 89 01     mov es:[bx+di],ax
; ----- вариант 4
004E  8B EC      mov bp,sp
; mov ax,matr[bp+bx]
; mov ax,matr[bp+di+si]
; Использование сегмента стека
0050  FF 36 0000 R  push mem1
0054  FF 36 0002 R  push mem2
0058  8B EC      mov bp,sp
005A  8B 56 02     mov dx,[bp]+2

```

```

005D  CA 0002          ret 2
0060                      Main ENDP
0060                      CODE ENDS
                      END Main

```

```

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
15:21:36

```

Symbol

s-1

Segments and Groups:

N a m e	Length	Align	Combine Class
ASTACK	0018	PARA	STACK
CODE	0060	PARA	NONE
DATA	0026	PARA	NONE

Symbols:

N a m e	Type	Value	Attr
EOL	NUMBER	0024	
IND	NUMBER	0002	
MAIN	F PROC	0000	CODE Length =
0060			
MATR	L BYTE	0016	DATA
MEM1	L WORD	0000	DATA
MEM2	L WORD	0002	DATA
MEM3	L WORD	0004	DATA
N1	NUMBER	01F4	
N2	NUMBER	-0032	
VEC1	L BYTE	0006	DATA
VEC2	L BYTE	000E	DATA

@CPU	TEXT	0101h
@FILENAME	TEXT	corr
@VERSION	TEXT	510

90 Source Lines

90 Total Lines

19 Symbols

47828 + 459432 Bytes symbol space free

0 Warning Errors

0 Severe Errors