

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2
по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»
Тема: Изучение режима адресации и формирования
исполнительного адреса.

Студент гр. 0384

Кусмарцев А.И.

Преподаватель

Ефремов М. А.

Санкт-Петербург

2021

Цель работы.

Изучить работу режимов адресации. Найти и исправить ошибки при компиляции программы. Зафиксировать содержимое используемых регистров и ячеек памяти.

Задание.

Лабораторная работа 2 предназначена для изучения режимов адресации, использует готовую программу `lr2_comp.asm` на Ассемблере, которая в автоматическом режиме выполняться не должна, так как не имеет самостоятельного функционального назначения, а только тестирует режимы адресации. Поэтому ее выполнение должно производиться под управлением отладчика в пошаговом режиме. В программу введен ряд ошибок, которые необходимо объяснить в отчете по работе, а соответствующие команды закомментировать для прохождения трансляции. Необходимо составить протокол выполнения программы в пошаговом режиме отладчика по типу таблицы 1 предыдущей лабораторной работы и подписать его у преподавателя. На защите студенты должны уметь объяснить результат выполнения каждой команды с учетом используемого вида адресации. Результаты, полученные с помощью отладчика, не являются объяснением, а только должны подтверждать ваши объяснения.

Выполнение работы.

Вариант 4

`vec1 12,11,10,9,5,6,7,8`

`vec2 -40,-50,40,50,-20,-30,20,30`

`matr 5,6,7,8,-8,-7,-6,-5,1,2,3,4,-4,-3,-2,-1`

Создаем файл `lb2_comp.asm` в соответствии с кодом из методического пособия. Меняем оригинальные значения массивов `vec1`, `vec2` и `matr` в соответствии с вариантом №4 из файла `lr2.dat`.

```

D:\>masm LB2_COMP.ASM
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
Copyright (C) Microsoft Corp 1981, 1988. All rights reserved.

Object filename [LB2_COMP.OBJ]:
Source listing [NUL.LST]: lb2_comp.lst
Cross-reference [NUL.CRF]:
LB2_COMP.ASM(50): error A2052: Improper operand type
LB2_COMP.ASM(59): warning A4031: Operand types must match
LB2_COMP.ASM(64): warning A4031: Operand types must match
LB2_COMP.ASM(65): error A2055: Illegal register value
LB2_COMP.ASM(89): error A2046: Multiple base registers
LB2_COMP.ASM(90): error A2047: Multiple index registers
LB2_COMP.ASM(98): error A2006: Phase error between passes

47784 + 459476 Bytes symbol space free

2 Warning Errors
5 Severe Errors

D:\>

```

Рисунок 1 — результат трансляции файла lb2_comp.asm

1) mov mem3, [bx]

LB2_COMP.ASM(50): error A2052: Improper operand type

Вызвана ошибка, так как на месте источника и приемника стоят ячейки памяти.

2) mov cx,vec2[di]

LB2_COMP.ASM(59): warning A4031: Operand types must match

Попытка записать в регистр размера двух байтов данных размером в 1 байт(так как vec2 определялась директивой DB)

3) mov cx,matr[bx][di]

LB2_COMP.ASM(64): warning A4031: Operand types must match

Попытка записать в регистр размера двух байтов данных размером в 1 байт(так как matr определялась директивой DB)

4) mov ax,matr[bx*4][di]

LB2_COMP.ASM(65): error A2055: Illegal register value

Недопустимое значение регистра

5) mov ax,matr[bp+bx]

LB2_COMP.ASM(89): error A2046: Multiple base registers

Попытка использовать несколько базовых регистров для адресации

6) mov ax,matr[bp+di+si]

LB2_COMP.ASM(90): error A2047: Multiple index registers

Попытка превышения количества индексных регистров для адресации

7) Main ENDP

LB2_COMP.ASM(98): error A2006: Phase error between passes

Комментируем строки содержащие ошибки и удачно транслируем программу без ошибок. Был создан диагностический файл lb2.lst и объектный файл lb2_fix.obj. Соберем lb2_fix.exe. Запустим его в отладчике.

(CS) = 1A0A

(DS) = 19F5

(ES) = 19F5

(SS) = 1A05

(CX) = 00B0

(BP) = 0000

(DX) = 0000

Адрес Команды	Символический код команды	16-ричный код команды	Содержимое регистров и ячеек памяти	
			до выполнения .	После выполнения
0000	Push DS	1E	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 00B0 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 19F5 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0018 (IP) = 0000	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 00B0 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 19F5 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0016 (IP) = 0001

			Stack +0 0000	Stack +0 19F5
0001	Sub AX, AX	2BC0	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 00B0 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 19F5 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0016 (IP) = 0001 Stack +0 19F5	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 00B0 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 19F5 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0016 (IP) = 0003 Stack +0 19F5
0003	Push AX	50	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 00B0 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 19F5 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0016 (IP) = 0003 Stack +0 19F5	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 00B0 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 19F5 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0004 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0004	Mov Ax,1A07	B8071A	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 00B0 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 19F5 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0004 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (CX) = 00B0 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 19F5 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0007 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0007	Mov DS, AX	8ED8	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (CX) = 00B0 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 19F5 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0007 Stack +0 0000	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (CX) = 00B0 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0009 Stack +0 0000

			Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
0009	Mov AX, 01F4	B8F401	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (CX) = 00B0 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0009 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 00B0 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 000C Stack +0 0000 Stack +2 19F5
000C	Mov CX, AX	8BC8	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 00B0 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 000C Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 000E Stack +0 0000 Stack +2 19F5
000E	Mov BL, 24	B324	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 000E Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0024 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0010 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0010	Mov BH, CE	B7CE	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0024 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0010	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = CE24 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0012

			Stack +0 0000 Stack +2 19F5	Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0012	Mov [0002], FFCE	C7060200C EFF	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = CE24 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0012 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = CE24 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0018 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0018	Mov BX, 0006	BB0600	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = CE24 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0018 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 001B Stack +0 0000 Stack +2 19F5
001B	Mov [0000], AX	A30000	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 001B Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 001E Stack +0 0000 Stack +2 19F5
001E	Mov AL, [BX]	BA07	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014	(AX) = 011F (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014

			(IP) = 001E Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(IP) = 0020 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0020	Mov AL, [BX+03]	BA4703	(AX) = 011F (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0020 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 0122 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0023 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0023	Mov CX, [BX+03]	8B4F03	(AX) = 0122 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0023 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 0122 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0026 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0026	Mov DI, 0002	BF0200	(AX) = 0122 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0026 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 0122 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0006 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0029 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0029	Mov AL, [000E+DI]	BA850E00	(AX) = 0122 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0006 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5	(AX) = 01CE (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0006 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5

			(SP) = 0014 (IP) = 0029 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(SP) = 0014 (IP) = 002D Stack +0 0000 Stack +2 19F5
002D	Mov BX, 0003	BB0300	(AX) = 01CE (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0006 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 002D Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 01CE (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0030 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0030	Mov AL, [0016+BX+DI]	8A811600	(AX) = 01CE (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0030 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 01FF (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0034 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0034	Mov AX, 1A07	B8071A	(AX) = 01FF (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0034 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0037 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0037	Mov ES, AX	8EC0	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A

			(ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0037 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 0039 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0039	Mov AX, ES:[BX]	268B07	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 0039 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 00FF (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 003C Stack +0 0000 Stack +2 19F5
003C	Mov AX, 0000	B80000	(AX) = 00FF (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 003C Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 003F Stack +0 0000 Stack +2 19F5
003F	Mov ES, AX	8ECO	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 003F Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 0000 (SP) = 0014 (IP) = 0041 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0041	Push DS	1E	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07

			(CS) = 1A0A (ES) = 0000 (SP) = 0014 (IP) = 0041 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(CS) = 1A0A (ES) = 0000 (SP) = 0012 (IP) = 0042 Stack +0 1A07 Stack +2 0000 Stack +4 19F5
0042	Pop ES	07	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 0000 (SP) = 0012 (IP) = 0042 Stack +0 1A07 Stack +2 0000 Stack +4 19F5	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 0043 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0043	Mov CX, ES:[BX-01]	268B4FFF	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 0043 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = FFCE (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 0047 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0047	Xchg AX, CX	91	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = FFCE (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 0047 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 0048 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0048	Mov DI, 0002	BF0200	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000

			(BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 0048 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 004B Stack +0 0000 Stack +2 19F5
004B	Mov ES:[BX+DI], AX	268901	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 004B Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 004E Stack +0 0000 Stack +2 19F5
004E	Mov BP, SP	8BEC	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (BP) = 0000 (IP) = 004E Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (BP) = 0014 (IP) = 0050 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0050	Push [0000]	FF360000	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (BP) = 0014 (IP) = 0050 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0012 (BP) = 0014 (IP) = 0054 Stack +0 01F4 Stack +2 0000

				Stack +4 19F5
0054	Push [0002]	FF360200	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0012 (BP) = 0014 (IP) = 0054 Stack +0 01F4 Stack +2 0000 Stack +4 19F5	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0010 (BP) = 0014 (IP) = 0058 Stack +0 FFCE Stack +2 01F4 Stack +4 0000 Stack +6 19F5
0058	Mov BP, SP	8BEC	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0010 (BP) = 0014 (IP) = 0058 Stack +0 FFCE Stack +2 01F4 Stack +4 0000 Stack +6 19F5	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0010 (BP) = 0010 (IP) = 005A Stack +0 FFCE Stack +2 01F4 Stack +4 0000 Stack +6 19F5
005A	Mov DX, [BP+02]	8B5602	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0010 (BP) = 0010 (IP) = 005A Stack +0 FFCE Stack +2 01F4 Stack +4 0000 Stack +6 19F5	(AX) = FFCE (DX) = 01F4 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0010 (BP) = 0010 (IP) = 005D Stack +0 FFCE Stack +2 01F4 Stack +4 0000 Stack +6 19F5
005D	Ret Far 0002	CA0200	(AX) = FFCE	(AX) = FFCE

			(DX) = 01F4 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0010 (BP) = 0010 (IP) = 005D Stack +0 FFCE Stack +2 01F4 Stack +4 0000 Stack +6 19F5	(DX) = 01F4 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 01F4 (ES) = 1A07 (SP) = 0016 (BP) = 0010 (IP) = FFCE Stack +0 19F5
--	--	--	--	---

Разработанный программный код см. в приложении А.

Выводы.

В ходе выполнения работы были изучены режимы адресации и формирования исполнительного адреса.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Название файла: lb2_fix.asm

```
; Программа изучения режимов адресации процессора IntelX86
EOL EQU '$'
ind EQU 2
n1 EQU 500
n2 EQU -50

; Стек программы
AStack SEGMENT STACK
    DW 12 DUP(?)
AStack ENDS

; Данные программы
DATA SEGMENT

; Директивы описания данных
mem1 DW 0
mem2 DW 0
mem3 DW 0
vec1 DB 12,11,10,9,5,6,7,8
vec2 DB -40,-50,40,50,-20,-30,20,30
matr DB 5,6,7,8,-8,-7,-6,-5,1,2,3,4,-4,-3,-2,-1
DATA ENDS

; Код программы
CODE SEGMENT
    ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; Головная процедура
Main PROC FAR
    push DS
    sub AX,AX
    push AX
    mov AX,DATA
    mov DS,AX
; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ НА УРОВНЕ СМЕЩЕНИЙ

; Регистровая адресация
    mov ax,n1
    mov cx,ax
    mov bl,EOL
    mov bh,n2

; Прямая адресация
    mov mem2,n2
    mov bx,OFFSET vec1
    mov mem1,ax

; Косвенная адресация
    mov al,[bx]
    ;mov mem3,[bx]
```

```

; Базированная адресация
    mov al,[bx]+3
    mov cx,3[bx]

; Индексная адресация
    mov di,ind
    mov al,vec2[di]
    ;mov cx,vec2[di]

; Адресация с базированием и индексированием
    mov bx,3
    mov al,matr[bx][di]
    ;mov cx,matr[bx][di]
    ;mov ax,matr[bx*4][di]

; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТОВ
; Переопределение сегмента

; ----- вариант 1
    mov ax, SEG vec2
    mov es, ax
    mov ax, es:[bx]
    mov ax, 0

; ----- вариант 2
    mov es, ax
    push ds
    pop es
    mov cx, es:[bx-1]
    xchg cx,ax

; ----- вариант 3
    mov di,ind
    mov es:[bx+di],ax

; ----- вариант 4
    mov bp,sp
    ;mov ax,matr[bp+bx]
    ;mov ax,matr[bp+di+si]

; Использование сегмента стека
    push mem1
    push mem2
    mov bp,sp
    mov dx,[bp]+2
    ret 2
Main ENDP
CODE ENDS
    END Main

```


17

```
;      D D D D D D D      D D D D D D D
ŠD D   D D   DEĐ D D D D   Dj Đ ĐCĐ D D D D

; Đ ĐμĐ³ĐŽŃ-Ń-Ń ĐŸĐ²Đ°Ń Đ°ĐŽŃ ĐμŃ·Đ°Ń ĐžŃ
0009    B8 01F4              mov ax,n1
000C    8B C8                mov cx,ax
000E    B3 24                mov bl,EOL
0010    B7 CE                mov bh,n2

; Đ Ń Ń ĐĎĐ°Ń Đ°ĐŽŃ ĐμŃ·Đ°Ń ĐžŃ
#Microsoft          (R)      Macro       Assembler       Version       5.10
10/28/21 15:52:2

1-2                                                    Page

0012    C7 06 0002 R FFCE            mov mem2,n2
0018    BB 0006 R                  mov bx,OFFSET vec1
001B    A3 0000 R                  mov mem1,ax

; Đ ĐŸŃ·Đ²ĐμĐĎĐđĐ°Ń Đ°ĐŽŃ ĐμŃ·Đ°Ń ĐžŃ
001E    8A 07                    mov al,[bx]
;      mov mem3,[bx]

;
Đ°ĐŽŃ ĐμŃ·Đ°Ń ĐžŃ        Đ Đ°Đ·ĐžŃ ĐŸĐ²Đ°ĐĎĐđĐ°Ń
0020    8A 47 03                    mov al,[bx]+3
0023    8B 4F 03                    mov cx,3[bx]

; Đ ĐĎĐžĐμĐ°Ń·ĐĎĐ°Ń Đ°ĐŽŃ ĐμŃ·Đ°Ń ĐžŃ
0026    BF 0002                    mov di,ind
0029    8A 85 000E R              mov al,vec2[di]
;      mov cx,vec2[di]

;      Đ ĐžŃ ĐμŃ·Đ°Ń ĐžŃ                      Ń·
Đ±Đ°Đ·ĐžŃ ĐŸĐ²Đ°ĐĎĐžĐμĐ
002D    BB 0003                    mov bx,3
0030    8A 81 0016 R              mov al,matr[bx][di]
;      mov cx,matr[bx][di]
;      mov ax,matr[bx*4][di]

;      D D D D D D      D D D D D D D
ŠD D   Dj ĐĎĐ§Đ ĐČĐ Đ Dj Đ Đ Đ Đ ČČĐ Đ
;      Đ ĐμŃ ĐμĐŸčŃ ĐμĐžĐμ»ĐμĐĎĐžĐμ
Ń·ĐμĐ³ĐĎĐμĐŃ-
Đ°

; ----- Đ²Đ°Ń ĐžĐ°ĐĎŃ- 1
0034    B8 ---- R              mov ax, SEG vec2
0037    8E C0                    mov es, ax
0039    26: 8B 07                 mov ax, es:[bx]
003C    B8 0000                    mov ax, 0
```

```

; ----- Ð²Ð°Ñ ÐŹÐ°ÐœÑ- 2
003F 8E C0          mov es, ax
0041 1E            push ds
0042 07            pop es
0043 26: 8B 4F FF   mov cx, es:[bx-1]
0047 91            xchg cx, ax

; ----- Ð²Ð°Ñ ÐŹÐ°ÐœÑ- 3
0048 BF 0002        mov di, ind
004B 26: 89 01      mov es:[bx+di], ax

; ----- Ð²Ð°Ñ ÐŹÐ°ÐœÑ- 4
004E 8B EC          mov bp, sp
;      mov ax, matr[bp+bx]
;      mov ax, matr[bp+di+si]

;
; ÐÑ·ÐŹÐŸÐ»Ñ Ð·ÐŸÐ²Ð°ÐœÐŹÐµ
Ñ·ÐµÐ³ÐœÐœÑ-Ð° Ñ
Ñ·ÐµÐ°°
0050 FF 36 0000 R   push mem1
#Microsoft (R)      Macro      Assembler      Version      5.10
10/28/21 15:52:2
Page
1-3

0054 FF 36 0002 R   push mem2
0058 8B EC          mov bp, sp
005A 8B 56 02        mov dx, [bp]+2
005D CA 0002        ret 2
0060                Main ENDP
0060                CODE ENDS
END Main
#Microsoft (R)      Macro      Assembler      Version      5.10
10/28/21 15:52:2
Symb
ols-1

```

Segments and Groups:

Class	N a m e	Length	Align	Combine
ASTACK	0018	PARA	STACK
CODE	0060	PARA	NONE
DATA	0026	PARA	NONE

Symbols:

	N a m e	Type	Value	Attr
EOL	NUMBER	0024	
IND	NUMBER	0002	

MAIN	F PROC	0000	CODE	Length
= 0060				
MATR	L BYTE	0016	DATA	
MEM1	L WORD	0000	DATA	
MEM2	L WORD	0002	DATA	
MEM3	L WORD	0004	DATA	
N1	NUMBER	01F4		
N2	NUMBER	-0032		
VEC1	L BYTE	0006	DATA	
VEC2	L BYTE	000E	DATA	
@CPU	TEXT	0101h		
@FILENAME	TEXT	LB2_FIX		
@VERSION	TEXT	510		

100 Source Lines
100 Total Lines
19 Symbols

47806 + 459454 Bytes symbol space free

0 Warning Errors
0 Severe Errors