

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ**  
**ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**  
**«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)**  
**Кафедра МО ЭВМ**

**ОТЧЕТ**

**по лабораторной работе №2**

**по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»**

**Тема:** Изучение режимов адресации и формирования исполнительного адреса.

Студент гр. 0383

\_\_\_\_\_

Трофимов К.М.

Преподаватель

\_\_\_\_\_

Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

2021

## **Цель работы.**

Лабораторная работа 2 предназначена для изучения режимов адресации, использует готовую программу `lr2_comp.asm` на Ассемблере, которая в автоматическом режиме выполняться не должна, так как не имеет самостоятельного функционального назначения, а только тестирует режимы адресации. Поэтому ее выполнение должно производиться под управлением отладчика в пошаговом режиме. В программу введен ряд ошибок, которые необходимо объяснить в отчете по работе, а соответствующие команды закомментировать для прохождения трансляции. Необходимо составить протокол выполнения программы в пошаговом режиме отладчика по типу таблицы 1 предыдущей лабораторной работы и подписать его у преподавателя. На защите студенты должны уметь объяснить результат выполнения каждой команды с учетом используемого вида адресации. Результаты, полученные с помощью отладчика, не являются объяснением, а только должны подтверждать ваши объяснения.

## **Порядок выполнения работы.**

1. Получить у преподавателя вариант набора значений исходных данных (массивов) `vec1`, `vec2` и `matr` из файла `lr2.dat`, приведенного в каталоге Задания и занести свои данные вместо значений, указанных в приведенной ниже программе.
2. Протранслировать программу с созданием файла диагностических сообщений; объяснить обнаруженные ошибки и закомментировать соответствующие операторы в тексте программы.
3. Снова протранслировать программу и скомпоновать загрузочный модуль.
4. Выполнить программу в пошаговом режиме под управлением отладчика с фиксацией содержимого используемых регистров и ячеек памяти до и после выполнения команды. 6

5. Результаты прогона программы под управлением отладчика должны быть подписаны преподавателем и представлены в отчете. Пример используемой программы приведен ниже.

**Вариант 4:**

vec1 DB 12,11,10,9,5,6,7,8

vec2 DB -40,-50,40,50,-20,-30,20,30

matr DB 5,6,7,8,-8,-7,-6,-5,1,2,3,4,-4,-3,-2,-1

**Ход работы.**

1) При трансляции программы обнаружены следующие ошибки:

1. mov mem3,[bx] – error A2052: Improper operand type – инструкция mov неспособна перенести значение из одной ячейки памяти в другую. (для этого есть инструкция movs или можно использовать промежуточное значение)
2. mov cx,vec2[di] – warning A4031: Operand types must match – попытка положить данные из ячейки памяти с размером 1 байт в регистр с размером 2 байта.
3. mov cx,matr[bx][di] - warning A4031: Operand types must match – попытка положить данные из ячейки памяти с размером 1 байт в регистр с размером 2 байта.
4. mov ax,matr[bx\*4][di] – error A2055: Illegal register value – недопустимое значение регистра.
5. mov ax,matr[bp+bx] – error A2046: Multiple base registers – недопустимо использовать несколько базовых регистров для адресации.
6. mov ax,matr[bp+di+si] – error 2047: Multiple index registers – недопустимо использовать несколько индексных регистров для адресации.

Строки, содержащие ошибки были закомментированы в файле

LR2\_FIX.asm

2) Запуск LR2\_FIX.asm под отладчиком:

Начальное содержание сегментных регистров:

(CS) = 1A0A

(DS) = 19F5

(ES) = 19F5

(SS) = 1A05

Табл.1: Протокол выполнения

IR2\_FIX.asm

Адрес команды	Символический код команды	16- ричны й код команд ы	Содержимое регистров и ячеек памяти	
			До выполнения	После выполнения
0000	push DS	1E	(AX) = 0000 (BX) = 0000 (CX) = 0000 (DX) = 0000 (DI) = 0000 (SP) = 0018 (CS) = 1A0A (DS) = 19F5 (ES) = 19F5 (IP) = 0000 Stack +0 0000	(AX) = 0000 (BX) = 0000 (CX) = 0000 (DX) = 0000 (DI) = 0000 (SP) = 0016 (CS) = 1A0A (DS) = 19F5 (ES) = 19F5 (IP) = 0001 Stack +0 19F5
0001	sub AX, AX	2BC0	(AX) = 0000 (BX) = 0000 (CX) = 0000 (DX) = 0000 (DI) = 0000 (SP) = 0016 (CS) = 1A0A	(AX) = 0000 (BX) = 0000 (CX) = 00B0 (DX) = 0000 (DI) = 0000 (SP) = 0016 (CS) = 1A0A

			(DS) = 19F5 (ES) = 19F5 (IP) = 0001 Stack +0 19F5	(DS) = 19F5 (ES) = 19F5 (IP) = 0003 Stack +0 19F5
0003	push AX	50	(AX) = 0000 (BX) = 0000 (CX) = 00B0 (DX) = 0000 (DI) = 0000 (SP) = 0016 (CS) = 1A0A (DS) = 19F5 (ES) = 19F5 (IP) = 0003 Stack +0 19F5 Stack +2 19F5	(AX) = 0000 (BX) = 0000 (CX) = 00B0 (DX) = 0000 (DI) = 0000 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 19F5 (ES) = 19F5 (IP) = 0004 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0004	mov AX, 1A07	B8071 A	(AX) = 0000 (BX) = 0000 (CX) = 00B0 (DX) = 0000 (DI) = 0000 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 19F5 (ES) = 19F5 (IP) = 0004 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 1A07 (BX) = 0000 (CX) = 00B0 (DX) = 0000 (DI) = 0000 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 19F5 (ES) = 19F5 (IP) = 0007 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0007	mov DS, AX	8ED8	(AX) = 1A07 (BX) = 0000 (CX) = 00B0	(AX) = 1A07 (BX) = 0000 (CX) = 00B0

			(DX) = 0000 (DI) = 0000 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 19F5 (ES) = 19F5 (IP) = 0007 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(DX) = 0000 (DI) = 0000 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 0009 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0009	mov AX, 01F4	B8F401	(AX) = 1A07 (BX) = 0000 (CX) = 00B0 (DX) = 0000 (DI) = 0000 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 0009 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 01F4 (BX) = 0000 (CX) = 00B0 (DX) = 0000 (DI) = 0000 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 000C Stack +0 0000 Stack +2 19F5
000C	mov CX AX	8BCB	(AX) = 01F4 (BX) = 0000 (CX) = 00B0 (DX) = 0000 (DI) = 0000 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5	(AX) = 01F4 (BX) = 0000 (CX) = 01F4 (DX) = 0000 (DI) = 0000 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5

			(IP) = 000C Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(IP) = 000E Stack +0 0000 Stack +2 19F5
000E	mov BL, 24	B324	(AX) = 01F4 (BX) = 0000 (CX) = 01F4 (DX) = 0000 (DI) = 0000 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 000E Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 01F4 (BX) = 0024 (CX) = 01F4 (DX) = 0000 (DI) = 0000 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 0010 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0010	Mov BH, CE	B7CE	(AX) = 01F4 (BX) = 0024 (CX) = 01F4 (DX) = 0000 (DI) = 0000 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 0010 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 01F4 (BX) = CE24 (CX) = 01F4 (DX) = 0000 (DI) = 0000 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 0012 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0012	mov [0002], FFCE	C70602 00CEF F	(AX) = 01F4 (BX) = CE24 (CX) = 01F4 (DX) = 0000	(AX) = 01F4 (BX) = CE24 (CX) = 01F4 (DX) = 0000

			(DI) = 0000 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 0012 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(DI) = 0000 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 0018 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0018	mov BX, 0006	BB0600	(AX) = 01F4 (BX) = CE24 (CX) = 01F4 (DX) = 0000 (DI) = 0000 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 0018 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 01F4 (BX) = 0006 (CX) = 01F4 (DX) = 0000 (DI) = 0000 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 001B Stack +0 0000 Stack +2 19F5
001B	mov [0000], AX	A30000	(AX) = 01F4 (BX) = 0006 (CX) = 01F4 (DX) = 0000 (DI) = 0000 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 001B	(AX) = 01F4 (BX) = 0006 (CX) = 01F4 (DX) = 0000 (DI) = 0000 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 001E



			Stack +0 0000 Stack +2 19F5	Stack +0 0000 Stack +2 19F5
001E	mov AL, [BX]	8A07	(AX) = 01F4 (BX) = 0006 (CX) = 01F4 (DX) = 0000 (DI) = 0000 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 001E Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 010C (BX) = 0006 (CX) = 01F4 (DX) = 0000 (DI) = 0000 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 0020 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0020	mov AL, [BX+03]	8A4703	(AX) = 010C (BX) = 0006 (CX) = 01F4 (DX) = 0000 (DI) = 0000 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 0020 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 0109 (BX) = 0006 (CX) = 01F4 (DX) = 0000 (DI) = 0000 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 0023 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0023	mov CX, [BX+03]	8B4F03	(AX) = 0109 (BX) = 0006 (CX) = 01F4 (DX) = 0000 (DI) = 0000	(AX) = 0109 (BX) = 0006 (CX) = 0509 (DX) = 0000 (DI) = 0000

			(SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 0023 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 0026 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0026	mov DI, 0002	BF0200	(AX) = 0109 (BX) = 0006 (CX) = 0509 (DX) = 0000 (DI) = 0000 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 0026 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 0109 (BX) = 0006 (CX) = 0509 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 0029 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0029	mov AL, [000E+DI]	8A850 E00	(AX) = 0109 (BX) = 0006 (CX) = 0509 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 0029 Stack +0 0000	(AX) = 0128 (BX) = 0006 (CX) = 0509 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 002D Stack +0 0000

			Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
002D	mov BX, 0003		(AX) = 0128 (BX) = 0006 (CX) = 0509 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 002D Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 0128 (BX) = 0003 (CX) = 0509 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 0030 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0030	mov AL, [0016+BX+DI]		(AX) = 0128 (BX) = 0003 (CX) = 0509 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 0030 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 01F9 (BX) = 0003 (CX) = 0509 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 0034 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0034	mov AX, 1A07		(AX) = 01F9 (BX) = 0003 (CX) = 0509 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014	(AX) = 1A07 (BX) = 0003 (CX) = 0509 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014

			(CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 0034 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 0037 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0037	mov ES, AX		(AX) = 1A07 (BX) = 0003 (CX) = 0509 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 19F5 (IP) = 0037 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 1A07 (BX) = 0003 (CX) = 0509 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 1A07 (IP) = 0039 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0039	mov AX, ES: [BX]		(AX) = 1A07 (BX) = 0003 (CX) = 0509 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 1A07 (IP) = 0039 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 00FF (BX) = 0003 (CX) = 0509 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 1A07 (IP) = 003C Stack +0 0000 Stack +2 19F5
003C	mov AX, 0000		(AX) = 00FF	(AX) = 0000

			(BX) = 0003 (CX) = 0509 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 1A07 (IP) = 003C Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(BX) = 0003 (CX) = 0509 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 1A07 (IP) = 003F Stack +0 0000 Stack +2 19F5
003F	mov ES, AX		(AX) = 0000 (BX) = 0003 (CX) = 0509 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 1A07 (IP) = 003F Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 0000 (BX) = 0003 (CX) = 0509 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 0000 (IP) = 0041 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0041	push DS		(AX) = 0000 (BX) = 0003 (CX) = 0509 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A	(AX) = 0000 (BX) = 0003 (CX) = 0509 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0012 (CS) = 1A0A

			(DS) = 1A07 (ES) = 0000 (IP) = 0041 Stack +0 0000 Stack +2 19F5 Stack +4 0000	(DS) = 1A07 (ES) = 0000 (IP) = 0042 Stack +0 1A07 Stack +2 0000 Stack +4 19F5
0042	Pop ES		(AX) = 0000 (BX) = 0003 (CX) = 0509 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0012 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 0000 (IP) = 0042 Stack +0 1A07 Stack +2 0000 Stack +4 19F5	(AX) = 0000 (BX) = 0003 (CX) = 0509 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 1A07 (IP) = 0043 Stack +0 0000 Stack +2 19F5 Stack +4 0000
0043	Mov CX, ES: [BX-01]		(AX) = 0000 (BX) = 0003 (CX) = 0509 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 1A07 (IP) = 0043 Stack +0 0000	(AX) = 0000 (BX) = 0003 (CX) = FFCE (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 1A07 (IP) = 0047 Stack +0 0000

			Stack +2 19F5 Stack +4 0000	Stack +2 19F5 Stack +4 0000
0047	Xchg AX, CX		(AX) = 0000 (BX) = 0003 (CX) = FFCE (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 1A07 (IP) = 0047 Stack +0 0000 Stack +2 19F5 Stack +4 0000	(AX) = FFCE (BX) = 0003 (CX) = 0000 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 1A07 (IP) = 0048 Stack +0 0000 Stack +2 19F5 Stack +4 0000
0048	Mov DI, 0002		(AX) = FFCE (BX) = 0003 (CX) = 0000 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 1A07 (IP) = 0048 Stack +0 0000 Stack +2 19F5 Stack +4 0000	(AX) = FFCE (BX) = 0003 (CX) = 0000 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 1A07 (IP) = 004B Stack +0 0000 Stack +2 19F5 Stack +4 0000
004B	Mov ES:[BX + DI], AX		(AX) = FFCE (BX) = 0003 (CX) = 0000	(AX) = FFCE (BX) = 0003 (CX) = 0000

			(DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 1A07 (IP) = 004B Stack +0 0000 Stack +2 19F5 Stack +4 0000	(DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 1A07 (IP) = 004E Stack +0 0000 Stack +2 19F5 Stack +4 0000
004E	Mov BP, SP		(AX) = FFCE (BX) = 0003 (CX) = 0000 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 1A07 (BP) = 0000 (IP) = 004E Stack +0 0000 Stack +2 19F5 Stack +4 0000	(AX) = FFCE (BX) = 0003 (CX) = 0000 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 1A07 (BP) = 0014 (IP) = 0050 Stack +0 0000 Stack +2 19F5 Stack +4 0000
0050	Push [0000]		(AX) = FFCE (BX) = 0003 (CX) = 0000 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0014	(AX) = FFCE (BX) = 0003 (CX) = 0000 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0012



			(CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 1A07 (BP) = 0014 (IP) = 0050 Stack +0 0000 Stack +2 19F5 Stack +4 0000	(CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 1A07 (BP) = 0014 (IP) = 0054 Stack +0 01F4 Stack +2 0000 Stack +4 19F5
0054	Push [0002]		(AX) = FFCE (BX) = 0003 (CX) = 0000 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0012 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 1A07 (BP) = 0014 (IP) = 0054 Stack +0 01F4 Stack +2 0000 Stack +4 19F5 Stack +6 19F5	(AX) = FFCE (BX) = 0003 (CX) = 0000 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0010 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 1A07 (BP) = 0014 (IP) = 0058 Stack +0 FFCE Stack +2 01F4 Stack +4 0000 Stack +6 19F5
0058	Mov BP, SP		(AX) = FFCE (BX) = 0003 (CX) = 0000 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0010 (CS) = 1A0A	(AX) = FFCE (BX) = 0003 (CX) = 0000 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0010 (CS) = 1A0A

			(DS) = 1A07 (ES) = 1A07 (BP) = 0014 (IP) = 0054 Stack +0 FFCE Stack +2 01F4 Stack +4 0000 Stack +6 19F5	(DS) = 1A07 (ES) = 1A07 (BP) = 0010 (IP) = 005A Stack +0 FFCE Stack +2 01F4 Stack +4 0000 Stack +6 19F5
005A	Mov DX, [BP+02]		(AX) = FFCE (BX) = 0003 (CX) = 0000 (DX) = 0000 (DI) = 0002 (SP) = 0010 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 1A07 (BP) = 0010 (IP) = 005A Stack +0 FFCE Stack +2 01F4 Stack +4 0000 Stack +6 19F5	(AX) = FFCE (BX) = 0003 (CX) = 0000 (DX) = 01F4 (DI) = 0002 (SP) = 0010 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 1A07 (BP) = 0010 (IP) = 005D Stack +0 FFCE Stack +2 01F4 Stack +4 0000 Stack +6 19F5
005D	Ret Far 0002		(AX) = FFCE (BX) = 0003 (CX) = 0000 (DX) = 01F4 (DI) = 0002 (SP) = 0010 (CS) = 1A0A	(AX) = FFCE (BX) = 0003 (CX) = 0000 (DX) = 01F4 (DI) = 0002 (SP) = 0016 (CS) = 1A0A

			(DS) = 1A07 (ES) = 1A07 (BP) = 0010 (IP) = 005D Stack +0 FFCE Stack +2 01F4 Stack +4 0000 Stack +6 19F5	(DS) = 1A07 (ES) = 1A07 (BP) = 0010 (IP) = FFCE Stack +0 19F5 Stack +2 0000 Stack +4 0000 Stack +6 0000
FFCE			(AX) = FFCE (BX) = 0003 (CX) = 0000 (DX) = 01F4 (DI) = 0002 (SP) = 0016 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 1A07 (BP) = 0010 (IP) = FFCE Stack +0 19F5 Stack +2 0000 Stack +4 0000 Stack +6 0000	(AX) = FFCE (BX) = 0003 (CX) = 0000 (DX) = 01F4 (DI) = 0002 (SP) = 0016 (CS) = 1A0A (DS) = 1A07 (ES) = 1A07 (BP) = 0010 (IP) = FFCE Stack +0 19F5 Stack +2 0000 Stack +4 0000 Stack +6 0000  Программа не завершается

### **Выводы.**

В ходе выполнения работы были изучены способы взаимодействия с массивами, режимы адресации и формирования исполнительного адреса

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### Тексты компонентов программы LR2.exe

LR2.asm :

; Программа изучения режимов адресации процессора

IntelX86 EOL EQU '\$'

ind EQU 2

n1 EQU 500

n2 EQU -50

; Стек программы

AStack SEGMENT STACK

DW 12 DUP(?)

AStack ENDS

;Данные программы

DATA SEGMENT

;Директивы описания данных

mem1 DW 0

mem2 DW 0

mem3 DW 0

vec1 DB 12,11,10,9,5,6,7,8

vec2 DB -40,-50,40,50,-20,-30,20,30

matr DB 5,6,7,8,-8,-7,-6,-5,1,2,3,4,-4,-3,-2,-1

DATA ENDS

; Код программы

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; Головная процедура

Main PROC FAR

push DS

sub AX,AX

push AX

mov AX,DATA

mov DS,AX

; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ НА УРОВНЕ СМЕЩЕНИЙ

; Регистровая адресация

mov ax,n1

mov cx,ax

mov bl,EOL

mov bh,n2

; Прямая адресация

mov mem2,n2

mov bx,OFFSET vec1

mov mem1,ax

; Косвенная адресация

mov al,[bx]

mov mem3,[bx]

; Базированная адресация

mov al,[bx]+3

mov cx,3[bx]

; Индексная адресация

```
mov di,ind  
mov al,vec2[di]  
mov cx,vec2[di]
```

; Адресация с базированием и  
индексированием mov bx,3

```
mov al,matr[bx][di]  
mov cx,matr[bx][di]  
mov ax,matr[bx*4][di]
```

; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТОВ

; Переопределение сегмента

; ----- вариант 1

```
mov ax, SEG vec2  
mov es, ax  
mov ax, es:[bx]  
mov ax, 0
```

; ----- вариант 2

```
mov es, ax  
push ds pop  
es  
mov cx, es:[bx-1]  
xchg cx,ax
```

; ----- вариант 3

```
mov di,ind  
mov es:[bx+di],ax
```

; ----- вариант 4

```
mov bp,sp  
mov ax,matr[bp+bx]  
mov ax,matr[bp+di+si]
```

; Использование сегмента

стека push mem1

push mem2

mov bp,sp mov

dx,[bp]+2

ret 2

Main ENDP

CODE ENDS

END Main

## LR2.lst

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 9/29/21 00:44:11 Page 1-1

; PµCᵀPₛPᵢCᵀP°PjPjP° PëP·CíC‡PµPSPëCŮ

CᵀPµP¶PëP

jPsPI P°PrCᵀPµCíP°C‡PëPë

PᵢCᵀPₛC‡PµCíCíPₛCᵀP° I

ntelX86

= 0024 EOL EQU '\$'

= 0002 ind EQU 2

= 01F4 n1 EQU 500

=-0032 n2 EQU -50

; PŸC,PµPë PᵢCᵀPₛPᵢCᵀP°PjPjC<

0000 AStack SEGMENT STACK

0000 000C[ DW 12 DUP(?)

????

]

```

0018          AStack ENDS

;P”P°PSPSC<Pμ PiCᵼPsPiCᵼP°PjPjC<

0000          DATA    SEGMENT

;P”PᵼCᵼPμPᵉC,PᵼPIC< PsPiPᵼCÍP°PSPᵼCÍ
PrP°PSPSC<

C...

0000 0000          mem1    DW    0
0002 0000          mem2    DW    0
0004 0000          mem3    DW    0
0006 0C 0B 0A 09 05 06      vec1    DB    12,11,10,9,5,6,7,8
07 08
000E D8 CE 28 32 EC E2      vec2    DB    -40,-50,40,50,-20,-30,20,30
14 1E
0016 05 06 07 08 F8 F9      matr     DB    5,6,7,8,-8,-7,-6,-5,1,2,3,4,-4,
-3,-2,-1
FA FB 01 02 03 04
FC FD FE FF

0026          DATA    ENDS

; PᵼPsPr PiCᵼPsPiCᵼP°PjPjC<

0000          CODE     SEGMENT

          ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; P“PsP»PsPIPSP°CÍ PiCᵼPsC†PμPrCfCᵼP°

0000          Main     PROC FAR
0000 1E                      push DS
0001 2B C0                  sub     AX,AX

```



0003 50	push AX
0004 B8 ---- R	mov AX,DATA
0007 8E D8	mov DS,AX

; P<sub>д</sub>P P<sub>h</sub>P'P•P P<sub>л</sub>P<sub>h</sub> P P•P–P ★ P<sub>h</sub>P<sub>h</sub>P'

P<sub>h</sub>P''P P•P<sub>Y</sub>P<sub>h</sub>

P<sub>l</sub>P ★ P ★ P<sub>к</sub>P<sub>h</sub> PJP P<sub>h</sub>P'P<sub>к</sub>P•

P<sub>Y</sub>P<sub>h</sub>P•P©P•P<sub>к</sub>P ★ P<sup>TM</sup>

; P P<sub>μ</sub>PiP<sub>ë</sub>C<sub>Г</sub>C,C<sub>h</sub>P<sub>s</sub>PIP°C<sub>Ц</sub>

P°PrC<sub>h</sub>P<sub>μ</sub>C<sub>Г</sub>P°C†P<sub>ë</sub>C<sub>Ц</sub>

0009 B8 01F4	mov ax,n1
000C 8B C8	mov cx,ax
000E B3 24	mov bl,EOL
0010 B7 CE	mov bh,n2

; P<sub>д</sub>C<sub>h</sub>C<sub>Ц</sub>PjP°C<sub>Ц</sub> P°PrC<sub>h</sub>P<sub>μ</sub>C<sub>Г</sub>P°C†P<sub>ë</sub>C<sub>Ц</sub>

0012 C7 06 0002 R FFCE	mov mem2,n2
------------------------	-------------

0018 BB 0006 R mov bx,OFFSET vec1

001B A3 0000 R mov mem1,ax

; P<sub>л</sub>PsC<sup>Г</sup>PIP<sub>μ</sub>PSPSP<sup>°</sup>C<sub>Ц</sub> P<sup>°</sup>PrC<sub>Т</sub>P<sub>μ</sub>C<sup>Г</sup>P<sup>°</sup>C<sup>†</sup>P<sub>ë</sub>C<sub>Ц</sub>

001E 8A 07 mov al,[bx]

mov mem3,[bx]

LR2.asm(47): error A2052: Improper operand type

; P<sup>°</sup>P<sup>°</sup>P<sub>·</sub>P<sub>ë</sub>C<sub>Т</sub>PsPIP<sup>°</sup>PSPSP<sup>°</sup>C<sub>Ц</sub>

P<sup>°</sup>PrC<sub>Т</sub>P<sub>μ</sub>C<sup>Г</sup>P<sup>°</sup>C<sup>†</sup>P<sub>ë</sub>C<sub>Ц</sub>

0020 8A 47 03 mov al,[bx]+3

0023 8B 4F 03 mov cx,3[bx]

; P<sub>★</sub>PSPPrP<sub>μ</sub>PeC<sup>Г</sup>PSP<sup>°</sup>C<sub>Ц</sub> P<sup>°</sup>PrC<sub>Т</sub>P<sub>μ</sub>C<sup>Г</sup>P<sup>°</sup>C<sup>†</sup>P<sub>ë</sub>C<sub>Ц</sub>

0026 BF 0002 mov di,ind

0029 8A 85 000E R mov al,vec2[di]

002D 8B 8D 000E R mov cx,vec2[di]

LR2.asm(54): warning A4031: Operand types must match

; P<sub>ђ</sub>PrC<sub>Т</sub>P<sub>μ</sub>C<sup>Г</sup>P<sup>°</sup>C<sup>†</sup>P<sub>ë</sub>C<sub>Ц</sub> C<sup>Г</sup>

P<sub>±</sub>P<sup>°</sup>P<sub>·</sub>P<sub>ë</sub>C<sub>Т</sub>PsPIP<sup>°</sup>PSP<sub>ë</sub>P<sub>μ</sub>

P<sub>j</sub> P<sub>ë</sub> P<sub>ë</sub>PSPPrP<sub>μ</sub>PeC<sup>Г</sup>P<sub>ë</sub>C<sub>Т</sub>PsPIP<sup>°</sup>PSP<sub>ë</sub>P<sub>μ</sub>P<sub>j</sub>

0031 BB 0003 mov bx,3

0034 8A 81 0016 R mov al,matr[bx][di]

0038 8B 89 0016 R mov cx,matr[bx][di]

LR2.asm(58): warning A4031: Operand types must match

003C 8B 85 0022 R mov ax,matr[bx\*4][di]

LR2.asm(59): error A2055: Illegal register value

; P<sub>μ</sub>P P<sub>h</sub>P'P•P P<sub>ъ</sub>P<sub>h</sub> P P•P–P ★ P<sub>h</sub>P<sub>h</sub>P'

P<sub>h</sub>P''P P•P<sub>Ÿ</sub>P<sub>h</sub>

P<sub>l</sub>P ★ P ★ P<sub>Ÿ</sub> PJP<sub>§</sub>P•P<sub>Ÿ</sub>P<sub>h</sub>P<sub>h</sub>

P<sub>Ÿ</sub>P•P'P<sub>h</sub>P•P<sub>к</sub>P<sub>Ÿ</sub>P<sub>h</sub>P' ;

P<sub>μ</sub>P<sub>μ</sub>C<sub>h</sub>P<sub>μ</sub>P<sub>s</sub>P<sub>i</sub>C<sub>h</sub>P<sub>μ</sub>P<sub>r</sub>P<sub>μ</sub>P»P<sub>μ</sub>PSP<sub>ë</sub>P<sub>μ</sub>

C<sub>l</sub>P<sub>μ</sub>P<sub>i</sub>P<sub>j</sub>P<sub>μ</sub>PSC

,P°

; ----- PIP°C<sub>h</sub>P<sub>ë</sub>P°PSC, 1

0040 B8 ---- R mov ax, SEG vec2

0043 8E C0 mov es, ax

0045 26: 8B 07 mov ax, es:[bx]

0048 B8 0000 mov ax, 0

; ----- PIP°C<sub>h</sub>P<sub>ë</sub>P°PSC, 2

004B 8E C0 mov es, ax

004D 1E push ds

004E 07 pop es

004F 26: 8B 4F FF mov cx, es:[bx-1]

0053 91 xchg cx,ax

; ----- PIP°C<sub>h</sub>P<sub>ë</sub>P°PSC, 3

0054 BF 0002 mov di,ind

0057 26: 89 01 mov es:[bx+di],ax

; ----- PIP°C<sub>h</sub>P<sub>ë</sub>P°PSC, 4

005A 8B EC mov bp,sp

005C 3E: 8B 86 0016 R mov ax,matr[bp+bx]

LR2.asm(79): error A2046: Multiple base registers

0061 3E: 8B 83 0016 R mov ax,matr[bp+di+si]

LR2.asm(80): error A2047: Multiple index registers

; P ★ C<sub>l</sub>P<sub>i</sub>P<sub>s</sub>P»C<sub>h</sub>P•P<sub>s</sub>PIP°PSP<sub>ë</sub>P<sub>μ</sub>

C<sub>l</sub>P<sub>μ</sub>P<sub>i</sub>P<sub>j</sub>P<sub>μ</sub>PSC,P°

C<sub>l</sub>C,P<sub>μ</sub>P<sub>e</sub>P°

0066 FF 36 0000 R push mem1

```

006A FF 36 0002 R          push mem2
006E 8B EC                mov  bp,sp
0070 8B 56 02             mov  dx,[bp]+2
0073 CA 0002             ret   2
0076                      Main  ENDP

```

LR2.asm(87): error A2006: Phase error between passes

```

0076                      CODE  ENDS

                      END Main

```

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 9/29/21 00:44:11

Symbols-1

#### Segments and Groups:

N a m e	Length	Align	Combine Class
ASTACK.....	.0018	PARA	STACK
CODE.....	0076	PARA	NONE
DATA.....	0026	PARA	NONE

#### Symbols:

N a m e	Type	Value	Attr
EOL .....	NUMBER	0024	
IND .....	NUMBER	0002	
MAIN.....	F PROC	0000	CODE Length = 0076
MATR.....	L BYTE	0016	DATA
MEM1.....	L WORD	0000	DATA

MEM2..... L WORD 0002 DATA  
MEM3..... L WORD 0004 DATA

N1..... NUMBER 01F4  
N2..... NUMBER -0032

VEC1..... L BYTE 0006 DATA  
VEC2..... L BYTE 000E DATA

@CPU ..... TEXT 0101h

@FILENAME ..... TEXT LR2

@VERSION..... TEXT 510

89 Source Lines

89 Total Lines

19 Symbols

47836 + 459424 Bytes symbol space free

2 Warning Errors

5 Severe Errors

## **ПРИЛОЖЕНИЕ Б**

**Тексты компонентов программы**

**LR2\_FIX.exe LR2\_FIX.asm :**

```

; Программа изучения режимов адресации процессора
IntelX86 EOL EQU '$'
ind EQU 2
n1 EQU 500
n2 EQU -50

; Стек программы
AStack SEGMENT STACK
    DW 12 DUP(?)
AStack ENDS

;Данные программы
DATA    SEGMENT

;Директивы описания данных
mem1    DW    0
mem2    DW    0
mem3    DW    0
vec1    DB    12,11,10,9,5,6,7,8
vec2    DB -40,-50,40,50,-20,-30,20,30
matr    DB 5,6,7,8,-8,-7,-6,-5,1,2,3,4,-4,-3,-2,-1

DATA    ENDS

; Код программы
CODE SEGMENT
    ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; Головная процедура
Main    PROC FAR
    push DS
    sub  AX,AX

```

```
push AX
mov AX,DATA
mov DS,AX
```

; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ НА УРОВНЕ СМЕЩЕНИЙ

; Регистровая адресация

```
mov ax,n1
mov cx,ax
mov bl,EOL
mov bh,n2
```

; Прямая адресация

```
mov mem2,n2
mov bx,OFFSET vec1
mov mem1,ax
```

; Косвенная адресация

```
mov al,[bx] ;mov
mem3,[bx]
```

; Базированная адресация

```
mov al,[bx]+3
mov cx,3[bx]
```

; Индексная адресация

```
mov di,ind
mov
al,vec2[di] ;mov
cx,vec2[di]
```

; Адресация с базированием и

```
индексированием mov bx,3
mov al,matr[bx]
[di] ;mov cx,matr[bx]
[di] ;mov
ax,matr[bx*4][di]
```





```

; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТОВ
; Переопределение сегмента
; ----- вариант 1
    mov ax, SEG vec2
    mov es, ax
    mov ax, es:[bx]
    mov ax, 0
; ----- вариант 2
    mov es, ax
    push ds pop
    es
    mov cx, es:[bx-1]
    xchg cx,ax
; ----- вариант 3
    mov di,ind
    mov es:[bx+di],ax
; ----- вариант 4
    mov bp,sp
    ;mov ax,matr[bp+bx]
    ;mov ax,matr[bp+di+si]
; Использование сегмента
    стека push mem1
    push mem2
    mov bp,sp mov
    dx,[bp]+2
    ret 2
Main    ENDP
CODE    ENDS
END Main

```

LR2\_FIX.lst

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10

9/29/21 00:47:28

Page 1-1

```
; P_uC^bPsPiC^bP^oPjPjP^o PëP·CrC^‡PµPSPëC| C^bPµP^PëP
jPsPI P^oPrC^bPµC^fP^oC^†PëPë PiC^bPsC^†PµC^fC^fPsC^bP^o I
ntelX86
```

```
= 0024          EOL EQU '$'
= 0002          ind EQU    2
= 01F4          n1  EQU 500
=-0032          n2  EQU -50
```

```
; PŸC,PµPe PiC^bPsPiC^bP^oPjPjC<
```

```
0000          AStack SEGMENT STACK
0000 000C[          DW 12 DUP(?)
          ???
          ]
```

```
0018          AStack ENDS
```

```
;P”P^oPSPSC<Pµ PiC^bPsPiC^bP^oPjPjC<
```

```
0000          DATA    SEGMENT
```

```
;P”PëC^bPµPeC,PëPIC< PsPiPëC^fP^oPSPëC| PrP^oPSPSC<
C...
```

```
0000 0000          mem1    DW    0
0002 0000          mem2    DW    0
0004 0000          mem3    DW    0
```

```

0006 0C 0B 0A 09 05 06      vec1  DB      12,11,10,9,5,6,7,8
                                07 08
000E D8 CE 28 32 EC E2      vec2  DB      -40,-50,40,50,-20,-30,20,30
                                14 1E
0016 05 06 07 08 F8 F9     matr   DB      5,6,7,8,-8,-7,-6,-5,1,2,3,4,-4,
                                -3,-2,-1
                                FA FB 01 02 03 04
                                FC FD FE FF

0026                                DATA  ENDS

                                ; PљPsPr PiCћPsPiCћP°PjPjC<

0000                                CODE   SEGMENT
                                ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

                                ; P“PsP»PsPIPS°CЏ PiCћPsC†PμPrCfCћP°

0000                                Main   PROC FAR
0000 1E                                push DS
0001 2B C0                                sub  AX,AX
0003 50                                push AX
0004 B8 ---- R                        mov  AX,DATA
0007 8E D8                                mov  DS,AX

                                ; PμP PhP’P•P PљPh P P•P–P★PњPhP’ PhP”P P•PŸPh
                                P|P★P ★ PќPh PJP PhP’PќP• PŸPњP•P©P•PќP★PTM
                                ; P PμPiPěCfC,CћPsPIP°CЏ P°PrCћPμCfP°C†PěCЏ

0009 B8 01F4                                mov ax,n1
000C 8B C8                                mov cx,ax
000E B3 24                                mov bl,EOL
0010 B7 CE                                mov bh,n2

```

; P<sub>4</sub>C<sub>7</sub>C<sub>1</sub>P<sub>j</sub>P<sup>o</sup>C<sub>1</sub> P<sup>o</sup>P<sub>r</sub>C<sub>7</sub>P<sub>μ</sub>C<sub>1</sub>P<sup>o</sup>C<sub>1</sub>P<sub>ë</sub>C<sub>1</sub>

0012 C7 06 0002 R FFCE            mov mem2,n2

```

0018 BB 0006 R          mov bx,OFFSET vec1
001B A3 0000 R          mov mem1,ax
                        ; PЉPsCЃPIPμPSPSP°CЃ P°PrCЃPμCЃP°CЃPēCЃ
001E 8A 07             mov al,[bx]
                        ;mov mem3,[bx]
                        ; P°P°P·PēCЃPsPIP°PSPSP°CЃ P°PrCЃPμCЃP°CЃPēCЃ
0020 8A 47 03          mov al,[bx]+3
0023 8B 4F 03          mov cx,3[bx]
                        ; P★PSPPrPμPeCЃPSP°CЃ P°PrCЃPμCЃP°CЃPēCЃ
0026 BF 0002          mov di,ind
0029 8A 85 000E R      mov al,vec2[di]
                        ;mov cx,vec2[di]
                        ; PhPrCЃPμCЃP°CЃPēCЃ CЃ P±P°P·PēCЃPsPIP°PSPēPμ
                        Pj Pē PēPSPPrPμPeCЃPēCЃPsPIP°PSPēPμPj
002D BB 0003          mov bx,3
0030 8A 81 0016 R      mov al,matr[bx][di]
                        ;mov cx,matr[bx][di]
                        ;mov ax,matr[bx*4][di]
                        ; PμP PhP’P·P PЉPh P P·P–P★PЃPhP’ PhP’’P
                        P·PŸPh P|P★P ★ PŸ PJP§P·PŸPhPЃ
                        PŸP·P“PЃP·PќPŸPhP’
                        ; PμPμCЃPμPsPīCЃPμPrPμP»PμPSPēPμ
CЃPμPiPjPμPSC
                        ,P°
                        ; ----- PIP°CЃPēP°PSC, 1
0034 B8 ---- R          mov ax, SEG vec2

```

0037	8E C0	mov es, ax
0039	26: 8B 07	mov ax, es:[bx]
003C	B8 0000	mov ax, 0
		; ----- PIP°CḤPëP°PSC, 2
003F	8E C0	mov es, ax
0041	1E	push ds
0042	07	pop es
0043	26: 8B 4F FF	mov cx, es:[bx-1]
0047	91	xchg cx,ax
		; ----- PIP°CḤPëP°PSC, 3
0048	BF 0002	mov di,ind
004B	26: 89 01	mov es:[bx+di],ax
		; ----- PIP°CḤPëP°PSC, 4
004E	8B EC	mov bp,sp
		;mov ax,matr[bp+bx]
		;mov ax,matr[bp+di+si]
		; P★CÍPĩPsP»CḤP·PsPIP°PSPëPμ CÍPμPiPjPμPSC,P°
		CÍC,PμPeP°
0050	FF 36 0000 R	push mem1
0054	FF 36 0002 R	push mem2
0058	8B EC	mov bp,sp
005A	8B 56 02	mov dx,[bp]+2
005D	CA 0002	ret 2
0060		Main ENDP
0060		CODE ENDS
		END Main

## Symbols-1

## Segments and Groups:

N a m e	Length	Align	Combine	Class
ASTACK.....	.0018	PARA		STACK
CODE.....	0060	PARA		NONE
DATA.....	0026	PARA		NONE

## Symbols:

N a m e	Type	Value	Attr
EOL .....	NUMBER	0024	
IND .....	NUMBER	0002	
MAIN.....	F PROC	0000	CODE Length = 0060
MATR.....	L BYTE	0016	DATA
MEM1.....	L WORD	0000	DATA
MEM2.....	L WORD	0002	DATA
MEM3.....	L WORD	0004	DATA
N1.....	NUMBER	01F4	
N2.....	NUMBER	-0032	
VEC1.....	L BYTE	0006	DATA
VEC2.....	L BYTE	000E	DATA

@CPU ..... TEXT 0101h  
@FILENAME ..... TEXT LR2\_FIX  
@VERSION..... TEXT 510

89 Source Lines

89 Total Lines

19 Symbols

47816 + 459444 Bytes symbol space free

0 Warning Errors

0 Severe Errors