

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2
по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»
Тема: Изучение режимов адресации и формирования
исполнительного адреса

Студент гр. 0383

Смирнов И.А.

Преподаватель

Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

2021

Цель работы.

Изучение режимов адресации и формирования исполнительного адреса.

Задание.

Лабораторная работа 2 предназначена для изучения режимов адресации, использует готовую программу `lr2_comp.asm` на Ассемблере, которая в автоматическом режиме выполняться не должна, так как не имеет самостоятельного функционального назначения, а только тестирует режимы адресации. Поэтому ее выполнение должно производиться под управлением отладчика в пошаговом режиме.

В программу введен ряд ошибок, которые необходимо объяснить в отчете по работе, а соответствующие команды закомментировать для прохождения трансляции. Необходимо составить протокол выполнения программы в пошаговом режиме отладчика по типу таблицы 1 предыдущей лабораторной работы и подписать его у преподавателя. На защите студенты должны уметь объяснить результат выполнения каждой команды с учетом используемого вида адресации. Результаты, полученные с помощью отладчика, не являются объяснением, а только должны подтверждать ваши объяснения

Выполнение работы.

Вар. 5

`vec1 11,12,13,14,18,17,16,15`

`vec2 10,20,-10,-20,30,40,-30,-40`

`matr 1,2,-4,-3,3,4,-2,-1,5,6,-8,-7,7,8,-6,-5`

1. Попытка протранслировать программу `lab2.asm` привела к возникновению следующих ошибок:

1. `mov mem3,[bx], lab2.asm(42): error A2052: Improper operand type.`

Нельзя перемещать данные из одной ячейки памяти в другую (только между регистрами или между регистром и ячейкой памяти).

2. `mov cx,vec2[di], lab2.asm(49): warning A4031: Operand types must match.` Попытка поместить данные размером в 1 байт а регистр размером 2 байта.
3. `mov cx,matr[bx][di], lab2.asm(53): warning A4031: Operand types must match.` Попытка поместить данные размером в 1 байт а регистр размером 2 байта.
4. `mov ax,matr[bx*4][di], lab2.asm(54): error A2055: Illegal register value.` Недопустимое значение регистра.
5. `mov ax,matr[bp+bx], lab2.asm(73): error A2047: Multiple base registers.` Попытка использовать несколько базовых регистров для адресации.
6. `mov ax,matr[bp+di+si], lab2.asm(74): error A2047: Multiple index registers.` Попытка использовать несколько индексных регистров для адресации.

2. После того, как строки с ошибками были закомментированы, файл был протранслирован без ошибок и предупреждений. Был создан диагностический файл `lab2.lst` и объектный файл `lab2.obj`. Был собран `lab2.exe` и запущен в отладчике.

(CS) = 1A0A

(DS) = 19F5

(ES) = 19F5

(SS) = 1A05

(CX) = 00B0

(BP) = 0000

(DX) = 0000

Табл. 1

Адрес команды	Символический код команды	16-ричный код команды	Содержимое регистров и ячеек памяти	
			До выполнения	После выполнения
0000	PUSH DS	1E	(AX) = 0000 (DS) = 19F5 (IP) = 0000 (SP) = 0018 Stack +0 0000	(AX) = 0000 (DS) = 19F5 (IP) = 0001 (SP) = 0016 Stack +0 19F5
0001	SUB AX, AX	2BC0	(AX) = 0000 (DS) = 19F5 (IP) = 0001	(AX) = 0000 (DS) = 19F5 (IP) = 0003
0003	PUSH AX	50	(AX) = 0000 (DS) = 19F5 (IP) = 0003 (SP) = 0016 Stack +0 19F5 +2 0000	(AX) = 0000 (DS) = 19F5 (IP) = 0004 (SP) = 0014 Stack +0 0000 +0 19F5
0004	MOV AX, 1A07	B8071A	(AX) = 0000 (DS) = 19F5 (IP) = 0004	(AX) = 1A07 (DS) = 19F5 (IP) = 0007
0007	MOV DS, AX	8ED8	(AX) = 1A07 (DS) = 19F5 (IP) = 0007	(AX) = 1A07 (DS) = 1A07 (IP) = 0009
0009	MOV AX, 01F4	B8F401	(AX) = 1A07 (DS) = 1A07 (IP) = 0009	(AX) = 01F4 (DS) = 1A07 (IP) = 000C
000C	MOV CX, AX	8BC8	(AX) = 01F4 (DS) = 1A07 (IP) = 000C (CX) = 00B0	(AX) = 01F4 (DS) = 1A07 (IP) = 000E (CX) = 01F4
000E	MOV BL, 24	B324	(AX) = 01F4 (DS) = 1A07 (IP) = 000E	(AX) = 01F4 (DS) = 1A07 (IP) = 0010

			(BX) = 0000	(BX) = 0024
0010	MOV BH, CE	B7CE	(AX) = 01F4 (DS) = 1A07 (IP) = 0010 (BX) = 0024	(AX) = 01F4 (DS) = 1A07 (IP) = 0012 (BX) = CE24
0012	MOV [0002], FFCE	C7060200CEF F	(AX) = 01F4 (DS) = 1A07 (IP) = 0012 Data seg +2 0000	(AX) = 01F4 (DS) = 1A07 (IP) = 0018 Data seg +2 CEFF
0018	MOV BX, 00076	BB0600	(AX) = 01F4 (DS) = 1A07 (BX) = CE24 (IP) = 0018	(AX) = 01F4 (DS) = 1A07 (BX) = 0006 (IP) = 001B
001B	MOV [0000], AX	A30000	(AX) = 01F4 (DS) = 1A07 (IP) = 001B Data seg +0 0000	(AX) = 01F4 (DS) = 1A07 (IP) = 001E Data seg +0 F401
001E	MOV AL, [BX]	8A07	(AX) = 01F4 (DS) = 1A07 (IP) = 001E	(AX) = 010B (DS) = 1A07 (IP) = 0020
0020	MOV AL, [BX+03]	8A4703	(AX) = 010B (DS) = 1A07 (IP) = 0020	(AX) = 010E (DS) = 1A07 (IP) = 0023
0023	MOV CX, [BX+03]	8B4F03	(AX) = 010E (DS) = 1A07 (IP) = 0023 (CX) = 01F4	(AX) = 010E (DS) = 1A07 (IP) = 0026 (CX) = 120E
0026	MOV DI, 0002	BF0200	(AX) = 010E (DS) = 1A07 (IP) = 0026 (DI) = 0000	(AX) = 010E (DS) = 1A07 (IP) = 0029 (DI) = 0002
0029	MOV AL, [000E+DI]	8A850E00	(AX) = 010E (DS) = 1A07 (IP) = 0029	(AX) = 01F6 (DS) = 1A07 (IP) = 002D

			(DI) = 0002	(DI) = 0002
002D	MOV BX, 0003	BB0300	(AX) = 01F6 (DS) = 1A07 (IP) = 002D (BX) = 0006	(AX) = 01F6 (DS) = 1A07 (IP) = 0030 (BX) = 0003
0030	MOV AL, [0016+BX+DI]	8A811600	(AX) = 01F6 (DS) = 1A07 (IP) = 0030 (DI) = 0002 (BX) = 0003	(AX) = 0104 (DS) = 1A07 (IP) = 0034 (DI) = 0002 (BX) = 0003
0034	MOV AX, 1A07	B8071A	(AX) = 0104 (DS) = 1A07 (IP) = 0034	(AX) = 1A07 (DS) = 1A07 (IP) = 0037
0037	MOV ES, AX	8EC0	(AX) = 1A07 (DS) = 1A07 (IP) = 0037 (ES) = 19F5	(AX) = 1A07 (DS) = 1A07 (IP) = 0039 (ES) = 1A07
0039	MOV AX, ES:[BX]	268B07	(AX) = 1A07 (DS) = 1A07 (IP) = 0039 (ES) = 1A07	(AX) = 00FF (DS) = 1A07 (IP) = 003C (ES) = 1A07
003C	MOV AX, 0000	B80000	(AX) = 00FF (DS) = 1A07 (IP) = 003C	(AX) = 0000 (DS) = 1A07 (IP) = 003F
003F	MOV ES, AX	BEC0	(AX) = 0000 (DS) = 1A07 (IP) = 003F (ES) = 1A07	(AX) = 0000 (DS) = 1A07 (IP) = 0041 (ES) = 0000
0041	PUSH DS	1E	(AX) = 0000 (DS) = 1A07 (IP) = 0041 (SP) = 0014 Stack +0 0000	(AX) = 0000 (DS) = 1A07 (IP) = 0042 (SP) = 0012 Stack +0 1A07
0042	POP ES	07	(AX) = 0000	(AX) = 0000

			(DS) = 1A07 (IP) = 0042 (SP) = 0012 (ES) = 0000 Stack +0 1A07 +0 0000	(DS) = 1A07 (IP) = 0043 (SP) = 0014 (ES) = 1A07 Stack +0 0000 +2 19F5
0043	MOV CX, ES:[BX-01]	268B4FFF	(AX) = 0000 (DS) = 1A07 (IP) = 0043 (ES) = 1A07 (BX) = 0003 (CX) = 120E	(AX) = 0000 (DS) = 1A07 (IP) = 0047 (ES) = 1A07 (BX) = 0003 (CX) = FFCE
0047	XCHG AX, CX	91	(AX) = 0000 (DS) = 1A07 (IP) = 0047 (CX) = FFCE	(AX) = FFCE (DS) = 1A07 (IP) = 0048 (DI) = 0002
0048	MOV DI, 0002	BF0200	(AX) = FFCE (DS) = 1A07 (IP) = 0048 (DI) = 0002	(AX) = FFCE (DS) = 1A07 (IP) = 004B (DI) = 0002
004B	MOV ES:[BX+DI], AX	268901	(AX) = FFCE (DS) = 1A07 (IP) = 004B (DI) = 0002 (BX) = 0003 (ES) = 1A07	(AX) = FFCE (DS) = 1A07 (IP) = 004E (DI) = 0002 (BX) = 0003 (ES) = 1A07
004E	MOV BP, SP	8BEC	(AX) = FFCE (DS) = 1A07 (IP) = 004E (BP) = 0000 (SP) = 0014	(AX) = FFCE (DS) = 1A07 (IP) = 0050 (BP) = 0014 (SP) = 0014
0050	PUSH [0000]	FF360000	(AX) = FFCE (DS) = 1A07 (IP) = 0050	(AX) = FFCE (DS) = 1A07 (IP) = 0054

			(SP) = 0014 Stack +0 0000 +2 19F5 +4 0000	(SP) = 0012 Stack +0 01F4 +2 0000 +4 19F5
0054	PUSH [0002]	FF360200	(AX) = FFCE (DS) = 1A07 (IP) = 0054 (SP) = 0012 Stack +0 01F4 +2 0000 +4 19F5 +6 0000	(AX) = FFCE (DS) = 1A07 (IP) = 0058 (SP) = 0010 Stack +0 FFCE +2 01F4 +4 0000 +6 19F5
0058	MOV BP, SP	8BEC	(AX) = FFCE (DS) = 1A07 (IP) = 0058 (SP) = 0010 (BP) = 0014	(AX) = FFCE (DS) = 1A07 (IP) = 005A (SP) = 0010 (BP) = 0010
005A	MOV DX, [BP+02]	8B5602	(AX) = FFCE (DS) = 1A07 (IP) = 005A (SP) = 0010 (BP) = 0010 (DX) = 0000	(AX) = FFCE (DS) = 1A07 (IP) = 005D (SP) = 0010 (BP) = 0010 (DX) = 01F4
005D	RET Far 0002	CA0200	(AX) = FFCE (DS) = 1A07 (IP) = 005D (SP) = 0010 Stack +0 FFCE +2 01F4	(AX) = FFCE (DS) = 1A07 (IP) = FFCE (SP) = 0016 Stack +0 19F5 +2 0000

Программа не завершила работу, так как на стек были записаны ненужные данные. Чтобы исправить эту ошибку, нужно закомментировать две строки, которые добавляют эти значения на стек.

Выводы.

По ходу выполнения данной лабораторной работы мы изучили режимы адресации и формирование исполнительного адреса.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Название файла: lab2.asm

```
; Программа изучения режимов адресации процессора IntelX86
EOL EQU '$'
ind EQU 2
n1 EQU 500
n2 EQU -50

; Стек программы
AStack SEGMENT STACK
    DW 12 DUP(?)
AStack ENDS

; Данные программы
DATA SEGMENT

; Директивы описания данных
mem1 DW 0
mem2 DW 0
mem3 DW 0
vec1 DB 11,12,13,14,18,17,16,15
vec2 DB 10,20,-10,-20,30,40,-30,-40
matr DB 1,2,-4,-3,3,4,-2,-1,5,6,-8,-7,7,8,-6,-5
DATA ENDS

; Код программы
CODE SEGMENT
    ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; Головная процедура
Main PROC FAR
    push DS
    sub AX,AX
    push AX
    mov AX,DATA
    mov DS,AX

; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ НА УРОВНЕ СМЕЩЕНИЙ

; Регистровая адресация
    mov ax,n1
    mov cx,ax
    mov bl,EOL
    mov bh,n2

; Прямая адресация
    mov mem2,n2
    mov bx,OFFSET vec1
    mov mem1,ax

; Косвенная адресация
    mov al,[bx]
    ;mov mem3,[bx]

; Базированная адресация
    mov al,[bx]+3
    mov cx,3[bx]

; Индексная адресация
```

```

mov di,ind
mov al,vec2[di]
;mov cx,vec2[di]
; Адресация с базированием и индексированием
mov bx,3
mov al,matr[bx][di]
;mov cx,matr[bx][di]
;mov ax,matr[bx*4][di]
; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТОВ
; Переопределение сегмента
; ----- вариант 1
mov ax, SEG vec2
mov es, ax
mov ax, es:[bx]
mov ax, 0
; ----- вариант 2
mov es, ax
push ds
pop es
mov cx, es:[bx-1]
xchg cx,ax
; ----- вариант 3
mov di,ind
mov es:[bx+di],ax
; ----- вариант 4
mov bp,sp
;mov ax,matr[bp+bx]
;mov ax,matr[bp+di+si]
; Использование сегмента стека
push mem1
push mem2
mov bp,sp
mov dx,[bp]+2
ret 2
Main ENDP
CODE ENDS
END Main

```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ФАЙЛ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ ПРОГРАММЫ

Название файла: lab2.lst

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
14:50:3

10/13/21

Page 1-1

```

; Программа изучения режимов адресации процессо
ра IntelX86
= 0024          EOL EQU '$'
= 0002          ind EQU 2
= 01F4          n1 EQU 500
=-0032          n2 EQU -50

; Стек программы
0000           AStack SEGMENT STACK
0000 000C[      DW 12 DUP(?)
      ????
    ]

0018           AStack ENDS

; Данные программы
0000           DATA SEGMENT

; Директивы описания данных
0000 0000          mem1 DW 0
0002 0000          mem2 DW 0
0004 0000          mem3 DW 0
0006 0B 0C 0D 0E 12 11  vec1 DB 11,12,13,14,18,17,16,15
      10 0F
000E 0A 14 F6 EC 1E 28  vec2 DB 10,20,-10,-20,30,40,-30,-40
      E2 D8
0016 01 02 FC FD 03 04  matr DB 1,2,-4,-3,3,4,-2,-1,5,6,-8,-7,7,8,-6,-
5      FE FF 05 06 F8 F9
      07 08 FA FB

0026           DATA ENDS

; Код программы
0000           CODE SEGMENT
      ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; Головная процедура
0000           Main PROC FAR
0000 1E           push DS
0001 2B C0        sub AX,AX
0003 50           push AX
0004 B8 ---- R    mov AX,DATA
0007 8E D8        mov DS,AX

; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ НА УРОВНЕ СМЕЩЕНИЙ
; Регистровая адресация
```

```

0009 B8 01F4          mov ax,n1
000C 8B C8           mov cx,ax
000E B3 24           mov bl,EOL
0010 B7 CE           mov bh,n2

; Прямая адресация
0012 C7 06 0002 R FFCE  mov mem2,n2
0018 BB 0006 R       mov bx,OFFSET vec1
001B A3 0000 R       mov mem1,ax

; Косвенная адресация
001E 8A 07           mov al,[bx]
;mov mem3,[bx]

; Базированная адресация
0020 8A 47 03        mov al,[bx]+3
0023 8B 4F 03        mov cx,3[bx]

; Индексная адресация

```

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
14:50:3

10/13/21

Page 1-2

```

0026 BF 0002          mov di,ind
0029 8A 85 000E R     mov al,vec2[di]
;mov cx,vec2[di]

; Адресация с базированием и индексированием
002D BB 0003          mov bx,3
0030 8A 81 0016 R     mov al,matr[bx][di]
;mov cx,matr[bx][di]
;mov ax,matr[bx*4][di]

; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТОВ
; Переопределение сегмента
; ----- вариант 1
0034 B8 ---- R       mov ax, SEG vec2
0037 8E C0           mov es, ax
0039 26: 8B 07        mov ax, es:[bx]
003C B8 0000          mov ax, 0

; ----- вариант 2
003F 8E C0           mov es, ax
0041 1E              push ds
0042 07              pop es
0043 26: 8B 4F FF     mov cx, es:[bx-1]
0047 91              xchg cx,ax

; ----- вариант 3
0048 BF 0002          mov di,ind
004B 26: 89 01        mov es:[bx+di],ax

; ----- вариант 4
004E 8B EC           mov bp,sp
;mov ax,matr[bp+bx]
;mov ax,matr[bp+di+si]

; Использование сегмента стека
0050 FF 36 0000 R     push mem1

```

```

0054 FF 36 0002 R      push mem2
0058 8B EC             mov bp,sp
005A 8B 56 02          mov dx,[bp]+2
005D CA 0002           ret 2
0060                   Main ENDP
0060                   CODE ENDS
                        END Main

```

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
14:50:3

10/13/21

Symbols-1

Segments and Groups:

	N a m e	Length	Align	Combine	Class
ASTACK	0018	PARA	STACK	
CODE	0060	PARA	NONE	
DATA	0026	PARA	NONE	

Symbols:

	N a m e	Type	Value	Attr	
EOL	NUMBER	0024		
IND	NUMBER	0002		
MAIN	F PROC	0000	CODE	Length = 0060
MATR	L BYTE	0016	DATA	
MEM1	L WORD	0000	DATA	
MEM2	L WORD	0002	DATA	
MEM3	L WORD	0004	DATA	
N1	NUMBER	01F4		
N2	NUMBER	-0032		
VEC1	L BYTE	0006	DATA	
VEC2	L BYTE	000E	DATA	
@CPU	TEXT	0101h		
@FILENAME	TEXT	lab2		
@VERSION	TEXT	510		

```

83 Source  Lines
83 Total   Lines
19 Symbols

```

47828 + 461479 Bytes symbol space free

```

0 Warning Errors
0 Severe  Errors

```