

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2
по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»
Тема: Изучение режимов адресации и формирования
исполнительного адреса.

Студент гр. 0383

Преподаватель

Сергеев Д.В.

Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

2021

Цель работы.

Лабораторная работа 2 предназначена для изучения режимов адресации, использует готовую программу `lr2_comp.asm` на Ассемблере, которая в автоматическом режиме выполняться не должна, так как не имеет самостоятельного функционального назначения, а только тестирует режимы адресации. Поэтому ее выполнение должно производиться под управлением отладчика в пошаговом режиме. В программу введен ряд ошибок, которые необходимо объяснить в отчете по работе, а соответствующие команды закомментировать для прохождения трансляции. Необходимо составить протокол выполнения программы в пошаговом режиме отладчика по типу таблицы 1 предыдущей лабораторной работы и подписать его у преподавателя. На защите студенты должны уметь объяснить результат выполнения каждой команды с учетом используемого вида адресации. Результаты, полученные с помощью отладчика, не являются объяснением, а только должны подтверждать ваши объяснения.

Порядок выполнения работы.

1. Получить у преподавателя вариант набора значений исходных данных (массивов) `vec1`, `vec2` и `matr` из файла `lr2.dat`, приведенного в каталоге Задания и занести свои данные вместо значений, указанных в приведенной ниже программе.

2. Протранслировать программу с созданием файла диагностических сообщений; объяснить обнаруженные ошибки и закомментировать соответствующие операторы в тексте программы.

3. Снова протранслировать программу и скомпоновать загрузочный модуль.

4. Выполнить программу в пошаговом режиме под управлением отладчика с фиксацией содержимого используемых регистров и ячеек памяти до и после выполнения команды. 6

5. Результаты прогона программы под управлением отладчика должны быть подписаны преподавателем и представлены в отчете.

Вариант 4:

vec1 DB 12,11,10,9,5,6,7,8

vec2 DB -40,-50,40,50,-20,-30,20,30

matr DB 5,6,7,8,-8,-7,-6,-5,1,2,3,4,-4,-3,-2,-1

Выполнение работы.

При трансляции программы были обнаружены ошибки:

- mov mem3,[bx] lr2.asm(46): error A2052: Improper operand type
Попытка положить данные из одной ячейки памяти в другую, что недопустимо. Перемещать данные можно только между регистрами или между регистрами и ячейками памяти.
- mov cx,vec2[di] lr2.asm(53): warning A4031: Operand types must match
Попытка положить данные из ячейки памяти размером 1 байт в регистр размером 2 байт. Размеры операндов не совпадают.
- mov cx,matr[bx][di] lr2.asm(57): warning A4031: Operand types must match
Попытка положить данные из ячейки памяти размером 1 байт в регистр размером 2 байт. Размеры операндов не совпадают.
- mov ax,matr[bx*4][di] lr2.asm(58): error A2055: Illegal register value
Недопустимое значение регистра
- mov ax,matr[bp+bx] lr2.asm(78): error A2046: Multiple base registers
Попытка использовать несколько базовых регистров для адресации, что недопустимо.
- mov ax,matr[bp+di+si] lr2.asm(79): error A2047: Multiple index registers

Попытка использовать несколько индексных регистров для адресации, что недопустимо.

Начальное содержимое сегментных регистров: (CS) = 1A0A, (DS) = 19F5, (ES) = 19F5, (SS) = 1A05

Строки, содержащие ошибки, были закомментированы в файле lr2_fixed.asm.

Таблица 1. Протокол выполнения программы lr2_fix.asm

Адрес команды	Символический код команды	16-ричный код команды	Содержимое регистров и ячеек памяти	
			До выполнения	После выполнения
0000	push ds	1E	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 19F5 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0018 (IP) = 0000 Stack +0 0000	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 19F5 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0016 (IP) = 0001 Stack +0 0000
0001	sub ax, ax	2BC0	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0000 (DI) = 0000	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0000 (DI) = 0000

			(DS) = 19F5 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0016 (IP) = 0001 Stack +0 19F5	(DS) = 19F5 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0016 (IP) = 0003 Stack +0 19F5
0003	push ax	50	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 19F5 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0016 (IP) = 0003 Stack +0 19F5	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 19F5 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0004 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0004	mov ax, 1A07	B8071A	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 19F5 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0004 Stack +0 0000	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 19F5 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0007 Stack +0 0000

			Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
0007	mov ds, ax	8ED8	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 19F5 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0007 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0009 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0009	mov ax, 01F4	B8F401	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0009 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 000C Stack +0 0000 Stack +2 19F5
000C	Mov cx, ax	8BC8	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0000	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0000

			(DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 000C Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 000E Stack +0 0000 Stack +2 19F5
000E	mov bl, 24	B324	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0000 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 000E Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0024 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0010 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0010	Mov bh, CE	B7CE	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0024 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = CE24 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014

			(IP) = 0010 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(IP) = 0012 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0012	Mov [0002], FFCE	C7060200CEFF	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = CE24 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0012 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = CE24 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0018 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0018	mov bx, 0006	BB0600	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = CE24 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0018 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 001B Stack +0 0000 Stack +2 19F5
001B	Mov [0000], ax	A30000	(AX) = 01F4 (DX) = 0000	(AX) = 01F4 (DX) = 0000

			(CX) = 01F4 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 001B Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(CX) = 01F4 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 001E Stack +0 0000 Stack +2 19F5
001E	mov al, [bx]	8A07	(AX) = 01F4 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 001E Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 011F (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0020 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0020	Mov al, [bx+03]	8A4703	(AX) = 011F (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A	(AX) = 0122 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A

			(ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0020 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0023 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0023	Mov cx, [bx+03]	8B4F03	(AX) = 0122 (DX) = 0000 (CX) = 01F4 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0023 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 0122 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0026 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0026	Mov di, 0002	DF0200	(AX) = 0122 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0006 (DI) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0026 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 0122 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0006 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0029 Stack +0 0000 Stack +2 19F5

0029	Mov al, [000E+di]	8A850E00	(AX) = 0122 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0006 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0029 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 01CE (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0006 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 002D Stack +0 0000 Stack +2 19F5
002D	Mov bx, 0003	BB0300	(AX) = 01CE (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0006 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 002D Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 01CE (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0030 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0030	Mov al, [0016+bx+di]	8A811600	(AX) = 01CE (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002	(AX) = 01FF (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002

			(DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0030 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0034 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0034	Mov ax, 1A07	B8071A	(AX) = 01FF (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0034 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0037 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0037	Mov es, ax	8ECO	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 19F5 (SP) = 0014 (IP) = 0037	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 0039

			Stack +0 0000 Stack +2 19F5	Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0039	Mov ax, es:[bx]	268B07	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 0039 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 00FF (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 003C Stack +0 0000 Stack +2 19F5
003C	B80000	Mov ax, 0000	(AX) = 00FF (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 003C Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 003F Stack +0 0000 Stack +2 19F5
003F	Mov es, ax	8ECO	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 2622	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 2622

			(BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 003F Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 0000 (SP) = 0014 (IP) = 0041 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0041	Push ds	1E	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 0000 (SP) = 0014 (IP) = 0041 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 0000 (SP) = 0012 (IP) = 0042 Stack +0 1A07 Stack +2 0000 Stack +4 19F5
0042	Pop es	07	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A

			(ES) = 0000 (SP) = 0012 (IP) = 0042 Stack +0 1A07 Stack +2 0000 Stack +4 19F5	(ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 0043 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0043	Mov cx, es:[bx-01]	268B4FFF	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = 2622 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 0043 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = FFCE (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 0047 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0047	Xchg ax, cx	91	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (CX) = FFCE (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 0047 Stack +0 0000	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 0048 Stack +0 0000

			Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
0048	Mov di, 0002	BF0200	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 0048 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 004B Stack +0 0000 Stack +2 19F5
004B	Mov es:[bx+di], ax	268901	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 004B Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (IP) = 004E Stack +0 0000 Stack +2 19F5
004E	Mov bp, sp	8BEC	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003

			(DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (BP) = 0000 (IP) = 004E Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (BP) = 0014 (IP) = 0050 Stack +0 0000 Stack +2 19F5
0050	Push [0000]	FF360000	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0014 (BP) = 0014 (IP) = 0050 Stack +0 0000 Stack +2 19F5	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0012 (BP) = 0014 (IP) = 0054 Stack +0 01F4 Stack +2 0000 Stack +4 19F5
0054	Push [0002]	FF360200	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07

			(CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0012 (BP) = 0014 (IP) = 0054 Stack +0 01F4 Stack +2 0000 Stack +4 19F5	(CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0010 (BP) = 0014 (IP) = 0058 Stack +0 FFCE Stack +2 01F4 Stack +4 0000 Stack +6 19F5
0058	Mov bp, sp	8BEC	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0010 (BP) = 0014 (IP) = 0058 Stack +0 FFCE Stack +2 01F4 Stack +4 0000 Stack +6 19F5	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0010 (BP) = 0010 (IP) = 005A Stack +0 FFCE Stack +2 01F4 Stack +4 0000 Stack +6 19F5
005A	Mov dx, [bp+02]	8B5602	(AX) = FFCE (DX) = 0000 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002	(AX) = FFCE (DX) = 01F4 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002

			(DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0010 (BP) = 0010 (IP) = 005A Stack +0 FFCE Stack +2 01F4 Stack +4 0000 Stack +6 19F5	(DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0010 (BP) = 0010 (IP) = 005D Stack +0 FFCE Stack +2 01F4 Stack +4 0000 Stack +6 19F5
005D	Ret far 0002	CA0200	(AX) = FFCE (DX) = 01F4 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (ES) = 1A07 (SP) = 0010 (BP) = 0010 (IP) = 005D Stack +0 FFCE Stack +2 01F4 Stack +4 0000 Stack +6 19F5	(AX) = FFCE (DX) = 01F4 (CX) = 0000 (BX) = 0003 (DI) = 0002 (DS) = 1A07 (CS) = 01F4 (ES) = 1A07 (SP) = 0016 (BP) = 0010 (IP) = FFCE Stack +0 19F5

Тексты исходных файлов программ см. в приложении А.

Тексты файлов диагностических сообщений см. в приложении Б.

Выводы.

В ходе выполнения данной лабораторной работы была изучена работа с режимами адресации на языке Ассемблер.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ТЕКСТЫ ИСХОДНЫХ ФАЙЛОВ ПРОГРАММ

Название файла: **lab2.asm**

```
; Программа изучения режимов адресации процессора IntelX86
EOL EQU '$'
ind EQU 2
n1 EQU 500
n2 EQU -50

; Стек программы
AStack SEGMENT STACK
    DW 12 DUP(?)
AStack ENDS
;Данные программы
DATA SEGMENT
;Директивы описания данных
mem1 DW 0
mem2 DW 0
mem3 DW 0
vec1 DB 12,11,10,9,5,6,7,8
vec2 DB -40,-50,40,50,-20,-30,20,30
matr DB 5,6,7,8,-8,-7,-6,-5,1,2,3,4,-4,-3,-2,-1
DATA ENDS

; Код программы
CODE SEGMENT
    ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; Головная процедура
Main PROC FAR
    push DS
    sub AX,AX
    push AX
    mov AX,DATA
    mov DS,AX

; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ НА УРОВНЕ СМЕЩЕНИЙ
; Регистровая адресация
    mov ax,n1
    mov cx,ax
    mov bl,EOL
    mov bh,n2
; Прямая адресация
```

```

        mov mem2,n2
        mov bx,OFFSET vec1
        mov mem1,ax
; Косвенная адресация
        mov al,[bx]
        mov mem3,[bx]
; Базированная адресация
        mov al,[bx]+3
        mov cx,3[bx]
; Индексная адресация
        mov di,ind
        mov al,vec2[di]
        mov cx,vec2[di]
; Адресация с базированием и индексированием
        mov bx,3
        mov al,matr[bx][di]
        mov cx,matr[bx][di]
        mov ax,matr[bx*4][di]

; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТОВ
; Переопределение сегмента
; ----- вариант 1
        mov ax, SEG vec2
        mov es, ax
        mov ax, es:[bx]
        mov ax, 0
; ----- вариант 2
        mov es, ax
        push ds
        pop es
        mov cx, es:[bx-1]
        xchg cx,ax
; ----- вариант 3
        mov di,ind
        mov es:[bx+di],ax
; ----- вариант 4
        mov bp,sp
        mov ax,matr[bp+bx]
        mov ax,matr[bp+di+si]
; Использование сегмента стека
        push mem1
        push mem2
        mov bp,sp
        mov dx,[bp]+2
        ret 2

```

```
Main    ENDP  
CODE    ENDS  
END Main
```

Название файла: **lab2_fixed.asm**

; Программа изучения режимов адресации процессора IntelX86

EOL EQU '\$'

ind EQU 2

n1 EQU 500

n2 EQU -50

; Стек программы

AStack SEGMENT STACK

DW 12 DUP(?)

AStack ENDS

; Данные программы

DATA SEGMENT

; Директивы описания данных

mem1 DW 0

mem2 DW 0

mem3 DW 0

vec1 DB 12,11,10,9,5,6,7,8

vec2 DB -40,-50,40,50,-20,-30,20,30

matr DB 5,6,7,8,-8,-7,-6,-5,1,2,3,4,-4,-3,-2,-1

DATA ENDS

; Код программы

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; Головная процедура

Main PROC FAR

push DS

sub AX,AX

push AX

mov AX,DATA

mov DS,AX

; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ НА УРОВНЕ СМЕЩЕНИЙ

; Регистровая адресация

mov ax,n1

mov cx,ax

mov bl,EOL

mov bh,n2

; Прямая адресация


```

mov mem2,n2
mov bx,OFFSET vec1
mov mem1,ax
; Косвенная адресация
mov al,[bx]
;mov mem3,[bx]
; Базированная адресация
mov al,[bx]+3
mov cx,3[bx]
; Индексная адресация
mov di,ind
mov al,vec2[di]
;mov cx,vec2[di]
; Адресация с базированием и индексированием
mov bx,3
mov al,matr[bx][di]
;mov cx,matr[bx][di]
;mov ax,matr[bx*4][di]

; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТОВ
; Переопределение сегмента
; ----- вариант 1
mov ax, SEG vec2
mov es, ax
mov ax, es:[bx]
mov ax, 0
; ----- вариант 2
mov es, ax
push ds
pop es
mov cx, es:[bx-1]
xchg cx,ax
; ----- вариант 3
mov di,ind
mov es:[bx+di],ax
; ----- вариант 4
mov bp,sp
;mov ax,matr[bp+bx]
;mov ax,matr[bp+di+si]
; Использование сегмента стека
push mem1
push mem2
mov bp,sp
mov dx,[bp]+2
ret 2

```

Main ENDP
CODE ENDS
END Main

Приложение Б

ТЕКСТЫ ФАЙЛОВ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ

Название файла: **lab2.lst**

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10

9/28/21 23:28:00

Page 1-1

```

;      ÐŸÑÐŸÐ³ÑÐ°ÐœÐœ°      ÐžÐ·ÑŸÑ‡ÐµÐœÐžÑ
ÑÐµÐŸÐžÐž
ÑÐµÐŸ²                        Ð°ÐžÑÐµÑÐ°Ñ‡ÐžÐž
Ð¿ÑÐŸÑ‡ÐµÑÑÐŸÑ° I
ntelX86

= 0024      EOL EQU '$'
= 0002      ind EQU 2
= 01F4      n1 EQU 500
=-0032      n2 EQU -50

; ÐŸÑ, ÐµÐ° Ð¿ÑÐŸÐ³ÑÐ°ÐœÐœ°
0000      AStack SEGMENT STACK
0000 000C[      DW 12 DUP(?)
      ???
      ]

0018      AStack ENDS
;Ð°Ð°ÐœÑ‡ Ðµ Ð¿ÑÐŸÐ³ÑÐ°ÐœÐœ°
0000      DATA SEGMENT
;Ð°ÐžÑÐµÐ°Ñ, ÐžÐ²Ñ‡      ÐŸÐ¿ÑÐ°ÐœÐžÑ
ÐžÐ°ÐœÑ‡
Ñ...
0000 0000      mem1 DW 0
0002 0000      mem2 DW 0
0004 0000      mem3 DW 0
0006 0C 0B 0A 09 05 06      vec1 DB 12,11,10,9,5,6,7,8
      07 08
000E D8 CE 28 32 EC E2      vec2 DB -40,-50,40,50,-20,-30,20,30
      14 1E
0016 05 06 07 08 F8 F9 matr DB 5,6,7,8,-8,-7,-6,-5,1,2,3,4,-4,
      -3,-2,-1
      FA FB 01 02 03 04
      FC FD FE FF
0026      DATA ENDS

; ÐŸÐŸÐž Ð¿ÑÐŸÐ³ÑÐ°ÐœÐœ°

```

```

0000                                CODE    SEGMENT
                                ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

                                ; Ď“ĎŸĎ»ĎŸĎ²ĎœĎ°Ń ĎĹŃĎŸŃ†ĎμĎŽŃfŃĎ°
0000                                Main    PROC FAR
0000 1E                                push DS
0001 2B C0                            sub  AX,AX
0003 50                                push AX
0004 B8 ---- R                        mov  AX,DATA
0007 8E D8                            mov  DS,AX

                                ; ĎŸĎ ĎĎ’ĎĎ ĎšĎ Ď ĎĎ- ĎŃĎœĎĎ’ ĎĎ”Ď ĎĎĭĎ
                                ĎšĎŃĎŃ ĎĎ ĎĤĎ ĎĎ’ĎĎ ĎĭĎœĎĎ©ĎĎĎŃĎ™
                                ; Ď ĎμĎ³ĎžŃŃ, ŃĎŸĎ²Ď°Ń Ď°ĎŽŃĎμŃĎ°Ń†ĎžŃ
0009 B8 01F4                          mov  ax,n1
000C 8B C8                          mov  cx,ax
000E B3 24                          mov  bl,EOL
0010 B7 CE                          mov  bh,n2
                                ; ĎŸŃŃĎœĎ°Ń Ď°ĎŽŃĎμŃĎ°Ń†ĎžŃ
0012 C7 06 0002 R FFCE              mov  mem2,n2
0018 BB 0006 R                      mov  bx,OFFSET vec1
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10          9/28/21 23:28:00
                                Page    1-2

```

```

001B A3 0000 R                      mov  mem1,ax
                                ; ĎšĎŸŃĎ²ĎμĎœĎœĎ°Ń Ď°ĎŽŃĎμŃĎ°Ń†ĎžŃ
001E 8A 07                          mov  al,[bx]
                                mov  mem3,[bx]
lab2.asm(46): error A2052: Improper operand type
                                ; Ď’Ď°Ď·ĎžŃĎŸĎ²Ď°ĎœĎœĎ°Ń Ď°ĎŽŃĎμŃĎ°Ń†ĎžŃ
0020 8A 47 03                      mov  al,[bx]+3
0023 8B 4F 03                      mov  cx,3[bx]
                                ; ĎŃĎœĎŽĎμĎ°ŃĎœĎ°Ń Ď°ĎŽŃĎμŃĎ°Ń†ĎžŃ
0026 BF 0002                      mov  di,ind
0029 8A 85 000E R                  mov  al,vec2[di]
002D 8B 8D 000E R                  mov  cx,vec2[di]
lab2.asm(53): warning A4031: Operand types must match
                                ; ĎĎŽŃĎμŃĎ°Ń†ĎžŃ Ń Ď±Ď°Ď·ĎžŃĎŸĎ²Ď°ĎœĎžĎμ
                                ĎĎ Ďž ĎžĎœĎŽĎμĎ°ŃĎžŃĎŸĎ²Ď°ĎœĎžĎμĎĎ
0031 BB 0003                      mov  bx,3
0034 8A 81 0016 R                  mov  al,matr[bx][di]
0038 8B 89 0016 R                  mov  cx,matr[bx][di]
lab2.asm(57): warning A4031: Operand types must match
003C 8B 85 0022 R                  mov  ax,matr[bx*4][di]

```

lab2.asm(58): error A2055: Illegal register value

```

;  ÐŸÐ ÐÐ'ÐÐ Ð§Ð Ð ÐÐ- Ð~ÐœÐÐ' ÐÐ"Ð ÐÐ;Ð
ÐŠÐ~Ð~ Ð; ÐŁÐ§ÐÐçÐÐœ Ð;ÐÐ"ÐœÐÐçÐÐ'
;  ÐŸÐµÑÐµÐŸÐçÑÐµÐŽÐµÐ»ÐµÐœÐŽÐµ
ÑÐµÐ³ÐœÐµÐœÑ
, Ð°
;  ----- Ð²Ð°ÑÐžÐ°ÐœÑ, 1
0040 B8 ---- R          mov ax, SEG vec2
0043 8E C0              mov es, ax
0045 26: 8B 07          mov ax, es:[bx]
0048 B8 0000            mov ax, 0
;  ----- Ð²Ð°ÑÐžÐ°ÐœÑ, 2
004B 8E C0              mov es, ax
004D 1E                 push ds
004E 07                 pop  es
004F 26: 8B 4F FF       mov cx, es:[bx-1]
0053 91                 xchg cx,ax
;  ----- Ð²Ð°ÑÐžÐ°ÐœÑ, 3
0054 BF 0002            mov di,ind
0057 26: 89 01          mov es:[bx+di],ax
;  ----- Ð²Ð°ÑÐžÐ°ÐœÑ, 4
005A 8B EC              mov bp,sp
005C 3E: 8B 86 0016 R    mov ax,matr[bp+bx]
lab2.asm(78): error A2046: Multiple base registers
0061 3E: 8B 83 0016 R    mov ax,matr[bp+di+si]
lab2.asm(79): error A2047: Multiple index registers
;  Ð~ÑÐçÐŸÐ»ÑœÐ·ÐŸÐ²Ð°ÐœÐŽÐµ
ÑÐµÐ³ÐœÐµÐœÑ, Ð°
ÑÑ, ÐµÐ°Ð°
0066 FF 36 0000 R       push mem1
006A FF 36 0002 R       push mem2
006E 8B EC              mov bp,sp
0070 8B 56 02            mov dx,[bp]+2
0073 CA 0002            ret 2
0076                    Main  ENDP
lab2.asm(86): error A2006: Phase error between passes
0076                    CODE  ENDS
                    END Main
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10          9/28/21 23:28:00
                    Symbols-1
```

Segments and Groups:

N a m e	Length	Align	Combine	Class
ASTACK	0018	PARA		STACK
CODE	0076	PARA		NONE
DATA	0026	PARA		NONE

Symbols:

N a m e	Type	Value	Attr
EOL	NUMBER	0024	
IND	NUMBER	0002	
MAIN	F PROC	0000	CODE Length = 0076
MATR	L BYTE	0016	DATA
MEM1	L WORD	0000	DATA
MEM2	L WORD	0002	DATA
MEM3	L WORD	0004	DATA
N1	NUMBER	01F4	
N2	NUMBER	-0032	
VEC1	L BYTE	0006	DATA
VEC2	L BYTE	000E	DATA
@CPU	TEXT	0101h	
@FILENAME	TEXT	lab2	
@VERSION	TEXT	510	

88 Source Lines

88 Total Lines

19 Symbols

47812 + 459445 Bytes symbol space free

2 Warning Errors

5 Severe Errors

```

;      ÐŸÑÐŸÐ³ÑÐ°ÐœÐœ°      ÐžÐ·ÑŸÑ‡ÐµÐœÐžÑ
ÑÐµÐ¶ÐžÐ
      œÐŸÐ²      Ð°ÐžÑÐµÑÐ°Ñ‡ÐžÐž
ÐŸÑÐŸÑ‡ÐµÑÑÐŸÑÐ° I
      ntelX86

```

```

= 0024      EOL EQU '$'
= 0002      ind EQU 2
= 01F4      n1 EQU 500
=-0032      n2 EQU -50

```

```

; ÐŸÑ, ÐµÐ° ÐŸÑÐŸÐ³ÑÐ°ÐœÐœ°
0000      AStack SEGMENT STACK
0000 000C[      DW 12 DUP(?)
      ????)
      ]

```

```

0018      AStack ENDS

```

```

; Ð°ÐœÐœ° Ðµ ÐŸÑÐŸÐ³ÑÐ°ÐœÐœ°
0000      DATA SEGMENT

```

```

;      Ð°ÐžÑÐµÐ°Ñ, ÐžÐ²Ñ°      ÐŸÐŸÐžÑÐ°ÐœÐžÑ
ÐžÐ°ÐœÐœ°
      <Ñ...

```

```

0000 0000      mem1 DW 0
0002 0000      mem2 DW 0
0004 0000      mem3 DW 0
0006 05 06 07 08 0C 0B vec1 DB 5,6,7,8,12,11,10,9
      0A 09
000E EC E2 14 1E D8 CE      vec2 DB -20,-30,20,30,-40,-50,40,50
      28 32
0016 FB FA F9 F8 04 03      matr DB -5,-6,-7,-8,4,3,2,1,-1,-2,-3,-4,8,7,6,5
      02 01 FF FE FD FC
      08 07 06 05
0026      DATA ENDS

```

```

; ÐŸÐŸÐž ÐŸÑÐŸÐ³ÑÐ°ÐœÐœ°
0000      CODE SEGMENT

```

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; D'DYD»DYD²DœD°Ñ DŁÑDYÑ†DμDŽÑfÑD°

```
0000          Main PROC FAR
0000 1E          push DS
0001 2B C0      sub AX,AX
0003 50          push AX
0004 B8 ---- R  mov AX,DATA
0007 8E D8      mov DS,AX
```

; DYD DD'DD DšD D DD- D~DœDD' DD''D DDİDD
ŠD~D~ DD DfD DD'DD DİDœDD©DDD~D™

; D DμD³DžÑÑ, ÑDYD²D°Ñ D°DŽÑDμÑD°Ñ†DžÑ

```
0009 B8 01F4    mov ax,n1
000C 8B C8      mov cx,ax
000E B3 24      mov bl,EOL
0010 B7 CE      mov bh,n2
```

; DYÑÑDœD°Ñ D°DŽÑDμÑD°Ñ†DžÑ

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 9/28/21 22:24:00

Page 1-2

```
0012 C7 06 0002 R FFCE    mov mem2,n2
0018 BB 0006 R          mov bx,OFFSET vec1
001B A3 0000 R          mov mem1,ax
```

; DšDYÑD²DμDœDœD°Ñ D°DŽÑDμÑD°Ñ†DžÑ

```
001E 8A 07          mov al,[bx]
;mov mem3,[bx]
```

; D'D°D·DžÑDYD²D°DœDœD°Ñ D°DŽÑDμÑD°Ñ†DžÑ

```
0020 8A 47 03      mov al,[bx]+3
0023 8B 4F 03      mov cx,3[bx]
```

; D~DœDŽDμD°ÑDœD°Ñ D°DŽÑDμÑD°Ñ†DžÑ

```
0026 BF 0002      mov di,ind
0029 8A 85 000E R  mov al,vec2[di]
```

;mov cx,vec2[di]

; DĐŽÑDμÑD°Ñ†DžÑ

Ñ

D±D°D·DžÑDYD²D°DœDžDμD

œ Dž DžDœDŽDμD°ÑDžÑDYD²D°DœDžDμDœ

```
002D BB 0003      mov bx,3
0030 8A 81 0016 R  mov al,matr[bx][di]
;mov cx,matr[bx][di]
;mov ax,matr[bx*4][di]
```

; DYD DD'DD DšD D DD- D~DœDD' DD''D DDİDD
ŠD~D~ Dİ DfDšDDœDœ DİDD'DœDDœDœDœ


```

;                                ÐŸÐµÑÐµÐŸÐŸÑÐµÐŸÐµ»ÐµÐœÐŸÐµ
ÑÐµÐ³ÐœÐµÐœÑ,
Ð°
; ----- Ð²Ð°ÑÐŸÐœÑ, 1
0034 B8 ---- R                mov ax, SEG vec2
0037 8E C0                    mov es, ax
0039 26: 8B 07                mov ax, es:[bx]
003C B8 0000                  mov ax, 0
; ----- Ð²Ð°ÑÐŸÐœÑ, 2
003F 8E C0                    mov es, ax
0041 1E                        push ds
0042 07                        pop es
0043 26: 8B 4F FF            mov cx, es:[bx-1]
0047 91                        xchg cx,ax
; ----- Ð²Ð°ÑÐŸÐœÑ, 3
0048 BF 0002                  mov di,ind
004B 26: 89 01                mov es:[bx+di],ax
; ----- Ð²Ð°ÑÐŸÐœÑ, 4
004E 8B EC                    mov bp,sp
;mov ax,matr[bp+bx]
;mov ax,matr[bp+di+si]
;
ÑÐµÐ³ÐœÐµÐœÑ, Ð°Ñ
Ñ, ÐµÐ°
0050 FF 36 0000 R            push mem1
0054 FF 36 0002 R            push mem2
0058 8B EC                    mov bp,sp
005A 8B 56 02                mov dx,[bp]+2
005D CA 0002                  ret 2
0060                          Main ENDP
0060                          CODE ENDS
                                END Main
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10                9/28/21 22:24:00
                                Symbols-1

```

N a m e	Length	Align	Combine	Class
ASTACK	0018	PARA		STACK
CODE	0060	PARA	NONE	
DATA	0026	PARA	NONE	

Symbols:

N a m e	Type	Value	Attr	
EOL	NUMBER	0024		
IND	NUMBER	0002		
MAIN	F PROC	0000	CODE	Length = 0060
MATR	L BYTE	0016	DATA	
MEM1	L WORD	0000	DATA	
MEM2	L WORD	0002	DATA	
MEM3	L WORD	0004	DATA	
N1	NUMBER	01F4		
N2	NUMBER	-0032		
VEC1	L BYTE	0006	DATA	
VEC2	L BYTE	000E	DATA	
@CPU	TEXT	0101h		
@FILENAME	TEXT	lab3		
@VERSION	TEXT	510		

91 Source Lines
91 Total Lines
19 Symbols

47812 + 459448 Bytes symbol space free

0 Warning Errors
0 Severe Errors