

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ**  
**ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**  
**«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)**  
**Кафедра МО ЭВМ**

**ОТЧЕТ**  
**по лабораторной работе №2**  
**по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»**  
**Тема: Изучение режимов адресации в Intel8086**

Студент гр. 1303

Самохин К.А.

Преподаватель

Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

2022

### **Цель работы.**

Изучить работу с режимами адресации на языке Ассемблера.

### **Задание.**

Лабораторная работа 2 предназначена для изучения режимов адресации, использует готовую программу `lr2_comp.asm` на Ассемблере, которая в автоматическом режиме выполняться не должна, так как не имеет самостоятельного функционального назначения, а только тестирует режимы адресации. Поэтому ее выполнение должно производиться под управлением отладчика в пошаговом режиме.

В программу введен ряд ошибок, которые необходимо объяснить в отчете по работе, а соответствующие команды закомментировать для прохождения трансляции. Необходимо составить протокол выполнения программы в пошаговом режиме отладчика по типу таблицы 1 предыдущей лабораторной работы и подписать его у преподавателя. На защите студенты должны уметь объяснить результат выполнения каждой команды с учетом используемого вида адресации. Результаты, полученные с помощью отладчика, не являются объяснением, а только должны подтверждать ваши объяснения.

### **Выполнение работы.**

1. У преподавателя получен вариант набора значений исходных данных (массивов) `vec1`, `vec2` и `matr` из файла `lr2.dat`, приведенного в каталоге Задания и свои данные занесены вместо значений, указанных в приведенной ниже программе.

2. Программа протранслирована с созданием файла диагностических сообщений; операторы, вызывающие ошибку, закомментированы, ниже приведено объяснение каждой ошибки:

1) `mov mem3,[bx]`

`lr2.asm(42): error A2052: Improper operand type`

Ошибка: Неправильный тип операнда.

Пояснение: Машинные команды не могут манипулировать одновременно двумя операндами, находящимися в оперативной памяти. В команде только 1 операнд может указывать на ячейку памяти, другой же должен быть либо регистром, либо каким-либо значением.

2) `mov cx,vec2[di]`

lr2.asm(49): warning A4031: Operand types must match

Ошибка: Типы операндов должны соответствовать друг другу.

Пояснение: регистр cx имеет размерность 2 байта, а `vec2[di]` – размерность 1 байт.

3) `mov cx,matr[bx][di]`

lr2.asm(53): warning A4031: Operand types must match

Ошибка: Типы операндов должны соответствовать друг другу.

Пояснение: регистр cx имеет размерность 2 байта, а `matr[bx][di]` – размерность 1 байт.

4) `mov ax,matr[bx*4][di]` lr2.asm(54): error A2055: Illegal register value

Ошибка: Запрещенное значение регистра.

Пояснение: Адресация масштабированием не применима для регистра bx.

5) `mov ax,matr[bp+bx]`

lr2.asm(73): error A2046: Multiple base registers

Ошибка: Несколько базовых регистров.

Пояснение: В адресации с базированием и индексированием исполнительный адрес получается из суммы адресов, находящихся в базовом и индексном регистрах, а в данной строке оба регистра базовые.

6) `mov ax,matr[bp+di+si]`

lr2.asm(74): error A2047: Multiple index registers

Ошибка: Несколько индексных регистров.

Пояснение: В адресации с базированием и индексированием исполнительный адрес получается из суммы адресов, находящихся в базовом и индексном регистрах, а в данной сумме присутствую два индексных регистра.

7) `Main ENDP`

lr2.asm(81): error A2006: Phase error between passes

Ошибка: Фазовая ошибка между проходами через код.

Пояснение: В нашем случае это говорит о том, что в функции Main допущены ошибки, после их исправления эта ошибка исчезает.

3. Снова протранслирована программа и скомпонован загрузочный модуль.

4. Программа выполнена в пошаговом режиме под управлением отладчика с фиксацией содержимого используемых регистров и ячеек памяти до и после выполнения команды. Результат представлен в таблице ниже.

Адрес команды	Символический код команды	16-ричный код команды	Изменяемые данные	
			до	после
0000	PUSH DS	1E	IP = 0000 SP=0018 Stack +0 = 0000	IP = 0001 SP=0016 Stack +0 = 19F5
0001	SUB AX, AX	2BC0	AX=0000 IP = 0001	AX=0000 IP = 0003
0003	PUSH AX	50	IP = 0003 SP=0016 Stack +0 = 19F5 Stack +2 = 0000	IP = 0004 SP=0014 Stack +0 = 0000 Stack +2 = 19F5
0004	MOV AX,1A07	B8071A	AX = 0000 IP = 0004	AX = 1A07 IP = 0007
0007	MOV DS,AX	8ED8	DS=19F5 IP = 0007	DS=1A07 IP = 0009
0009	MOV AX,01F4	B8F401	AX = 1A07 IP = 0009	AX = 01F4 IP = 000C
000C	MOV CX,AX	8BC8	CX = 00B0 IP = 000C	CX=01F4 IP = 000E
000E	MOV BL,24	B324	BX = 0000 IP = 000E	BX = 0024 IP = 0010
0010	MOV BH,CE	B7CE	BX = 0024 IP = 0010	BX = CE24 IP = 0012

0012	MOV [0002],FFCE	C7060200C EFF	IP = 0012	IP = 0018
0018	MOV BX,0006	BB0600	BX = CE24 IP = 0018	BX = 0006 IP = 001B
001B	MOV [0000],AX	A30000	IP = 001B	IP = 001E
001E	MOV AL,[BX]	8A07	AX = 01F4 [BX] = [0006] = 01 IP = 001E	AX = 0101 IP = 0020
0020	MOV AL,[BX+03]	8A4703	AX = 0105 [BX+03] = 04 IP = 0020	AX = 0104 IP = 0023
0023	MOV CX, [BX+03]	8B4F03	CX = 01F4 [BX+03] = 0804 IP = 0023	CX = 0804 IP = 0026
0026	MOV DI, 0002	BF0200	DI = 0000 IP = 0026	DI = 0002 IP = 0029
0029	MOV AL, [000E+DI]	8A850E00	AX = 0104 [000E+DI] = 0A IP = 0029	AX = 010A IP = 002D
002D	MOV BX, 0003	BB0300	BX = 0006 IP = 002D	BX = 0003 IP = 0030
0030	MOV AL, [0016+BX+DI]	8A811600	[0016+BX+DI] = FD AX = 0114	AX = 01FD IP = 0034

			IP = 0030	
0034	MOV AX, 1A07	B8071A	AX = 01FD IP = 0034	AX = 1A07 IP = 0037
0037	MOV ES, AX	8EC0	ES = 19F5 AX = 1A07 IP = 0037	ES = 1A07 IP = 0039
0039	MOV AX, ES:[BX]	268B07	AX = 1A07 IP = 0039	AX = 00FF IP = 003C
003C	MOV AX, 0000	B80000	AX = 00FF IP = 003C	AX = 0000 IP = 003F
003F	MOV ES, AX	8EC0	ES = 1A07 AX = 0000 IP = 003F	ES = 0000 IP = 0041
0041	PUSH DS	1E	IP = 0041 SP = 0014 Stack+0 = 0000 Stack+2 = 19F5 Stack+4 = 0000	IP = 0042 SP = 0012 Stack+0 = 1A07 Stack+2 = 0000 Stack+4 = 19F5
0042	POP ES	07	ES = 0000 IP = 0042 SP = 0012 Stack+0 = 1A07 Stack+2 = 0000 Stack+4 = 19F5	ES = 1A07 IP = 0043 SP = 0014 Stack+0 = 0000 Stack+2 = 19F5 Stack+4 = 0000

0043	MOV CX, ES:[BX—01]	268B4FFF	CX = 0804 IP = 0043	CX = FFCE IP = 0047
0047	XCHG AX, CX	91	AX = 0000 CX = FFCE IP=0047	AX = FFCE CX = 0000 IP=0048
0048	MOV DI, 0002	BF0200	DI = 0002 IP = 0048	DI = 0002 IP = 004B
004B	MOV ES:[BX+DI], AX	268901	IP = 004B	IP = 004E
004E	MOV BP, SP	8BEC	BP = 0000 SP = 0014 IP = 004E	BP = 0014 IP = 0050
0050	PUSH [0000]	FF360000	IP = 0050 [0000] = 01F4 SP = 0014 Stack+0 = 0000 Stack+2 = 19F5 Stack+4 = 0000	IP = 0054 [0000] = 01F4 SP = 0012 Stack+0 = 01F4 Stack+2 = 0000 Stack+4 = 19F5
0054	PUSH [0002]	FF360200	IP = 0054 [0002] = FFCE SP = 0012 Stack+0 = 01F4 Stack+2 = 0000 Stack+4 = 19F5 Stack+6 = 0000	IP = 0058 [0002] = FFCE SP = 0010 Stack+0 = FFCE Stack+2 = 01F4 Stack+4 = 0000 Stack+6 = 19F5



0058	MOV BP, SP	8BEC	BP = 0014 SP = 0010 IP = 0058	BP = 0010 SP = 0010 IP = 005A
005A	MOV DX, [BP+02]	8B5602	DX = 0000 [BP+02] = 01F4 IP = 005A	DX = 01F4 IP = 005D
005D	RET Far 0002	CA0200	IP = 005D SP = 0010 CS = 1A0A Stack+0 = FFCE Stack+2 = 01F4 Stack+4 = 0000 Stack+6 = 19F5	IP = FFCE SP = 0016 CS = 01F4 Stack+0 = 19F5 Stack+2 = 0000 Stack+4 = 0000 Stack+6 = 0000

### **Выводы.**

В ходе выполнения работы мы изучили основные принципы работы с режимами адресации на языке Ассемблера.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

Название файла: lab2.asm

```
EOL EQU '$'
ind EQU 2
n1 EQU 500
n2 EQU -50
; Стек программы
AStack SEGMENT STACK
    DW 12 DUP(?)
AStack ENDS
; Данные программы
DATA SEGMENT
; Директивы описания данных
mem1 DW 0
mem2 DW 0
mem3 DW 0
vec1 DB 1,2,3,4,8,7,6,5
vec2 DB -10,-20,10,20,-30,-40,30,40
matr DB 1,2,3,4,-4,-3,-2,-1,5,6,7,8,-8,-7,-6,-5
DATA ENDS
; Код программы
CODE SEGMENT
    ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack
; Головная процедура
Main PROC FAR
    push DS
    sub AX,AX
    push AX
    mov AX,DATA
    mov DS,AX
; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ НА УРОВНЕ СМЕЩЕНИЙ
; Регистровая адресация
    mov ax,n1
    mov cx,ax
    mov bl,EOL
    mov bh,n2
; Прямая адресация
    mov mem2,n2
    mov bx,OFFSET vec1
    mov mem1,ax
; Косвенная адресация
    mov al,[bx]
    mov mem3,[bx]
; Базированная адресация
7
    mov al,[bx]+3
```

```

    mov cx,3[bx]
; Индексная адресация
    mov di,ind
    mov al,vec2[di]
    mov cx,vec2[di]
; Адресация с базированием и индексированием
    mov bx,3
    mov al,matr[bx][di]
    mov cx,matr[bx][di]
    mov ax,matr[bx*4][di]
; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТОВ
; Переопределение сегмента
; ----- вариант 1
    mov ax, SEG vec2
    mov es, ax
    mov ax, es:[bx]
    mov ax, 0
; ----- вариант 2
    mov es, ax
    push ds
    pop es
    mov cx, es:[bx-1]
    xchg cx,ax
; ----- вариант 3
    mov di,ind
    mov es:[bx+di],ax
; ----- вариант 4
    mov bp,sp
    mov ax,matr[bp+bx]
    mov ax,matr[bp+di+si]
; Использование сегмента стека
    push mem1
    push mem2
    mov bp,sp
    mov dx,[bp]+2
    ret 2
Main ENDP
CODE ENDS
END Main

```

```

= 0024          EOL EQU '$'
= 0002          ind EQU 2
= 01F4          n1 EQU 500
=-0032          n2 EQU -50
                ; PŸC,PμPε PïCṽPsPïCṽP°PjPjC<
0000            AStack SEGMENT STACK
0000 000C[      DW 12 DUP(?)
                ???
                ]

0018            AStack ENDS
                ; P”P°PSPSC<Pμ PïCṽPsPïCṽP°PjPjC<
0000            DATA SEGMENT
                ;      P”PëCṽPμPεC,PëPIC<      PsPïPëCÍP°PSPëCЦ
PrP°PSPSC
                <C...
0000 0000      mem1 DW 0
0002 0000      mem2 DW 0
0004 0000      mem3 DW 0
0006 01 02 03 04 08 07 vec1 DB 1,2,3,4,8,7,6,5
06 05
000E F6 EC 0A 14 E2 D8  vec2 DB -10,-20,10,20,-30,-40,30,40

```

```

1E 28
0016 01 02 03 04 FC FD      matr DB 1,2,3,4,-4,-3,-2,-1,5,6,7,8,-8,-7,-6,-5
FE FF 05 06 07 08
F8 F9 FA FB

0026      DATA ENDS

; PЉPsPr PiCЉPsPiCЉP°PjPjCЉ

0000      CODE SEGMENT

      ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; P“PsP»PsPIPSP°CЉ PiCЉPsC†PμPrCѓCЉP°

0000      Main PROC FAR

0000 1E      push DS

0001 2B C0      sub AX,AX

0003 50      push AX

0004 B8 ---- R      mov AX,DATA

0007 8E D8      mov DS,AX

; PЉP PhP’P•P PЉPh P P•P–P~ PЉPhP’ PhP”P P•PŸPhP
|P~ P~ PќPh PJP PhP’PќP• PŸPЉP•P©P•PќP □P™
; P PμPiPёCѓC,CЉPsPIP°CЉ P°PrCЉPμCѓP°C†PёCЉ

0009 B8 01F4      mov ax,n1

000C 8B C8      mov cx,ax

000E B3 24      mov bl,EOL

0010 B7 CE      mov bh,n2

; PЉCЉCЉPjP°CЉ P°PrCЉPμCѓP°C†PёCЉ

0012 C7 06 0002 R FFCE      mov mem2,n2

0018 BB 0006 R      mov bx,OFFSET vec1

001B A3 0000 R      mov mem1,ax

; PЉPsCѓPIPμPSPSP°CЉ P°PrCЉPμCѓP°C†PёCЉ

```

```

001E 8A 07          mov al,[bx]
                   ;mov mem3,[bx]
                   ;
                   P‘P°P·PëCᄡPsPIP°PSPSP°Cᄡ
P°PrCᄡPμCᄡP°C†PëCᄡ

```

```

0020 8A 47 03      mov al,[bx]+3
0023 8B 4F 03      mov cx,3[bx]
                   ; P~ PSPPrPμPeCᄡPSP°Cᄡ P°PrCᄡPμCᄡP°C†PëCᄡ

```

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 10/11/22 10:31:5

Page 1-2

```

0026 BF 0002      mov di,ind
0029 8A 85 000E R  mov al,vec2[di]
                   ;mov cx,vec2[di]
                   ;
                   PhPrCᄡPμCᄡP°C†PëCᄡ
Cᄡ

```

P±P°P·PëCᄡPsPIP°PSPëPμP

j Pë PëPSPPrPμPeCᄡPëCᄡPsPIP°PSPëPμPj

```

002D BB 0003      mov bx,3
0030 8A 81 0016 R  mov al,matr[bx][di]
                   ;mov cx,matr[bx][di]
                   ;mov ax,matr[bx*4][di]
                   ; PᄡP PhP’P•P PᄡPh P P•P–P~ PᄡPhP’ PhP’’P P•PŸPhP
|P~ P~ PŸ PJP§P•PŸPhPᄡ PŸP•P“PᄡP•PᄡPŸPhP’
                   ;
                   PᄡPμCᄡPμPsPᄡCᄡPμPrPμP»PμPSPëPμ

```

CᄡPμPiPjPμPSC,

P°

; ----- PIP°CᄡPëP°PSC, 1

0034 B8 ---- R	mov ax, SEG vec2
0037 8E C0	mov es, ax
0039 26: 8B 07	mov ax, es:[bx]
003C B8 0000	mov ax, 0
	; ----- PIP°CṪPēP°PSC, 2
003F 8E C0	mov es, ax
0041 1E	push ds
0042 07	pop es
0043 26: 8B 4F FF	mov cx, es:[bx-1]
0047 91	xchg cx,ax
	; ----- PIP°CṪPēP°PSC, 3
0048 BF 0002	mov di,ind
004B 26: 89 01	mov es:[bx+di],ax
	; ----- PIP°CṪPēP°PSC, 4
004E 8B EC	mov bp,sp
	;mov ax,matr[bp+bx]
	;mov ax,matr[bp+di+si]
	; P~ CÍPĩPsP»CḤP·PsPIP°PSPēPμ CÍPμPiPjPμPSC,P°
C	
	ÍC,PμPeP°
0050 FF 36 0000 R	push mem1
0054 FF 36 0002 R	push mem2
0058 8B EC	mov bp,sp
005A 8B 56 02	mov dx,[bp]+2
005D CA 0002	ret 2
0060	Main ENDP
0060	CODE ENDS

END Main

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10

10/11/22 10:31:5

Symbols-1

Segments and Groups:

N a m e	Length	Align	Combine	Class
ASTACK .....	0018	PARA		STACK
CODE .....	0060	PARA		NONE
DATA .....	0026	PARA		NONE

Symbols:

N a m e	Type	Value	Attr
EOL .....	NUMBER	0024	
IND .....	NUMBER	0002	

MAIN .....	F PROC	0000	CODE	Length = 0060
MATR .....	L BYTE	0016	DATA	
MEM1 .....	L WORD	0000	DATA	
MEM2 .....	L WORD	0002	DATA	
MEM3 .....	L WORD	0004	DATA	



N1 ..... NUMBER 01F4

N2 ..... NUMBER -0032

VEC1 ..... L BYTE 0006 DATA

VEC2 ..... L BYTE 000E DATA

@CPU ..... TEXT 0101h

@FILENAME ..... TEXT LAB2

@VERSION ..... TEXT 510

82 Source Lines

82 Total Lines

19 Symbols

47808 + 459452 Bytes symbol space free

0 Warning Errors

0 Severe Errors