

## 0.

### Objetivos del aprendizaje

- Describir todas las fases del proceso de arranque del sistema GNU/Linux, estableciendo qué elementos *hardware* y, sobre todo, *software* intervienen.
- Explicar qué misión tienen en el arranque los siguientes componentes: iniciador ROM, programa cargador, núcleo del sistema operativo, *initrd* y proceso *Init*.
- Configurar los distintos parámetros del programa cargador GRUB y utilizar el modo interactivo.
- Distinguir la diferencia entre modo de ejecución monousuario y multiusuario.
- Explicar los problemas de seguridad asociados al modo monousuario.
- Enumerar los pasos necesario para la configuración del sistema en modo multiusuario.
- Explicar el concepto de niveles de ejecución y las funciones típicas de cada nivel.
- Configurar los servicios de cada nivel de ejecución utilizando las carpetas */etc/rc?.d/*.
- Arrancar, parar, listar, añadir y eliminar servicios en cada nivel.
- Configurar los servicios al inicio utilizando el sistema *Upstart*.
- Enumerar las acciones que se llevan a cabo durante la parada del sistema.
- Utilizar la herramienta *shutdown*.
- Enumerar posibles causas de caídas del sistema operativo.
- Enumerar posibles problemas durante el arranque del sistema operativo.
- Conocer los principales mecanismos para consultar los *logs* del sistema operativo.

### Contenidos

#### 3.1. Introducción.

#### 3.2. Proceso de arranque del sistema.

##### 3.2.1. Proceso de arranque.

###### 3.2.1.1. Iniciador ROM.

###### 3.2.1.2. Programa cargador.

###### 3.2.1.3. Núcleo del sistema operativo.

###### 3.2.1.4. *initrd*.

###### 3.2.1.5. Proceso *Init*.

##### 3.2.2. Programa cargador GRUB (GRand Unified Bootloader).

###### 3.2.2.1. Ficheros de configuración.

- 3.2.2.2. Consola interactiva GRUB.
- 3.2.3. Modos monousuario/multiusuario.
  - 3.2.3.1. Modo monousuario: concepto y problemas de seguridad.
  - 3.2.3.2. Modo multiusuario: pasos del proceso de arranque.
- 3.2.4. Niveles de ejecución.
- 3.2.5. Ficheros de inicialización.
  - 3.2.5.1. Carpetas `/etc/rc?.d/`.
  - 3.2.5.2. Herramientas de arranque, parada, listado, adición y eliminación de servicios.
- 3.2.6. Upstart.
  - 3.2.6.1. Objetivo y organización.
  - 3.2.6.2. Ficheros de configuración de eventos.
- 3.3. Parada del sistema.
  - 3.3.1. Acciones durante el proceso de parada.
  - 3.3.2. Herramienta `shutdown`.
- 3.4. Caídas del sistema y problemas de arranque.
  - 3.4.1. Posibles causas de caídas del sistema.
  - 3.4.2. Problemas de arranque.
  - 3.4.3. Ficheros de *log*.

## Evaluación

- Cuestionarios objetivos.
- Pruebas de respuesta libre.
- Tareas de administración.

# 1. Introducción

## Arranque y parada del sistema

### Procesos de *arranque* y de *parada*

- Arranque: el sistema se prepara para ser usado por los usuarios.
- Parada: el sistema se deja consistente (p.ej. vaciar la caché).
- El *administrador* deberá saber qué ficheros controlan estos procesos y cómo lo hacen, para reconocer situaciones de error y solucionarlas.
- Procesos sencillos: se basan en un conjunto de ficheros de configuración y de guiones *shell* que determinan y controlan los procesos.

## 2. Proceso de arranque del sistema

### Proceso de arranque

- Dos fases:
  - Arranque del *hardware*.
  - Arranque del Sistema Operativo (SO).

Bajo el control del  
iniciador ROM

{ Test del hardware  
Carga en memoria del cargador del SO

Bajo el control del  
cargador (*boot*) del SO

{ Carga en memoria componentes del SO

Inicialización bajo el  
control de la parte  
residente del SO

{ Test del sistema de ficheros  
Creación de estructuras de datos internas  
Completa la carga del SO residente  
Creación de procesos *login*

Se entra en la fase normal de funcionamiento del SO

### Proceso de arranque: iniciador ROM

- Al arrancar el ordenador  $\Rightarrow$  señal eléctrica (RESET) que inicializa todos los registros a valores por defecto.
- Se carga la dirección de inicio del iniciador ROM.
- La memoria ROM contiene, además, el *software* de configuración del *hardware* del sistema (BIOS).


### Iniciador ROM

Programa de arranque independiente del SO (ROM). 3 funciones:

- Comprueba el sistema, detectando sus características y comprobando su funcionamiento.
- Lee y almacena en memoria el programa cargador del SO.
- Pasa el control al cargador del SO, saltando a la dirección de memoria donde lo ha almacenado.

### Proceso de arranque: programa cargador

- El programa cargador (*master boot program* o *boot program*) está en los primeros sectores del disco y tiene un tamaño prefijado.
- Estos sectores se conocen como *Master Boot Record* (MBR, o *Volume Boot Record*).
- Es el encargado de cargar el núcleo (o *kernel*) del SO y pasarle el control.
- El iniciador ROM y el SO tienen un acuerdo sobre el *programa cargador* (ubicación, dirección de arranque y tamaño).



### Proceso de arranque: núcleo del S.O.

- El núcleo del S.O. continúa el proceso de arranque:
  - Realiza una comprobación del *hardware* del sistema.
  - Se prepara a sí mismo para ejecutar el sistema inicializando sus tablas internas, creando estructuras de datos necesarias, etc.
  - A continuación crea el proceso **Init** y le pasa el control.
- El núcleo (Linux) es cargado inicialmente en memoria, y permanece de manera residente durante el funcionamiento del sistema, controlando la ejecución del resto de *software* (GNU).
- Parte de este código se encuentra en módulos del núcleo:
  - Minimizar la cantidad de código que se carga en memoria.
  - Maximizar la modularidad.


### Proceso de arranque: **initrd**

- **initrd** (*Init RAM Disk*):
  - Las características del arranque pueden implicar que el medio desde el que se carga el núcleo provenga de un sistema de ficheros concreto (p.ej. `ext3`) o incluso desde la red.
  - Para ello, se necesitarán módulos específicos, alojados en el **initrd**.
  - El programa cargador le dice al núcleo la posición del **initrd**.
  - **initrd** evolucionó a **initramfs**, permitiendo un tamaño de disco variable y no ser necesario hacer un disco virtual para el núcleo.
  - Funcionamiento:
    - El núcleo primero carga el **initrd**.
    - Utilizando el **initrd**, se cargan los módulos necesarios.
    - Entonces el núcleo continuará el proceso de arranque.

### Proceso de arranque: proceso `Init`

- El proceso `Init` termina el proceso de arranque, dejando el sistema en modo multi-usuario, preparado para que los usuarios trabajen en él.
- Usa una serie de *scripts* que le indican las acciones a realizar.
- Tareas que realiza el proceso `Init`:
  - Chequea los sistemas de ficheros.
  - Monta los sistemas de ficheros permanentes.
  - Activa las áreas de *swapping* o intercambio.
  - Activa los demonios y la red (NFS, NIS, etc.).
  - Limpia los sistemas de ficheros (borra los directorios temporales).
  - Habilita el login a los usuarios del sistema.

### Proceso de arranque



### 2.1. Programa cargador: GRUB

#### Gestor de arranque GRUB

- GRUB: GRand Unified Bootloader:
  - GRUB se instala en el *master boot record* (MBR) y hace de las funciones de *master boot program* (MBP, programa cargador).
  - Pregunta qué SO arrancar: p.ej. Linux o Windows.
    - Si la respuesta es Linux ⇒ carga el núcleo solicitado y le pasa el control para que el arranque continúe.
    - Si la respuesta es Windows ⇒ pasa el control a Windows que realiza su arranque.

- GRUB 2.0: incorporado en las últimas versiones de GNU/Linux, desde el año 2009.
  - Archivo fundamental de configuración: `/boot/grub/grub.cfg`
  - ¡No editar a mano!.
  - Este archivo se genera a partir del comando `sudo update-grub2`, utilizando todos los *scripts* incluidos en la carpeta `/etc/grub.d/`.

### Gestor de arranque GRUB

- Contenidos de la carpeta `/etc/grub.d/`:
  - `/etc/grub.d/00_header`: Cabeceras, no se suele modificar.
  - `/etc/grub.d/05_debian_theme`: Aspecto visual del menú: colores, temas, imagen de fondo...
  - `/etc/grub.d/10_linux`: Este archivo contiene comandos y *scripts* que se encargan del *kernel* Linux de la partición principal (se incluyen todos los núcleos presentes en `/boot`).
  - `/etc/grub.d/20_*`: Aplicaciones *third party* (`20_memtest86+`, `20_linux_xen`...)
  - `/etc/grub.d/30_os-prober`: Este archivo contiene comandos y *scripts* que se encargan de otros sistemas operativos.
    - 4 secciones: Windows, otras particiones Linux, OSX y Hurd.
    - Los cambios que realicemos en una sección no afectarán al resto de las secciones.

### Gestor de arranque GRUB

- Fichero `/etc/default/grub`:
  - Este fichero si es editable (`00_header` lee su contenido).
  - `GRUB_DEFAULT=0`: entrada por defecto para el arranque. Si ponemos `saved`, será seleccionada por el administrador (comandos `grub-set-default`, permanente, y `grub-reboot`, un solo arranque).
  - `GRUB_SAVEDEFAULT=true`: la entrada por defecto es siempre la última seleccionada.
  - `GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0`:
    - Muestra una pantalla en negro o con una imagen, durante el número de segundos indicado, antes del menú de arranque (pulsar una tecla para saltarla).
    - Suele no usarse cuando hay múltiples sistemas (comentado).
    - Es 0 cuando solo hay linux (el menú puede aparecer con Shift).
  - `GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true`: sin cuenta atrás.

### Gestor de arranque GRUB

- Fichero `/etc/default/grub`:
  - `GRUB_TIMEOUT=10`: número de segundos hasta seleccionar entrada por defecto.
  - `GRUB_DISTRIBUTOR=\lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`: obtener el nombre de la distribución.
  - `GRUB_CMDLINE_LINUX="opciones"`: pasar opciones de arranque al kernel linux (modo normal o recuperación).
  - `GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"`: pasar opciones de arranque al kernel linux (modo normal).
  - `GRUB_TERMINAL=console`: desactivar modo gráfico.

### Gestor de arranque GRUB

- Fichero `/etc/default/grub`:
  - `GRUB_DISABLE_LINUX_UUID="true"`: no utilizar el UUID del dispositivo raíz (utilizar nomenclatura tradicional `/dev/sda`).
  - `GRUB_GFXMODE=640x480`: seleccionar manualmente la resolución para el menú.
  - `GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"`: hacer beep antes del menú de inicio (tempo [pitch1 duration1] [pitch2 duration2]...).
  - `GRUB_BACKGROUND`: imagen de fondo.
- Reinstalar GRUB (por ejemplo, después de que Windows borre el MBR): `sudo grub-install /dev/sda`.

### Gestor de arranque GRUB

- GRUB permite (durante la selección del SO):
  - Editar las entradas:
    - Pulsar tecla `e`, permite modificar las entradas de arranque para solucionar errores.
    - Los cambios no son permanentes, solo sirve para probar.
  - Consola interactiva GRUB: pulsar la tecla `c`. Permite ejecutar comandos para arreglar el arranque (seleccionar otro `initrd`, cargar módulos...).
  - Terminología de GRUB, numerando los dispositivos según los reconozca la BIOS empezando en cero:
    - Nombres de dispositivos: `(<t><n>, <np>)` `(hd0, 0) ⇒ /dev/sda1`
    - Nombres de ficheros `(hd0, 0)/boot/grub/grub.conf`

### Fragmento /boot/grub/grub.cfg (Linux)

```
1  ...
2  menuentry 'Ubuntu, con Linux 2.6.38-13-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu
   --class os {
3      recordfail
4      set gfxpayload=$linux_gfx_mode
5      insmod part_msdos
6      insmod ext2
7      set root=' (/dev/sda,msdos4)'
8      search --no-floppy --fs-uuid --set=root e94a33b0-aad2-4a6d-8496-9b27e69c094c
9      linux      /boot/vmlinuz-2.6.38-13-generic root=UUID=e94a33b0-aad2-4a6d-8496-9
   b27e69c094c ro quiet splash vt.handoff=7
10     initrd     /boot/initrd.img-2.6.38-13-generic
11 }
12 menuentry 'Ubuntu, con Linux 2.6.38-13-generic (modo recuperación)' --class ubuntu --class
   gnu-linux --class gnu --class os {
13     recordfail
14     set gfxpayload=$linux_gfx_mode
15     insmod part_msdos
16     insmod ext2
17     set root=' (/dev/sda,msdos4)'
18     search --no-floppy --fs-uuid --set=root e94a33b0-aad2-4a6d-8496-9b27e69c094c
19     echo      'Loading Linux 2.6.38-13-generic ...'
20     linux      /boot/vmlinuz-2.6.38-13-generic root=UUID=e94a33b0-aad2-4a6d-8496-9
   b27e69c094c ro single
21     echo      'Loading initial ramdisk ...'
22     initrd     /boot/initrd.img-2.6.38-13-generic
23 }
24 ...
```


### Fragmento /boot/grub/grub.cfg (Windows)

```
1  ...
2  ### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
3  menuentry "Windows 7 (loader) (on /dev/sda1)" --class windows --class os {
4      insmod part_msdos
5      insmod ntfs
6      set root=' (/dev/sda,msdos1)'
7      search --no-floppy --fs-uuid --set=root 28FCB3B0FCB376A2
8      chainloader +1
9  }
10 ### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
11 ...
```

## 2.2. Modo monousuario/multiusuario

### Modo monousuario





### Modo monousuario

- Estado del sistema definido para realizar tareas administrativas y de mantenimiento, que requieren un control completo y *no compartido*.
- Sólo realiza el montaje del sistema de ficheros raíz (/), los otros SF están disponibles pero no están montados.
- Se puede acceder a todo el sistema, pero:
  - Muy pocos demonios están en ejecución, sólo los necesarios.
  - Muchas utilidades no están activas (impresión, red).
  - Sólo las órdenes del SF raíz están disponibles (si /usr está en otra partición, no está montado).
- Para entrar en modo monousuario el proceso **Init** crea el *shell* por defecto (/bin/sh) como usuario **root**:
  - Pero antes se ejecuta la orden /sbin/sulogin, que pide la contraseña de root para dejar entrar al sistema.

### Modo monousuario

- ¿Cómo se entra en modo monousuario?
  - Indicándolo manualmente al MBR con una opción o parámetro: mediante la interfaz de edición de GRUB, opción *single* a la entrada del núcleo.

- Automáticamente, si hay problemas en el proceso de arranque que el sistema no puede solucionar por sí solo (p.e. problemas en el SF que `fsck` no puede solucionar, errores en los ficheros de arranque).
- ¡Problema!: si cambiamos las opciones de GRUB y ponemos `init=/bin/sh`, no se llama a `sulogin`<sup>1</sup>.
  - Permite tener acceso a todo el sistema, estando delante del ordenador.

### Modo monousuario

- Solución: no existe, salvo utilizar cifrado de ficheros.
- Al menos podemos paliarlo → solicitar contraseña para la entrada de administración.
  - Fichero `/etc/grub.d/40_custom` (o donde esté la entrada).

```
1 set superusers="user1"
2 password_pbkdf2 user1 grub.pbkdf2.sha512.10000.086EB0CC8 ...
3 password_pbkdf2 user2 grub.pbkdf2.sha512.10000.045EB0CC8 ...
```

- Modificar la entrada de administración, para que requiera password, incluyendo `--users user1` (modificarlo en los scripts).
- El password se puede generar usando:

```
1 pagutierrez@TOSHIBA:~$ grub-mkpasswd-pbkdf2
2 Enter password:
3 Reenter password:
4 Your PBKDF2 is grub.pbkdf2.sha512.10000.086EB0CC8CB1E39E2...
```

### Modo multiusuario

- Pasos del proceso de arranque (I/II):
  1. Chequea el sistema de ficheros raíz con `fsck`.
    - Si al apagar el sistema, el sistema de ficheros se desmontó correctamente, no se chequea.
    - Sin embargo, algunos SOs con determinados SFs fuerzan el chequeo siempre, o cada cierto tiempo (cada 3 meses) o cada cierto número de montajes sin chequear (cada 20 veces).
    - Si `fsck` encuentra problemas que no puede solucionar “sólo”, lleva al sistema a modo monousuario para que el administrador realice el chequeo manual.
  2. Monta el sistema de ficheros raíz en modo lectura-escritura.
  3. Chequea el resto de SFs con `fsck` (idem al punto 1).
  4. Monta el resto de SFs.
  5. Activa las particiones de intercambio (*swapping*): `swapon -a`.
  6. Activa las cuotas de disco: `quotacheck -a` y `quotaon -a`.

<sup>1</sup><https://blog.sleeplessbeastie.eu/2014/05/01/how-to-access-single-user-mode-without-password/>

### Modo multiusuario

- Pasos del proceso de arranque (II/II):
  7. Lanza los procesos servidores o demonios: `crond`, `atd`, `cupsd`, `syslogd`...
  8. Activa la red.
  9. Lanza los demonios de red: `xinetd`, `apache2`, `nagiosd`, `sshd`, `ntpd`, `nfsd`, `rpc.mountd`, `slapd`...
  10. Limpia los sistemas de ficheros: `/tmp`, etc.
  11. Permite que los usuarios entren:
    - Crea las terminales, lanzando `getty` en modo texto, y el terminal gráfico, si es preciso.
    - Borra, en caso de que exista, el fichero `/etc/nologin`: Si el fichero `/etc/nologin` existe, los usuarios (excepto `root`) no pueden entrar al sistema. Algunos sistemas lo crean al iniciar el arranque.

## 2.3. Niveles de ejecución

### Niveles de ejecución en GNU/Linux

- El SO puede estar en distintos niveles de ejecución (no solo modo monousuario y multiusuario).
- En GNU/Linux, los niveles de ejecución son:
  - Nivel 0: Sistema apagado.
  - Nivel 1, `s` o `S`: Modo monousuario, `rescue` o `troubleshooting`.
  - Nivel 2: Modo multiusuario sin funciones de red.
  - Nivel 3: Modo multiusuario con funciones de red y terminales de texto.
  - Nivel 4: Sin usar, a redefinir por el administrador.
  - Nivel 5: Modo multiusuario con funciones de red e inicio de sesión gráfico.
  - Nivel 6: Sistema reiniciándose.
- En Debian, por defecto, los niveles 2 al 5 son todos modo multiusuario con todas las funciones.

### Niveles de ejecución en GNU/Linux

- `/sbin/runlevel` ⇒ saber en qué nivel está el sistema.
- `/sbin/telinit` ⇒ cambiar de nivel de ejecución:
  - `telinit 1` → a modo monousuario.
  - `telinit 6` → reiniciar el sistema.
  - `telinit 3` → cambiar al nivel 3.

- El nivel por defecto, establecido al arrancar, se encuentra:

- En el fichero `/etc/inittab`

```
id:2:initdefault:
```

- O en el fichero `/etc/init/rc-sysinit.conf` (upstart)

```
env DEFAULT_RUNLEVEL=2
```

- Al arrancar mediante GRUB, al núcleo se le puede pasar como parámetro un número indicando el nivel en el que queremos arrancar. En este caso se obviará el nivel por defecto.

## 2.4. Ficheros de inicialización

### Ficheros de inicialización

- Personalizar niveles de ejecución  $\Rightarrow$  carpetas `/etc/rc?.d/`, donde `?` es el nivel de ejecución.
- Todos ellos son ejecutados por **Init** durante el arranque.
- Se ejecutan al arrancar o al cambiar de nivel:

- El nombre del script empieza por S o K, seguido de dos dígitos y un nombre descriptivo:

```
K35smb K15httpd S40atd S50xinetd S60cups S99local
```

- Los ejecuta en orden alfabético, primero los K después los S, los dos dígitos establecen el orden entre todos los K y todos los S.
- Ficheros K: detener demonios o matar procesos.
- Ficheros S: lanzar demonios o ejecutar funciones de inicio.
- Para cada nivel de inicialización, se especifica qué demonios tienen que estar activos o no.

### Ficheros de inicialización

- Carpetas `/etc/rc?.d/`:
  - Todos los ficheros son enlaces simbólicos al fichero con el mismo nombre descriptivo localizado en `/etc/init.d`.
  - Los *scripts* reciben varios parámetros: `start`, `stop`, `restart`...
  - Esto permite lanzar o relanzar demonios sin reiniciar el sistema.
  - rc ejecuta los ficheros K con el parámetro `stop` y los S con `start`.
  - Estos scripts están en desuso y se tiende a utilizar `upstart` y el comando `service`: muchos de los scripts simplemente llaman a `upstart`.

## Ficheros de inicialización

```

1 pedroa@pedroaLaptop:~$ ls /etc/rc2.d/ -la
2 total 20
3 drwxr-xr-x  2 root root  4096 oct 27 12:05 .
4 drwxr-xr-x 146 root root 12288 feb 21 16:11 ..
5 -rw-r--r--  1 root root   677 jul 14 2013 README
6 lrwxrwxrwx  1 root root   14 jul 25 2013 S01motd -> ../init.d/motd
7 lrwxrwxrwx  1 root root   17 jul 25 2013 S13rpcbind -> ../init.d/rpcbind
8 lrwxrwxrwx  1 root root   17 jul 25 2013 S16rsyslog -> ../init.d/rsyslog
9 lrwxrwxrwx  1 root root   14 jul 25 2013 S16sudo -> ../init.d/sudo
10 lrwxrwxrwx  1 root root   15 jul 25 2013 S17acpid -> ../init.d/acpid
11 lrwxrwxrwx  1 root root   17 jul 25 2013 S17anacron -> ../init.d/anacron
12 lrwxrwxrwx  1 root root   13 jul 25 2013 S17atd -> ../init.d/atd
13 lrwxrwxrwx  1 root root   14 jul 25 2013 S17cron -> ../init.d/cron
14 lrwxrwxrwx  1 root root   14 jul 25 2013 S17dbus -> ../init.d/dbus
15 lrwxrwxrwx  1 root root   15 jul 25 2013 S17exim4 -> ../init.d/exim4
16 lrwxrwxrwx  1 root root   17 jul 26 2013 S17hddtemp -> ../init.d/hddtemp
17 lrwxrwxrwx  1 root root   13 oct 27 12:05 S17ntp -> ../init.d/ntp
18 lrwxrwxrwx  1 root root   15 jul 25 2013 S17rsync -> ../init.d/rsync
19 lrwxrwxrwx  1 root root   13 jul 25 2013 S17ssh -> ../init.d/ssh
20 lrwxrwxrwx  1 root root   17 jul 27 2013 S19openvpn -> ../init.d/openvpn
21 lrwxrwxrwx  1 root root   14 jul 27 2013 S20cups -> ../init.d/cups
22 lrwxrwxrwx  1 root root   14 jul 27 2013 S20gdm3 -> ../init.d/gdm3
23 lrwxrwxrwx  1 root root   15 jul 27 2013 S20saned -> ../init.d/saned

```

## Manejar servicios

```

1 # Arrancar un servicio (tradicional):
2 /etc/init.d/myservice start
3 # Arrancar un servicio (upstart):
4 service myservice start
5 # Parar un servicio (tradicional):
6 /etc/init.d/myservice stop
7 # Parar un servicio (upstart):
8 service myservice stop
9 # Listar servicios (tradicional):
10 ls /etc/init.d
11 # Listar servicios (upstart):
12 service --status-all
13 # Añadir un servicio a todos los niveles
14 update-rc.d apache2 defaults
15 # Eliminar un servicio a todos los niveles
16 rm /etc/rc*/myscript
17 # Eliminar un servicio a todos los niveles
18 update-rc.d apache2 remove

```

## 2.5. Upstart

### Upstart

- upstart ⇒ proceso de arranque/parada del sistema basado en eventos, reemplazo del clásico **Init** (aunque los ficheros siguen denominándose init).
  - Convive con los Sysv *scripts*.
- Este proceso realiza, de forma asíncrona, las siguientes tareas:
  - Dirige el inicio de las tareas y demonios.
  - Controla los demonios mientras el sistema está encendido.
  - Detiene los demonios durante el proceso de apagado.
- En el directorio `/etc/init/` hay una serie de ficheros de configuración de eventos (`evento.conf`) que **Init** ejecuta según el orden y las dependencias establecidas en los mismos.

- Estos eventos indican qué tarea ejecutar, cuándo y cómo, mediante su propio lenguaje.

### Upstart

- `initctl` ⇒ permite al administrador interactuar con **Init**, para decirle que realiza determinadas acciones:

`start evento`                      `stop evento`                      `status evento`

- Ficheros de configuración de eventos (`.conf`):

- `exec <orden> <argumentos>` ⇒ ejecuta la orden con los argumentos indicados. `exec gdm-binary $CONFIG_FILE exec acpid -c /etc/acpi/events -s /var/run/acpid.socket`
- `script ... end script` ⇒ ejecutar el guión shell indicado:

```
1 script
2     if [ -x /usr/share/recovery-mode/recovery-menu ]; then
3         exec /usr/share/recovery-mode/recovery-menu
4     else
5         exec /sbin/sulogin
6     fi
7 end script
```

### Upstart

- Ficheros de configuración de eventos (`.conf`):

- `start on <event>` ⇒ describe bajo qué condiciones se lanzará ese evento.  
`start on startup`      `start on runlevel 5`      `start on stopped rc2`  
`start on started pref dm`
- `stop on <event>` ⇒ describe bajo qué condiciones se parará ese evento.  
`stop on runlevel [35]`                      `stop on started pref dm`
- `respawn` ⇒ volver a lanzar ese proceso o demonio cuando se pare.
- `console` ⇒ hacia dónde redirigir la salida del evento.

### Upstart

- Ficheros de configuración de eventos (`.conf`):

- `pre-start` ⇒ ejecutar la orden/guión shell antes de lanzar ese proceso:

```
1 pre-start exec rm -f /var/run/crond
2 pre-start script
3 if [ "$RUNLEVEL" == "S" ]
4 then
5     RUNLEVEL=1
6 fi
7 end-script
```

- `pre-stop` ⇒ ejecutar la orden/guión shell antes de parar ese proceso.

## Upstart

### ■ Archivos de configuración de eventos (.conf):

- post-start ⇒ ejecutar la orden/guión shell después de lanzar ese proceso:

```

1 post-start exec touch /var/run/crond
2 post-start script
3     if [ "$RUNLEVEL" == "1" ]
4     then
5         RUNLEVEL=S
6     fi
7 end-script

```

- post-stop ⇒ ejecutar la orden/guión shell después de parar ese proceso.

### Upstart: /etc/init/rc-sysinit.conf

```

1 # rc-sysinit - System V initialisation compatibility
2 #
3 # This task runs the old System V-style system initialisation scripts,
4 # and enters the default runlevel when finished.
5 description      "System V initialisation compatibility"
6 author           "Scott James Remnant <scott@netsplit.com>"
7
8 start on filesystem and net-device-up IFACE=lo
9 stop on runlevel
10
11 # Default runlevel, this may be overridden on the kernel command-line
12 # or by faking an old /etc/inittab entry
13 env DEFAULT_RUNLEVEL=2
14
15 emits runlevel #Evento que se crea
16
17 # There can be no previous runlevel here, but there might be old
18 # information in /var/run/utmp that we pick up, and we don't want that.
19 #
20 # These override that
21 env RUNLEVEL=
22 env PREVLEVEL=
23 console output   #Salida estándar a la consola
24 env INIT_VERBOSE
25
26 task
27
28 script
29     # Check for default runlevel in /etc/inittab
30     if [ -r /etc/inittab ]
31     then
32         eval "$(sed -nre 's/^[^#][^:]*:([0-6sS]):initdefault:.*$/DEFAULT_RUNLEVEL="\1"/p' /
33             etc/inittab || true)"
34     fi
35
36     # Check kernel command-line for typical arguments
37     for ARG in $(cat /proc/cmdline)
38     do
39         case "${ARG}" in
40             -b|emergency)
41                 # Emergency shell
42                 [ -n "${FROM_SINGLE_USER_MODE}" ] || sulogin
43                 ;;
44             [0123456sS])
45                 # Override runlevel
46                 DEFAULT_RUNLEVEL="${ARG}"

```

```

46         ;;
47         -s|single)
48             # Single user mode
49             [ -n "${FROM_SINGLE_USER_MODE}" ] || DEFAULT_RUNLEVEL=S
50         ;;
51     esac
52 done
53
54 # Run the system initialisation scripts
55 [ -n "${FROM_SINGLE_USER_MODE}" ] || /etc/init.d/rcS
56
57 # Switch into the default runlevel
58 telinit "${DEFAULT_RUNLEVEL}"
59 end script

```

### Resumen del proceso de arranque

- Iniciador ROM:
  - Chequeo inicial del sistema.
  - Lee y almacena en memoria el programa cargador del SO.
  - Pasa el control al cargador del SO, saltando a la dirección de memoria donde lo ha almacenado.
- Cargador del sistema operativo (GRUB) ⇒ carga el núcleo del SO y le pasa el control, sabe dónde está el núcleo.
- Núcleo del SO:
  - Chequeo *hardware*.
  - Creación e inicialización de las estructuras de datos, tablas...
  - Crea el proceso **Init** y le pasa el control.
- Proceso **Init**: termina el proceso de arranque, dejando el sistema preparado para ser usado (chequeo de SFs, montaje de SFs, activación de la *swap*, de cuotas, demonios, etc.)

## 3. Parada del sistema

### Parada del sistema

- En ocasiones es necesario apagar o reiniciar el sistema: mantenimiento, diagnóstico, hardware nuevo, etc.

#### *Acciones durante proceso de parada*

1. Se notifica a los usuarios.
2. Procesos en ejecución ⇒ enviar la señal de terminación (TERM).
3. Se paran los demonios.



4. A los usuarios que quedan conectados se les echa del sistema.
5. Procesos que queden en ejecución  $\Rightarrow$  enviar la señal de fin (KILL).
6. Actualizaciones de disco pendientes (integridad del SF) con `sync`.

#### Parada del sistema: **shutdown**

- `shutdown [opciones] tiempo [mensaje]:`
  - Sin opciones: modo monousuario (`telinit 1`).
  - `-r`: reiniciar (`telinit 6`).
  - `-h`: parar (`telinit 0`).
  - `-c`: cancelar.
  - `-k`: hacer una simulación de apagado.
  - `tiempo`: `+minutos`, `now`, `horas:minutos`.
- Al salir del modo monousuario, vuelve al nivel por defecto (salvo que expresamente se reinicie o apague).

## 4. Caídas del sistema y problemas de arranque

### Caídas del sistema y problemas de arranque

#### *Posibles causas de caídas del sistema*

- Fallos *hardware*.
- Errores de *hardware* irre recuperables.
- Fallos de luz (cortes o altibajos).
- Otros problemas ambientales.
- Problemas de entrada/salida.
- Problemas de algún sistema de ficheros.

### Caídas del sistema y problemas de arranque

#### *Problemas de arranque*

- Fallos *hardware*.
- No se puede leer el sistema de ficheros de los discos de trabajo.
- Hay áreas dañadas en el disco que no pertenecen al sistema de ficheros (p.e. tabla de particiones).
- *Hardware* incompatible.
- Errores en la configuración del sistema.

**Caídas del sistema y problemas de arranque**

- Al rearrancar mirar los mensajes que hay en el fichero `/var/log/messages`.
- La orden `dmesg`  $\Rightarrow$  mensajes producidos durante el arranque.
- En el arranque al núcleo se le pueden pasar otros parámetros:
  - `root=particion`  $\Rightarrow$  indicar que monte como partición raíz una distinta.
  - `init=ejecutable`  $\Rightarrow$  que en vez del proceso **Init** lance otro proceso: `init=/bin/bash`  
 $\Rightarrow$  en este caso el proceso de inicio del **Init** no se realiza, el SF está montado en modo sólo lectura, hay que remontarlo: `mount -o remount -w -n /`
  - `single`  $\Rightarrow$  arrancar en modo monousuario.
  - Un número indicando el nivel de arranque.

## 5. Referencias

### Referencias

### Referencias

[Nemeth et al., 2010] Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein y Ben Whaley Unix and Linux system administration handbook.

Capítulo 3. *Booting and shutting down*, Capítulo 11. *System and log files*. Prentice Hall. Cuarta edición. 2010.

[Frisch, 2002] Aeleen Frisch. Essential system administration.

Capítulo 4. *Startup and shut down*. O'Reilly and Associates. Tercera edición. 2002.