


Parâmetros do Sistema - WM0101

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Parâmetros do Sistema - WM0101




Visão Geral do Programa

A parametrização compreende a definição de informações padrão, consistências e controles, os quais serão utilizados durante a execução das tarefas do WMS. A partir dessa parametrização, fica garantida a padronização dos controles e agilidade na execução de todos os processos do módulo.

Parâmetros do Sistema – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Permitir a parametrização do WMS de forma que seu comportamento atenda às necessidades da empresa.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento Padrão	Selecionar o código do estabelecimento a ser considerado como padrão para o WMS, o qual será apresentado em todas as funções que solicitem essa informação, sendo possível alterar quando necessário.
Empresa	Inserir o nome ou razão social da empresa a ser apresentado nos relatórios do WMS. <div> Importante: Essa informação é documental, não influenciando na parametrização do sistema.</div>
Nr. Dias Histórico	Inserir o número de dias que o sistema deve subtrair de uma determinada data corrente para obter a data de corte dos registros de movimentos de armazenagem do WMS. Os movimentos com data de registro anterior a data de corte são eliminados do WMS.
Data Implantação	Inserir a data de implantação do sistema WMS. <div> Importante: Esse campo somente pode ser informado uma única vez. Depois de informado é desabilitado para manutenção.</div>
Verifica Acesso Equipamento	Quando assinalado, indica que serão utilizadas as informações de acesso de equipamentos, as quais são parametrizadas no programa Equipamento (WM1050) . Essas informações possibilitam ao WMS fazer uma sugestão de uso de um determinado equipamento para uma movimentação.
Sugerir Doca Automaticamente	Quando assinalado, indica que para os documentos de entrada e saída, será feita a sugestão automática da doca .
Considera Sequencial Lote na Sugestão Automática	Quando assinalado, na sugestão automática de documentos e na sugestão automática de itens (WM0390) o sistema irá sugerir o lote pela ordenação ascendente do código. Não irá respeitar as regras de FIFO/FEFO. Exemplo: 01, 02 e sucessivamente.
Utiliza Peso Líquido do Item	Quando assinalado, indica que será utilizado para o cálculo do Peso Líquido no processo de Pré-Faturamento o campo Peso Liq. (CD0903 - Pasta Inf Complem). Quando não assinalado (default) o cálculo busca o valor do campo Peso (WM0108).
Múltiplas Contagens Usuário/Endereço	Quando assinalado, indica que pode ser efetuada a contagem de um mesmo endereço mais de uma vez. Quando não estiver assinalado, significa que pode ser efetuada apenas uma contagem no endereço, independente de qual contagem seja (primeira, segunda ou terceira). Porém, se o endereço já tiver sido contado será emitida uma mensagem de erro e, na sequência, solicitado um novo endereço para leitura. <div> Nota: No coletor de dados, na verificação do próximo endereço disponível para leitura, será consistido este parâmetro e não será sugerido um endereço que já tenha sido contado anteriormente.</div>
Gera Roteirização Inventário	Quando não assinalado, determina que não deve ser gerada a roteirização do inventário, deixando livre para o usuário a selecionar o próximo endereço a ser inventariado. Quando assinalado, determina que deve ser gerada a roteirização do inventário, onde o sistema determina e obriga a realizar o inventário em um determinado endereço.



Nota:
A definição desse campo reflete diretamente no programa [WMS - Inventário \(BC9024\)](#).

Exemplo:
WM0101 - Campo Gera Roteirização Inventário MARCADO
WM2001 - Foi gerado inventario do item 1133 (inicial) e 1133r (final)
Endereços gerados:

Estab	Local	Id	End	Blo	Rua	Niv	Col	Lad	Item	Referencia	Lote	Embalagem	Quantidade
1	8		12	B1	R2	N1	C3	Esq	1133			CAIXA	300
									1133			SACOS	283,6421
1	8		13	B1	R2	N2	C1	Esq	1133l		11	CAIXA	300
1	8		14	B1	R2	N2	C2	Esq	1133p		11	CAIXA	300
1	8		15	B1	R2	N2	C3	Esq	1133q		11	CAIXA	300
1	8		16	B1	R2	N3	C1	Esq	1133r	1111111111		CAIXA	300
1	8		17	B1	R2	N3	C2	Esq	1133			PACOTE	300
1	8		18	B1	R2	N3	C3	Esq	1133l		1.000671	CAIXA	0
1	8		19	B1	R3	N1	C1	Esq	1133l		1414	CAIXA	100

Após realizar a contagem do endereço 12 será sugerido o endereço 13, 14, 15 em diante

Consiste Inventário

Selecionar o tipo de consistência para atualização de inventário. As opções disponíveis são:

- **Saldo** – indica que a atualização somente será possível quando a contagens coincidir com o saldo anterior ao inventário.
- **Contagem** – indica que a atualização considera apenas as contagens.

Encerra Autom.Contagem Inventário

Este parâmetro fica liberado quando o parâmetro **Consiste Inventário** for por **Saldo**. Objetivo: Quando marcado, durante a contagem de inventário (wm2002/bc9024), o sistema encerra automaticamente a contagem do item quando a contagem for igual ao saldo. Quando a contagem do item encerra, **Não é mais necessário contar este item caso o mesmo tenha endereço compartilhado**. Exemplo:

Item	Saldo	1.Contagem	2.Contagem	3a.Contagem	Qtde Final
A	10	10	0	?	10
B	12	8	12	?	12

Como a primeira contagem do item A foi igual ao saldo, esta contagem já foi concluída, não sendo mais necessário contá-lo durante a contagem do item B. Já o item B a segunda contagem ficou igual ao saldo. Neste caso o sistema concluiu automaticamente a contagem deste endereço na segunda contagem.

Parâmetros do Sistema – Pasta Conferência

Objetivo da tela:	Permitir inserir as informações sobre a conferência dos pedidos.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Conferência Padrão	Selecionar o tipo de conferência padrão a ser considerada para as tarefas. Os parâmetros disponíveis são: <ul style="list-style-type: none">• Item – Indica que a conferência será efetuada por item, sendo necessário a abertura de embalagens.• Embalagem – Indica que a conferência será efetuada por embalagem.
Realiza Conferência	Quando assinalado determina que, no momento da integração com o módulo Recebimento do ERP Datasul, será gerada uma tarefa de conferência para a carga e não será efetuada a sugestão de armazenamento dessa, mesmo que o parâmetro “Armazenamento Automático Recebimento Carga” da pasta Integração dessa função esteja assinalado. Com isso, a sugestão de armazenamento passa a ser efetuada por intermédio do programa Manutenção de Conferência Recebimento (WM1020) , permitindo que o material seja liberado para armazenamento após a leitura de sua etiqueta.
Realiza Conferência Packing	Quando assinalado determina que, no momento da integração com o módulo Faturamento do ERP Datasul, será gerada uma tarefa de conferência para cada pedido do documento.

Parâmetros do Sistema – Pasta Integração

Objetivo da tela:	Permitir inserir os dados da integração com o Datasul EMS.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Origem da Família do Item na Integração	<p>Selecionar a origem da família do item na integração com o Datasul EMS. Os parâmetros disponíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none">• Família Comercial – Considera as informações da família comercial para importação de itens e famílias.• Família Material – Considera as informações da família comercial para de itens e famílias.• Parâmetro – Indica que será considerada uma única família padrão para todo o WMS, sendo habilitado o campo Família Padrão para a informação da mesma.
Família Padrão	<p>Selecionar a família a ser considerada como padrão para todos os itens controlados pelo WMS.</p> <div><p>Importante: Esse campo será habilitado quando informado a opção Parâmetro para a Origem da Família do Item na Integração.</p></div>
Armazenamento Automático Recebimento Carga	<p>Quando assinalado, o WMS fará sugestão de armazenamento para os produtos da carga em um determinado endereço ao término da conferência.</p>
Gera Relacionamento Movto Etiqueta	<p>Quando assinalado, o WMS relaciona a etiqueta do produto com o movimento de entrada.</p>
Controle Estoque no ERP Serial e WMS Lote	<p>Quando assinalado, indica que o sistema o item é controlado como serial e o lote do item for controlado no WMS.</p> <div><p>Importante: Este parâmetro deve ser utilizado somente se houver uma situação específica onde o lote do item será controlado apenas no WMS, e no produto Datasul for controlado como serial. Se estiver desmarcado, o tipo de controle do item será sempre o mesmo, tanto no produto Datasul quanto no WMS.</p><p>Para o correto funcionamento deste parâmetro, é necessário o uso de específicos.</p><p>Segue lista dos programas que devem ser alterados em específicos:</p><ul style="list-style-type: none">RE2001 – Recebimento físicoRE2005 – Atualização doctos físicosRE2006 – Desatualização doctos físicosRE1001 – Manutenção de documentosRE1005 – Atualização de documentosRE0402 – Desatualização documentosCP0311 – Manutenção reporte produção ordemCP0313 – Estorno reporte produçãoWM0370 – Entrada manual, gerando movimentos de estoqueWM0390 – Saída manual, gerando movimentos de estoqueWM0390 – Confirmar a retirada do documento de rejeição (wm0101-campo Libera Rejeição marcado)WM0555 – Liberar documento de rejeiçãoCQ0210 – Digitação resultados exames (aprovar e/ou rejeitar)</div>
Atualização Data Documento de Transferência	<p>Antecipar estas situações e fazer a gestão dos documentos WMS pendentes de confirmação ainda antes de rodar o custo médio.</p> <p>Quando assinalado, será possível selecionar uma das opções: Data Médio ou Corrente.</p> <ul style="list-style-type: none">• Data Médio: Quando selecionado Data Médio e ainda não foi executado o Calculo do Preço Médio (ce0401), usa a data fim do médio no documento para registrar o movimento. <p>Quando o médio foi Iniciado ou Executado, ao confirmar a transferência de um documento criado anteriormente, utiliza-se a data corrente.</p> <p>Estes dois cenários considerando que não está habilitada a função "dat-atz-movto-est-wms" no CD7070.</p> <ul style="list-style-type: none">• Corrente: Quando selecionado Corrente, usa a data corrente no documento para registrar o movimento. <p>Exemplos de Documentos de Transferências entre Depósitos:</p> <p>Documentos de transferência gerados no dia 08/09/2022 Algumas confirmações parciais. Pendentes nos programas: wm0390, wm0551, wm0370 Concluídos no dia 27/10/2022</p>

WM0101 – Campo Atualização Data Documento de Transferência NÃO MARCADO

CE9700 – Data 08/09/2022. Documento 38. Transferência. Do depósito ALM para depósito WM7

WM0370 – Documento 38. Estabelecimento 1. Local 7. Confirmado parcial

WM0370 – Confirmar o que falta no documento

CE0814 – movimentos gerados no estoque com Data: 08/09/2022

WM0400 – movimentos gerados no WMS com Data: 08/09/2022

CE9700 – Data 08/09/2022. Documento 39. Transferência. Do depósito WM7 para depósito ALM

WM0390 – documento 39. Estabelecimento 1. Local 7. Confirmado

WM0551 – pendente. Confirmar

CE0814 – movimentos gerados no estoque com Data: 27/10/2022

WM0400 – movimentos gerados no WMS com Data: 08/09/2022

CE9700 – Data 08/09/2022. Documento 40. Transferência. Do depósito WM7 para depósito ALM

WM0390 – documento 40. Estabelecimento 1. Local 7. Confirmado parcial

WM0390 – Confirmar o que falta no documento

WM0551 – pendente. Confirmar

CE0814 – movimentos gerados no estoque com Data: 27/10/2022

WM0400 – movimentos gerados no WMS com Data: 08/09/2022

CE9700 – Data 08/09/2022. Documento 42. Transferência. Do depósito WM7 para depósito WM3

WM0390 – documento 42. Estabelecimento 1. Local 7. Confirmado

WM0551 – confirmado

WM0370 – documento 42. Pendente

WM0370 – Confirmar o que falta no documento

CE0814 – movimentos gerados no estoque com Data: 08/09/2022

WM0400 – movimentos gerados no WMS com Data: 08/09/2022

CE9700 – Data 08/09/2022. Documento 43. Transferência. Do depósito WM7 para depósito WM3

WM0390 – documento 43. Estabelecimento 1. Local 7. Confirmado

WM0551 – pendente. Confirmar

WM0370 – documento 43. Pendente

WM0370 – Confirmar o que falta no documento

CE0814 – movimentos gerados no estoque com Data: 27/10/2022

WM0400 – movimentos gerados no WMS com Data: 27/10/2022

WM0101 – Campos: Atualização Data Documento de Transferência e Data Médio MARCADOS

CE9700 – Data 08/09/2022. Documento 38. Transferência. Do depósito ALM para depósito WM7

WM0370 – Documento 38. Estabelecimento 1. Local 7. Confirmado parcial

WM0370 – Confirmar o que falta no documento

CE0814 – movimentos gerados no estoque com Data: 08/09/2022

WM0400 – movimentos gerados no WMS com Data: 08/09/2022

CE9700 – Data 08/09/2022. Documento 39. Transferência. Do depósito WM7 para depósito ALM

WM0390 – documento 39. Estabelecimento 1. Local 7. Confirmado

WM0551 – pendente. Confirmar

CE0814 – movimentos gerados no estoque com Data: 30/09/2022
WM0400 – movimentos gerados no WMS com Data: 08/09/2022

CE9700 – Data 08/09/2022. Documento 40. Transferência. Do depósito WM7 para depósito ALM
WM0390 – documento 40. Estabelecimento 1. Local 7. Confirmado parcial
WM0390 – Confirmar o que falta no documento
WM0551 – pendente. Confirmar
CE0814 – movimentos gerados no estoque com Data: 30/09/2022
WM0400 – movimentos gerados no WMS com Data: 08/09/2022

CE9700 – Data 08/09/2022. Documento 42. Transferência. Do depósito WM7 para depósito WM3
WM0390 – documento 42. Estabelecimento 1. Local 7. Confirmado
WM0551 – confirmado
WM0370 – documento 42. Pendente
WM0370 – Confirmar o que falta no documento
CE0814 – movimentos gerados no estoque com Data: 08/09/2022
WM0400 – movimentos gerados no WMS com Data: 08/09/2022

CE9700 – Data 08/09/2022. Documento 43. Transferência. Do depósito WM7 para depósito WM3
WM0390 – documento 43. Estabelecimento 1. Local 7. Confirmado
WM0551 – pendente. Confirmar
WM0370 – documento 43. Pendente
WM0370 – Confirmar o que falta no documento
CE0814 – movimentos gerados no estoque com Data: 30/09/2022
WM0400 – movimentos gerados no WMS com Data: 30/09/2022

WM0101 – Campos: Atualização Data Documento de Transferência e Corrente MARCADOS

CE9700 – Data 08/09/2022. Documento 38. Transferência. Do depósito ALM para depósito WM7
WM0370 – Documento 38. Estabelecimento 1. Local 7. Confirmado parcial
WM0370 – Confirmar o que falta no documento
CE0814 – movimentos gerados no estoque com Data: 08/09/2022
WM0400 – movimentos gerados no WMS com Data: 08/09/2022

CE9700 – Data 08/09/2022. Documento 39. Transferência. Do depósito WM7 para depósito ALM
WM0390 – documento 39. Estabelecimento 1. Local 7. Confirmado
WM0551 – pendente. Confirmar
CE0814 – movimentos gerados no estoque com Data: 27/10/2022
WM0400 – movimentos gerados no WMS com Data: 08/09/2022

CE9700 – Data 08/09/2022. Documento 40. Transferência. Do depósito WM7 para depósito ALM
WM0390 – documento 40. Estabelecimento 1. Local 7. Confirmado parcial
WM0390 – Confirmar o que falta no documento
WM0551 – pendente. Confirmar
CE0814 – movimentos gerados no estoque com Data: 27/10/2022
WM0400 – movimentos gerados no WMS com Data: 08/09/2022

CE9700 – Data 08/09/2022. Documento 42. Transferência. Do depósito WM7 para depósito WM3
WM0390 – documento 42. Estabelecimento 1. Local 7. Confirmado
WM0551 – confirmado
WM0370 – documento 42. Pendente

WM0370 – Confirmar o que falta no documento

CE0814 – movimentos gerados no estoque com Data: 08/09/2022

WM0400 – movimentos gerados no WMS com Data: 08/09/2022

CE9700 – Data 08/09/2022. Documento 43. Transferência. Do depósito WM7 para depósito WM3

WM0390 – documento 43. Estabelecimento 1. Local 7. Confirmado

WM0551 – pendente. Confirmar

WM0370 – documento 43. Pendente

WM0370 – Confirmar o que falta no documento

CE0814 – movimentos gerados no estoque com Data: 27/10/2022

WM0400 – movimentos gerados no WMS com Data: 27/10/2022

Documentos de Transferências entre Depósitos confirmados APÓS Cálculo do Preço Médio

WM0101 – parâmetros WMS

- Campo Atualização Data Documento de Transferência **NÃO MARCADO**

- Campos: Atualização Data Documento de Transferência e Data Médio **MARCADOS**

- Campos: Atualização Data Documento de Transferência e Corrente **MARCADOS**

CE9700 – Data 08/09/2022. Documento 38. Transferência. Do depósito ALM para depósito WM7

WM0370 – Documento 38. Estabelecimento 1. Local 7. Confirmado parcial

WM0370 – Confirmar o que falta no documento

CE0814 – movimentos gerados no estoque com Data: 08/09/2022

WM0400 – movimentos gerados no WMS com Data: 08/09/2022

CE9700 – Data 08/09/2022. Documento 39. Transferência. Do depósito WM7 para depósito ALM

WM0390 – documento 39. Estabelecimento 1. Local 7. Confirmado

WM0551 – pendente. Confirmar

CE0814 – movimentos gerados no estoque com Data: 27/10/2022

WM0400 – movimentos gerados no WMS com Data: 08/09/2022

CE9700 – Data 08/09/2022. Documento 40. Transferência. Do depósito WM7 para depósito ALM

WM0390 – documento 40. Estabelecimento 1. Local 7. Confirmado parcial

WM0390 – Confirmar o que falta no documento

WM0551 – pendente. Confirmar

CE0814 – movimentos gerados no estoque com Data: 27/10/2022

WM0400 – movimentos gerados no WMS com Data: 08/09/2022

CE9700 – Data 08/09/2022. Documento 42. Transferência. Do depósito WM7 para depósito WM3

WM0390 – documento 42. Estabelecimento 1. Local 7. Confirmado

WM0551 – confirmado

WM0370 – documento 42. Pendente

WM0370 – Confirmar o que falta no documento

CE0814 – movimentos gerados no estoque com Data: 08/09/2022

WM0400 – movimentos gerados no WMS com Data: 08/09/2022

CE9700 – Data 08/09/2022. Documento 43. Transferência. Do depósito WM7 para depósito WM3

WM0390 – documento 43. Estabelecimento 1. Local 7. Confirmado

WM0551 – pendente. Confirmar

WM0370 – documento 43. Pendente


WM0370 – Confirmar o que falta no documento

	CE0814 – movimentos gerados no estoque com Data: 27/10/2022
	WM0400 – movimentos gerados no WMS com Data: 27/10/2022

Parâmetros do Sistema – Pasta Separação

Objetivo da tela:	Permitir inserir os dados da rotina Pick e Pack.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Efetua Sugestão de Saída Automática do Docto	Quando assinalado, indica que será efetuada a sugestão de saída de um determinado endereço para os itens dos embarques gerados no pré-faturamento.
Lifo Pedido Exportação	Quando assinalado, indica que para os pedidos de exportação será considerada a saída dos produtos por LIFO (último que entra é o primeiro que sai). Quando não assinalado, assume o que estiver parametrizado no campo Tipo Controle Saída do programa Item (WM0108) .
Packing Automático após o Picking	Quando assinalado, indica que o packing deve ser encerrado automaticamente após o término do picking. Nesse caso, quando o documento de retirada for marcado como "concluído", será executado o programa de packing automático. <div> <i>📘 Importante:</i> O programa de packing automático somente gera os volumes de packing para os itens que estão marcados como "Não sofre packing". Os volumes relativos aos itens que sofrem packing continuam sendo gerados por intermédio da rotina de packing. </div>
Efetua Picking e Packing Simultâneos	Quando assinalado, indica que o sistema efetua o controle de picking e packing simultâneos .
Layout Etiqueta Embalagem	Selecionar o layout da etiqueta da embalagem de packing. Essa etiqueta permite identificar o volume e quais os itens que foram embalados na embalagem. <div> <i>⚠ Nota:</i> Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo "Efetua Picking e Packing Simultâneos". </div>
Controla Etiqueta Picking	Quando assinalado, o campo Controla Etiqueta Picking, será possível informar a Etiqueta Picking no programa wm1070e. Permite ajuste caso necessário nos documentos que foram confirmados através do programa BC9033 - Picking/Packing WMS
Embarque	Quando assinalado, indica se a liberação do documento no WMS para o módulo embarque será automática.
Requisição Estoque	Quando assinalado, determina que quando concluído o documento de saída do WMS a requisição de estoque deve ser baixada automaticamente. Caso contrário, a baixar deve ser feita manualmente.
Requisição Material Produção	Quando assinalado, indica se a liberação do documento no WMS para o módulo produção será automática.
Libera Rejeição	Quando assinalado, determina que quando confirmado o picking do documento será transferido o material para o depósito de rejeito. Caso contrário, a transferência será realizada apenas por intermédio da rotina de Liberação de Documentos de Rejeito (WM0555) .
Transferência entre Depósitos	Quando assinalado, indica se a liberação do documento no WMS para o módulo estoque será automático ou não. <div> <i>⚠ Nota:</i> Essa liberação automática poderá ser ainda total, ou seja, somente quando todo o documento for concluído, ou parcial, em que a liberação ocorre por embalagem do item movimentada. </div>
Devolução a Fornecedor	<div>  </div> <p>Quando assinalado indica que o documento de Devolução a Fornecedor deve ser liberado automaticamente no WMS, quando o item estiver com o picking completamente concluído.</p>
Permite Encerrar Documento de Separação Parcial	Quando assinalado, indica que Permite Encerrar Documento de Separação Parcial. <p>WM0390 - Implementado para de acordo com a parametrização "Permite Encerrar Documento de Separação Parcial", que habilite o botão "Encerra documento parcial" permitindo assim ajustar os movimentos, itens e integrações de acordo com as quantidades atendidas. para os documentos de origem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Saída Manual"; • "Importação Documento Saída Manual"; • "Transferência Origem" (Exceto para os depósitos destino CQ); • "Requisição de Estoque"; • "Requisição Material Produção";

- "Pré-faturamento.

Parâmetros do Sistema – Pasta Tarefa

Objetivo da tela:	Permitir parametrizar as tarefas que serão geradas para os produtos.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Gera Tarefa Conferência	Quando assinalado, indica que serão geradas tarefas de conferência para os produtos quando do recebimento por intermédio do módulo Recebimento do ERP-Datasul. Será apresentada a tarefa padrão do WMS “9 - Conferência Recebimento”, não podendo essa ser alterada.
Gera Tarefa Recebimento	Quando assinalado, indica que serão geradas tarefas de armazenamento para os produtos quando do término da conferência originada no recebimento (ERP-Datasul), ou quando de uma entrada manual realizada por intermédio do programa Entrada Manual (WM0370) . Será apresentada a tarefa padrão do WMS “13 - Armazenamento do Recebimento”, não podendo essa ser alterada.
Gera Tarefa Picking	Quando assinalado, indica que serão geradas tarefas de Picking para os produtos quando da geração de embarques do pré-faturamento por intermédio do módulo Faturamento do ERP-Datasul. Saída manuais geradas por intermédio do programa Saída Manual (WM0390) também serão consideradas. Será apresentada a tarefa padrão do WMS “7 - Picking”, não podendo essa ser alterada.
Gera Tarefa Ressuprimento	Quando assinalado, indica que serão geradas tarefas de ressuprimento, quando o item chegar a quantidade mínima do endereço de picking conforme informações parametrizadas por intermédio do programa Endereço Picking (WM0210) . Será apresentada a tarefa padrão do WMS “4 - Ressuprimento Picking”, não podendo essa ser alterada.
Gera Tarefa Armaz Packing	Quando assinalado, indica que serão geradas tarefas de armazenamento de packing para os produtos.
Gera Tarefa Transferência	Quando assinalado, indica que serão geradas tarefas de transferência para os produtos quando das movimentações manuais geradas por intermédio do programa Transferência Manual (WM0510) . Será apresentada a tarefa padrão do WMS “3 - Transferência”, não podendo essa ser alterada.
Gera Tarefa Conferência Packing	Quando assinalado, indica que serão geradas tarefas de conferência de packing para os produtos quando da saída por intermédio do Módulo de Faturamento do ERP-Datasul. Será apresentada a tarefa padrão do WMS “15 - Conferência Packing”, não podendo essa ser alterada.
Gera Tarefa Doca Entrada	Quando assinalado, indica que serão geradas tarefas de movimentação para a doca de entrada para os produtos de qualquer documento de entrada, por intermédio do programa Entrada Manual (WM0370) . Será apresentada a tarefa padrão do WMS “16 - Doca Entrada”, não podendo essa ser alterada.
Gera Tarefa Doca Saída	Quando assinalado, indica que serão geradas tarefas de movimentação para a doca de saída para os produtos de qualquer documento de saída, por intermédio do programa Saída Manual (WM0390) . Será apresentada a tarefa padrão do WMS “17 - Doca Saída”, não podendo essa ser alterada.
Gera Tarefa Separação Packing	Quando assinalado, indica que serão geradas tarefas de separação de packing para os produtos.
Utiliza Convocação Ativa	Quando assinalado, indica que a empresa utiliza o conceito de Convocação Ativa de tarefas no Data Colecion, processo que otimiza a produtividade dos operadores dentro do armazém controlado pelo WMS.
Convoca Tarefa Ociosa	Quando assinalado, indica que as tarefas ociosas podem ser convocadas novamente.
Tempo Padrão	Inserir o tempo permitido, em horas, no qual uma tarefa pode ficar ociosa.

Parâmetros do Sistema – Pasta Etiqueta

Objetivo da tela:	Permitir inserir as informações do identificar de etiquetas.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Identificador Etiqueta Inicial	<p>Inserir o número inicial que diariamente será considerado para a geração sequencial das etiquetas dos produtos. A data da emissão da etiqueta mais este número compõem a identificação da etiqueta do produto.</p> <p>Exemplo: Para Identificador Etiqueta Inicial igual a 000001 e geração de etiquetas em 16/08/2002, a primeira etiqueta do produto será: 20020816000001.</p>
Identificador Etiqueta Final	Inserir o número final que quando ultrapassado, determina que a identificação das etiquetas dos produtos deverá ser reinicializada conforme valor definido no campo Identificador Etiqueta Inicial.

Identificador Carga Inicial	Inserir o número inicial que diariamente será considerado para a geração sequencial das etiquetas das cargas. A data da emissão da etiqueta da carga mais este número compõem a identificação da etiqueta da carga.
Identificador Carga Final	Inserir o número final que quando ultrapassado, determina que a identificação das etiquetas das cargas deverá ser reinicializada conforme valor definido no campo Identificador Carga Inicial.
Nr. Dias Histórico Etiqueta	Informar a quantidade de dias a serem considerados para histórico das movimentações do WMS. Inserir o número de dias que o sistema deve subtrair de uma determinada data corrente para obter a data de corte dos registros de etiquetas de produtos e cargas do WMS. As etiquetas com data de registro anterior a data de corte são eliminadas do WMS.

Parâmetros do Sistema – Pasta Produção

Objetivo da tela:	Permitir inserir as informações da produção.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Embalagem Padrão Agrupador RP	Informar, uma embalagem a ser considerada como padrão de agrupamento do reporte da produção.
Quantidade de Itens/Sequência	<p>Permite parametrizar a quantidade de itens por sequência no documento de WMS.</p> <p>O cálculo de número de itens por sequência deve considerar a seguinte regra, considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> QMS = Quantidade Máxima por Sequência QPE = Quantidade Padrão da Embalagem do item QEP = Quantidade Embalagem informada no novo Parâmetro do WMS QAS = Quantidade Atual da Sequência no documento QRP = Quantidade Reportada <p>QMS = QPE * QEP</p> <p>Se QAS + QRP <= QMS, incrementa a sequência</p> <p>Se QAS + QRP > QMS, é gerada uma nova sequência.</p> <p>Observação: É possível que no final da ordem de produção embalagens sejam fechadas com quantidades parciais, logo poderão acontecer pequenas variações entre uma sequência e outra.</p>
Desfaz Sugestão Armazenamento Estorno Produção	Quando assinalado, ao efetuar o estorno de um reporte de produção, o sistema verifica se existe algum movimento pendente de armazenamento do mesmo item/ordem. Caso houver, o sistema desfaz a sugestão de armazenamento da quantidade estornada. Se não houver movimentos de armazenamento pendente, ou o parâmetro estiver desmarcado, é gerado um documento de estorno no WMS.
Permite Alterar Reserva	<p>Quando assinalado, indica que Permite Alterar Reserva.</p> <p>Observação: Ao alterar a reserva, não haverá nenhuma integração com o WMS.</p>

Conteúdos Relacionados:


[Manutenção Estabelecimento \(WM0260\)](#)

[Manutenção Local \(WM0240\)](#)

[Tarefa \(WM1040\)](#)

[Manutenção Família \(WM0170\)](#)

[Manutenção Embalagem \(WM0180\)](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [warehouse_management_system](#) [mwm](#) [versao_12](#) [wm0101](#) [parametros_do_sistema](#) [logistica](#)



Política de
privacidade

Termos de
uso