



**CICLO: [DAM]  
MÓDULO DE [SISTEMAS  
INFORMATICOS]**

# **[Tarea N° 06]**

**Alumno:  
[Juan Carlos Filter Martín]  
[15456141A]**

## Contenido

1. Documentos que se adjuntan a este informe.....	3
2. Pasos previos:.....	3
a) Adaptador de red de la MV con Windows Server en adaptador puente.....	3
b) IP estática en Windows Server.....	3
IP PC anfitrión.....	4
IP PC Windows Server.....	4
Comprobar cambios de IP estática.....	5
c) Cambiar el nombre del equipo servidor a SERVER_JCFM.....	5
Comprobar el cambio de nombre.....	6
3. RA06_g) Se han configurado y explotado dominios.....	7
a) Instalar los Servicios de directorio Active Directory.....	7
b) promover el servidor.....	9
Comprobar el dominio creado.....	13
4. RA06_a) Se ha configurado el acceso a recursos locales y recursos de red.....	14
a) Crear usuarios de dominio.....	14
DirectorJCFM.....	15
EmpleadoJCFM.....	16
b) Crear en el Servidor del dominio la carpeta "TrabajoJCFM".....	17
c) Permisos en la carpeta "TrabajoJCFM" para los diferentes usuarios (Permisos de red) 20	
Usuario dominio: DirectorJCFM (Escritura y lectura).....	20
Usuario dominio: EmpleadoJCFM (Lectura).....	21
d) Permisos en la carpeta "TrabajoJCFM" para los diferentes usuarios (Permisos NTFS "Locales").....	24
DirectorJCFM.....	25
EmpleadoJCFM.....	26
e) Preparar windows10 visualizar la carpeta compartida y permisos con ambos usuarios.28	
Configurar la red estática.....	28
Cambiar nombre del equipo y nombre dominio.....	29
Comprobar que se ha unido al dominio JCFM.local.....	31
Usuario DirectorJCFM desde el Windows10.....	31
Usuario EmpleadoJCFM desde el Windows10.....	36
5. RA06_d) Se ha accedido a los servidores utilizando técnicas de conexión remota..39	
a) En una máquina con Windows 10 configurar el acceso remoto a dicha máquina.....	39

## 1. Documentos que se adjuntan a este informe.


A continuación se detallan los documentos que componen la presente entrega de la tarea:

1. Informe de elaboración de la tarea.

## 2. Pasos previos:

### ***a) Adaptador de red de la MV con Windows Server en adaptador puente.***

**Windows Server > Configuración > Red > [Adaptador puente](#).**



### ***b) IP estática en Windows Server***

Se debe encontrar en el rango de direcciones del ordenador anfitrión. Como mi equipo tiene ip estática 192.168.1.2 vamos a usar la siguiente:

- Dirección IP: 192.168.1.5
- Servidor DNS primario: 192.168.1.5 (*Debe ser el mismo a la IP del servidor*)

## × IP PC anfitrión


```
adaptador de Ethernet Ethernet 2:  
  
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :  
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::23ae:82e5:ad5:c1  
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.2  
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0  
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1
```

## × IP PC Windows Server

Panel de control > Redes e internet > [Conexiones de red](#)

Vamos al adaptador de red > propiedades > [Protocolo de Internet 4 \(TCP/IPv4\)](#)

Por último asignamos la configuración de IP manual



## × Comprobar cambios de IP estática

Desde la CMD > **ipconfig /all** (Podemos ver tanto la IP como el servidor DNS, puerta de enlace, ...)

```
C:\Users\Administrador>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : FOC-SERVER19
Sufijo DNS principal . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . : no


Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-E9-7C-F5
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::b86f:25e0:44ce:6ccb%2(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.5(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 34078759
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2A-96-4C-02-08-00-27-E9-7
Servidores DNS. . . . . : 192.169.1.5
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

## c) *Cambiar el nombre del equipo servidor a SERVER\_JCFM*


Equipo > Propiedades > **Cambiar configuración**

1. En descripción del equipo vamos a poner **SERVER\_JCFM**



Para cambiar el nombre pulsamos en el botón “Cambiar”

2. Le asignamos el nombre de **SERVER\_JCFM** y aceptamos



Nombre de equipo:  
SERVER\_JCFM

Nombre completo de equipo:  
SERVER\_JCFM

Más...


Miembro del

☐ Dominio:

☒ Grupo de trabajo:  
FOMENTO

Aceptar Cancelar


3. Tendremos que reiniciar para aplicar los cambios.



## × **Comprobar el cambio de nombre**

Administrador del servidor > Servidor local

Podemos comprobar que se ha cambiado el nombre **SERVER\_JCFM**



O desde las propiedades del equipo:

#### Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo

Nombre de equipo:	SERVER_JCFM
Nombre completo de equipo:	SERVER_JCFM
Descripción del equipo:	SERVER_JCFM
Grupo de trabajo:	FOMENTO


### 3. RA06\_g) Se han configurado y explotado dominios.

#### a) Instalar los Servicios de directorio Active Directory

Para instalarlos vamos a:

**Administrador del servidor > Administrar > Agregar roles y características**

Y nos dará paso a un asistente de instalación.



En este asistente tenemos varias ventanas en el cual se va a indicar que hacer para instalar:

1. Antes de comenzar → **Siguiente** (es informativo)
2. Tipo de instalación → **Basada en características o en roles.**

Antes de comenzar  
**Tipo de instalación**  
Selección de servidor  
Roles de servidor  
Características  
Confirmación

Seleccione el tipo de instalación. Puede instalar roles y características en un equipo físico, en una máquina virtual o en un disco duro virtual (VHD) sin conexión.

☒ **Instalación basada en características o en roles**

Para configurar un solo servidor, agregue roles, servicios de rol y características.

☐ **Instalación de Servicios de Escritorio remoto**

Instale los servicios de rol necesarios para que la Infraestructura de escritorio virtual (VDI) cree una implementación de escritorio basada en máquinas o en sesiones.

3. Selección de servidor → **Seleccionar un servidor del grupo de servidores**

Antes de comenzar

Tipo de instalación

**Selección de servidor**

Roles de servidor

Características

Confirmación

Resultados

Seleccione un servidor o un disco duro virtual en el que se instalarán roles y características.

☒ **Seleccionar un servidor del grupo de servidores**

☐ Seleccionar un disco duro virtual

Grupo de servidores

Filtro:

Nombre	Dirección IP	Sistema operativo
SERVER_JCFM	192.168.1.5	Microsoft Windows Server 2019 Standard

4. Roles de servidor → Marcamos el **servicio de dominio Active directory**

Tipo de instalación

Selección de servidor

**Roles de servidor**

Características

AD DS

Confirmación

Resultados

**Roles**

- ☐ Acceso remoto
- ☐ Active Directory Lightweight Directory Services
- ☐ Active Directory Rights Management Services
- ☐ Atestación de mantenimiento del dispositivo
- ☐ Hyper-V
- ☐ Servicio de protección de host
- ☐ Servicios de acceso y directivas de redes
- ☐ Servicios de archivos y almacenamiento (1 de 12 in
- ☒ **Servicios de dominio de Active Directory**
- ☐ Servicios de Escritorio remoto

5. Características → **Siguiente** (Muestras las características que se van a instalar por defecto con el servicio del Active directory)

6. AD DS → **Siguiente**

7. Confirmación → **Instalar** (Resumen de lo que se va a instalar)

AD DS

**Confirmación**

Resultados

Administración de directivas de grupo

Herramientas de administración remota del servidor

Herramientas de administración de roles

Herramientas de AD DS y AD LDS

Módulo de Active Directory para Windows PowerShell

Herramientas de AD DS


Centro de administración de Active Directory

Complementos y herramientas de línea de comandos de AD DS

Servicios de dominio de Active Directory



## 8. Resultados → Se procede a la instalación del rol




Una vez instalado vamos a pasar a decirle al Windows Server que aparte de a ver instalado este rol sea que esta máquina sea el controlador del dominio

### ***b) promover el servidor***

Ahora vamos a indicar al ordenador que esta máquina va a ser el controlador del dominio.

**Administrador del servidor > Notificación que a aparecido > Promover este servidor a controlador de dominio**

Y nos dará paso a otro asistente:



Los pasos a seguir en este asistente son los siguientes:

1. Configuración de implementación → **Agregamos un nuevo bosque y el nombre del dominio JCFM.local**

(ya que no hay dominio ni subdominio y solamente tiene un dominio ese dominio es el bosque)


The screenshot shows the 'Configuración de implementación' (Configuration of implementation) step of the Windows Server 2016 AD DS Installation Wizard. The left sidebar contains a list of steps: 'Configuración de implementación...', 'Opciones del controlador...', 'Opciones adicionales', 'Rutas de acceso', 'Revisar opciones', 'Comprobación de requisitos...', and 'Instalación'. The main area is titled 'Seleccionar la operación de implementación' (Select the implementation operation) and contains three radio button options: 'Agregar un controlador de dominio a un dominio existente' (Add a domain controller to an existing domain), 'Agregar un nuevo dominio a un bosque existente' (Add a new domain to an existing forest), and 'Agregar un nuevo bosque' (Add a new forest), which is selected and underlined in red. Below this, the section 'Especificar la información de dominio para esta operación' (Specify domain information for this operation) contains a text box for 'Nombre de dominio raíz:' (Root domain name) with the value 'JCFM.local' entered.

2. Opciones del controlador → **Indicamos una contraseña FOM3NT0\***


(como no vamos a interactuar con ningún otro dominio ni ningún bosque siendo este mismo Windows Server 2016 dejamos el nivel funcional como está)

The screenshot shows the 'Opciones del controlador' (Controller options) step of the Windows Server 2016 AD DS Installation Wizard. The left sidebar contains a list of steps: 'Configuración de implementación...', 'Opciones del controlador...', 'Opciones de DNS', 'Opciones adicionales', 'Rutas de acceso', 'Revisar opciones', 'Comprobación de requisitos...', 'Instalación', and 'Resultado'. The main area is titled 'Seleccionar nivel funcional del nuevo bosque y dominio raíz' (Select functional level of the new forest and root domain) and contains two dropdown menus: 'Nivel funcional del bosque:' (Forest functional level) and 'Nivel funcional del dominio:' (Domain functional level), both set to 'Windows Server 2016'. Below this, the section 'Especificar capacidades del controlador de dominio' (Specify domain controller capabilities) contains three checkboxes: 'Servidor de Sistema de nombres de dominio (DNS)' (Domain Name System (DNS) server), 'Catálogo global (GC)' (Global Catalog), and 'Controlador de dominio de solo lectura (RODC)' (Read-only domain controller). The first two are checked. Below this, the section 'Escribir contraseña de modo de restauración de servicios de directorio (DSRM)' (Enter directory service restoration password (DSRM)) contains two text boxes: 'Contraseña:' (Password) and 'Confirmar contraseña:' (Confirm password), both with masked input (dots).

3. Opciones de DNS → Saldrá una advertencia para este servidor de DNS pero como el mismo servidor va a hacer de servidor de DNS esta advertencia se omite




4. Opciones adicionales → **Nombre dominio NetBIOS JCFM** (nombre de la máquina en la que estamos pero sin la extensión ".local")




5. Rutas de acceso → **No modificamos nada.**

(Son rutas donde se van a guardar las base de datos, registros, archivos,... "información del dominio donde se van a guardar estos archivos")




6. Revisar opciones → Resumen de lo que se ha ido seleccionando, aparte **nos proporciona un Script** el cual se puede utilizar para instalar el dominio a través de la consola.



7. Comprobación de requisi... → Realiza una comprobación para ver si todo es correcto y nos dejará instalar el dominio y **pulsamos en instalar**

*(Estas advertencias se pueden pasar por alto lo realmente importante es el check en verde es que está todo correcto)*



8. Instalación → Se procede con la instalación del controlador del dominio.
9. Resultado → Muestra el resultado final de la instalación y se procederá al reinicio.

Una vez instalado el controlador del dominio, ahora se podrá iniciar sesión como un usuario local del servidor con los usuarios del dominio

Tendríamos que introducir el usuario del dominio y la contraseña.

**Usuario: Administrador**

**Contraseña: F0m3nt0\***



#### ✖ Comprobar el dominio creado

Si vamos a servidor local podemos comprobar que el grupo de trabajo a cambiado a ser dominio y aparece el nombre del dominio.




#### 4. RA06\_a) Se ha configurado el acceso a recursos locales y recursos de red.


##### ***a) Crear usuarios de dominio***

Antes de nada vamos a crear el usuario dominio DirectorJCFM y EmpleadoJCFM

**Usuarios y equipos de Active Directory** dentro de las Herramientas Administrativas




**Users > y agregamos un nuevo usuario.**



## ✖ DirectorJCFM

→ Nombre de usuario: **DirectorJCFM**

Nuevo objeto: Usuario ✕

 Crear en: JCFM.local/Users

---

Nombre de pila:  Iniciales:

Apellidos:

Nombre completo:


Nombre de inicio de sesión de usuario:

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):

---

→ Contraseña: **Director1**

Nuevo objeto: Usuario ✕

 Crear en: JCFM.local/Users

---

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☐ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☐ La contraseña nunca expira


☐ La cuenta está deshabilitada

---

## ✕ EmpleadoJCFM

→ Nombre de usuario: **EmpleadoJCFM**

Nuevo objeto: Usuario ✕

 Crear en: JCFM.local/Users

---

Nombre de pila:  Iniciales:

Apellidos:

Nombre completo:

Nombre de inicio de sesión de usuario:

@JCFM.local ▼


Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):

---

< Atrás Siguiente > Cancelar

→ Contraseña: **Empleado1**

Nuevo objeto: Usuario ✕

 Crear en: JCFM.local/Users

---

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☐ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☐ La contraseña nunca expira

☐ La cuenta está deshabilitada

---


< Atrás Siguiente > Cancelar



## b) Crear en el Servidor del dominio la carpeta "TrabajoJCFM"

En Administración de equipos > Carpetas compartidas> Recursos compartidos y hacemos clic en recurso compartido nuevo...

Esto abrirá un asistente para crear una carpeta compartida.



### 1. Escribimos la ruta de la carpeta que vamos configurar como compartida.

(Si esta carpeta ya existe se ará uso de ella, sino se creará una nueva con el nombre indicado)

Asistente para crear una carpeta compartida

**Ruta de la carpeta**  
Especifique la ruta de acceso a la carpeta que desea compartir.

Nombre de equipo: SERVER\_JCFM


Escriba la ruta de acceso a la carpeta que desea compartir, o haga clic en Examinar para elegir la carpeta o agregar una carpeta nueva.

Ruta de la carpeta: C:\Compartida\TrabajoJCFM Examinar...


Ejemplo: C:\Docs\Public

2. En este asistente tenemos la ventana de permisos de la carpeta compartida y podremos elegir los permisos de acceso a la carpeta.


Marcamos **Personalizar permisos y pulsamos en personalizar** para poder asignar permisos diferentes a los usuarios sobre esta carpeta.




3. Por ultimo si no queremos modificar más permisos ya quedaría finalizar el asistente en la siguiente ventana



La carpeta TrabajoJCFM ya estaría agregada en recursos compartidos



También podemos comprobar que está compartida si vamos a la ruta de la carpeta y mediante las propiedades de esta nos dirigimos a la pestaña **compartir**.




(Esta sería otra forma de compartir la carpeta)

c) **Permisos en la carpeta “TrabajoJCFM” para los diferentes usuarios (Permisos de red)**

× **Usuario dominio: DirectorJCFM (Escritura y lectura)**


En el asistente anterior **entramos en Personalizar**. Una vez en la ventana “Personalizar permisos” agregamos el usuario DirectorJCFM de la siguiente manera:

1. **Agregar> Escribimos el usuario en el area de texto el nombre del usuario**




2. **El usuario DirectorJCFM está agregado**, ahora vamos a asignarle los permiso de escritura y lectura.

Nombres de grupos o usuarios:




Para ello simplemente marcamos dichas opciones:



× **Usuario dominio: EmpleadoJCFM (Lectura)**


1. Para este usuario vamos a asignarle el permiso de lectura desde las propiedades de la propia carpeta. Para ello vamos donde se ubica:

**Botón derecho > Propiedades > Compartir > Uso compartido avanzado**




## Permisos


(Recordar siempre tener activado compartir esta carpeta)



Se puede ver que estamos en la misma ventana “Personalizar Permisos”




- Ahora quedaría agregar el usuario EmpleadoJCFM y darle solamente el permiso de Lectura



(Ninguno de los dos usuarios tiene control total sobre la carpeta)


#### d) **Permisos en la carpeta “TrabajoJCFM” para los diferentes usuarios (Permisos NTFS “Locales”)**

Vamos a la carpeta TrabajoJCFM > Propiedades > Seguridad > **opciones avanzadas**




#### **Deshabilitamos las herencias**

*(Si no hacemos esto no podremos modificar los permisos ya que heredan de otros)*






Seguridad > **Editar**




**Agregar**




Agregamos los usuarios:


× **DirectorJCFM**



Le asignamos los permisos para Lectura y escritura que equivalen a los siguientes:



### × **EmpleadoJCFM**





Le asignamos los permisos para Lectura que equivalen a los siguientes:


Seguridad


Nombre de objeto: C:\Compartida\TrabajoJCFM


Nombres de grupos o usuarios:


 CREATOR OWNER

 SYSTEM

 DirectorJCFM (DirectorJCFM@JCFM.local)

 Administradores (JCFM\Administradores)

 EmpleadoJCFM (EmpleadoJCFM@JCFM.local)

 Usuarios (JCFM\Usuarios)

Agregar...


Quitar

Permisos de EmpleadoJCFM

	Permitir	Denegar
Control total	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modificar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lectura y ejecución	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mostrar el contenido de la carpeta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lectura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Escritura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### e) Preparar windows10 visualizar la carpeta compartida y permisos con ambos usuarios

Necesitamos una maquina virtual Window10 con la configuración de red adaptador puente



### × Configurar la red estática

Una vez iniciado cambiaremos de red a IP estática:


*\*IP: Tiene que tener un host asignado dentro del rango de redes*

*\*Puerta de enlace: IP del router*

*\*DNS preferido: IP del windows server*


*\*DNS alternativo: IP google por ejemplo para tener conexión a internet*

**IP: 192.168.1.50**  
**Máscara Subred: 255.255.255.1**  
**Puerta enlace: 192.168.1.1**  
**DNS preferido: 192.168.1.5**  
**DNS alternativo: 8.8.8.8**




## × Cambiar nombre del equipo y nombre dominio

Propiedades del equipo > **Configuración avanzada del sistema**




Cambiamos el nombre del equipo y **marcamos la opción Dominio junto al nombre del dominio.**



Nos pedirá el usuario y la contraseña del administrador del servidor para unirse al dominio

**Usuario: Administrador**

**Contraseña: F0m3nt0\***



Seguridad de Windows

Cambios en el dominio o el nombre del equipo


Escriba el nombre y la contraseña de una cuenta con permiso para unirse al dominio.

Administrador

••••••••

Aceptar Cancelar

Mostrará un mensaje indicando que se ha unido al dominio y pedirá un reinicio para aplicar los cambios.



Cambios en el dominio o el nombre del equipo

Se unió correctamente al dominio JCFM.local.


Aceptar

## × Comprobar que se ha unido al dominio JCFM.local

Se puede comprobar que se ha unido al dominio si vamos a:

**Windows server > Usuarios y equipos de active directory > Computers**


y aparece el equipo con su nombre:




## × Usuario DirectorJCFM desde el Windows10

Si vamos al Windows10 podemos ver que ahora nos aparece un login diferente donde podemos introducir los diferentes usuarios creados en el dominio

1. Vamos a introducir el **usuario "DirectorJCFM"** y la contraseña **"Director1"**




2. Ahora tendremos que activar la detección de redes y activar el uso compartido de archivo para ello vamos a **“Opciones de Uso compartido”**



3. **Activamos la detección de redes y el uso compartido de archivos e impresora (Privado y dominio)**

#### Cambiar opciones de uso compartido para distintos perfiles de red

Windows crea un perfil de red independiente para cada red que use. Puede elegir opciones específicas para cada perfil.





## Cambiar opciones de uso compartido para distintos perfiles de red

Windows crea un perfil de red independiente para cada red que use. Puede elegir opciones específicas para cada perfil.


Privado 

Invitado o público 

Dominio (perfil actual) 


Detección de redes

Cuando se activa la detección de redes, este equipo puede ver otros equipos y dispositivos en la red y es visible para los demás equipos en la red.

-  ☒ Activar la detección de redes  
☐ Desactivar la detección de redes


Compartir archivos e impresoras

Cuando se activa el uso compartido de archivos e impresoras, los usuarios de la red podrán tener acceso a los archivos e impresoras compartidos en este equipo.


-  ☒ Activar el uso compartido de archivos e impresoras  
☐ Desactivar el uso compartido de archivos e impresoras

Todas las redes 


## 4. En red entramos en **Server\_JCFM** que es nuestro servidor



5. Podemos ver la carpeta **TrabajoJCFM**




Si entramos en las propiedades de la carpeta podemos ver los permisos




6. En esta carpeta podremos tanto escribir como leer.

Escritura: Creamos un txt




Lectura: Abrimos el txt



## × Usuario EmpleadoJCFM desde el Windows10


Y el mismo proceso para el otro usuario. cerramos sesión e iniciamos con Empleado

### 1. Usuario “EmpleadoJCFM” y la contraseña “Empleado1”




### 2. El proceso de activar el uso compartido es el mismo.


### 3. En red entramos en **Server\_JCFM** y a la carpeta **TrabajoJCFM**



Si entramos en las propiedades de la carpeta podemos ver los permisos




- Entramos en TrabajoJCFM podremos ver el archivo creado anteriormente con Director




5. En este usuario **tenemos permiso de lectura pero no de escritura**

Intento de Escritura: Crear un txt



Lectura: Abrimos el txt




5. RA06\_d) Se ha accedido a los servidores utilizando técnicas de conexión remota.


**a) En una máquina con Windows 10 configurar el acceso remoto a dicha máquina.**

Los pasos a seguir son los siguientes:


### 1. Panel de control



2. Sistema y seguridad



3. Sistema



Acerca de

Tu equipo está supervisado y protegido.


[Ver detalles en Seguridad de Windows](#)

Especificaciones del dispositivo

Nombre del dispositivo	DESKTOP-M
Procesador	13th Gen Intel i5-13600K
RAM instalada	11,8 GB
Identificador de dispositivo	BA329C7B-7B0BBD9D8E
Id. del producto	00330-8000
Tipo de sistema	Sistema operativo



#### 4. Escritorio remoto



## Acerca de

### Opciones de configuració


[Configuración de BitLocker](#)


[Administrador de dispositivos](#)

[Escritorio remoto](#)

[Protección del sistema](#)

#### 5. Activar > Confirmar






## Escritorio remoto

Escritorio remoto te permite conectar y controlar un dispositivo remoto mediante un cliente de Escritorio remoto para Windows, Android, iOS y macOS). Podrás trabajar en el dispositivo como si estuvieras trabajando directamente en él.


### Habilitar Escritorio remoto

☒ Activado 

☐ Mantener mi equipo activo para la conexión cuando está enchufado

☒ Hacer que mi PC sea reconocible en redes privadas para permitir la conexión

6. Otra forma sería desde **Sistema** > **Configuración avanzada del sistema**



## Opciones de configuración relacionadas

[Configuración de BitLocker](#)

[Administrador de dispositivos](#)


[Escritorio remoto](#)

[Protección del sistema](#)

[Configuración avanzada del sistema](#)

[Cambiar el nombre de este equipo \(avanzado\)](#)

7. Acceso remoto > Permitir conexiones de Asistencia remota a este equipo



Por último comentar que es bastante habitual mejorar la seguridad de este servicio seleccionando los usuarios autorizados para realizar conexiones remotas

Desde la misma ventana **Acceso remoto > Seleccionar usuarios...**

