

南开大学

PE Viewer

(汇编语言与逆向技术实验 5)



姓名： 申宗尚

学号： 2213924

专业： 信息安全

一. 实验目的

- 1、熟悉 PE 文件结构；
- 2、使用 Windows API 函数读取文件内容

二. 实验环境

Windows 记事本的汇编语言编写环境
MASM32 编译环境
Windows 命令行窗口

三. 实验原理

(1) PE 文件结构




图 1 PE 文件结构

PE 文件结构如图 1 所示。二进制 PE 文件包括：DOS 部首、PE 文件头、块表（Section Table）、块（Section）、调试信息 5 个部分。

DOS 部首是 DOS 系统的残留内容，目的是防止 Windows 系统的可执行程序在 DOS 系统上执行时导致 DOS 系统崩溃。DOS 部首是一

段 DOS 程序，输出一段提示信息，说明程序只能运行在 Windows 系统上，不能运行在 DOS 系统上。

```
IMAGE_DOS_HEADER_STRUCT{
+0h  e_magic      WORD ?           ;DOS 可执行文件标记 "MZ"
+2h  e_cblp       WORD ?
+4h  e_cp         WORD ?
+6h  e_crlc       WORD ?
+8h  e_cparhdr    WORD ?
+0ah  e_minalloc  WORD ?
+0ch  e_maxalloc  WORD ?
+0eh  e_ss        WORD ?
+10h  e_sp        WORD ?
+12h  e_csum      WORD ?
+14h  e_ip        WORD ?           ;DOS 代码入口 IP
+16h  e_cs        WORD ?           ;DOS 代码入口 CS
+18h  e_lfarlc    WORD ?
+1ah  e_ovno      WORD ?
+1ch  e_res       WORD 4 dup(?)
+24h  e_oemid     WORD ?
+26h  e_oeminfo   WORD ?
+28h  e_res2      WORD 10 dup(?)
+3ch  e_lfanew    DWORD ?         ;指向 PE 文件头"PE",0,0
} IMAGE_DOS_HEADER_ENDS
```

图 2 DOS 头的数据结构

PE 文件头记录了各种文件的装载信息，有映像的基地址（ImageBase）、程序的入口地址（EntryPoint）、数据块、编译时间、运行平台、数据目录表等信息。PE 文件头包括 Signature、FileHeader、OptionalHeader 三部分，数据结构如下所示：

```
IMAGE_NT_HEADERS STRUCT
+0h      Signature      DWORD      ?
+4h      FileHeader     IMAGE_FILE_HEADER    <>
+18h     OptionalHeader  IMAGE_OPTIONAL_HEADER32  <>
IMAGE_NT_HEADERS ENDS
```

Signature 的定义是 IMAGE_NT_HEADER，值为 00004550h

FileHeader 的数据结构如下所示：

IMAGE_FILE_HEADER STRUCT

+04h	Machine	WORD	?
+06h	NumberOfSections	WORD	?
+08h	TimeDateStamp	DWORD	?
+0Ch	PointerToSymbolTable	DWORD	?
+10h	NumberOfSymbols	DWORD	?
+14h	SizeOfOptionalHeader	WORD	?
+16h	Characteristics	WORD	?

OptionalHeader 的数据结构如下所示：

IMAGE_OPTIONAL_HEADER STRUCT

+18h	Magic	WORD	?
+1Ah	MajorLinkerVersion	BYTE	?
+1Bh	MinorLinkerVersion	BYTE	?
+1Ch	SizeOfCode	DWORD	?
+20h	SizeOfInitializedData	DWORD	?
+24h	SizeOfUninitializedData	DWORD	?
+28h	AddressOfEntryPoint	DWORD	?
+2Ch	BaseOfCode	DWORD	?
+30h	BaseOfData	DWORD	?
+34h	ImageBase	DWORD	?
+38h	SectionAlignment	DWORD	?
+3Ch	FileAlignment	DWORD	?

+40h	MajorOperatingSystemVersion	WORD	?
+42h	MinorOperatingSystemVersion	WORD	?
+44h	MajorImageVersion	WORD	?
+46h	MinorImageVersion	WORD	?
+48h	MajorSubsystemVersion	WORD	?
+4Ah	MinorSubsystemVersion	WORD	?
+4Ch	Win32VersionValue	DWORD	?
+50h	SizeOfImage	DWORD	?
+54h	SizeOfHeaders	DWORD	?
+58h	CheckSum	DWORD	?
+5Ch	Subsystem	WORD	?
+5Eh	DllCharacteristics	WORD	?
+60h	SizeOfStackReserve	DWORD	?
+64h	SizeOfStackCommit	DWORD	?
+68h	SizeOfHeapReserve	DWORD	?
+6Ch	SizeOfHeapCommit	DWORD	?
+70h	LoaderFlags	DWORD	?
+74h	NumberOfRvaAndSizes	DWORD	?
+78h	DataDirectory		

[IMAGE_NUMBEROF_DIRECTORY_ENTRIES] IMAGE_DATA_DIRECTORY <>

IMAGE_OPTIONAL_HEADER ENDS

块表（Section Table）描述代码块、数据块、资源块等不同数据块

的文件和内存的映射，数据块的各种属性。

块（Section）分别存储了程序的代码、数据、资源等信息。

（2） Windows 文件读操作

读一个文件用到的 Windows API 函数有 CreateFile、SetFilePointer、ReadFile、CloseHandle。

CreateFile 的 MSDN 文档地址 [https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/aa914735\(v=msdn.10\)](https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/aa914735(v=msdn.10))，函数的原型如下：

```
HANDLE CreateFile(  
    LPCTSTR lpFileName,  
    DWORD dwDesiredAccess,  
    DWORD dwShareMode,  
    LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes,  
    DWORD dwCreationDisposition,  
    DWORD dwFlagsAndAttributes,  
    HANDLE hTemplateFile  
);
```

CreateFile 在 MASM 汇编语言中的应用实例如图 3 所示。

```
invoke CreateFile, ADDR buf2, \  
    GENERIC_READ, \  
    FILE_SHARE_READ, \  
    0, \  
    OPEN_EXISTING, \  
    FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE, \  
    0  
MOV hfile, EAX  
invoke SetFilePointer, hfile, 0, 0, FILE_BEGIN  
invoke ReadFile, hfile, ADDR buf3, 4000, 0, 0  
MOV EAX, DWORD PTR buf3  
invoke dw2hex, EAX, ADDR buf4  
invoke StdOut, ADDR buf4  
invoke CloseHandle, hfile
```

图 3 MASM 汇编中调用 CreateFile、SetFilePointer、ReadFile、CloseHandle 的示例

SetFilePointer 函数的 MSDN 文档地址

[https://docs.microsoft.com/en-us/previous-](https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/aa911934(v%3dmsdn.10))

[versions/aa911934\(v%3dmsdn.10\)](https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/aa911934(v%3dmsdn.10))，函数原型如下：

```
DWORD SetFilePointer(  
    HANDLE hFile,  
    LONG dwOffset,  
    DWORD dwOrigin,  
    LPDWORD lpdwNewFilePointer,  
    BOOL fFailIfNotWritable
```

```
HANDLE hFile,  
LONG lDistanceToMove,  
PLONG lpDistanceToMoveHigh,  
DWORD dwMoveMethod  
);
```

SetFilePointer 函数的 MASM 调用示例如图 3 所示。

ReadFile 函数的 MSDN 文档地址 [https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/aa914377\(v%3dmsdn.10\)](https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/aa914377(v%3dmsdn.10))，函数原型如下：

```
BOOL ReadFile(  
    HANDLE hFile,  
    LPVOID lpBuffer,  
    DWORD nNumberOfBytesToRead,  
    LPDWORD lpNumberOfBytesRead,  
    LPOVERLAPPED lpOverlapped  
);
```

ReadFile 函数的 MASM 调用示例如图 3 所示。

CloseHandle 函数的 MSDN 文档地址

[https://docs.microsoft.com/en-us/previous-](https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/aa914720(v%3dmsdn.10))

[versions/aa914720\(v%3dmsdn.10\)](https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/aa914720(v%3dmsdn.10))，函数原型如下：

```
BOOL CloseHandle(  
    HANDLE hObject  
);
```

CloseHandle 函数的 MASM 调用示例如图 3 所示。

四．实验内容

```
D:\>peviewer.exe
Please input a PE file: hello.exe
IMAGE_DOS_HEADER
    e_magic: 5A4D
    e_lfanew: 000000B0
IMAGE_NT_HEADERS
    Signature: 00004550
IMAGE_FILE_HEADER
    NumberOfSections: 0003
    TimeDateStamp: 5E829C15
    Characteristics: 010F
IMAGE_OPTIONAL_HEADER
    AddressOfEntryPoint: 00001000
    ImageBase: 00400000
    SectionAlignment: 00001000
    FileAlignment: 00000200
```

图 4 peviewer 实验演示

- (1) 输入 PE 文件的文件名，peviewer 程序调用 Windows API 函数，打开指定的 PE 文件；
- (2) 从文件的头部开始，读取 IMAGE_DOS_HEADER 结构中的 **e_magic** 和 **e_lfanew** 字段的值，按照实验演示的方式输出到命令行窗口；
- (3) 继续读取 PE 文件的 IMAGE_NT_HEADER 结构中的 **Signature** 字段的值，按照实验演示的方式输出到命令行窗口；
- (4) 继续读取 IMAGE_NT_HEADER 结构中的 IMAGE_FILE_HEADER 结构，从中读取出字段 **NumberOfSections**、**TimeDateStamp**、**Characteristics** 的值，按照实验演示的方式输出到命令行窗口；
- (5) 继续读取 IMAGE_NT_HEADER 结构中的 IMAGE_OPTIONAL_HEADER 结构，从中读取字段

AddressOfEntryPoint、**ImageBase**、**SectionAlignment**、**FileAlignment** 的值，按照实验演示的方式输出到命令行窗口；

五、实验程序调试及过程说明

1. 编辑：编写汇编程序 **peviewer.asm**。

● 流程：

1.输入 PE 文件的文件名，peviewer 程序调用 Windows API 函数，打开指定的 PE 文件；

2.从文件的头部开始，读取 **IMAGE_DOS_HEADER** 结构中的 **e_magic** 和 **e_lfanew** 字段的值，按照实验演示的方式输出到命令行窗口；

3.继续读取 PE 文件的 **IMAGE_NT_HEADER** 结构中的 **Signature** 字段的值，按照实验演示的方式输出到命令行窗口；

4.继续读取 **IMAGE_NT_HEADER** 结构中的 **IMAGE_FILE_HEADER** 结构，从中读取字段 **NumberOfSections**、**TimeDateStamp**、**Characteristics** 的值，按照实验演示的方式输出到命令行窗口；

5.继续读取 **IMAGE_NT_HEADER** 结构中的 **IMAGE_OPTIONAL_HEADER** 结构，从中读取字段 **AddressOfEntryPoint**、**ImageBase**、**SectionAlignment**、**FileAlignment** 的值，按照实验演示的方式输出到命令行窗口；

● 设计说明：

1.调用 **CreateFile** 函数，利用用户输入的文件名打开相应文件；


2.从文件的头部开始，调用 **SetFilePointer** 和 **ReadFile** 函数读取相应字段的值；

3.将读取出来的值通过 **dw2hex** 函数转化为 16 进制输出到命令行；

4.根据文件中其他字段与 **e_magic** 和 **e_lfanew** 的结构关系依次读取 **Signature**、**NumberOfSections**、**TimeDateStamp**、**Characteristics**、**AddressOfEntryPoint**、**ImageBase**、**SectionAlignment**、**FileAlignment** 的值并转化为 16 进制输出到命令行；

5.关闭。

● 控制流图：



2. 编译：使用 ml 将 peviewer.asm 文件汇编到 peviewer.obj 目标文件。

编译命令：“\masm32\bin\ml /c /Zd /coff peviewer.asm”

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.3448]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\KKkai>\masm32\bin\ml /c /Zd /coff C:\Users\KKkai\Desktop\pe.asm
Microsoft (R) Macro Assembler Version 6.14.8444
Copyright (C) Microsoft Corp 1981-1997. All rights reserved.

Assembling: C:\Users\KKkai\Desktop\pe.asm

*****
ASCII build
*****
```

3. 链接：使用 link 将目标文件 peviewer.obj 链接成 peviewer.exe 可执行文件。

链接命令：“\masm32\bin\Link /SUBSYSTEM:CONSOLE peviewer.obj”

```
C:\Users\KKkai>\masm32\bin\Link /SUBSYSTEM:CONSOLE pe.obj
Microsoft (R) Incremental Linker Version 5.12.8078
Copyright (C) Microsoft Corp 1992-1998. All rights reserved.
```

4. 测试：直接执行peviewer.exe可执行文件。(以bubble.exe与dec2hex.exe为例)

```
C:\Users\KKkai>pe.exe
Please input a PE file :C:\Users\KKkai\Desktop\bubble.exe
C:\Users\KKkai\Desktop\bubble.exe
IMAGE_DOS_HEADER
  e_magic: 5A4D
  e_lfanew: 000000C0
IMAGE_NT_HEADERS
  Signature: 00004550
IMAGE_FILE_HEADER
  NumberOfSections: 0003
  TimeDateStamp: 654CD932
  Characteristics: 010F
IMAGE_OPTIONAL_HEADER
  AddressOfEntryPoint: 00001000
  ImageBase: 00400000
  SectionAlignment: 00001000
  FileAlignment: 00000200
C:\Users\KKkai>
```

```

C:\Users\KKkai>pe.exe
Please input a PE file :C:\Users\KKkai\dec2hex.exe
C:\Users\KKkai\dec2hex.exe
IMAGE_DOS_HEADER
  e_magic: 5A4D
  e_lfanew: 000000C0
IMAGE_NT_HEADERS
  Signature: 00004550
IMAGE_FILE_HEADER
  NumberOfSections: 0003
  TimeDateStamp: 653A2818
  Characteristics: 010F
IMAGE_OPTIONAL_HEADER
  AddressOfEntryPoint: 00001000
  ImageBase: 00400000
  SectionAlignment: 00001000
  FileAlignment: 00000200
C:\Users\KKkai>

```

六、 实验源代码及注释解释

```

.386
.model flat, stdcall
option casemap :none
include \masm32\include\windows.inc
include \masm32\include\kernel32.inc
include \masm32\include\masm32.inc
includelib \masm32\lib\masm32.lib
includelib \masm32\lib\kernel32.lib

.data
    output db 100 DUP(0)      ;最后输出的字符串
    fileName db 100 DUP(0)    ;文件名
    hFile HANDLE 0
    content db 4000 DUP(0)
    e_lfanew dd 0

    str1 db "Please input a PE file :",0
    str2 db 0Ah,"IMAGE_DOS_HEADER",0Ah,"  e_magic: ",0
    str3 db 0Ah,"  e_lfanew: ",0
    str4 db 0Ah,"IMAGE_NT_HEADERS",0Ah,"  Signature: ",0
    str5 db 0Ah,"IMAGE_FILE_HEADER",0Ah,"  NumberOfSections: ",0
    str6 db 0Ah,"  TimeDateStamp: ",0
    str7 db 0Ah,"  Characteristics: ",0
    str8 db 0Ah,"IMAGE_OPTIONAL_HEADER",0Ah,"  AddressOfEntryPoint: ",0
    str9 db 0Ah,"  ImageBase: ",0
    str10 db 0Ah,"  SectionAlignment: ",0
    str11 db 0Ah,"  FileAlignment: ",0

```

.code

start:

invoke StdOut, ADDR str1

invoke StdIn, ADDR fileName, 100

invoke StdOut, ADDR fileName

;CreateFile

invoke CreateFile, ADDR fileName,\
GENERIC_READ,\
FILE_SHARE_READ,\
0,\
OPEN_EXISTING,\
FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE,\
0

;SetFilePointer 和 ReadFile

mov hFile, eax

invoke SetFilePointer, hFile,\
0,\
0,\
FILE_BEGIN

invoke ReadFile, hFile,\
ADDR content,\
4000,\
0,\
0

mov eax, 0

mov ax, WORD PTR content

invoke dw2hex, eax, ADDR output

invoke StdOut, ADDR str2

invoke StdOut, ADDR output+4

;输出 e_lfanew

mov eax, 0

mov eax, DWORD PTR [content+3ch]

mov e_lfanew, eax

invoke dw2hex, eax, ADDR output

invoke StdOut, ADDR str3

invoke StdOut, ADDR output

```
;输出 Signature
lea ebx, content
add ebx, e_lfnw
mov eax, 0
mov eax, DWORD PTR [ebx]
invoke dw2hex, eax, ADDR output
```

```
invoke StdOut, ADDR str4
invoke StdOut, ADDR output
```

```
;输出 NumberOfSections
lea ebx, content
add ebx, e_lfnw
mov eax, 0
mov ax, WORD PTR [ebx+6h]
invoke dw2hex, eax, ADDR output
```

```
invoke StdOut, ADDR str5
invoke StdOut, ADDR output+4
```

```
;输出 TimeDateStamp
lea ebx, content
add ebx, e_lfnw
mov eax, 0
mov eax, DWORD PTR [ebx+8h]
invoke dw2hex, eax, ADDR output
```

```
invoke StdOut, ADDR str6
invoke StdOut, ADDR output
```

```
;输出 Charateristics
lea ebx, content
add ebx, e_lfnw
mov eax, 0
mov ax, WORD PTR [ebx+16h]
invoke dw2hex, eax, ADDR output
```

```
invoke StdOut, ADDR str7
invoke StdOut, ADDR output+4
```

```
;输出 AddressOfEntryPoint
lea ebx, content
add ebx, e_lfnw
```

```

mov eax, 0
mov eax, DWORD PTR [ebx+28h]
invoke dw2hex, eax, ADDR output

invoke StdOut, ADDR str8
invoke StdOut, ADDR output

;输出 ImageBase
lea ebx, content
add ebx, e_lfnew
mov eax, 0
mov eax, DWORD PTR [ebx+34h]
invoke dw2hex, eax, ADDR output

invoke StdOut, ADDR str9
invoke StdOut, ADDR output

;输出 SectionAlignment
lea ebx, content
add ebx, e_lfnew
mov eax, 0
mov eax, DWORD PTR [ebx+38h]
invoke dw2hex, eax, ADDR output

invoke StdOut, ADDR str10
invoke StdOut, ADDR output

;输出 FileAlignment
lea ebx, content
add ebx, e_lfnew
mov eax, 0
mov eax, DWORD PTR [ebx+3Ch]
invoke dw2hex, eax, ADDR output

invoke StdOut, ADDR str11
invoke StdOut, ADDR output

;调用函数 CloseHandle 关闭句柄
invoke CloseHandle, hFile
invoke ExitProcess, 0
END start

```