

# Instalar Dovecot para Postfix IMAP POP3

---

## Instalación

---

Instalamos los siguientes paquetes dependiendo de los protocolos que utilicemos:

```
apt install dovecot-imapd dovecot-pop3d
```

Una vez los instalemos ya quedan configurados.

## Configuración

---

Los archivos de configuración están en la carpeta `/etc/dovecot`

### Direcciones de escucha

Buscamos y descomentamos la línea siguiente en el archivo de configuración `dovecot.conf`:

```
listen = *, ::
```

### Mail location

Configuramos donde están guardados los correos de cada usuario en el archivo `conf.d/10-mail.conf`:

```
mail_location = maildir:~/Maildir
```

En este caso están configurados en la carpeta home de cada usuario.

### Certificado ssl

En el archivo `conf.d/10-ssl.conf` configuramos lo siguiente:

```
ssl = yes
ssl_cert = </etc/ssl/postfix/server.cert
ssl_key = </etc/ssl/postfix/server.key
```

# Configurar SASL con postfix

---

## Configuración de dovecot

Creamos o modificamos el archivo de configuración `/etc/dovecot/local.conf` añadimos lo siguiente:

```
# Space separated list of wanted authentication mechanisms:
#  plain login digest-md5 cram-md5 ntlm rpa apop anonymous gssapi otp skey
#  gss-spnego
# NOTE: See also disable_plaintext_auth setting.
auth_mechanisms = plain login

service auth {
    # auth_socket_path points to this userdb socket by default. It's typically
    # used by dovecot-lda, doveadm, possibly imap process, etc. Users that have
    # full permissions to this socket are able to get a list of all usernames and
    # get the results of everyone's userdb lookups.
    #
    # The default 0666 mode allows anyone to connect to the socket, but the
    # userdb lookups will succeed only if the userdb returns an "uid" field that
    # matches the caller process's UID. Also if caller's uid or gid matches the
    # socket's uid or gid the lookup succeeds. Anything else causes a failure.
    #
    # To give the caller full permissions to lookup all users, set the mode to
    # something else than 0666 and Dovecot lets the kernel enforce the
    # permissions (e.g. 0777 allows everyone full permissions).
    unix_listener auth-userdb {
        #mode = 0666
        #user =
        #group =
    }

    # Postfix smtp-auth
    unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
        mode = 0666
    }

    # Auth process is run as this user.
    #user = $default_internal_user
}
```

## Configuración de postfix

En el archivo de configuración `/etc/postfix/main.cf` añadimos lo siguiente:

