

# \$scalar (Uniface 10.4)

## O que faz

Recupera a coleção de todos os membros escalares de uma Struct ou atribui um valor escalar à Struct (inserido na posição do primeiro escalar).

## Erros comuns (\$procerror)

- -1163 USTRUCTERR\_SCALAR · tentativa de acessar membros de uma Struct Escalar (não possui membros).
- -1164 USTRUCTERR\_NOT\_A\_SCALAR · tentativa de atribuir valor não escalar a \$scalar; a Struct não é alterada.

## Exemplo (transcrito)

Estrutura (resumo): [ ] [div] [h1] = "Example" "Text can be " [b] = "bold " "or " [em] = "italic". -

vScalar1 referencia dois escalares: "Text can be " e "or ". - vScalar2 referencia um escalar: "bold ".

- Ao atribuir um novo valor a \$scalar, o texto é inserido na posição do primeiro escalar (ex.: substitui por "Plain "), mantendo os demais (b/em).