

Struct Access Operators (Uniface 10.4)

Operadores

- -> (dereference): retorna coleção de membros com o nome especificado.
- ->* (collection): retorna todos os membros; o curinga * só é permitido após ->.
- {N} (index): retorna um único membro pela posição; também pode ser usado após ->* ou após um nome.

Padrões de uso

vBookStruct->chapter	; todos os capítulos
vBookStruct->chapter{2}	; segundo capítulo
vBookStruct->*	; todos os membros do livro
vBookStruct->chapter->*	; todos os membros de cada capítulo
vBookStruct->*{2}	; segundo membro, independente do nome
vStruct->"first name"	; nome com espaço
vStruct->" "	; membros sem nome

Erros comuns (\$procerror)

- -84 ACTERR_NO_OBJECT · operador aplicado a não-Struct.
- -1155 USTRUCTERR_MEMBER_NOT_FOUND · nome inexistente.
- -1154 USTRUCTERR_INDEX_OUT_OF_RANGE · índice inválido.
- -1153 USTRUCTERR_INDEX_NOT_ALLOWED · índice não permitido no contexto.
- -1157 USTRUCTERR_ILLEGAL_MEMBER_TYPE · variável não é struct/any.