

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1
по дисциплине «Операционные системы»
Тема: «Исследование структур загрузочных модулей»

Студент гр. 7381

Минуллин М.А.

Преподаватель

Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

2019

Цель работы.

Исследование различий в структурах исходных текстов модулей типов .COM и .EXE, структур файлов загрузочных модулей и способов их загрузки в основную память.

Ход работы.

Написан текст исходного .COM модуля, который определяет тип ПК и версию системы. За основу взят шаблон, приведённый в разделе «Основные сведения». Ассемблерная программа читает содержимое последнего байта ROM BIOS, сравнивая коды по таблице, определять тип ПК и выводить строку с названием модели. Если код не совпадает ни с одним значением, то двоичный код переводится в символьную строку, содержащую запись шестнадцатеричного числа и выводится на экран в виде соответствующего сообщения («UKWN»). Затем определяется версия системы. Ассемблерная программа по значениям регистров AL и AH формирует текстовую строку в формате XX.YY, где XX – номер основной версии, а YY – номер модификации в десятичной системе счисления, формирует строки с серийным номером OEM и серийным номером пользователя. Полученные строки выводят на экран.

Модуль отлажен. Получен «хороший» .COM модуль, а также «плохой» .EXE модуль из того же исходного текста. Результаты выполнения программ представлены на рис. 1, 2.

Написан текст исходного .EXE модуля, выполняющий те же самые функции, что и .COM модуль. Модуль также отлажен, полученный файл является «хорошим» .EXE модулем.

Исходные тексты «хороших» .COM и .EXE просмотрены. Ниже даны ответы на контрольные вопросы по темам «Отличия исходных текстов .COM и .EXE программ» и «Отличия форматов файлов .COM и .EXE модулей».

Используя отладчик TD.EXE и .COM программу, найдены ответы на вопросы по теме «Загрузка .COM модуля в основную память», которые представлены ниже.

Необходимые сведения.

Тип ПК хранится в байте по адресу 0F000:0FFFFh в предпоследнем байте ROM BIOS. Соответствие кода и типа в таблице:

PC	FF
PC/XT	FE, FB
AT	FC
PS2/30	FA
PS2/50-60	FC
PS2/80	F8
PCjr	FD
PC Convertible	F9

Для определения версии MS DOS следует воспользоваться функцией 30h прерывания 21h. Входным параметром является номер функции в АН.

Выходными параметрами являются:

1. AL – номер основной версии. Если 0, то версия < 2.0.
2. AH – номер модификации.
3. BH – серийный номер OEM (Original Equipment Manufacturer).
4. BL:CX – 24-битовый серийный номер пользователя.

```
C:\>TASM.EXE COM.ASM
Turbo Assembler Version 3.1 Copyright (c) 1988, 1992 Borland International

Assembling file:   COM.ASM
Error messages:   None
Warning messages: None
Passes:           1
Remaining memory: 471k

C:\>TLINK.EXE /t COM.OBJ
Turbo Link Version 5.1 Copyright (c) 1992 Borland International

C:\>COM.COM
PC Type: AT
Modify number: 5.0
OEM Code: 255
User Serial Number: 000000
```

Рисунок 1 – результат работы «хорошего» .COM модуля.

```

C:\>TLINK.EXE COM.OBJ
Turbo Link Version 5.1 Copyright (c) 1992 Borland International
Warning: No stack

C:\>COM.EXE

      5 0      255      0>EPC Type: Unknown      000000
      0>EPC Type: Unknown
      255      000000      0>EP
C Type: Unknown      000000      0>EPC Type: Unknown

```

Рисунок 2 – результат работы «плохого» .EXE модуля.

```

C:\>TASM.EXE EXE.ASM
Turbo Assembler Version 3.1 Copyright (c) 1988, 1992 Borland International

Assembling file:   EXE.ASM
Error messages:    None
Warning messages:  None
Passes:            1
Remaining memory:  471k

C:\>TLINK.EXE EXE.OBJ
Turbo Link Version 5.1 Copyright (c) 1992 Borland International

C:\>EXE.EXE
PC Type: AT
Modify number: 5.0
DEM Code: 0
User Serial Number: 000000

```

Рисунок 3 – результат работы «хорошего» .EXE модуля.

Отличия исходных текстов .COM и .EXE программ.

В: Сколько сегментов должна содержать .COM-программа?

О: .COM-программа содержит всего один сегмент, в котором вместе находятся и данные и код.

В: Сколько сегментов должна содержать .EXE-программа?

О: .EXE-программа может содержать произвольное число сегментов данных, но в целом предполагается наличие обязательных сегментов стека и кода.

В: Какие директивы обязательно должны быть в тексте .COM-программы?

О: Обязательным являются директивы ORG 100h, которая задаёт смещение всех адресов программы в 256 байт (связано с расположением программы в памяти и префикса программного сегмента), а также директива ASSUME, используемая для того, чтобы указать соответствия между сегментными регистрами и программными сегментами.

В: Все ли форматы команд можно использовать в .COM-программе?

О: Поскольку в .COM программе предполагается использование только одного сегмента, то разрешено использовать только near-переходы (в пределах одного сегмента). Использование far-переходов запрещено (они предполагают переходы между сегментами). Запрещено использовать команды, связанные с адресом сегмента, потому что адрес сегмента до загрузки не известен (в .COM-программах в DOS не содержится таблица настройки, содержащая описание адресов, зависящих от размещения загрузочного модуля).

Отличия форматов файлов .COM и .EXE модулей.

В: Какова структура .COM-файла? С какого адреса располагается код?

О: .COM-файл состоит из команд, процедур и данных, используемых в программе – в порядке, указанном пользователем. Сам код начинается с нулевого адреса, что видно на рис. 1.

```
C:\Users\Michael\Documents\VSCode\Course 2\Semester 2\OS\Laboratory work 1\spbet
00000000: E9 3E 01 50 43 20 54 79 70 65 3A 20 55 6E 6B 6E  é>0PC Type: Unkn
00000001: 20 54 79 70 65 3A 20 50 ownJ$PC Type: P
00000002: 43 0D 0A 24 50 43 20 54 79 70 65 3A 20 50 43 2F CJ$PC Type: PC/
00000003: 58 54 0D 0A 24 50 43 20 54 79 70 65 3A 20 41 54 XTJ$PC Type: AT
00000004: 0D 0A 24 50 43 20 54 79 70 65 3A 20 50 43 32 20 J$PC Type: PC2
00000005: 6D 6F 64 65 6C 20 33 30 0D 0A 24 50 43 20 54 79 model 30J$PC Ty
00000006: 70 65 3A 20 50 53 32 20 6D 6F 64 65 6C 20 38 30 pe: PS2 model 80
00000007: 0D 0A 24 50 43 20 54 79 70 65 3A 20 50 43 6A 72 J$PC Type: PCjr
00000008: 0D 0A 24 50 43 20 54 79 70 65 3A 20 50 43 20 43 J$PC Type: PC C
00000009: 6F 6E 76 65 72 74 69 62 6C 65 0D 0A 24 4D 6F 64 onvertibleJ$Mod
0000000A: 69 66 79 20 6E 75 6D 62 65 72 3A 20 20 20 2E 20 ify number: .
0000000B: 20 0D 0A 24 4F 45 4D 20 43 6F 64 65 3A 20 20 20 J$OEM Code:
```

Рисунок 1 – Hexdump .COM-файла.

В: Какова структура «плохого» .EXE-файла? С какого адреса располагается код? Что располагается с нулевого адреса?

В .EXE-файле данные и код содержатся в одном сегменте. С нулевого адреса располагается подпись компоновщика, указывающая, что файл

является .EXE-файлом. Это что-то типа дескриптора. Код начинается с адреса 300h (см. рис. 2).

000000002B0:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	
000000002C0:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	
000000002D0:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	
000000002E0:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	
000000002F0:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	
00000000300:	E9 3E 01 50 43 20 54 79	70 65 3A 20 55 6E 6B 6E	é>0PC Type: Unkn
00000000310:	6F 77 6E 0D 0A 24 50 43	20 54 79 70 65 3A 20 50	own>0\$PC Type: P
00000000320:	43 0D 0A 24 50 43 20 54	79 70 65 3A 20 50 43 2F	C>0\$PC Type: PC/
00000000330:	58 54 0D 0A 24 50 43 20	54 79 70 65 3A 20 41 54	XT>0\$PC Type: AT
00000000340:	0D 0A 24 50 43 20 54 79	70 65 3A 20 50 43 32 20	>0\$PC Type: PC2
00000000350:	6D 6F 64 65 6C 20 33 30	0D 0A 24 50 43 20 54 79	model 30>0\$PC Ty
00000000360:	70 65 3A 20 50 53 32 20	6D 6F 64 65 6C 20 38 30	pe: PS2 model 80

Рисунок 2 – Нехdump «плохого» .EXE-файла.

В: Какова структура «хорошего» .EXE-файла? Чем он отличается от «плохого» .EXE-файла?

О: В отличие от «плохого», «хороший» .EXE-файл не содержит директивы ORG 100h (которая выделяет память под PSP), поэтому код начинается с адреса 200h (что это действительно так, можно увидеть на рис. 3). В «хорошем» .EXE-файле данные, стек и код разделены по сегментам.

000000001D0:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	
000000001E0:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	
000000001F0:	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	
00000000200:	50 43 20 54 79 70 65 3A	20 55 6E 6B 6E 6F 77 6E	PC Type: Unknown
00000000210:	0D 0A 24 50 43 20 54 79	70 65 3A 20 50 43 0D 0A	>0\$PC Type: PC>
00000000220:	24 50 43 20 54 79 70 65	3A 20 50 43 2F 58 54 0D	\$PC Type: PC/XT>
00000000230:	0A 24 50 43 20 54 79 70	65 3A 20 41 54 0D 0A 24	>0\$PC Type: AT>
00000000240:	50 43 20 54 79 70 65 3A	20 50 43 32 20 6D 6F 64	PC Type: PC2 mod
00000000250:	65 6C 20 33 30 0D 0A 24	50 43 20 54 79 70 65 3A	el 30>0\$PC Type:
00000000260:	20 50 53 32 20 6D 6F 64	65 6C 20 38 30 0D 0A 24	PS2 model 80>0\$
00000000270:	50 43 20 54 79 70 65 3A	20 50 43 6A 72 0D 0A 24	PC Type: PCjr>
00000000280:	50 43 20 54 79 70 65 3A	20 50 43 20 43 6F 6E 76	PC Type: PC Conv
00000000290:	65 72 74 69 62 6C 65 0D	0A 24 4D 6F 64 69 66 79	ertible>0\$Modify
000000002A0:	20 6E 75 6D 62 65 72 3A	20 20 20 2E 20 20 0D 0A	number: . >

Рисунок 3 – Нехdump «хорошего» .EXE-файла.

Загрузка .COM модуля в основную память.

В: Какой формат загрузки .COM-модуля? С какого адреса располагается код?

О: После загрузки .COM-модуля в память сегментные регистры указывают на начало PSP. Код располагается с адреса 100h.

В: Что располагается с нулевого адреса?

О: С нулевого адреса располагается префикс программного сегмента (PSP).

В: Какие значения имеют регистры, которые соответствуют сегменту, в который модуль был помещён управляющей программой.

О: Все они указывают на один и тот же сегмент памяти, поэтому все регистры имеют значения 48DD. Они указывают на PSP.



ds	48DD
es	48DD
ss	48DD
cs	48DD

В: Как определяется стек? Какую область памяти он занимает? Какие адреса:

О: Стек создаётся автоматически, указатель стека в конце сегмента. Он занимает оставшуюся память и адреса изменяются от больших к меньшим, то есть от FFFEh к 0000h.

Загрузка «хорошего» .EXE модуля в основную память.

В: Как загружается «хороший» .EXE? Какие значения имеют сегментные регистры?

О: Сначала создаётся PSP. Затем определяется длина тела загрузочного модуля, определяется начальный сегмент. Загрузочный модуль считывается в начальный сегмент, таблица настройки считывается в рабочую память, к модулю каждого сегмента прибавляется сегментный адрес начального сегмента, определяются значения сегментных регистров. DS и ES указывают на начало PSP (42DD), CS – на начало сегмента команд (4932), а SS – на начало сегмента стека (48ED).

ds	48DD
es	48DD
ss	48ED
cs	4932

В: На что указывают регистры DS и ES?

О: Изначально регистры DS и ES указывают на начало сегмента PSP.

В: Как определяется стек?

О: Стек определяется при объявлении сегмента стека, в котором указывается, сколько памяти необходимо выделить. В регистры SS и SP записываются значения, указанные в заголовке, а к SS прибавляется сегментный адрес начального сегмента.

В: Как определяется точка входа?

О: Точка входа определяется с помощью директивы END, операндом которой является адрес, с которого начинается выполнения программы.

Выводы.

В ходы выполнения лабораторной работы было проведено исследование различий в структурах исходных текстов модулей типов .COM и .EXE, структур файлов загрузочных модулей и способов их загрузки в основную память. Были даны ответы на предложенные в лабораторной работе вопросы. Итоговым результатом лабораторной работы стали 2 текста программы для .COM и .EXE модулей, выполняющих требования задания.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ТЕКСТ ИСХОДНОГО ФАЙЛА .COM МОДУЛЯ

```
TESTPC SEGMENT
    ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING
    ORG 100H
START:  JMP BEGIN

TypePC_Unknown db 'PC Type: Unknown', 0dh, 0ah, '$'
TypePC_PC      db 'PC Type: PC', 0dh, 0ah, '$'
TypePC_PCXT    db 'PC Type: PC/XT', 0dh, 0ah, '$'
TypePC_AT      db 'PC Type: AT', 0dh, 0ah, '$'
TypePC_230PS   db 'PC Type: PC2 model 30', 0dh, 0ah, '$'
TypePC_280PS   db 'PC Type: PS2 model 80', 0dh, 0ah, '$'
TypePC_PCjr    db 'PC Type: PCjr', 0dh, 0ah, '$'
TypePC_PCC     db 'PC Type: PC Convertible', 0dh, 0ah, '$'

ModifyNumber   db 'Modify number:  . ', 0dh, 0ah, '$'
OEM_Code       db 'OEM Code:  ', 0dh, 0ah, '$'
UserSN         db 'User Serial Number:  ', 0dh, 0ah, '$'

PRINT_STRING PROC near
    mov     ah, 09h
    int     21h
    ret
PRINT_STRING ENDP

TETR_TO_HEX PROC near
    and     al, 0fh
    cmp     al, 09
    jbe     NEXT
    add     al, 07
NEXT:
    add     al, 30h
    ret
TETR_TO_HEX ENDP

BYTE_TO_HEX PROC near
    push    cx
    mov     al, ah
    call    TETR_TO_HEX
    xchg    al, ah
    mov     cl, 4
```

```

        shr     al, cl
        call    TETR_TO_HEX
        pop     cx
        ret
BYTE_TO_HEX      ENDP

WRD_TO_HEX      PROC      near
        push    bx
        mov     bh, ah
        call    BYTE_TO_HEX
        mov     [di], ah
        dec     di
        mov     [di], al
        dec     di
        mov     al, bh
        xor     ah, ah
        call    BYTE_TO_HEX
        mov     [di], ah
        dec     di
        mov     [di], al
        pop     bx
        ret
WRD_TO_HEX      ENDP

BYTE_TO_DEC      PROC      near
        push    cx
        push    dx
        push    ax
        xor     ah, ah
        xor     dx, dx
        mov     cx, 10
loop_bd:
        div     cx
        or      dl, 30h
        mov     [si], dl
        dec     si
        xor     dx, dx
        cmp     ax, 10
        jae     loop_bd
        cmp     ax, 00h
        jbe     end_l
        or      al, 30h
        mov     [si], al
end_l:
        pop     ax

```

```
    pop    dx
    pop    cx
    ret
BYTE_TO_DEC      ENDP
```

BEGIN:

```
    ; здесь определяем тип ПК
    push   es
    push   bx
    push   ax
    mov     bx, 0F000h
    mov     es, bx

    ; предпоследний байт ROM BIOS
    mov     ax, es:[0FFFEh]
    ; PC
    cmp     al, 0FFh
    je      MVPC
    ; PC/XT
    cmp     al, 0FEh
    je      MVPCXT
    cmp     al, 0FBh
    je      MVPCXT
    ; AT
    cmp     al, 0FCh
    je      MVAT
    ; PS2/30
    cmp     al, 0FAh
    je      MV230PS
    ; коды для AT и PS2/50-60 совпадают, поэтому не обрабатываем
    (ну или что делать?)

    ; PS2/80
    cmp     al, 0F8h
    je      MV280PS
    ; PCjr
    cmp     al, 0FDh
    je      MVPCjr
    ; PC Convertible
    cmp     al, 0F9h
    je      MVPCC
    ; PC Unknown
    lea     dx, TypePC_Unknown
    jmp     MVEND
MVPC:
```

```

        lea     dx, TypePC_PC
        jmp     MVEND
MVPCXT:
        lea     dx, TypePC_PCXT
        jmp     MVEND
MVAT:
        lea     dx, TypePC_AT
        jmp     MVEND
MV230PS:
        lea     dx, TypePC_230PS
        jmp     MVEND
MV280PS:
        lea     dx, TypePC_280PS
        jmp     MVEND
MVPCjr:
        lea     dx, TypePC_PCjr
        jmp     MVEND
MVPCC:
        lea     dx, TypePC_PCC
MVEND:
        call    PRINT_STRING
        pop     ax
        pop     bx
        pop     es

; здесь определяем версию системы
mov     ah, 30h
int     21h

push    ax
push    si
lea     si, ModifyNumber
add     si, 16
call    BYTE_TO_DEC
add     si, 3
mov     al, ah
call    BYTE_TO_DEC
pop     si
pop     ax

; здесь определяем серийный номер OEM
mov     al, bh
lea     si, OEM_Code
add     si, 12
call    BYTE_TO_DEC

```

```

; здесь определяем серийный номер пользователя
mov     al, bl
call    BYTE_TO_HEX
lea     di, UserSN
add     di, 20
mov     [di], ax
mov     ax, cx
lea     di, UserSN
add     di, 25
call    WRD_TO_HEX

; выводим все определённые данные
lea     dx, ModifyNumber
call    PRINT_STRING
lea     dx, Oem_Code
call    PRINT_STRING
lea     dx, UserSN
call    PRINT_STRING

; выходим из программы
xor     al, al
mov     ah, 4ch
int     21h

ret
TESTPC  ENDS
END      START

```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ТЕКСТ ИСХОДНОГО ФАЙЛА .EXE модуля

```
AStack      SEGMENT STACK
AStack      ENDS
```

```
DATA        SEGMENT
```

```
TypePC_Unknown db 'PC Type: Unknown', 0dh, 0ah, '$'
TypePC_PC       db 'PC Type: PC', 0dh, 0ah, '$'
TypePC_PCXT     db 'PC Type: PC/XT', 0dh, 0ah, '$'
TypePC_AT       db 'PC Type: AT', 0dh, 0ah, '$'
TypePC_230PS    db 'PC Type: PC2 model 30', 0dh, 0ah, '$'
TypePC_280PS    db 'PC Type: PS2 model 80', 0dh, 0ah, '$'
TypePC_PCjr     db 'PC Type: PCjr', 0dh, 0ah, '$'
TypePC_PCC      db 'PC Type: PC Convertible', 0dh, 0ah, '$'

ModifyNumber    db 'Modify number:  . ', 0dh, 0ah, '$'
OEM_Code        db 'OEM Code:  ', 0dh, 0ah, '$'
UserSN          db 'User Serial Number:  ', 0dh, 0ah, '$'
```

```
DATA        ENDS
```

```
CODE        SEGMENT
            ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack
```

```
PRINT_STRING PROC near
    mov     ah, 09h
    int     21h
    ret
```

```
PRINT_STRING ENDP
```

```
TETR_TO_HEX  PROC      near
    and     al, 0fh
    cmp     al, 09
    jbe     NEXT
    add     al, 07
```

```
NEXT:
    add     al, 30h
    ret
```

```
TETR_TO_HEX  ENDP
```

```
BYTE_TO_HEX  PROC near
```

```

        push    cx
        mov     al, ah
        call    TETR_TO_HEX
        xchg    al, ah
        mov     cl, 4
        shr     al, cl
        call    TETR_TO_HEX
        pop     cx
        ret

BYTE_TO_HEX      ENDP

WRD_TO_HEX      PROC      near
        push    bx
        mov     bh, ah
        call    BYTE_TO_HEX
        mov     [di], ah
        dec     di
        mov     [di], al
        dec     di
        mov     al, bh
        xor     ah, ah
        call    BYTE_TO_HEX
        mov     [di], ah
        dec     di
        mov     [di], al
        pop     bx
        ret

WRD_TO_HEX      ENDP

BYTE_TO_DEC      PROC      near
        push    cx
        push    dx
        push    ax
        xor     ah, ah
        xor     dx, dx
        mov     cx, 10
loop_bd:
        div     cx
        or      dl, 30h
        mov     [si], dl
        dec     si
        xor     dx, dx
        cmp     ax, 10
        jae     loop_bd
        cmp     ax, 00h

```

```

        jbe     end_1
        or      al, 30h
        mov     [si], al
end_1:
        pop     ax
        pop     dx
        pop     cx
        ret
BYTE_TO_DEC      ENDP

```

Main:

```

        push    ds
        xor     ax, ax
        push    ax
        mov     ax, DATA
        mov     ds, ax

```

; здесь определяем тип ПК

```

        push    es
        push    bx
        push    ax
        mov     bx, 0F000h
        mov     es, bx

```

; предпоследний байт ROM BIOS

```

        mov     ax, es:[0FFFEh]

```

; PC

```

        cmp     al, 0FFh

```

```

        je      MVPC

```

; PC/XT

```

        cmp     al, 0FEh

```

```

        je      MVPCXT

```

```

        cmp     al, 0FBh

```

```

        je      MVPCXT

```

; AT

```

        cmp     al, 0FCh

```

```

        je      MVAT

```

; PS2/30

```

        cmp     al, 0FAh

```

```

        je      MV230PS

```

; коды для AT и PS2/50-60 совпадают, поэтому не обрабатываем
(ну или что делать?)

; PS2/80

```

        cmp     al, 0F8h

```



```

        je      MV280PS
        ; PCjr
        cmp     al, 0FDh
        je      MVPCjr
        ; PC Convertible
        cmp     al, 0F9h
        je      MVPCC
        ; PC Unknown
        lea     dx, TypePC_Unknown
        jmp     MVEND
MVPC:
        lea     dx, TypePC_PC
        jmp     MVEND
MVPCXT:
        lea     dx, TypePC_PCXT
        jmp     MVEND
MVAT:
        lea     dx, TypePC_AT
        jmp     MVEND
MV230PS:
        lea     dx, TypePC_230PS
        jmp     MVEND
MV280PS:
        lea     dx, TypePC_280PS
        jmp     MVEND
MVPCjr:
        lea     dx, TypePC_PCjr
        jmp     MVEND
MVPCC:
        lea     dx, TypePC_PCC
MVEND:
        call    PRINT_STRING
        pop     ax
        pop     bx
        pop     es

        ; здесь определяем версию системы
        mov     ah, 30h
        int     21h

        push    ax
        push    si
        lea     si, ModifyNumber
        add     si, 16
        call    BYTE_TO_DEC

```

```

add     si, 3
mov     al, ah
call    BYTE_TO_DEC
pop     si
pop     ax

; здесь определяем серийный номер OEM
mov     al, bh
lea     si, OEM_Code
add     si, 12
call    BYTE_TO_DEC

; здесь определяем серийный номер пользователя
mov     al, bl
call    BYTE_TO_HEX
lea     di, UserSN
add     di, 20
mov     [di], ax
mov     ax, cx
lea     di, UserSN
add     di, 25
call    WRD_TO_HEX

; выводим все определённые данные
lea     dx, ModifyNumber
call    PRINT_STRING
lea     dx, Oem_Code
call    PRINT_STRING
lea     dx, UserSN
call    PRINT_STRING

; выходим из программы
xor     al, al
mov     ah, 4ch
int     21h

ret

CODE    ENDS
        END    Main

```