

System Alliance GmbH

Tel.: int. + 49 - 6625 - 107 - 0

Fax: int. + 49 - 6625 - 107 - 499

Industriestr. 5  
36272 Niederaula

## **System Alliance-Datensatz für Sendungsdaten - Release 100**

**Identifikation im Package-Header-Satz: 'BORD512'**

---

### **I Allgemeine Erläuterungen**

Die Länge der Satzarten ist variabel, das Maximum beträgt 512 Zeichen. Am Ende eines Satzes ist zwingend ein CRLF Zeichen zu übertragen. Sind Dezimalstellen angegeben, so sind in diesem Feld nur die Ziffern von 0 bis 9 erlaubt. Diese Felder dürfen keine Leerstellen enthalten und müssen immer übertragen werden.

Sind keine Dezimalstellen angegeben, so handelt es sich um Alpha-Felder, die alle Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen und auch Leerstellen enthalten können. Inhalte sind linksbündig auszurichten. Nicht gefüllte Alpha Felder am Ende eines Satzes müssen nicht mit BLANKS gefüllt und übertragen werden, sondern können abgeschnitten werden. In diesem Fall kann das CRLF Zeichen hinter dem letztem Feld mit Daten des Satzes gesetzt werden.

Umlaute müssen verarbeitet werden können, jedoch sollten Umlaute und ß wegen der unterschiedlichen Systeme vermieden werden.

Datumfelder sind im Format TTMMJJJJ darzustellen. Als Währungen sind ISO Codes zu verwenden.

Generell werden die Satzarten „\*99“ („A99“, „B99“,.... „Z99“) nicht beschrieben. Diese Satzarten können bilateral verwendet werden.

## Änderungshistorie

### Version 2011/07

1. Satzart E10: Neue Satzart für weitere Texte zur Gefahrgutposition
2. Satzart E00: Neues Feld Umweltgefährdend Y/N

### Version 2011/02

1. Satzart G00: Neues Feld Auftragsdatum
2. Satzart E00: Neue Felder Freigestellte Menge, Liter/Nettogewicht und Qualifier Liter/Nettogewicht

### Version 2009/02

1. Satzart A00: Datenart GTW aufgenommen.
2. Satzart A00: Neues Test Kennzeichen ergänzt.
3. Satzart G00: Neues Direktabholungs-Kennzeichen ergänzt.
4. Satzart E00: Felder für Nebengefahren auf DEP gesetzt, Neuer Tunnelbeschränkungscode, Bemerkungen bei Verpackungsbeschreibung, Zusatztext bei n.a.g. und Verpackungsgruppe / Klassifizierungscode angepasst.
5. Satzart E00: Zwei Felder für Verpackungsgruppe und Klassifizierungscode zur alternativen Verwendung ergänzt.
6. Text ‚siehe Anlage‘ in ‚siehe Codeliste‘ geändert.

### Version 2005/06

1. Satzart A00: Datenart CLU aufgenommen

### Version 2004/07

1. Satzart A10: Die Plombennummern 3 und 4 je Ladeeinheit auf *kann* geändert.
2. Satzart A10: Die Plombennummern 1 auf *dep* geändert und die Bemerkungen überarbeitet.

### Version 2004/06

2. Satzart A00: Produkt auf *dep* geändert
3. Satzart A10: Zwei weitere Plombennummern je Ladeeinheit ergänzt.
4. Satzart C00: Zollamt/Dienststelle und Eingangszollstelle auf 8 Stellen erweitert. Verkehrszweig an Grenze, Statistik Status, Art des Geschäfts und Inländischer Verkehrszweig auf jeweils 3 Stellen erweitert.
5. Satzart G00: Logistikmodell auf *dep* geändert, Warengruppe auf *muss* geändert
6. Satzart J00: Bemerkung zu Summe Mehrwertsteuer

**Version 2004/05**

1. Allgemeine Erläuterungen geändert.
2. Satzart A00: Verkehrsart auf Status *dep* geändert. Datenart ABK im Text bei Versender- und Empfänger-Id entfernt.
3. Satzart B00: Reihenfolge Borderoposition und Qualifier getauscht. Feld Kundennummer in Kundennummer / Partnernummer geändert.
4. Satzart D00: Tat. Gewicht auf Status *kann* gesetzt. Status Packstück-Anzahl und Verpackungsart auf *dep* gesetzt.
5. Satzart E00: Bei Packstück-Anzahl Dezimalstellen ergänzt.
6. Satzart G00: Den Text der Abholzeiten geändert.
7. Satzart Z00: Die Bemerkung bei Anzahl Datensätze geändert., Dezimalstellen bei Erstellungsdatum und -zeit ergänzt.

## II Überblick über die Satzarten

Satzart	Bezeichnung	Level	Max. Vorkommen	Muss / Kann	Bemerkung
<b>A00</b>	Sendungsdaten Kopf Satz	01	01	muss	pro Datei einmal
<b>A10</b>	Ladeeinheitensatz	01	01	dep	muss bei Datenart STD
<b>B00</b>	Adressen	02	je Sendung pro Qualifier einmal	muss	pro Sendung sind mind. B00/SHP und B00/CON zu senden. <b>Jede Sendung beginnt mit B00/SHP.</b>
<b>B10</b>	Kommunikationsangaben	02	pro B00 bis 9 mal	kann	bildet eine Gruppe mit B00
<b>C00</b>	Zollangaben	02	je Sendung einmal	kann	
<b>D00</b>	Sendungspositionen	03	je Sendung 999 mal	muss	
<b>D10</b>	Zollangaben der Position	04	je D00 99 mal	kann	
<b>E00</b>	Gefahrgutsatz	04	je D00 99 mal	kann	
<b>E10</b>	Ergänzende Texte zu E00	04	je E00 4 mal	kann	
<b>F00</b>	Barcodes und - Referenzen	04	je D00 999 mal	kann	
<b>G00</b>	Sendungssummen	02	je Sendung einmal	muss	
<b>H00</b>	Textschlüssel	02	je Sendung 4 mal	kann	
<b>H10</b>	Freie Texte	02	je Sendung 9 mal	kann	
<b>I00</b>	Leistungsarten	02	je Sendung 9 mal	kann	
<b>J00</b>	Sendungsdaten Summen	01	01	muss	bei ABH nur Kontrollsummen
<b>Z00</b>	Kontrollsatz	01	01	muss	

Hinweise zu Reihenfolge der Satzarten:

Die Satzart A00 enthält steuernde Informationen für die weiteren Satzarten und darf nur einmal vorkommen. Die Satzart B00 wird für die unterschiedlichen Adressen einer Sendung verwendet. **Jede Sendung beginnt mit der Satzart B00/SHP.** Die Satzart B10 beinhaltet optionale Zusatzinformationen zu einer Adresse und ist nach der Satzart B00 zu verwenden. Die Reihenfolge der Satzarten ist zwingend einzuhalten. Pro Sendung sind folgende Satzarten möglich: B00/B10, C00, Sendungspositionen, G00, H00, H10, I00. Eine Sendungsposition wird gebildet aus den Satzarten D00, D10, E00, **E10**, F00. Die Satzart Z00 beendet die Datei.

**Darstellungsbeispiele**

Beispiel 4 ist zu verwenden, wenn die Logik innerhalb der Sendungsteile (Zuordnung Gefahrgut und Barcodes zu Packstück) nicht möglich ist.

**Beispiel 1**

```

@@PH
A00
A10
    B00/SHP
    B10
    B00/CON
    C00
        D00
        D10
            F00
                D00
                D10
                E00
                    E10
                    E10
                E00
                    F00
                    F00
            G00
            H00
            H00
            H10
            H10
J00
Z00
@@PT
  
```

**Beispiel 2**

```

@@PH
A00
A10
    B00/SHP
    B10
    B00/CON
        D00
            F00
                G00
                B00/SHP
                B00/CON
                B10
                    D00
                        F00
                        F00
                        F00
                G00
                H00
                H10
                H10
                I00
                I00
J00
Z00
@@PT
  
```

**Beispiel 3**

```

@@PH
A00
A10
    B00/SHP
    B10
    B00/CON
    B10
        D00
            F00
                D00
                E00
                E00
                    F00
                    F00
                D00
                E00
                E00
                    F00
                D00
                F00
                D00
                E00
                    F00
G00
H10
H10
J00
Z00
@@PT
  
```

**Beispiel 4**

```

@@PH
A00
A10
    B00/SHP
    B10
    B10
    B00/CON
    B10
        D00
        D00
        D00
        E00
        E00
        F00
        F00
        F00
        F00
        F00
        F00
        F00
        G00
        H10
        H10
J00
Z00
@@PT
  
```

**III Einzelbeschreibung der Satzarten****Satzart A00**

Feld	Art	Länge	dez.	von	bis	Bemerkung
Satzart 'A00'	muss	3		1	3	Konstant A00
Qualifier Datenart	muss	3		4	6	STD, KDF, ABH, CLU, GTW
Releasestand	muss	3		7	9	100
Bordero-Nummer	muss	35		10	44	
Borderodatum (TTMMJJJJ)	muss	8	0	45	52	
Verkehrsart	dep	3		53	55	siehe Codeliste, muss bei STD, nicht verwendet bei ABH
Produkt	dep	3		56	58	siehe Codeliste, kann bei direkten Verkehren ohne zentralen Dienstleister entfallen.
Codeliste (Kooperation)	muss	3		59	61	Kennzeichen für die verwendete Codelisten (SYA bei System Alliance)
Währung	muss	3		62	64	nach ISO
Identifikation des Versenders des Borderos	muss	35		65	99	Kunde bei KDF, AP bei ABH, VP bei STD
Identifikation des Empfängers des Borderos	muss	35		100	134	VP bei KDF, VP bei ABH, EP bei STD
Frachtführer	dep	35		135	169	muss bei Datenart STD
Frachtführer Land	dep	3		170	172	muss bei Datenart STD, siehe Codeliste
Frachtführer PLZ	dep	9		173	181	muss bei Datenart STD
Frachtführer Ort	dep	35		182	216	muss bei Datenart STD
KFZ Kennzeichen 1	dep	35		217	251	muss bei Datenart STD
KFZ Kennzeichen 2	kann	35		252	286	
Weiterleitungs Id 1	kann	35		287	321	Jeder der eingetragenen Weiterleitungs Ids erhält eine Kopie des Borderos, wenn das Bordero z.B. über ein zentrales Rechenzentrum versendet wird.
Weiterleitungs Id 2	kann	35		322	356	
Testkennzeichen	kann	1		357	357	Testdaten müssen per Y markiert werden

**Satzart A10**

Feld	Art	Länge	dez.	von	bis	Bemerkung
Satzart 'A10'	muss	3		1	3	Konstant A10
Ladeeinheiten Nr. 1 (Le1)	muss	35		4	38	
Plombennummer 1 zu Le 1	dep	35		39	73	wenn eine Organisation Plombennummern verwendet, dann muss
Plombennummer 2 zu Le 1	kann	35		74	108	
Plombennummer 3 zu Le 1	kann	35		109	143	
Plombennummer 4 zu Le 1	kann	35		144	178	
Ladeeinheiten Nr. 2 (Le2)	kann	35		179	213	
Plombennummer 1 zu Le 2	dep	35		214	248	wenn eine Organisation Plombennummern verwendet und Ladeeinheit 2 gefüllt ist, dann muss
Plombennummer 2 zu Le 2	kann	35		249	283	
Plombennummer 3 zu Le 2	kann	35		284	318	
Plombennummer 4 zu Le 2	kann	35		319	353	

**Satzart B00**

<b>Feld</b>	<b>Art</b>	<b>Länge</b>	<b>dez.</b>	<b>von</b>	<b>bis</b>	<b>Bemerkung</b>
Satzart 'B00'	muss	3		1	3	Konstant B00
Laufende Bordero-Position	muss	3	0	4	6	
Qualifier (Art der Adresse)	muss	3		7	9	siehe Codeliste
Name 1	muss	35		10	44	
Straße und Haus-Nr.	muss	35		45	79	
Landeskennzeichen	muss	3		80	82	siehe Codeliste
PLZ	muss	9		83	91	
Ort	muss	35		92	126	
Kunden-Nr. / Partner Nr.	dep	35		127	161	muss, wenn die Nummer z.B. für eine zentrale Recherche verwendet werden soll
Name 2	kann	35		162	196	
Name 3	kann	35		197	231	
Ortsteil	kann	35		232	266	
Internationale Lokationsnummer (ILN)	kann	35		267	301	
Zoll Id.-Nummer	kann	35		302	336	

**Satzart B10**

<b>Feld</b>	<b>Art</b>	<b>Länge</b>	<b>dez.</b>	<b>von</b>	<b>bis</b>	<b>Bemerkung</b>
Satzart 'B10'	muss	3		1	3	Konstant B10
Laufende Bordero-Position	muss	3	0	4	6	
Qualifier Kommunikations Art	muss	3		7	9	siehe Codeliste
Kommunikationsinhalt	muss	256		10	265	



## Satzart C00

Feld	Art	Länge	dez.	von	bis	Bemerkung
Satzart 'C00'	muss	3		1	3	Konstant C00
Laufende Bordero-Position	muss	3	0	4	6	
Verzollungsart	kann	3		7	9	
Zollverfahren	kann	4		10	13	
Zollamt / Dienststelle	kann	8		14	21	
Herkunftsland	kann	3		22	24	siehe Codeliste
Ursprungsland	kann	3		25	27	siehe Codeliste
Versenderland	kann	3		28	30	siehe Codeliste
Bestimmungsland	kann	3		31	33	siehe Codeliste
Bestimmungsbundesland	kann	3		34	36	
Land des Einführers	kann	3		37	39	siehe Codeliste
Statistik Status	kann	3		40	42	
Lieferort (Frankatur Ort)	kann	35		43	77	
Grenzübergangswert	kann	9	0	78	86	
Währung des Gr.-Üb.wert	kann	3		87	89	
Art des Geschäfts	kann	3		90	92	
Verkehrszweig an. Grenze	kann	3		93	95	
Inländischer Verkehrszweig	kann	3		96	98	
Eingangszollstelle	kann	8		99	106	
Vorpaperart	kann	10		107	116	
Vorpapernummer	kann	25		117	141	
Anlagenart 01	kann	6		142	147	
Anlagennummer 01	kann	20		148	167	
Anlagendatum 01	kann	8		168	175	
Anlagenart 02	kann	6		176	181	
Anlagennummer 02	kann	20		182	201	
Anlagendatum 02	kann	8		202	209	
Anlagenart 03	kann	6		210	215	
Anlagennummer 03	kann	20		216	235	
Anlagendatum 03	kann	8		236	243	

**Satzart D00**

Feld	Art	Länge	dez.	von	bis	Bemerkung
Satzart 'D00'	muss	3		1	3	Konstant D00
Laufende Bordero-Position	muss	3	0	4	6	
Sendungsposition	muss	3	0	7	9	
Packstück-Anzahl	dep	4	0	10	13	
Verpackungsart	dep	3		14	16	siehe Codeliste
Packstück-Anzahl auf/in Paletten	kann	4	0	17	20	
Verpackungsart auf/in Paletten	kann	3		21	23	siehe Codeliste
Wareninhalt	muss	35		24	58	
Zeichen und Nr.	kann	35		59	93	
Tatsächliches Gewicht	kann	9	3	94	102	
Frachtpflichtiges Gewicht	kann	9	3	103	111	
Länge in Meter	kann	4	2	112	115	
Breite in Meter	kann	4	2	116	119	
Höhe in Meter	kann	4	2	120	123	
Kubikmeter	kann	5	3	124	128	
Lademeter	kann	3	1	129	131	
Anzahl Paletten Stellplätze	kann	4	1	132	135	

## Satzart D10

Feld	Art	Länge	dez.	von	bis	Bemerkung
Satzart 'D10'	muss	3		1	3	Konstant D10
Laufende Bordero-Position	muss	3	0	4	6	
Sendungsposition	muss	3	0	7	9	
Warennummer	kann	15		10	24	
Ursprungsland	kann	3		25	27	
Rohmasse in kg	kann	9	3	28	36	
Eigenmasse in kg Netto	kann	9	3	37	45	
Verfahrenscode	kann	5		46	50	
Zollwert	kann	11	2	51	61	
Währung Zollwert	kann	3		62	64	
Statistischer Wert	kann	11	2	65	75	
Währung Statistischer Wert	kann	3		76	78	
Anlagenart 01	kann	6		79	84	
Anlagennummer 01	kann	20		85	104	
Anlagendatum 01	kann	8		105	112	
Anlagenart 02	kann	6		113	118	
Anlagennummer 02	kann	20		119	138	
Anlagendatum 02	kann	8		139	146	
Anlagenart 03	kann	6		147	152	
Anlagennummer 03	kann	20		153	172	
Anlagendatum 03	kann	8		173	180	
Anlagenart 04	kann	6		181	186	
Anlagennummer 04	kann	20		187	206	
Anlagendatum 04	kann	8		207	214	

## Satzart E00

Feld	Art	Länge	dez.	von	bis	Bemerkung
Satzart 'E00'	muss	3		1	3	Konstant E00
Laufende Bordero-Position	muss	3	0	4	6	
Sendungsposition	muss	3	0	7	9	
GG Release	muss	3		10	12	siehe Codeliste
Packstück-Anzahl	muss	4	0	13	16	
Bruttogewicht in kg	muss	9	3	17	25	
UN-Nummer	muss	4		26	29	
Verpackungsbeschreibung	muss	35		30	64	Genauere Beschreibung der Verpackungsart gemäß ADR
Multiplikator	muss	4	0	65	68	
Id. der GG Datenbank	dep	3		69	71	Wenn eine Kooperation eine eigene Gefahrgutdatenbank mit eindeutigen Nummern je Gefahrgut verwendet, dann kann durch die Kombination von Id. und Key ein Gefahrgut eindeutig identifiziert werden.
Eindeutiger Key	dep	10		72	81	siehe Id. Der GG Datenbank
Stoffname/Gefahrgutbezeichnung	muss	210		82	291	
Zusatztext bei n.a.g.	dep	70		292	361	immer bei n.a.g.-Positionen (Sondervorschrift 274 ADR 3.3.1) – genauer Gefahrenauslöser
Gefahrzettelmuster(Hauptgefahr)	muss	3		362	364	
Gefahrzettelmuster(Nebengefahr 1)	dep	3		365	367	muss gefüllt werden, wenn das Gefahrgut eine NG 1 hat
Gefahrzettelmuster(Nebengefahr 2)	dep	3		368	370	muss gefüllt werden, wenn das Gefahrgut eine NG 2 hat
Gefahrzettelmuster(Nebengefahr 3)	dep	3		371	373	muss gefüllt werden, wenn das Gefahrgut eine NG 3 hat
Verpackungsgruppe / Klassifizierungscode	dep	4		374	377	muss angegeben werden, soweit bei dem jeweiligen Gefahrgut in der gesetzlichen Deklaration vorhanden *
Nettoexplosivmasse in kg	dep	9	3	378	386	bei Gefahrgutklasse 1 muss
Beförderungskategorie	muss	1		387	387	
Begrenzte Menge (LQ) Y/N	kann	1		388	388	
Errechnete Punkte	kann	9	0	389	397	
Tunnelbeschränkungscode	muss	6		398	403	im Beförderungspapier in Klammern (.....)
Verpackungsgruppe	dep	4		404	407	muss angegeben werden, soweit bei dem jeweiligen

						Gefahrgut in der gesetzlichen Deklaration vorhanden *
Klassifizierungscode	dep	4		408	411	muss angegeben werden, soweit bei dem jeweiligen Gefahrgut in der gesetzlichen Deklaration vorhanden *
Freigestellte Menge Y/N	dep	1		412	412	muss angegeben werden, wenn dies in einer Kooperation vorgeschrieben ist.
Angabe Liter oder Nettogewicht in kg	dep	9	3	413	421	muss angegeben werden, wenn dies in einer Kooperation vorgeschrieben ist.
Qualifier zur Klassifizierung der Stellen 413 bis 421. Bei flüssigen Stoffen Konstante LIT. Bei Nettogewicht fester Stoffe Konstante NGW.	dep	3		422	424	muss angegeben werden, wenn Stellen 413 bis 421 gefüllt sind.
Umweltgefährdend Y/N	dep	1		425	425	Ja oder Nein (Y/N). Wenn zutreffend, dann muss dies mit dem Ausdruck „umweltgefährdend“ im Beförderungspapier angegeben werden

\* Wenn in einer Kooperation beide Informationen (Verpackungsgruppe und Klassifizierungscode) getrennt gesendet werden müssen, dann sind die separaten Felder zu nutzen. Im anderen Fall kann das Kombi-Feld weiter genutzt werden.

**Satzart E10**

<b>Feld</b>	<b>Art</b>	<b>Länge</b>	<b>dez.</b>	<b>von</b>	<b>bis</b>	<b>Bemerkung</b>
Satzart 'E10'	muss	3		1	3	Konstant E10
Laufende Bordero-Position	muss	3	0	4	6	
Sendungsposition	muss	3	0	7	9	
Qualifier für Text Verwendung 1	muss	3		10	12	siehe Codeliste
Freier Text 1	muss	70		13	82	
Qualifier für Text Verwendung 2	kann	3		83	85	siehe Codeliste
Freier Text 2	kann	70		86	155	
Qualifier für Text Verwendung 3	kann	3		156	158	siehe Codeliste
Freier Text 3	kann	70		159	228	
Qualifier für Text Verwendung 4	kann	3		229	231	siehe Codeliste
Freier Text 4	kann	70		232	301	
Qualifier für Text Verwendung 5	kann	3		302	304	siehe Codeliste
Freier Text 5	kann	70		305	374	

**Satzart F00**

Feld	Art	Länge	dez.	von	bis	Bemerkung
Satzart 'F00'	muss	3		1	3	Konstant F00
Laufende Bordero-Position	muss	3	0	4	6	
Sendungsposition	muss	3	0	7	9	
Barcode	muss	35		10	44	
Qualifier Referenz	kann	3		45	47	siehe Codeliste
Referenznummer	kann	35		48	82	
Qualifier Referenz	kann	3		83	85	siehe Codeliste
Referenznummer	kann	35		86	120	
Qualifier Referenz	kann	3		121	123	siehe Codeliste
Referenznummer	kann	35		124	158	
Qualifier Referenz	kann	3		159	161	siehe Codeliste
Referenznummer	kann	35		162	196	
Qualifier Referenz	kann	3		197	199	siehe Codeliste
Referenznummer	kann	35		200	234	

## Satzart G00

Feld	Art	Länge	dez.	von	bis	Bemerkung
Satzart 'G00'	muss	3		1	3	Konstant G00
Laufende Bordero-Position	muss	3	0	4	6	
Sendungs-Nr. Versandpartner	muss	35		7	41	Sendungsnummer des Original VP, Abholauftragsnummer bei ABH
Tatsächliches Sendungs-Bruttogewicht in kg	muss	9	3	42	50	
Frankatur	muss	3		51	53	siehe Codeliste
Direktzustellungs Kz. Y/N	muss	1		54	54	
Abholdatum TTMMJJJJ	dep	8	0	55	62	muss bei ABH, sonst nicht erlaubt
Abholzeit von SSMM (Stunden, Minuten)	dep	4	0	63	66	kann bei ABH, sonst nicht erlaubt
Abholzeit bis SSMM (Stunden, Minuten)	dep	4	0	67	70	kann bei ABH, sonst nicht erlaubt
Logistikmodell	dep	6		71	76	muss wenn die Sendung zu einem Logistikmodell gehört, Codes siehe Codeliste
Sendungs-Nr. Empfangspartner	kann	35		77	111	bei Nachlieferungen (Original-Sendungs-Nr. des EP) bzw. bei Ersterfassung von über-zähligen Sendungen (vorläufige Sendungs-Nr. des EP)
Versender Id Original Bordero	dep	35		112	146	Enthält bei Borderos ex ZKP immer die Original Id. des Versenders des Original Borderos
Empfänger Id Original Bordero	dep	35		147	181	Enthält bei Borderos ex ZKP immer die Original Id. des Empfängers des Original Borderos
Warengruppe	muss	3		182	184	siehe Codeliste
Warenwert	kann	11	2	185	195	
Währung des Warenwerts	kann	3		196	198	
Frachtpflichtiges Sendungsgewicht in kg	kann	9	3	199	207	
Kubikmeter	kann	5	3	208	212	
Lademeter	kann	3	1	213	215	
Anzahl Paletten Stellplätze	kann	4	1	216	219	
Anzahl zusätzlicher Ladehilfsmittel 1	kann	2	0	220	221	
Verpackungsart zusätzliche Ladehilfsmittel 1	dep	3		222	224	siehe Codeliste, muß wenn Anzahl gefüllt ist



Anzahl zusätzlicher Lade-hilfsmittel 2	kann	2	0	225	226	
Verpackungsart zusätzliche Ladehilfsmittel 2	dep	3		227	229	siehe Codeliste, muß wenn Anzahl gefüllt ist
Direktabholungs Kz.	kann	1		230	230	bei Verwendung: Y oder N
Auftragsdatum TTMMJJJJ	kann	8	0	231	238	

### Satzart H00

Feld	Art	Länge	dez.	von	bis	Bemerkung
Satzart 'H00'	muss	3		1	3	Konstant H00
Laufende Bordero-Position	muss	3	0	4	6	
Hinweistextschlüssel 1*	muss	3		7	9	siehe Codeliste
Hinweiszusatztext 1	kann	35		10	44	
Hinweistextschlüssel 2*	kann	3		45	47	siehe Codeliste
Hinweiszusatztext 2	kann	35		48	82	
Hinweistextschlüssel 3*	kann	3		83	85	siehe Codeliste
Hinweiszusatztext 3	kann	35		86	120	
Hinweistextschlüssel 4*	kann	3		121	123	siehe Codeliste
Hinweiszusatztext 4	kann	35		124	158	
Hinweistextschlüssel 5*	kann	3		159	161	siehe Codeliste
Hinweiszusatztext 5	kann	35		162	196	
Hinweistextschlüssel 6*	kann	3		197	199	siehe Codeliste
Hinweiszusatztext 6	kann	35		200	234	

**Satzart H10**

Feld	Art	Länge	dez.	von	bis	Bemerkung
Satzart 'H10'	muss	3		1	3	Konstant H10
Laufende Bordero-Position	muss	3	0	4	6	
Qualifier für Text Verwendung 1	muss	3		7	9	siehe Codeliste
Freier Text 1	muss	70		10	79	
Qualifier für Text Verwendung 2	kann	3		80	82	siehe Codeliste
Freier Text 2	kann	70		83	152	
Qualifier für Text Verwendung 3	kann	3		153	155	siehe Codeliste
Freier Text 3	kann	70		156	225	

**Satzart I00**

Feld	Art	Länge	dez.	von	bis	Bemerkung
Satzart 'I00'	muss	3		1	3	Konstant I00
Laufende Bordero-Position	muss	3	0	4	6	
Leistungsart 1	muss	3		7	9	siehe Codeliste
Steuer Kennzeichen 1	muss	1		10	10	0 = steuerfrei, 1 = steuerpflichtig
Betrag 1	muss	9	2	11	19	
Leistungsart 2	kann	3		20	22	siehe Codeliste
Steuer Kennzeichen 2	kann	1		23	23	0 = steuerfrei, 1 = steuerpflichtig
Betrag 2	kann	9	2	24	32	
Leistungsart 3	kann	3		33	35	siehe Codeliste
Steuer Kennzeichen 3	kann	1		36	36	0 = steuerfrei, 1 = steuerpflichtig
Betrag 3	kann	9	2	37	45	
Leistungsart 4	kann	3		46	48	siehe Codeliste
Steuer Kennzeichen 4	kann	1		49	49	0 = steuerfrei, 1 = steuerpflichtig
Betrag 4	kann	9	2	50	58	

Leistungsart 5	kann	3		59	61	siehe Codeliste
Steuer Kennzeichen 5	kann	1		62	62	0 = steuerfrei, 1 = steuerpflichtig
Betrag 5	kann	9	2	63	71	
Leistungsart 6	kann	3		72	74	siehe Codeliste
Steuer Kennzeichen 6	kann	1		75	75	0 = steuerfrei, 1 = steuerpflichtig
Betrag 6	kann	9	2	76	84	
Leistungsart 7	kann	3		85	87	siehe Codeliste
Steuer Kennzeichen 7	kann	1		88	88	0 = steuerfrei, 1 = steuerpflichtig
Betrag 7	kann	9	2	89	97	
Leistungsart 8	kann	3		98	100	siehe Codeliste
Steuer Kennzeichen 8	kann	1		101	101	0 = steuerfrei, 1 = steuerpflichtig
Betrag 8	kann	9	2	102	110	
Leistungsart 9	kann	3		111	113	siehe Codeliste
Steuer Kennzeichen 9	kann	1		114	114	0 = steuerfrei, 1 = steuerpflichtig
Betrag 9	kann	9	2	115	123	
Leistungsart 10	kann	3		124	126	siehe Codeliste
Steuer Kennzeichen 10	kann	1		127	127	0 = steuerfrei, 1 = steuerpflichtig
Betrag 10	kann	9	2	128	136	

**Satzart J00**

<b>Feld</b>	<b>Art</b>	<b>Länge</b>	<b>dez.</b>	<b>von</b>	<b>bis</b>	<b>Bemerkung</b>
Satzart 'J00'	muss	3		1	3	Konstant J00
Gesamt-Sendungs-Anzahl	muss	3	0	4	6	
Gesamt-Packstück-Anzahl	muss	6	0	7	12	Summe über alle Sendungspositionen
Tatsächliches Bruttogewicht gesamt in kg	muss	9	3	13	21	
Anzahl GP = Gitterbox-Paletten	muss	4	0	22	25	Summe über alle Sendungen
Anzahl FP = Euro-Flach-Paletten	muss	4	0	26	29	Summe über alle Sendungen
Anzahl FP = zusätzliche Ladehilfsmittel	muss	4	0	30	33	Auf Borderoebene ohne Einzelsendungsbezug
Anzahl GP = zusätzliche Ladehilfsmittel	muss	4	0	34	37	Auf Borderoebene ohne Einzelsendungsbezug
Summen steuerpfl. aus I00	muss	11	2	38	48	
Summen steuerfrei aus I00	muss	11	2	49	59	
Summen Warenwertnachnahmen aus I00	muss	11	2	60	70	Summe über alle Sendungen mit Leistungsart 100
Summen Zoll aus I00	muss	11	2	71	81	Summe über alle Sendungen mit Leistungsart 102
Summen EUst aus I00	muss	11	2	82	92	Summe über alle Sendungen mit Leistungsart 101
Summen Mehrwertsteuer	muss	11	2	93	103	Summe über alle Sendungen mit Leistungsart 333

**Satzart Z00**

<b>Feld</b>	<b>Art</b>	<b>Länge</b>	<b>dez.</b>	<b>von</b>	<b>bis</b>	<b>Bemerkung</b>
Satzart 'Z00'	muss	3		1	3	Konstant Z00
Gesamt-Anzahl-Daten-Sätze	muss	6	0	4	9	Anzahl aller Satzarten ohne Z00, PH- und PT-Satz
Erstellungsdatum (TTMMJJJJ)	muss	8	0	10	17	
Erstellungszeit (SSMMss)	muss	6	0	18	23	SS=Stunden, MM=Minuten, ss=Sekunden