

COMO REMOVER A SENHA NO WINDOWS 7

(Win 7)


Se você esquecer a senha de login do Windows é algo extremamente preocupante para qualquer usuário ao deparar-se com a tela de login, inserir normalmente sua palavra-passe e aguardar a autenticação ser efetuada com sucesso, recebe-se aquela tradicional mensagem:

“Nome de usuário ou senha incorretos”, é muito frustrante e desesperador. Para te ajudar a sair dessa situação, vamos mostrar passo a passo, nos mínimos detalhes, como remover ou quebrar a senha de login de seu usuário no Windows 7.




Requisitos: Só é necessário que você tenha um CD, DVD ou pendrive de instalação do Windows 7. Isso mesmo, aquela mídia que você usa para reinstalar (formatar) o sistema operacional, só precisamos dele.

1. Insira o CD, DVD ou pendrive bootável e inicie seu computador através de uma dessas mídias. É importante lembrar que, é necessário alterar antes a ordem de boot na bios do computador para ser possível inicializar com a mídia escolhida.
2. Após ligar o computador, aguarde aparecer no topo da tela a mensagem `press any key to boot from cd or dvd....` e pressione qualquer tecla para iniciar a mídia de instalação do Windows 7.



```
Pressione uma tecla para iniciar do CD ou DVD..._
```

3. Na tela seguinte, uma barra de carregamento será exibida com o status (Windows is loading files), aguarde até que ela seja concluída.



4. Na próxima tela, aparecerá a mensagem Starting Windows, aguarde novamente até aparecer a janela de instalação para escolha do idioma.



5. Na tela de escolha do idioma (Instalação do Windows), pressione a tecla Shift e aperte a tecla F10 para inicializar o prompt de comando.




6. No prompt, digite os seguintes códigos abaixo. Lembrando que após inserir cada linha de comando, pressione a tecla Enter.

```
copy d:\windows\system32\sethc.exe d:\
```

```
copy d:\windows\system32\cmd.exe d:\windows\system32\sethc.exe
```

```
SIM
```



```
Administrador: X:\windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]


X:\Sources>copy d:\windows\system32\sethc.exe d:\ 1
1 arquivo(s) copiado(s).

X:\Sources>copy d:\windows\system32\cmd.exe d:\windows\system32\sethc.exe 2
Substituir d:\windows\system32\sethc.exe? (Sim/Não/Todos): Sim 3
1 arquivo(s) copiado(s).


X:\Sources>
```

7. Terminado os procedimentos, feche o prompt e reinicie seu computador. Dessa vez, não pressione nenhuma tecla para iniciar através do CD ou pendrive, deixe ir para a tela de login automaticamente.


8. Na tela de login, **pressione 5 vezes** seguidamente a tecla **Shift** até aparecer o Prompt de comando. (Em alguns teclados a tecla Shift tem o ícone de uma seta indicando para cima. É a primeira tecla acima da tecla CTRL). Após pressionar várias vezes, uma notificação das Teclas de aderência será exibida junto com o cmd, **ignore clicando no X para fechar**.




9. No cmd, digite o seguinte comando: **control userpasswords2** e pressione a tecla Enter.



10. A Janela **Contas de Usuário** será exibida, selecione o seu usuário e clique no botão **Redefinir Senha...**



11. **Digite a nova senha** na janela **Redefinir Senha** e em seguida confirme digitando novamente, a seguir, clique no botão OK, botão OK novamente para fechar a janela contas de usuário.



Pronto! Agora, você já pode digitar a nova senha na tela de login e acessar o seu computador normalmente.



Atualizado em: 10/05/2020