

Installation d'un home serveur Linux sur un Raspberry

Stéphane Apiou

Version 1.1, 2022-05-17

Table of Contents

1. Avant propos	1
2. Se loguer root sur le serveur	3
3. Gestion des mots de passe	4
4. Installation du linux sur votre Raspberry Pi	6
4.1. Installation avec écran et clavier	6
4.2. Installation Headless de Raspberry Pi OS LITE (64-bit)	7
4.3. Installation Headless de Ubuntu 64	10
4.4. Reconnecter automatiquement votre Raspberry Pi au wifi	13
5. Configuration basique	15
5.1. Mettre l'éditeur de votre choix	15
5.2. Installation d'un repository pour <i>/etc</i>	15
5.3. Mise à jour des sources de paquets Debian ou Ubuntu	17
5.4. Installation des paquets de base	18
5.5. Installer l'outil Debfooster	18
5.6. Création d'un fichier keeper dans <i>/etc</i>	19
5.7. Installation des mises à jours automatiques	20
5.8. Vérification du nom de serveur	21
5.9. Interdire le login direct en root	23
5.10. Création d'une clé de connexion ssh locale	24
5.11. Sudo sans mot de passe	26
5.12. Configuration du Motd	26
5.13. Installer l'outil dselect	31
5.14. Ajouter un fichier de swap	32
6. Installation initiale des outils	33
6.1. Supprimer le sleep mode	33
6.2. Configuration de xfce et de l'environnement graphique	33
6.3. Configuration de VNC	34
6.4. Procédure spécifique pour les serveurs du réseau local	36
6.5. Configuration de ssmtp	38
6.6. Déblocage de port de firewall	40
6.7. Configuration de Avahi	42
6.8. Configuration de Pi-Hole	43
6.9. Installation d'un serveur de fichier Windows	45
6.10. Scan des vulnérabilités	58
7. Installation du système d'administration Webmin	60
8. Configuration de Apt-cacher	63
9. Installation de Docker et des outils associés	65
9.1. A propos des Raspberry Pi	65

9.2. Installation de Docker	65
9.3. Installation de docker-compose	66
9.4. Installation de docker swarm	67
9.5. Choix des images docker	67
9.6. Considérations de sécurité	68
9.7. Mise à jour automatique des images	68
9.8. Surveillance et redémarrage de container	69
10. Installation de Traefik	70
10.1. Installation de Traefik	70
10.2. Configuration de Traefik pour une utilisation avec Pi-Hole	70
10.3. Upgrade de Traefik	72
11. Outils web de gestion des containers	74
11.1. Installation de Yacht	74
11.2. Upgrade d'un container dans Yacht	76
11.3. Upgrade de Yacht	76
11.4. Installation de Portainer	76
11.5. Upgrade d'un container dans Portainer	78
11.6. Upgrade de Portainer	78
12. Configuration de Docker-mirror	80
13. Installation de Statping	82
13.1. Prérequis	82
13.2. Installation du serveur Statping	82
13.3. Création du site web de statping	82
13.4. Configuration du site statping	83
13.5. Upgrade de Statping	84
14. Installation du système de backup BorgBackup	85
14.1. Introduction	85
14.2. Installation du serveur de stockage	85
14.3. Installation sur le serveur sauvegardé	86
14.4. Effectuer un backup	88
14.5. Lister les backups	88
14.6. Vérifier un backup	89
14.7. Restaurer un backup	90
14.8. Supprimer vos vieux backups	91
14.9. Automatisez votre sauvegarde	91
14.10. Restauration d'urgence	92
14.11. Installation de Borgweb	94
14.12. Création du site web de Borgweb	97
15. Annexe	100
15.1. Configuration d'un écran 3.5 inch RPI LCD (A)	100

Chapter 1. Avant propos

Ce document est disponible sur le site [ReadTheDocs](#)



et sur [Github](#). Sur Github vous trouverez aussi les versions PDF, EPUB, HTML, Docbook et AsciiDoc de ce document

Cette documentation décrit la méthode que j'ai utilisé pour installer un serveur linux de gestion du reseau Home (site auto hébergé) avec un raspberry PI.

Elle est le résultat de très nombreuses heures de travail pour collecter la documentation nécessaire. Sur mon serveur, j'ai installé un Ubuntu pour Raspberry. Cette documentation décrit aussi l'installation pour une Raspbian.

Dans ce document, je montre la configuration de nombreux types de sites web et services dans un domaine en utilisant ISPConfig.

Sont installés:

- un panel [ISPConfig](#),
- un configurateur [Webmin](#),
- un serveur apache avec sa configuration let's encrypt et les plugins PHP, Python et Ruby,
- un serveur de mail avec antispam, sécurisation d'envoi des mails et autoconfiguration pour Outlook, Thunderbird, Android,
- un webmail [roundcube](#),
- un serveur de mailing list [mailman](#),
- un serveur ftp et sftp sécurisé,
- un serveur de base de données MariaDB et son interface web d'administration [phpmyadmin](#),
- des outils de sécurisation, de mise à jour automatique et d'audit du serveur,
- un outil de Monitoring [Munin](#),
- un outil de Monitoring [Monit](#),
- l'installation de [Docker](#) et des outils [Portainer](#) et [Yacht](#),
- un sous domaine pointant sur un site auto-hébergé (l'installation du site n'est pas décrite ici; Se référer à [Yunohost](#)) par exemple,
- un site CMS sous [Joomla](#),
- un site CMS sous [Concrete5](#),
- un site WIKI sous [Mediawiki](#),
- un site de blog [Wordpress](#),

- un site [Microweber](#),
- un site Photo sous [Piwigo](#),
- un site de partage de recettes de cuisine [Mealie](#)
- un site Collaboratif sous [Nextcloud](#),
- un site [Gitea](#) et son repository GIT,
- un serveur de mots de passe [Bitwarden](#),
- un dashboard pour vos sites web [Heimdall](#),
- un serveur et un site de partage de fichiers [Seafile](#),
- un serveur [Grafana](#), [Prometheus](#), [Loki](#), Promtail pour gérer les statistiques et les logs du serveur,
- un serveur de sauvegardes [BorgBackup](#),
- un serveur de VPN [Pritunl](#),
- un serveur de bureau à distance [Guacamole](#)

Dans ce document nous configurons un nom de domaine principal. Pour la clarté du texte, il sera nommé "example.com". Il est à remplacer évidemment par votre nom de domaine principal.

Je suppose dans ce document que vous savez vous connecter à distance sur un serveur en mode terminal, que vous savez vous servir de [ssh](#) pour Linux ou de [putty](#) pour Windows, que vous avez des notions élémentaires de Shell Unix et que vous savez vous servir de l'éditeur [vi](#). Si [vi](#) est trop compliqué pour vous, je vous suggère d'utiliser l'éditeur de texte [nano](#) à la place et de remplacer [vi](#) par [nano](#) dans toutes les lignes de commande.

Dans le document, on peut trouver des textes entourés de <texte>. Cela signifie que vous devez mettre ici votre propre texte selon vos préférences.

Le coût pour mettre en oeuvre ce type de serveur est relativement faible:

- Compter 15-18€TTC/an pour un nom de domaine classique (mais il peut y avoir des promos)
- Comptez 26€ pour acheter une carte Raspberry PI 3 A+ (1Go de Ram) et 61€ pour un PI 4 avec 4Go de Ram. A cela il faut ajouter un boîtier, une alim et une flash de 64 ou 128 Go (prenez les cartes SD les plus rapide possible en écriture). Vous en aurez donc pour 110€ si vous achetez tout le kit.

Par rapport à une solution VPS directement dans le cloud, ce budget correspond à 7-10 mois d'abonnement. Si vous avez la Fibre chez vous, il est nettement plus rentable d'utiliser un Raspberry que de prendre un abonne VPS.

Chapter 2. Se loguer root sur le serveur

A de nombreux endroit dans la documentation, il est demandé de se loguer root sur le serveur. Pour se loguer root, et dans l'hypothèse que vous avez mis en place un compte sudo:

1. De votre machine locale, loguez vous avec votre compte `<sudo_username>`. Tapez :

```
ssh <sudo_username>@<example.com> ①
```

- ① Mettez ici `<sudo_username>` par votre nom de login et `<example.com>` par votre nom de domaine ou son adresse IP. Au début votre nom de domaine acheté n'est pas encore configuré. Il faut donc utiliser le nom de machine (par exemple pour un VPS OVH: `VPSxxxxxx.ovh.net` ou pour un raspberry: `raspberrypi.local`) ou votre adresse IP.

ou utilisez putty si vous êtes sous Windows.

2. Tapez votre mot de passe s'il est demandé. Si vous avez installé une clé de connexion ce ne devrait pas être le cas.
3. Loguez-vous `root`. Tapez :

```
sudo bash
```

Un mot de passe vous est demandé. Tapez le mot de passe demandé.

4. Dans le cas contraire (pas de sudo créé et connexion en root directe sur le serveur):
 - a. Se loguer root sur le serveur distant. Tapez:

```
ssh root@<example.com> ①
```

- ① remplacer ici `<example.com>` par votre nom de domaine.

Tapez ensuite votre mot de passe root

Chapter 3. Gestion des mots de passe

A propos des mots de passe: il est conseillé de saisir des mots de passe de 10 caractères contenant des majuscules/minuscules/nombres/caractères spéciaux. Une autre façon de faire est de saisir de longues phrases. Par exemple: 'J'aime manger de la mousse au chocolat parfumée à la menthe'. Ce dernier exemple a un taux de complexité bien meilleur qu'un mot de passe classique. Il est aussi plus facile à retenir que 'Az3~1ym_a&'.

Cependant, si vous êtes en manque d'inspiration et que vous souhaitez générer des mots de passe, voici quelques méthodes:

1. En se basant sur la date. Tapez:

```
date +%s | sha256sum | base64 | head -c 32 ; echo ①
```

- ① remplacez 32 par la valeur qui vous convient pour générer un mot de passe d'une taille différente de 32 caractères

2. En se basant sur les nombres aléatoires système. Tapez l'une des deux lignes ci dessous :

```
tr -cd '[:graph:]' < /dev/urandom | head -c 32; echo ①  
tr -cd A-Za-z0-9 < /dev/urandom | head -c 32;echo ①
```

- ① remplacez 32 par la valeur qui vous convient pour générer un mot de passe d'une taille différente de 32 caractères

3. En utilisant Openssl. Tapez :

```
openssl rand -base64 32 | cut -c-32 ①
```

- ① remplacez 32 par la valeur qui vous convient pour générer un mot de passe d'une taille différente de 32 caractères

4. En utilisant gpg. Tapez :

```
gpg --gen-random --armor 1 32 | cut -c-32 ①
```

- ① remplacez 32 par la valeur qui vous convient pour générer un mot de passe d'une taille différente de 32 caractères

5. En utilisant pwgen pour générer des mots de passe qui suivent des règles de longueur et types de caractères.

- a. Pour installer l'outil, tapez:

```
apt install pwgen
```

b. Ensuite tapez :

```
pwgen -Bcny 32 -1 ①
```

① remplacez 32 par la valeur qui vous convient pour générer un mot de passe d'une taille différente de 32 caractères. La commande crée un mot de passe non ambiguë avec au moins une majuscule, une valeur numérique, un symbole.

6. En utilisant `apg` pour générer des mots de passe prononcables tel que: `7quiGrikCod+` (`SEVEN-qui-Grik-Cod-PLUS_SIGN`)

a. Pour installer l'outil, tapez:

```
apt install apg
```

b. Ensuite tapez :

```
apg
```

7. En utilisant `xkcdpass` pour générer des passphrases comme: `context smashup spiffy cuddly throttle landfall`

a. Pour installer l'outil, tapez:

```
apt install xkcdpass
```

b. Ensuite tapez :

```
xkcdpass
```


Chapter 4. Installation du linux sur votre Raspberry Pi

C'est la première étape.

Il vous faut bien choisir le type de linux que vous souhaitez installer:

- Debian: C'est la distribution la plus connue et celle qui offre le plus de possibilités juste après l'installation (notamment pour faire de la domotique, utiliser le GPIO ...).
- Ubuntu 64: Elle est plus proche d'une Ubuntu standard et propose beaucoup de paquets pour faire fonctionner votre raspberry en serveur web.

Il vous faudra un lecteur de flash microSD - USB que vous brancherez sur votre PC.

Il existe maintenant un outil nommé [Raspberry PI Imager](#) pour la plateforme qui vous convient. C'est le moyen de plus simple de flasher votre Raspberry pi.

Pour Windows, très simple, il suffit de lancer le programme téléchargé. Pour Linux, appliquer la procédure suivante:

1. [Loguez vous comme root](#)
2. Tapez:

```
cd /tmp
wget https://downloads.raspberrypi.org/imager/imager_amd64.deb
dpkg -i imager_amd64.deb
```

3. Lancez le programme.

Suivez la procédure ci dessous commune à toutes les plateformes:

1. Sélectionnez **Choose OS** et dans la liste choisissez **Raspberry Pi OS LITE (64-bit)** ou **Ubuntu 64**
2. Sélectionnez **Choose SD CARD** et sélectionnez votre lecteur de carte SD
3. Cliquez sur **Write**
4. Attendez la fin du chargement et de l'écriture sur la flash.
5. Vous avez deux façons d'installer:
 - avec un écran et un clavier qui est la méthode la plus facile
 - en mode Headless qui est plus complexe mais ne nécessite pas d'écran ni de clavier
6. Vous devez choisir l'une des méthodes décrites dans les deux chapitres suivants.

4.1. Installation avec écran et clavier

Pour ce type d'installation, il vous faut un clavier+souris et un écran.

1. Enlevez la carte SD de votre lecteur et insérez la dans votre raspberry PI.
2. Brancher un clavier, une souris et un écran (ou utilisez un écran 3,5" configuré selon la procédure en annexe).
3. Branchez votre Raspberry sur votre réseau Ethernet filaire (vous pouvez aussi utiliser le wifi)
4. Démarrez votre Raspberry.
5. Après l'écran de démarrage arc en ciel, vous devez assez rapidement arriver sur le bureau
6. Un programme doit se lancer automatiquement.
7. Sélectionnez le clavier et la langue en français
8. Tapez votre nouveau mot de passe pour le login **pi**
9. Choisissez un full screen sans bords
10. Choisissez votre connexion wifi et entrez le mot de passe
11. Bien noter votre adresse IP elle vous sera utile ensuite
12. Les mises à jours de paquets Debian ainsi que l'installation des traductions en français vont s'installer.
13. Une fois les installations terminées, le Raspberry va rebooter.
14. Une fois rebooté, sélectionnez dans le menu **Préférences** → `Configuration du Raspberry PI`
 - Dans l'onglet **Display** Cliquez sur **Set Resolution** et choisissez **31: 1920x1080**
 - Dans l'onglet **Interfaces** activez **SSH** et **VNC**
 - Cliquez sur **Valider**
15. Cliquez sur l'icône **VNC** dans la barre en haut à Droite
 - Dans la fenêtre cliquez sur le menu burger en haut à Droite.
 - Choisissez **Options** puis l'onglet **Sécurité**
 - Dans le champ Authentification choisissez l'option **mot de passe VNC**
 - Tapez votre mot de passe dans les deux champs et cliquez **Valider** puis **OK**
16. Vous pouvez maintenant rebooter votre Raspberry sans écran et sans clavier pour continuer la configuration.
17. Vous avez deux options: connexion en mode SSH ou au travers d'une connexion VNC

4.2. Installation Headless de Raspberry Pi OS LITE (64-bit)

Pour ce type d'installation, pas besoin d'écran, de clavier et de souris. Tout s'effectue à distance.

Dans la suite, je suppose que vous possédez un PC fonctionnant avec un Linux (la procédure peut être adaptée pour une machine windows en utilisant la ligne de commande et putty)

1. Avant d'enlever votre flash SD du lecteur, appliquez la procédure ci après:
 - Sur la flash, 2 partitions ont été créées. Montez la partition boot

- sur cette partition, créez un fichier `wpa_supplicant.conf` et éditez le avec un éditeur de text (Nano ou vi sous linux ou Notepad sous windows).
- Mettez y le texte suivant:

```
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=US
network={
    ssid="YOURSSID" ①
    psk="YOURPASSWORD" ②
    key_mgmt=WPA-PSK
    scan_ssid=1
}
```

① remplacez `YOURSSID` par le nom SSID de votre wifi local

② remplacez `YOURPASSWORD` par le mot de passe de votre wifi local

- sauvez le fichier
 - Sur la même partition créez un fichier `ssh` (vide et sans extension). Il servira à indiquer au raspberry d'activer ssh au prochain boot
 - démontez la partition
 - au boot sur la carte SD, le fichier sera recopié dans votre configuration et le réseau wifi sera ainsi accessible
2. Enlevez la carte SD de votre lecteur et insérez la dans votre Raspberry PI.
 3. Démarrez votre raspberry.
 4. Attendez environ 2 minutes le temps que le premier boot se termine. Tout pendant la procédure de boot, la petite led d'accès disque doit clignoter.
 5. Vous devez maintenant découvrir l'adresse IP de votre Raspberry, pour cela tapez la commande suivante:

```
ping raspberrypi.local
```

6. Si le Raspberry a démarré correctement, cette commande doit montrer l'adresse IP du raspberry et une réponse correcte au ping

```
PING raspberrypi.local (192.168.3.212) 56(84) bytes of data:
64 bytes from raspberrypi.local (192.168.3.212): icmp_seq=1 ttl=64 time=1.32 ms
```

1. Vous pouvez aussi utiliser la commande suivante: +

```
arp -na | grep -Pi "(b8:27:eb)|(dc:a6:32)"
```

1. Si vous n'obtenez aucun résultat essayer la commande `nmap` sur le subnet de votre réseau local

- On obtient l'adresse local du subnet en tapant:

```
hostname -I
```

- l'adresse IP de votre PC est affichée comme premier mot. Par exemple : `192.168.3.10`
- le subnet se déduit de cette adresse en gardant les 3 premiers nombres (cas général de la plupart des utilisateurs).
- Tapez:

```
nmap -sn 192.168.3.0/24
```

- la commande affiche alors les adresses IP et mac de toutes les machines présentes sur le réseau.
- le Raspberry se reconnaît par son nom de machine qui contient le terme `raspberry` ou par son adresse mac qui est reconnue du type `Raspberry Pi Foundation`

2. vous pouvez alors directement vous connecter. Tapez:

```
ssh pi@adresse_ip ①
```

① adresse_ip est l'adresse IP du Raspberry pi découverte précédemment ou `raspberrypi.local`

3. Se loguer avec le mot de passe `raspberry`

4. Tapez :

```
sudo raspi-config
```

5. Choisissez **1 Change User Password** → tapez votre nouveau mot de passe 2 fois

6. Sur l'étape suivante, il ne faut pas se louper ou vous serez obligé d'éteindre votre raspberry, retirer la flash et la reprogrammer avec le fichier `wpa_supplicant.conf` dans la partition `boot`

7. Choisissez **2 Network Options** → **N2 Wi-fi** → Tapez votre nom de SSID (attention aux majuscules) → Tapez votre mot de passe

8. Choisissez **4 Localisation Options** → **I1 Change Locale** → Sélectionnez votre langue: `fr_FR.UTF-8` `UTF-8` → puis la locale par défaut `fr_FR.UTF-8 UTF-8`

9. Choisissez **4 Localisation Options** → **I2 Change Timezone** → Choisissez votre timezone (par exemple: `Europe` → `Paris`)

10. Choisissez **4 Localisation Options** → **I3 Change Keyboard Layout** → Choisissez votre mapping clavier

11. Choisissez **4 Localisation Options** → **I4 Change Wi-fi Country** → choisissez votre pays de norme wifi

12. choisissez 5 **Interfacing Options** → P2 **SSH** → choisissez **yes**
13. choisissez 7 **Advanced Options** → A5 **Resolution** → choisissez **DMT Mode 82 1920x1080 60Hz 16:9**
14. choisissez 8 **Update** ; Une mise a jour du système va s'effectuer
15. Tapez ensuite 2 fois sur la touche **TAB** pour sélectionner **Finish**. Tapez **entrée**.
16. Rebootez le système en tapant:

```
sudo reboot
```

17. Vous allez perdre votre connexion avec le raspberry
18. si vous arrivez à vous reloguer en tapant (attendre 30 secondes après le reboot avant d'essayer):

```
ssh pi@adresse_ip ①
```

① adresse_ip est l'adresse IP du Raspberry pi découverte précédemment ou raspberrypi.local

C'est que vous avez terminé avec succès la configuration initiale.

19. Vous avez terminé l'installation initiale de Debian. Vous pouvez maintenant rebooter votre raspberry pour continuer la configuration.
20. Vous avez deux options: connexion en mode SSH ou au travers d'une connection VNC

4.3. Installation Headless de Ubuntu 64

Pour ce type d'installation, pas besoin d'écran, de clavier et de souris. Tout s'effectue à distance.

Dans la suite, je suppose que vous possédez un PC fonctionnant avec un Linux (la procédure peut être adaptée pour une machine Windows en utilisant la ligne de commande et putty)

1. Avant d'enlever votre flash SD du lecteur, appliquez la procédure ci après:
 - Sur la flash, 2 partitions ont été créées. Montez la partition **system-boot**
 - sur cette partition, editez le fichier **network-config** et éditez le avec un éditeur de text (Nano ou vi sous linux ou Notepad sous windows).
 - Mettez y le texte suivant:

```
version: 2
ethernets:
  eth0:
    dhcp4: true
    optional: true
wifis:
  wlan0:
    dhcp4: true
    optional: true
    access-points:
      YOURSSID: ①
      password: "YOURPASSWORD" ②
```

① remplacez **YOURSSID** par le nom SSID de votre wifi local

② remplacez **YOURPASSWORD** par le mot de passe de votre wifi local

- sauvez le fichier
- démontez la partition
- au boot sur la carte SD, le fichier sera recopié dans votre configuration et le réseau wifi sera ainsi accessible

2. Enlevez la carte SD de votre lecteur et insérez la dans votre Raspberry PI.

3. Démarrez votre raspberry.

4. Attendez environ 2 minutes le temps que le premier boot se termine. Tout pendant la procédure de boot, la petite led d'accès disque doit clignoter.

5. Vous devez maintenant découvrir l'adresse IP de votre Raspberry, pour cela tapez la commande suivante: +

```
arp -na | grep -Pi "(b8:27:eb)|(dc:a6:32)"
```

1. Ensuite testez l'adresse ip trouvée

```
ping 192.168.0.100 ①
```

① mettez ici l'adresse IP qui a été découverte.

2. Si le Raspberry a démarré correctement, cette commande doit montrer l'adresse IP du raspberry et une réponse correcte au ping

```
PING 192.168.0.100 (192.168.0.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.49 ms
```

1. Si vous n'obtenez aucun résultat essayer la commande **nmap** sur le subnet de votre réseau local
 - On obtient l'adresse local du subnet en tapant:

```
hostname -I
```

- l'adresse IP de votre PC est affichée comme premier mot. Par exemple : `192.168.3.10`
- le subnet se déduit de cette adresse en gardant les 3 premiers nombres (cas général de la plupart des utilisateurs).
- Tapez:

```
nmap -sn 192.168.3.0/24
```

- la commande affiche alors les adresses IP et mac de toutes les machines présentes sur le réseau.
- le Raspberry se reconnaît par son nom de machine qui contient le terme `ubuntu` ou par son adresse mac qui est reconnue du type `Raspberry Pi Foundation`

2. vous pouvez alors directement vous connecter. Tapez:

```
ssh ubuntu@adresse_ip ①
```

① adresse_ip est l'adresse IP du Raspberry pi découverte précédemment

3. Se loguer avec le mot de passe `ubuntu`
4. Un nouveau mot de passe vous sera demandé puis vous serez déconnecté.
5. Reconnectez vous.
6. Installez la langue française. Tapez :

```
apt install language-pack-fr manpages-fr
```

7. Installer la locale qui vous plait. Tapez :

```
dpkg-reconfigure locales
```

8. Choisissez votre langue locale. Par exemple: `fr_FR.UTF-8`
9. Installer la la timezone qui vous plait. Tapez :

```
dpkg-reconfigure tzdata
```

10. Choisissez votre Timezone. Par exemple: `Europe/Paris`

4.4. Reconnecter automatiquement votre Raspberry Pi au wifi

Si vous connectez votre raspberry pi au réseau au travers du wifi, il arrive que le raspberry perde la connexion au réseau de façon définitive.

Pour corriger ce problème, il faut reconnecter Raspberry Pi au réseau wifi de manière forcée.

Ce problème apparait surtout avec les Raspberry PI 3 et plus rarement avec les PI 4.

Suivez la procédure ci-après:

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. Éditez le fichier `wifi_rebooter.sh` :

```
apt install iw
vi /usr/local/bin/wifi_rebooter.sh
```

3. Collez-y le contenu suivant :

```
#!/bin/bash

SERVER=8.8.8.8

# Envoyer seulement 2 pings, et envoyer la sortie vers /dev/null
ping -c2 ${SERVER} > /dev/null

# Si le code retour du ping ($?) est différent de 0 (qui correspond à une erreur)
if [ $? != 0 ]
then
    # Power save off

    # Relancer l'interface wifi
    ip link set dev wlan0 down
    sleep 2
    ip link set dev wlan0 up
    sleep 2
    iw dev wlan0 set power_save off
fi
```

4. Rendre le script exécutable:

```
chmod +x /usr/local/bin/wifi_rebooter.sh
```

5. Mettre en place la crontab:


```
crontab -e
```

6. Ajouter à la fin du fichier les lignes suivantes:

```
*/5 * * * * /usr/local/bin/wifi_rebooter.sh
```

7. C'est fait !

Chapter 5. Configuration basique

5.1. Mettre l'éditeur de votre choix

En fonction de vos préférences en terme d'éditeur, choisissez celui qui vous convient pour les outils utilisant un éditeur de façon automatique tels que `crontab`.

Pour les débutants, il est conseillé d'utiliser nano.

Loguez vous comme root et tapez:

```
update-alternatives --config editor
```

5.2. Installation d'un repository pour `/etc`

Si vous souhaitez gérer en gestion de configuration le contenu de votre répertoire `/etc`, installez `etckeeper`.

Cette installation est optionnelle.

1. Loguez vous comme root sur le serveur

2. Tapez :

```
apt update  
apt install etckeeper
```

3. Vous pouvez créer un repository privé dans le cloud pour stocker votre configuration de serveur (autre serveur privé de confiance ou repository privé `Gitlab` ou `Github`).

4. Ajoutez ce repository distant. Pour `Gitlab` et `Github`, une fois le repository créé, demandez l'affichage de la commande git pour une communication en ssh. Tapez ensuite sur votre serveur :

```
cd /etc  
git remote add origin git@github.com:username/etc_keeper.git ①
```

① remplacer l'url par celle qui correspond au chemin de votre repository

5. modifier le fichier de configuration de `etckeeper`. tapez:

```
vi /etc/etckeeper/etckeeper.conf
```

6. Recherchez la ligne contenant `PUSH_REMOTE` et ajoutez y tous les repositories distant sur lesquels vous souhaitez pousser les modifications. Pour notre configuration, mettez:

```
PUSH_REMOTE="origin"
```

7. Pour éviter des demandes de mot de passe de la part de **github** ou **gitlab**, il est nécessaire de déclarer une clé publique sur leur site. Créez une clé sur votre serveur pour l'utilisateur root:

a. Créer un répertoire **/root/.ssh** s'il n'existe pas. tapez :

```
cd /root  
mkdir -p .ssh
```

b. Allez dans le répertoire. Tapez :

```
cd /root/.ssh
```

c. Générez vous clés. Tapez :

```
ssh-keygen -t rsa
```

d. Un ensemble de questions apparaît. Si un texte vous explique que le fichier existe déjà, arrêtez la procédure. Cela signifie que vous avez déjà créé une clé et que vous risquez de perdre la connexion à d'autres serveurs si vous en générez une nouvelle. Sinon, appuyez sur Entrée à chaque fois pour accepter les valeurs par défaut.

e. Allez sur **gitlab** ou **github** dans la rubriques "settings" et le menu "SSH keys". Ajoutez la clé que vous aurez affiché avec la commande suivante:

```
cat /root/.ssh/id_rsa.pub
```

8. Effectuez un premier push. Tapez:

```
cd /etc  
git push -u origin master
```

9. aucun mot de passe ne doit vous être demandé. Si ce n'est pas le cas, re-vérifier les étapes précédentes.

10. Lancer **etckeeper**. Tapez:

```
etckeeper commit
```

11. Tout le contenu de **/etc** est poussé sur le repository. Saisissez un commentaire.

12. C'est fait !

5.3. Mise à jour des sources de paquets Debian ou Ubuntu

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. Selon la distribution installée suivez la procédure ci-après ou celle suivante.
3. Modifier la liste standard de paquets Debian

- a. Éditer le fichier `/etc/apt/sources.list`. Tapez:

```
vi /etc/apt/sources.list
```

- b. Dé-commenter les lignes débutant par `deb` et contenant le terme `backports`. Par exemple pour `#deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free` enlever le `#` en début de ligne
- c. Ajouter sur toutes les lignes les paquets `contrib` et `non-free` . en ajoutant ces textes après chaque mot `main` du fichier `source.list`
- d. Le fichier doit ressembler à ceci:

```
deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free

## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib
non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free

## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
```

4. Modifier la liste standard de paquets Ubuntu
- a. Éditer le fichier `/etc/apt/sources.list`. Tapez:

```
vi /etc/apt/sources.list
```

- b. Dé-commenter les lignes débutant par `deb` enlever le `#` en début de ligne
5. Effectuer une mise à niveau du système

a. Mettez à jour la liste des paquets. Tapez:

```
apt update
```

b. Installez les nouveautés. Tapez:

```
apt dist-upgrade
```

6. Effectuez du ménage. Tapez:

```
apt autoremove
```

5.4. Installation des paquets de base

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)

2. Tapez:

```
apt install curl wget ntpdate apt-transport-https apt-listchanges apt-file apt-rdepends man
```

5.5. Installer l'outil Debfooster

L'outil **debfooster** permet de ne conserver que les paquets essentiels.

Cette installation est optionnelle.

Il maintient un fichier **keepers** présent dans **/var/lib/debfooster**

En répondant aux questions de conservations de paquets, **debfooster** maintient la liste des paquets uniques nécessaires au système. Tous les autres paquets seront supprimés.

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)

2. Ajouter le paquet **debfooster**. Tapez :

```
apt install debfooster
```

3. Lancez **debfooster**. Tapez :

```
debfooster
```

4. Répondez au questions pour chaque paquet

5. Acceptez la liste des modifications proposées à la fin. Les paquets superflus seront supprimés

Ci dessous une petite liste de paquets à conserver sur une installation basique Debian 64 pour Raspberry PI:

apt-file	apt-listchanges	apt-rdepends	apt-transport-https
avahi-daemon	build-essential	cifs-utils	console-setup
crda	debconf-utils	debfooster	dphys-swapfile
dselect	ethtool	fake-hwclock	fbset
firmware-atheros	firmware-brcm80211	firmware-libertas	firmware-misc-nonfree
firmware-realtek	gdb	hardlink	htop
libpam-chkshpwd	libraspberrypi-doc	locales	man-db
mkvtoolnix	ncdu	nfs-common	ntpdate
p7zip-full	pi-bluetooth	pkg-config	python-is-python3
raspberrypi-net-mods	raspinfo	rng-tools	rpi-update
rsync	ssh	ssh-import-id	strace
sudo	udisks2	usb-modeswitch	userconf-pi
v4l-utils	wireless-tools	wpa_supplicant	zip

La même liste pour un Ubuntu pour Raspberry PI:

apt-file	apt-listchanges	apt-rdepends	apt-transport-https
cloud-init	debfooster	etckeeper	language-pack-fr
linux-firmware-raspi2	linux-raspi	manpages-fr	ntpdate
openssh-server	u-boot-rpi	ubuntu-server	ubuntu-standard
wpa_supplicant			

5.6. Création d'un fichier keeper dans /etc

Vous pourriez être intéressé après l'installation de **debfooster** et de **etckeeper** de construire automatiquement un fichier qui contient la liste des paquets qui permettent de réinstaller le système:

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. Tapez:

```
vi /etc/etckeeper/pre-commit.d/35debfooster
```

3. Saisissez dans le fichier:

```
#!/bin/sh
set -e

# Make sure sort always sorts in same order.
LANG=C
export LANG

shellquote() {
    # Single quotes text, escaping existing single quotes.
    sed -e "s/'/'\"'\"'/g" -e "s/^/'/" -e "s/$/'/"
}

if [ "$VCS" = git ] || [ "$VCS" = hg ] || [ "$VCS" = bazaar ] || [ "$VCS" = darcs ];
then
    # Make sure the file is not readable by others, since it can leak
    # information about contents of non-readable directories in /etc.
    debfoster -q -k /etc/keepers
    chmod 600 /etc/keepers
    sed -i "1i\\# debfoster file" /etc/keepers
    sed -i "1i\\# Generated by etckeeper. Do not edit." /etc/keepers

    # stage the file as part of the current commit
    if [ "$VCS" = git ]; then
        # this will do nothing if the keepers file is unchanged.
        git add keepers
    fi

    # hg, bazaar and darcs add not done, they will automatically
    # include the file in the current commit
fi
```

4. Sauvez et tapez:

```
chmod 755 /etc/etckeeper/pre-commit.d/35debfoster
```

5. Exécutez maintenant **etckeeper**

```
etckeeper commit
```

6. Le fichier keepers est créé et sauvegardé automatiquement.

5.7. Installation des mises à jours automatiques

Si vous souhaitez installer automatiquement les paquets Debian de correction de bugs de sécurité, cette installation est pour vous.

Cette installation est optionnelle.



L'installation automatique de paquets peut conduire dans certains cas très rare à des dysfonctionnements du serveur. Il est important de regarder périodiquement les logs d'installation.

Suivez la procédure suivante:

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)

2. Tapez:

```
apt install unattended-upgrades
```

5.8. Vérification du nom de serveur

Cette partie consiste à vérifier que le serveur a un hostname correctement configuré.

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)

2. vérifier que le hostname est bien celui attendu (c'est à dire configuré par votre hébergeur). Tapez :

```
cat /etc/hostname
```

Le nom du hostname (sans le domaine) doit s'afficher.

a. Si ce n'est pas le cas, changer ce nom en éditant le fichier. Tapez :

```
vi /etc/hostname
```

Changez la valeur, sauvegardez et rebootez. Tapez :

```
reboot
```

b. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)

3. Vérifier le fichier `hosts`. Tapez :

```
cat /etc/hosts
```

Si le fichier contient plusieurs lignes avec la même adresse de loopback en `127.x.y.z`, en gardez une seule et celle avec le hostname et le nom de domaine complet.

a. si ce n'est pas le cas, changer les lignes en éditant le fichier. Tapez:


```
vi /etc/hosts
```

- b. Changez la ou les lignes, sauvegardez.



Le FQDN (nom de machine avec le nom de domaine) doit être déclaré avant le hostname simple dans le fichier **hosts**.

- c. Rebootez. Tapez :

```
reboot
```

- d. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)

4. Vérifiez que tout est correctement configuré.

- a. Tapez :

```
hostname
```

La sortie doit afficher le nom de host.

- b. Tapez ensuite :

```
hostname -f
```

La sortie doit afficher le nom de host avec le nom de domaine.

- c. Reconfigurez les clés SSH server si vous avez changé le Hostname. Tapez:

```
rm -v /etc/ssh/ssh_host_*  
dpkg-reconfigure openssh-server
```

- d. Les nouvelles clés vont être régénérées.

- e. Déconnectez vous de votre session SSH et reconnectez vous.

- f. Sur votre poste de travail, la clé d'authentification du serveur aura changée. il vous faudra annuler l'ancien puis accepter la nouvelle.

- g. Tapez :

```
ssh-keygen -f "$HOME/.ssh/known_hosts" -R hostname ①
```

① remplacer hostname par l'adresse IP ou le nom de machine

- h. [Reloguez vous comme root sur le serveur](#)

5.9. Interdire le login direct en root

Il est toujours vivement déconseillé d'autoriser la possibilité de se connecter directement en SSH en tant que root. De ce fait, notre première action sera de désactiver le login direct en root et d'autoriser le sudo. Respectez bien les étapes de cette procédure:

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. Ajoutez un utilisateur standard qui sera nommé par la suite en tant que `<sudo_username>`
 - a. Tapez :

```
adduser <sudo_username> ①
```

① remplacer ici `<sudo_username>` par votre login

- b. Répondez aux questions qui vont être posées: habituellement le nom complet d'utilisateur et le mot de passe.
- c. Donner les attributs sudo à l'utilisateur `<sudo_username>`. Tapez :

```
usermod -a -G sudo <sudo_username> ①
```

① remplacer ici `<sudo_username>` par votre login

- d. Dans une autre fenêtre, se connecter sur le serveur avec votre nouveau compte `<sudo_username>`:

```
ssh <sudo_username>@<example.com> ①
```

① remplacer ici `<sudo_username>` par votre login et `<example.com>` par votre nom de domaine

- e. une fois logué, tapez:

```
sudo bash
```

Tapez le mot de passe de votre utilisateur. Vous devez avoir accès au compte root. Si ce n'est pas le cas, revérifiez la procédure et repassez toutes les étapes.



Tout pendant que ces premières étapes ne donnent pas satisfaction ne passez pas à la suite sous peine de perdre la possibilité d'accéder à votre serveur.

1. Il faut maintenant modifier la configuration de sshd.
 - a. Editez le fichier `/etc/ssh/sshd_config`, Tapez:

```
vi /etc/ssh/sshd_config
```

il faut rechercher la ligne: `PermitRootLogin yes` et la remplacer par:

```
PermitRootLogin no
```

b. Redémarrez le serveur ssh. Tapez :

```
service sshd restart
```

2. Faites maintenant l'essai de vous re-loguer avec le compte root. Tapez :

```
ssh root@example.com ①
```

① Remplacer ici `<example.com>` par votre nom de domaine

3. Ce ne devrait plus être possible: le serveur vous l'indique par un message `Permission denied, please try again.`

5.10. Création d'une clé de connexion ssh locale

Pour créer une clé et la déployer:

1. Créez une clé sur votre machine locale (et pas sur le serveur distant!):

a. Ouvrir un terminal

b. Créer un répertoire `~/.ssh` s'il n'existe pas. tapez :

```
mkdir -p $HOME/.ssh  
chmod 700 ~/.ssh
```

c. Allez dans le répertoire. Tapez :

```
cd ~/.ssh
```

d. Générez vous clés. Tapez :

```
ssh-keygen -t rsa
```

e. Un ensemble de questions apparaît. Si un texte vous explique que le fichier existe déjà, arrêtez la procédure. Cela signifie que vous avez déjà créé une clé et que vous risquez de perdre la connexion à d'autres serveurs si vous en générez une nouvelle. Sinon, appuyez sur Entrée à chaque fois pour accepter les valeurs par défaut.

2. Sur votre PC local afficher la clé à l'écran. Elle sera copiée-collée par la suite:

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub
```

3. Déployez votre clé:

a. Loguez vous sur votre serveur distant. Tapez :

```
ssh <sudo_username>@<example.com> ①
```

① remplacer ici <sudo_username> par votre login et <example.com> par votre nom de domaine

Entrez votre mot de passe

b. Créer un répertoire `~/.ssh` s'il n'existe pas. tapez: :

```
mkdir -p $HOME/.ssh
```

c. Éditez le fichier `~/.ssh/authorized_keys` tapez:

```
vi ~/.ssh/authorized_keys
```

et coller dans ce fichier le texte contenu dans le votre fichier local `~/.ssh/id_rsa.pub`.
Remarque: il peut y avoir déjà des clés dans le fichier `authorized_keys`.

d. Sécurisez votre fichier de clés. Tapez: :

```
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```

e. Sécurisez le répertoire SSH; Tapez :

```
chmod 700 ~/.ssh
```

f. Déconnectez vous de votre session

4. Vérifiez que tout fonctionne en vous connectant. Tapez: :

```
ssh <sudo_username>@<example.com> ①
```

① remplacer ici <sudo_username> par votre login et <example.com> par votre nom de domaine

La session doit s'ouvrir sans demander de mot de passe.

5.11. Sudo sans mot de passe

Avant tout, il faut bien se rendre compte que cela constitue potentiellement une faille de sécurité et qu'en conséquence, le compte possédant cette propriété devra être autant sécurisé qu'un compte root. L'intérêt étant d'interdire le compte root en connexion ssh tout en gardant la facilité de se logger root sur le système au travers d'un super-compte.

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. Ajoutez un groupe sudonp et y affecter un utilisateur. Tapez :

```
addgroup --system sudonp
```

- a. Ajouter l'utilisateur :

```
usermod -a -G sudonp <sudo_username>
```

- b. Éventuellement retirez l'utilisateur du groupe sudo s'il a été ajouté auparavant :

```
gpasswd -d <sudo_username> sudo
```

- c. Éditez le fichier sudoers. Tapez :

```
vi /etc/sudoers
```

- d. Ajouter dans le fichier la ligne suivante:

```
%sudonp ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
```

L'utilisateur nom_d_utilisateur pourra se logger root sans mot de passe au travers de la commande `sudo bash`

5.12. Configuration du Motd

Le motd est affiché au moment où l'utilisateur se logue en ssh. Nous allons configurer l'affichage de plusieurs informations importantes.

5.12.1. Installation de Neofetch

Neofetch affiche au démarrage de votre système des informations sur le fonctionnement de celui-ci.

Nous allons créer une configuration système:

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)

2. Installez le package neofetch. Tapez :

```
apt install neofetch
```

3. Editez ensuite le fichier `/etc/neofetch.conf`. Tapez:

```
vi /etc/neofetch.conf
```

4. Mettez ensuite dans le fichier la configuration suivante:

```

print_info() {
    info title
    info underline

    info "OS" distro
    info "Host" model
    info "Kernel" kernel
    info "Uptime" uptime
    info "Packages" packages
    info "Shell" shell
    info "Resolution" resolution
    info "DE" de
    info "WM" wm
    info "WM Theme" wm_theme
    info "Theme" theme
    info "Icons" icons
    info "Terminal" term
    info "Terminal Font" term_font
    info "CPU" cpu
    info "CPU Usage" cpu_usage
    prin "CPU Temp" "$(vcgencmd measure_temp | awk -F '=' '{print $2}')" ①
    prin "Load" "$(cat /proc/loadavg | awk '{print $1, $2, $3}')"
    info "GPU" gpu
    info "GPU Driver" gpu_driver # Linux/macOS only
    info "Memory" memory
    info "Disk" disk
    info "Local IP" local_ip
    info "Public IP" public_ip
    info "Users" users
    info "Locale" locale # This only works on glibc systems.

    info cols
}

title_fqdn="on"
memory_percent="on"
memory_unit="mib"
package_managers="on"
image_backend="ascii"
cpu_temp="on" ②

```

① Cette ligne est à retirer si vous n'utilisez pas de Raspberry PI 4

② Cette ligne est à mettre pour tout système qui n'utilise pas de Raspberry PI 4

5.12.2. Configuration du MOTD avec Neofetch

Pour afficher les informations au moment du login ssh, vous devez modifier le fichier Motd:

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)

2. Editez le fichier Neofetch du MOTD

```
vi /etc/update-motd.d/20-neofetch
```

3. Mettez ensuite dans le fichier la configuration suivante:

```
#!/bin/sh
neofetch --config /etc/neofetch.conf
```

4. Changez les permissions du fichier `20-neofetch`. Tapez:

```
chmod 755 /etc/update-motd.d/20-neofetch
```

5. A noter que vous pouvez utiliser Neofetch pour votre fichier `.bash_profile`

5.12.3. Mise à jour de packages

Vous pouvez ajouter la liste des mises à jours dans le fichier MOTD:

1. Installez le package python de gestion APT. Tapez :

```
apt install python3-apt
```

2. Editez le fichier MOTD

```
vi /etc/update-motd.d/30-updates
```

3. Dans le fichier mettez le contenu suivant:

```
#!/usr/bin/python
import sys
import subprocess
import apt_pkg

DISTRO = subprocess.Popen(["lsb_release", "-c", "-s"],
                           stdout=subprocess.PIPE).communicate()[0].strip()

class OpNullProgress(object):
    '''apt progress handler which supresses any output.'''
    def update(self):
        pass
    def done(self):
        pass
```



```

def is_security_upgrade(pkg):
    """
    Checks to see if a package comes from a DISTR0-security source.
    """
    security_package_sources = [("Ubuntu", "%s-security" % DISTR0),
                                ("Debian", "%s-security" % DISTR0)]

    for (file, index) in pkg.file_list:
        for origin, archive in security_package_sources:
            if (file.archive == archive and file.origin == origin):
                return True
    return False

# init apt and config
apt_pkg.init()

# open the apt cache
try:
    cache = apt_pkg.Cache(OpNullProgress())
except SystemError as e:
    sys.stderr.write("Error: Opening the cache (%s)" % e)
    sys.exit(-1)

# setup a DepCache instance to interact with the repo
depcache = apt_pkg.DepCache(cache)

# take into account apt policies
depcache.read_pinfile()

# initialise it
depcache.init()

# give up if packages are broken
if depcache.broken_count > 0:
    sys.stderr.write("Error: Broken packages exist.")
    sys.exit(-1)

# mark possible packages
try:
    # run distro-upgrade
    depcache.upgrade(True)
    # reset if packages get marked as deleted -> we don't want to break anything
    if depcache.del_count > 0:
        depcache.init()

    # then a standard upgrade
    depcache.upgrade()
except SystemError as e:
    sys.stderr.write("Error: Couldn't mark the upgrade (%s)" % e)
    sys.exit(-1)

```

```
# run around the packages
upgrades = 0
security_upgrades = 0
for pkg in cache.packages:
    candidate = depcache.get_candidate_ver(pkg)
    current = pkg.current_ver

    # skip packages not marked as upgraded/installed
    if not (depcache.marked_install(pkg) or depcache.marked_upgrade(pkg)):
        continue

    # increment the upgrade counter
    upgrades += 1

    # keep another count for security upgrades
    if is_security_upgrade(candidate):
        security_upgrades += 1

    # double check for security upgrades masked by another package
    for version in pkg.version_list:
        if (current and apt_pkg.version_compare(version.ver_str, current.ver_str)
        <= 0):
            continue
        if is_security_upgrade(version):
            security_upgrades += 1
            break

print("%d updates to install." % upgrades)
print("%d are security updates." % security_upgrades)
print("") # leave a trailing blank line
```

4. Changez les permissions du fichier **30-updates**. Tapez:

```
chmod 755 /etc/update-motd.d/30-updates
```

5.13. Installer l'outil dselect

L'outil **dselect** permet de choisir de façon interactive les paquets que l'on souhaite installer.

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. Ajouter le paquet **dselect**. Tapez :

```
apt install dselect
```

5.14. Ajouter un fichier de swap

Pour un serveur VPS ou Raspberry Pi de 2 Go de RAM, la taille du fichier de swap sera de 2 Go. Si vous avez beaucoup d'outils et de serveurs à installer il peut être nécessaire d'avoir 4 Go de RAM au total + 2 Go de swap.

Enfin pour un Raspberry PI 3 avec 1 Go de Ram, il faut ajouter 1 Go de swap.

Tapez :

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. Tout d'abord, si l'outil `dphys-swapfile` est installé et configuré sur la machine, commencez par désactiver le swap. Tapez:

```
dphys-swapfile uninstall
```

3. Pour installer un swap de 2Go, tapez:

```
cd /  
fallocate -l 2G /swapfile  
chmod 600 /swapfile  
mkswap /swapfile  
swapon /swapfile
```

4. Enfin ajoutez une entrée dans le fichier fstab. Tapez :

```
vi /etc/fstab
```

5. Ajoutez la ligne:

```
/swapfile swap swap defaults 0 0
```

6. Enfin vous pouvez être tenté de limiter le swap (surtout utile sur les systèmes avec peu de RAM et du SSD. Tapez:

```
vi /etc/sysctl.conf
```

7. Ajoutez ou modifiez la ligne:

```
vm.swappiness = 5
```

8. Le paramètre sera actif au prochain reboot

Chapter 6. Installation initiale des outils

Les chapitres ci après décrivent l'installation des outils de base.

6.1. Supprimer le sleep mode

Pour éviter que le raspberry ne s'endorme en raisons d'évènements sleep lancés par des programmes tiers (souvent du à la gestion d'économie d'énergie de XFCE), il est nécessaire de désactiver toute action de sleep.

Suivez la procédure ci-après:

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. Tapez :

```
systemctl mask sleep.target suspend.target hibernate.target hybrid-sleep.target
```

3. C'est fait !

6.2. Configuration de xfce et de l'environnement graphique

Ubuntu est installé avec un environnement graphique par défaut qui peut être considéré comme lourd pour un petit raspberry PI. vous pouvez installer à la place XFCE.

Il vous faut suivre la procédure suivante:

1. Installez XFCE.
 - a. Pour Ubuntu, tapez :

```
apt install xubuntu-desktop  
apt remove --purge ubuntu-desktop  
apt autoremove --purge
```

- b. Lorsque le système propose un système de login XWindows, choisissez Lightdm.
- c. Pour Debian, tapez:

```
apt install xfce4 atril
```

2. Pour avoir un autologin,
 - a. tapez pour Ubuntu :

```
vi /etc/lightdm/lightdm.conf.d/99-autologin.conf
```

b. tapez pour Debian :

```
vi /etc/lightdm/lightdm.conf
```

3. Dans le fichier ouvert, chercher **Seat** et tapez:

```
[Seat:*]  
autologin-user=[autologin account] ①  
autologin-user-timeout=0
```

① mettez ici votre nom de compte en autologin

4. Rebootez le système en n'oubliant pas de connecter un clavier et un écran.

5. le Window manager doit s'ouvrir loggué automatiquement

6.3. Configuration de VNC

VNC permet de prendre le contrôle à distance et en mode graphique du raspberry pi.

Il peut être lancé à la demande ou automatiquement au démarrage du raspberry pour un utilisateur standard.

Si vous ne souhaitez pas démarrer automatiquement x11vnc, ne créez pas le fichier 'vnc server.desktop' dans le répertoire autostart.

Suivez la procédure suivante:

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)

2. Installez le package VNC. Tapez :

```
apt install x11vnc
```

3. reloguez vous avec le user **autologin** définit dans le chapitre sur la [configuration xfce](#)

4. Configurez un mot de passe. Tapez :

```
x11vnc -storepasswd [votre_mot_de_passe] ~/.vnc_passwd ①
```

① remplacez [votre mot de passe] par [un mot de passe généré](#)

5. Changez les droits d'accès du fichier mot de passe. Tapez :

```
chmod 750 ~/.vnc_passwd
```

6. Ensuite éditez le fichier de configuration de vnc. Tapez:

```
vi ~/.x11vncrc
```

7. Inserez le texte suivant dans ce fichier:

```
-bg  
-display :0.0  
-forever  
-shared
```

8. Ensuite éditez le fichier de démarrage automatique. Tapez:

```
mkdir -p ~/.config/autostart  
vi ~/.config/autostart/vnc\ server.desktop
```

9. Insérez le texte suivant dans ce fichier:

```
[Desktop Entry]  
Encoding=UTF-8  
Version=0.9.4  
Type=Application  
Name=vnc server  
Comment=  
Exec=/usr/bin/x11vnc  
OnlyShowIn=XFCE;  
RunHook=0  
StartupNotify=false  
Terminal=false  
Hidden=false
```

10. Enfin le raspberry PI 4 a des problèmes de lenteurs lorsque vous ne branchez pas d'écran au moment du boot de votre raspberry. C'est typiquement le cas pour les configurations Headless. Pour corriger cela il faut forcer une résolution avec une autodétection de l'écran. Il faut modifier la conf de boot.

11. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)

12. Tapez,

- a. pour un Ubuntu:

```
vi /boot/firmware/cmdline.txt
```

b. pour une Debian:

```
vi /boot/cmdline.txt
```

13. Puis sur la ligne présenté à l'écran, ajoutez au bout le texte suivant précédé d'un espace. Vous pouvez changer la résolution (1024x768) comme vous voulez :

```
video=HDMI-A-1:1024x768@60D
```

14. Le driver graphique défini par défaut n'est pas le bon pour un Raspberry PI . Tapez

a. pour un Ubuntu :

```
vi /boot/firmware/config.txt
```

b. pour une Debian :

```
vi /boot/config.txt
```

15. Cherchez la ligne `dtoverlay=vc4-kms-v3d` et remplacez la avec :

```
gpu_mem=128
dtoverlay=vc4-kms-v3d-pi4
hdmi_force_hotplug=1
```

16. Si la ligne n'est pas trouvé c'est que la configuration d'Ubuntu est plus récente. il faut alors rajouter ces lignes directement dans le fichier vers la fin.

17. Enfin il peut être utile de changer le mode de démarrage par défaut de `systemd`.

18. Tapez:


```
systemctl set-default graphical.target
```

6.4. Procédure spécifique pour les serveurs du réseau local

L'un des problèmes classiques des Routeurs internet est leur gestion du port forwarding lorsque l'on est sur un réseau local.

En effet la plupart des routeurs ne supportent pas une fonctionnalité appelée `NAT loopback` ou `Hairpinning`.

Le schéma ci dessous montre bien la problématique rencontrée sur un réseau local lorsque l'on utilise l'adresse DNS:



Si vous avez configuré votre box pour que la machine 192.168.12.10 (sur votre réseau local) réponde aux requêtes venant d'internet au travers de la box, vous avez soit fait du port forwarding soit défini cette machine comme présente dans la DMZ du routeur Internet.

Si vous accédez à votre nom de domaine home.example.com à partir d'internet, l'adresse IP qui sera fournie est la 20.10.3.5 pour l'exemple suivant. La configuration de votre routeur fera que les paquets IP seront retransmis vers votre Serveur Web qui répondra correctement aux requêtes.

Sur le réseau local, il en est autrement.

Lorsque depuis votre Home Server, vous demanderez la résolution de l'adresse home.example.com, c'est toujours l'adresse de 20.10.3.5 qui sera fournie (adresse IP fournie par le serveur DNS). La machine home Server (tout comme n'importe quel PC local) tentera de se connecter au routeur internet qui ne fera pas suivre les paquets vers le Server Web car la requête provient du réseau local interne et non pas d'internet.

De ce fait, il est impossible de contacter les services de home.example.com à partir du réseau local.



Certaines boxes plus récentes (ou d'autres très anciennes) ne sont pas soumises à ce problème et routent correctement les paquets. Faire une recherche [ADSL Hairpinning](#) sur google pour voir si votre box n'est pas soumise à ce problème.

6.4.1. Contournement par le fichier Hosts

Un moyen de contourner cela est de définir dans le fichier [/etc/hosts](#) une entrée spécifique pour indiquer que home.example.com n'est pas 20.10.3.5 mais 192.168.12.10.

Appliquez la procédure suivante:

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. Editez le fichier hosts. Tapez :

```
vi /etc/hosts
```

3. Allez à la fin du fichier et ajoutez dans le fichier:

[Adresse IP locale]	[home.example.com] ① ②
[adresse IP locale]	[mail.example.com]

- ① remplacez [Adresse IP locale] par l'adresse IP du serveur qui répond au domaine [home.example.com] dans votre réseau local. L'adresse IP doit être du type 192.x.y.z.
- ② remplacez [home.example.com] par votre nom de domaine

6.4.2. Contournement par la mise en place d'un DNS interne

Une autre manière de faire est de mettre en place un [DNS interne](#). Il vous faudra au préalable l'installer (voir la doc du lien ci dessus).

Suivez la procédure suivante:

1. Loggez vous sur le serveur PI-Hole.
2. allez dans **Local DNS** → `DNS Records`
3. Dans le Champ domaine Ajouter votre domaine à redéfinir [home.example.com]
4. Dans le champ **IP Address** mettez l'adresse IP du serveur qui répond au domaine dans votre réseau local.
5. Cliquez sur **Add**

Le nom de domaine est maintenant correctement résolu sur le réseau local pour toute les machines qui récupèrent leurs paramètres avec le DHCP local.

6.5. Configuration de ssmtp

Les mails locaux de la machine, notamment les mails envoyés sur le compte root doivent être relayés vers un serveur de messagerie. La manière la plus simple lorsqu'un serveur n'a pas de nom de domaine internet est de faire suivre ces comptes mails vers une adresse mail externe.

6.5.1. Création d'un mail dédié

Dans la suite du texte, "<serveurmail>" est le nom de la machine de relai de mail.

Pour créer une boîte de messagerie dédiée à votre serveur:

1. Connectez vous sur l'interface ispcnfig de votre serveur de mail qui relayera les mails de votre machine interne
2. Aller dans la rubrique **Email**. Sélectionnez ensuite le menu **Email Mailbox**
3. Cliquez sur **Add new Mailbox**
4. Remplissez les champs suivants:
 - a. **Name:** ← mettez un descriptif de votre serveur
 - b. **'Email:** ← saisir le <mailname>@<serveurmail> . Par exemple **homeserver@example.com**
 - c. **Password:** ← [Saisissez un mot de passe généré](#) ou générez en un en cliquant sur le bouton

- d. **Repeat Password** ← saisissez une deuxième fois votre mot de passe
 - e. **Quota (0 for unlimited):** ← mettez éventuellement un quota ou laissez 0 pour illimité.
 - f. **Spamfilter:** ← Sélectionnez **Normal**
5. Dans l'onglet Backup:
- a. **Backup interval:** Sélectionnez **Daily**
 - b. **Number of backup copies:** Sélectionnez 1
6. Cliquez sur **Save**



Notez que si vous créez une adresse mail nommée **homeserver@example.com**, vous pouvez utiliser toutes les variantes (nommées tag) derrière le caractère "+". Ainsi **homeserver+nospam@example.com** sera bien redirigé vers votre boîte et l'extension **+nospam** vous permettra de trier automatiquement les mails selon leur catégorie.



Il est possible de changer ce caractère spécial en le modifiant dans le fichier **/etc/postfix/main.cf** sur la machine <serveurmail>.

6.5.2. Configuration de ssmtp

Suivez la procédure suivante:

1. **Loguez vous comme root sur le serveur**
2. Installez le package ssmtp. Tapez :

```
apt install ssmtp
```

3. Editez ensuite le fichier **/etc/ssmtp/ssmtp.conf**. Tapez:

```
vi /etc/ssmtp/ssmtp.conf
```

4. Mettez ensuite dans le fichier la configuration suivante:

```
# root is the person who gets all mail for userids < 1000
root=<mailname>@<servermail> ① ②

# The place where the mail goes. The actual machine name is required no
# MX records are consulted. Commonly mailhosts are named mail.domain.com
mailhub=mail.<serveurmail>:465 ②
UseTLS=YES
UseSTARTTLS=No
AuthUser=<mailname>@<servermail> ① ②
AuthPass=[mot_de_passe] ③

# Where will the mail seem to come from?
rewriteDomain=<servermail> ②

# The full hostname
hostname=<serveurname>.local ①
```

- ① remplacer <mailname> par le nom de serveur défini au chapitre précédent
- ② remplacer <servermail> par le nom de domaine du relai de mail.
- ③ remplacez [mot_de_passe] par le mot de passe généré au chapitre précédent.

5. Enfin dernier fichier à éditer, le fichier `revaliases`. Tapez:

```
vi /etc/ssmtp/revaliases
```

6. Mettez ensuite dans le fichier la configuration suivante:

```
root:<mailname>@<serveurmail>:mail.<serveurmail>:465 ① ②
```

- ① remplacer <mailname> par le nom de serveur défini au chapitre précédent
- ② remplacer <servermail> par le nom de domaine du relai de mail.

6.6. Déblocage de port de firewall

Par défaut, une fois le firewall activé, TOUS les ports sont bloqués en entrée de votre équipement. Cela veut dire qu'il ne sera pas possible de connecter une machine externe sur votre équipement sans avoir effectué une opération de déblocage du port du firewall.

Il existe deux manière de débloquer un port. Elle dépend de ce que vous avez configuré.

6.6.1. Déblocage et suppression de règles de Firewall avec ISPconfig

Appliquez les opérations suivantes pour Débloquez le firewall:

1. Allez sur le site ispconfig <https://example.com:8080/>

2. Loguez-vous et cliquez sur la rubrique **System** et le menu **Firewall**. Cliquez sur votre serveur.
3. dans la rubrique **Open TCP ports:**, ajoutez le numero de port xxxx que vous souhaitez débloquent
4. Cliquez sur **save**

Appliquez les opérations suivantes bloquer (en lever une règle de déblocage) de firewall:

1. Allez sur le site ispconfig <https://example.com:8080/>
2. Loguez-vous et cliquez sur la rubrique **System** et le menu **Firewall**. Cliquez sur votre serveur.
3. dans la rubrique **Open TCP ports:**, Supprimer le port xxxx
4. Cliquez sur **save**

6.6.2. Déblocage de Firewall UFW



Si vous avez installé ISPconfig vous ne devez pas utiliser cette méthode !

Tout d'abord, à la première utilisation, il vous faut appliquer la procédure suivante:

1. Installez **ufw**. Tapez:

```
apt install ufw
```

2. Autorisez SSH si vous ne voulez pas perdre votre connexion SSH à l'activation du firewall. Tapez:

```
ufw allow 22/tcp  
ufw allow 80/tcp  
ufw allow 443/tcp
```

3. Activez le firewall. tapez:

```
ufw enable
```

4. C'est prêt !

Appliquez les opérations suivantes pour Débloquent le firewall:

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. Tapez:

```
ufw allow xxxx/tcp ①
```

① remplacez xxxx par le numero de port que vous souhaitez débloquent

Appliquez les opérations suivantes bloquer (en lever une règle de déblocage) de firewall:

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. Tapez:

```
ufw delete allow xxxx/tcp ①
```

① remplacez xxxx par le numero de port que vous souhaitez débloquent

6.7. Configuration de Avahi

Avahi est une mise en œuvre des protocoles Zeroconf (connexion au réseau avec zéro configuration) permettant ainsi à des logiciels de publier et de découvrir des services et des hôtes en cours d'exécution sur un réseau local TCP/IP sans configuration particulière. Par exemple, un utilisateur peut brancher son ordinateur sur un réseau et trouver instantanément des imprimantes pour imprimer, des fichiers à lire et des personnes à qui parler.



Avahi n'est à utiliser que sur un réseau local sécurisé. L'outil expose des informations qui peuvent compromettre des reseaux non sécurisés. Il est très fortement déconseillé d'utiliser Avahi sur un réseau public ou sur Internet.

Suivez la procédure suivante:

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. Installez le package **avahi-daemon**. Tapez :

```
apt install avahi-daemon
```

3. Configurez Avahi. Editez le fichier **/etc/avahi/avahi-daemon.conf**. Tapez:

```
vi /etc/avahi/avahi-daemon.conf
```

4. Inserez dans le fichier les infos suivantes:

```
[server]
domain-name=local
use-ipv4=yes
use-ipv6=yes
enable-dbus=yes
ratelimit-interval-usec=1000000
ratelimit-burst=1000

[wide-area]
enable-wide-area=yes

[publish]
add-service-cookie=yes
publish-addresses=yes
publish-hinfo=yes
publish-workstation=yes
publish-domain=yes
publish-resolv-conf-dns-servers=yes

[reflector]
enable-reflector=yes

[rlimits]
```

5. Redémarrez le service Avahi. Tapez:

```
service avahi-daemon restart
```

6. Vérifiez que dans `/etc/systemd/resolved.conf`, le paramètre `MulticastDNS=no` n'est pas présent. Mettre yes sinon ou enlever la ligne.

6.8. Configuration de Pi-Hole

Pi-hole a pour rôle de bloquer l'affichage des publicités sur toutes les machines connectées au niveau d'un réseau local. Il joue le rôle de serveur DNS local pour bloquer toutes les requêtes faites vers des domaines servant à afficher de la pub sur les sites que vous visitez.

Pi-hole fonctionne en se basant sur des listes de domaines malveillants et/ou connus pour servir à l'affichage de publicités. Concrètement, il faut configurer ses machines connectées avec l'adresse IP du Raspberry comme serveur DNS : au cours de notre navigation internet, toutes les requêtes sont envoyées vers Pi-hole, toutes celles qui pointent vers un site figurant dans une de ses listes de blocage seront bloquées, toutes les requêtes légitimes pourront passer et être soumises au serveur DNS public que vous choisirez d'utiliser dans les paramètres de Pi-hole.

Par conséquent, les sites web visités s'afficheront normalement mais les publicités éventuelles qu'ils contiennent ne s'afficheront plus.

Pihole offre d'autres fonctionnalités comme un serveur DHCP sur votre réseau local qui configurera les adresses IP de toutes vos machines de façon statique ou dynamique selon le paramétrage. Pihole fournit aussi la possibilité de résoudre le problème de <#hairpinning, hairpinning> en configurant de façon statique les noms DNS de vos serveurs sur votre réseau local. Enfin dernier point, en configurant des DNS qui sont libres de censure et pas ceux de votre ISP, il vous sera possible d'accéder à des sites web bloqués dans votre pays par décision politique.

6.8.1. Mettre une IP statique

L'installation est très simple, suivez la procédure suivante:

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. Tapez:

```
vi /etc/dhcpd.conf
```

3. Ajoutez à la fin du fichier le texte suivant:

```
interface wlan0 ①
    static ip_address=192.168.3.210/24 ②
    static routers=192.168.3.254 ③
    static domain_name_servers= 127.0.0.1
```

- ① mettez ici l'interface concernée (eth0 ou wlan0)
- ② Remplacez 192.168.3.210 par l'adresse IP statique de cette machine
- ③ Remplacez 192.168.3.254 par l'adresse IP de votre routeur internet (Box)

6.8.2. Installation de Pi-Hole

L'installation est très simple, suivez la procédure suivante:

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. Tapez:

```
curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
```

3. Laissez l'installation se faire, puis:
 - a. Cliquez sur **Ok** 2 fois de suite
 - b. Cliquez sur 'Oui' ensuite
 - c. Choisissez ensuite l'interface wlan0 (le wifi si vous êtes en wifi) ou eth0 si vous êtes en filaire
 - d. Choisissez ensuite votre serveur DNS (quad9 filtered ECS DNSSEC)
 - e. Choisissez la liste de filtrage de StevenBlack

- f. Installer l'interface web admin
 - g. Installer le serveur web lighttpd
 - h. Activer le log des requêtes
 - i. Choisissez "Show Everything" pour le "privacy mode FTL"
4. L'installation doit se terminer avec succès. Avant de cliquer sur OK notez bien le mot de passe. Vous le changerez ensuite.
 5. Pour changer le mot de passe, Tapez:

```
pihole -a -p
```

6. Loguez vous sur votre site pihole en pointant sur <http://<adresseIP>/admin>.
7. Cliquez sur **Login**, tapez le mot de passe que vous avez noté et cliquez sur **Log in**
8. Cliquez ensuite sur **Settings** → **DHCP** et configurez vos bails statique (static leases) en saisissant les adresses MAC, IP et les hostnames des machines
9. Allez ensuite dans **Local DNS** → **DNS Records** pour configurer les domaines et les adresses IP associées.
10. Si vous souhaitez bloquer des domaines vous pouvez ajouter un domaine avec une adresse IP en 0.0.0.0 ou ajouter un élément dans l'onglet blacklist

6.9. Installation d'un serveur de fichier Windows

Le partage de fichier sous Linux s'appuie sur le logiciel Samba qui implémente les protocoles de Microsoft de partage des fichiers.

Deux configurations sont proposées dans ce tutoriel :

1. une première avec un partage de fichier simple et peu sécurisé
2. une deuxième avec un serveur Active directory et un contrôleur de domaine.

Tout d'abord, il vous faudra installer Samba:

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. Tapez:

```
apt install samba
```

3. Une première configuration de base sera installée. Elle sera à modifier en fonction de vos besoins.

6.9.1. Installation d'un partage de fichier basique

Nous allons configurer un partage Samba à l'aide d'un serveur autonome. Dans le fichier nous

allons configurer un partage du home, et d'un répertoire de partage public sur le réseau local en lecture écriture :

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. Editez le fichier `smb.conf`. Tapez:

```
vi /etc/samba/smb.conf
```

3. Dans le fichier remplacez tout le texte par:

```

[global]
workgroup = HOME
server string = Samba Server %v
server role = standalone server
obey pam restrictions = yes
unix password sync = yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n
*password\supdated\s*successfully* .
pam password change = yes
map to guest = bad user
name resolve order = bcast host
dns proxy = no
usershare allow guests = yes

[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
read only = no
create mask = 0700
directory mask = 0700
valid users = %S

[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /var/spool/samba
printable = yes
guest ok = no
read only = yes
create mask = 0700

[Public]
comment = Public File Share
path = /srv/samba/share
browsable = yes
writable = yes
guest ok = yes
read only = no
create mode = 0777
directory mode = 0777
force user = public_user ①
force group = public_group ②

```

① mettez ici le username de votre Linux qui possédera tous les fichiers.

② mettez ici le groupname de votre linux qui possédera tous les fichiers.

4. Redémarrez Samba. Tapez:

```
service smb restart
service nmb restart
```

6.9.2. Installation d'un serveur Active Directory Domain Controller

Ici nous nous attaquons à une configuration nettement plus complexe qui consiste à mettre en place un serveur active directory basé sur Kerberos et un contrôleur de domaine en Active Directory qui sera muni ensuite de partage de fichiers contrôlés pas les droits des utilisateurs du domaine:

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. Tout d'abord, il faut déclarer le nom de host du DC. Editez le fichier `/etc/hosts`. Tapez:

```
vi /etc/hosts
```

3. Dans le fichier ajoutez sur l'adresse IP de votre machine, le nom du DC :

```
[ip_address] dc1.home.lan dc1 ①
```

① remplacez `ip_address` par l'adresse IP de votre machine

4. Installez Samba DC. Tapez:

```
apt install -y acl attr samba samba-dsdb-modules samba-vfs-modules smbclient
winbind libpam-winbind libnss-winbind libpam-krb5 krb5-config krb5-user
```

5. Reconfigurez Samba pour activer la version DC. Tapez:

```
systemctl disable --now smb nmb winbind
systemctl unmask samba-ad-dc
systemctl enable samba-ad-dc
mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.orig
```

6. Provisionnez votre domaine. Tapez:

```
samba-tool domain provision
```

7. Répondez aux questions suivantes:
 - a. **Realm** → inscrivez votre réseau en majuscules (**HOME.LAN** par exemple). ne pas choisir **LOCAL** qui est déjà utilisé par **Avahi**.
 - b. **Domain** → acceptez la valeur par défaut

- c. **Server Role** → Laisser la valeur par défaut
- d. **Dns Backend** → garder la valeur par défaut
- e. **Dns forwarder** → laissez la valeur par défaut ou 127.0.1.1 si vous utilisez **dnsmasq**
- f. **Administrator Password** → tapez votre mot de passe administrateur

8. Editez le fichier `/etc/samba/smb.conf`. Tapez:

```
vi /etc/samba/smb.conf
```

9. Dans ce fichier, Vérifiez que les informations suivantes sont présentes. Ajoutez les sinon :

```

# Global parameters
[global]
    dns forwarder = [IP_DNS] ❶
    netbios name = DC
    realm = HOME.LAN ❷
    server role = active directory domain controller
    workgroup = HOME ❸
    interfaces = wlan0 eth0 lo
    bind interfaces only = yes
    template shell = /bin/bash
    template homedir = /home/%U

[sysvol]
    path = /var/lib/samba/sysvol
    read only = No

[netlogon]
    path = /var/lib/samba/sysvol/home.lan/scripts
    read only = No

[homes]
    comment = Home Directories
    browseable = no
    read only = no
    create mask = 0700
    directory mask = 0700
    valid users = %S

[printers]
    comment = All Printers
    browseable = no
    path = /var/spool/samba
    printable = yes
    guest ok = no
    read only = yes
    create mask = 0700

[Public]
    comment = Public File Share
    path = /srv/samba/share
    browsable = yes
    writable = yes
    guest ok = yes
    read only = no
    create mode = 0777
    directory mode = 0777
    force user = public_user ❹
    force group = public_group ❺

```

❶ remplacez `IP_DNS` par 127.0.0.1. Si vous décidez d'utiliser le DC de samba conjointement avec

dnsmasq, vous devez mettre 127.0.1.1. voir plus bas pour le reste de la configuration.

② ici vous retrouvez le Realm configuré plus haut

③ et le domaine configuré plus haut.

④ mettez ici le username de votre Linux qui possédera tous les fichiers.

⑤ mettez ici le groupname de votre linux qui possédera tous les fichiers.

10. Configurez la synchronisation temporelle (voir plus bas)

11. Tapez:

```
mv /etc/krb5.conf /etc/krb5.conf.orig  
cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
```

12. Démarrez **Samba**. tapez:

```
systemctl restart samba-ad-dc  
systemctl status samba-ad-dc
```

13. Activez winbind dans le NSS. Tapez:

```
vi /etc/nsswitch.conf
```

14. Puis dans le fichier changez les lignes suivantes:

```
passwd: files winbind  
group: files winbind
```

15. Vérification des résolutions d'hotes. Tapez:

```
host -t A home.lan ①  
host -t SRV _kerberos._udp.home.lan ①  
host -t SRV _ldap._tcp.home.lan ①
```

① remplacez home.lan par votre nom de realm configuré plus haut.

16. En résultat les trois commandes host doivent envoyer une résolution correcte.

17. Vérifier que samba est actif et que les partages sysvol et netlogin sont corrects. Tapez:

```
smbclient -L home.lan -N
```

18. Vous devez voir au moins les deux partages listés.

19. Créez une zone de recherche inversée. Tapez:

```
samba-tool dns zonecreate DC1 1.27.172.in-addr.arpa --username=administrator <1> ②  
③
```

① DC1 : Nom de votre serveur

② 1.27.172.in-addr.arpa : Adresse du sous réseau inversée. (Le sous réseau était 172.27.1.0. A remplacer par celui de votre réseau réel).

③ username : Compte ayant l'autorisation de créer la zone. Un mot de passe sera demandé.

20. Maintenant vous devez vous authentifier sur Kerberos avec le login **administrator**. Tapez :

```
kinit administrator@HOME.LAN ①
```

① remplacez home.lan par votre nom de realm configuré plus haut.

21. Tapez ensuite votre mot de passe administrateur.

22. Changez l'expiration du mot de passe. Tapez:

```
samba-tool user setexpiry administrator --noexpiry
```

23. Ajoutez des utilisateurs. Tapez:

```
samba-tool user create user1 user1_password ①  
samba-tool user setexpiry user1 --noexpiry ①
```

① remplacer **user1** par votre nom de nouvel utilisateur et **user1_password** par son mot de passe.

24. Après avoir ajouté tous vos utilisateurs vous pouvez lister ceux configurés. Tapez:

```
samba-tool user list
```

6.9.3. Mise en place d'un serveur membre du domaine

Cette procédure explique comment ajouter un serveur membre du domaine.

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)

2. Normalement, le serveur DHCP s'il est configuré correctement doit configurer le serveur DNS du membre de domaine. Si ce n'est pas le cas il faudra appliquer la procédure ci après :

a. éditez le fichier **/etc/resolv.conf**. Tapez:

```
vi /etc/resolv.conf
```

b. Dans le fichier, Insérez :

```
nameserver [Adresse_ip] ①  
search home.lan ②
```

① remplacez Adresse_ip par l'adresse IP de votre DC

② indiquer ici le nom de domaine de votre realm (en minuscules)

3. Installez Samba. Tapez:

```
apt install -y acl attr samba samba-dsdb-modules samba-vfs-modules smbclient  
winbind libpam-winbind libnss-winbind libpam-krb5 krb5-config krb5-user
```

4. Configurez Kerberos. tapez:

```
vi /etc/krb5.conf
```

5. Dans le fichier insérez les lignes suivantes:

```
[libdefaults]  
    default_realm = HOME.LAN  
    dns_lookup_realm = false  
    dns_lookup_kdc = true
```

6. Configurez la synchronisation temporelle (voir plus bas)

7. Editez le fichier `/etc/samba/smb.conf`. Tapez:

```
vi /etc/samba/smb.conf
```

8. Dans ce fichier, Vérifiez que les informations suivantes sont présentes. Ajoutez les sinon :


```
# Global parameters
[global]
    security = ADS
    realm = HOME.LAN ①
    workgroup = HOME ②
    interfaces = wlan0 eth0 lo
    bind interfaces only = yes
    username map = /etc/samba/user.map

[printers]
    comment = All Printers
    browseable = no
    path = /var/spool/samba
    printable = yes
    guest ok = no
    read only = yes
    create mask = 0700

[Public]
    comment = Public File Share
    path = /srv/samba/share
    browsable = yes
    writable = yes
    guest ok = yes
    read only = no
    create mode = 0777
    directory mode = 0777
    force user = public_user ③
    force group = public_group ④
```

① remplacez HOME.LAN par le Realm configuré plus haut.

② et le domaine configuré plus haut.

③ mettez ici le username de votre Linux qui possédera tous les fichiers.

④ mettez ici le groupname de votre linux qui possédera tous les fichiers.

9. Créez le fichier `user.map` afin de mapper l'utilisateur Linux Root sur le compte Windows Administrateur. Tapez:

```
vi /etc/samba/user.map
```

10. Insérez dans ce fichier ceci:

```
!root = HOME\Administrator ①
```

① remplacez HOME par le domaine configuré plus haut

11. Joignez le domaine. Tapez:

```
samba-tool domain join home.lan MEMBER -U administrator ①
```

① remplacez home.lan par le Realm configuré plus haut.

12. Après avoir tapé votre mot de passe, **samba** indiquez que vous avez joint le domaine.

13. Activez winbind dans le NSS. Tapez:

```
vi /etc/nsswitch.conf
```

14. Puis dans le fichier changez les lignes suivantes:

```
passwd: files winbind  
group: files winbind
```

15. redémarrez les services Samba. Tapez:

```
service smbd restart  
service nmbd restart  
service winbindd restart
```

16. Testez winbindd. Tapez:

```
wbinfo --ping-dc
```

6.9.4. Mise en place d'une synchronisation temporelle du serveur

Pour que samba avec un DC fonctionne correctement, il faut que le serveur soit correctement synchronisé. A noter qu'il est bien d'une manière générale de synchroniser les serveurs.

Cette procédure est à appliquer sur le DC et sur le membre du domaine :

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)

2. Installez chrony. Tapez:

```
apt install chrony
```

3. Configurez **chrony** pour fonctionner avec **kerberos**. tapez:

```
chown root:_chrony /var/lib/samba/ntp_signd/  
chmod 750 /var/lib/samba/ntp_signd/
```

4. Editez le fichier `chrony.conf`. Tapez:

```
vi /etc/chrony/chrony.conf
```

5. Insérez ou modifiez dans les fichiers les lignes pour avoir:

```
# bind the chrony service to IP address of the Samba AD
bindcmdaddress [adresse_ip] ①
# allow clients on the network to connect to the Chrony NTP server
allow [subnet]/24 ②

# specify the ntpsigndsocket directory for the Samba AD
ntpsigndsocket /var/lib/samba/ntp_signd
```

① mettez ici l'adresse IP de l'AD de votre serveur samba

② mettez ici l'adresse du sous réseau.

6. Redémarrez `chrony`. Tapez:

```
systemctl restart chronyd
systemctl status chronyd
```

6.9.5. Configuration avec DNSMASQ ou PI-HOLE

L'utilisation avec DNSMASQ ou PI-HOLE est tout à fait possible

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. Editez le fichier `07-dhcp-options.conf`. Tapez:

```
vi /etc/samba/smb.conf
```

3. Dans le fichier ajoutez dans la section `[global]` la ligne suivante:

```
dns forwarder = [IP_DNS] ①
```

① remplacez `IP_DNS` par 127.0.1.1.

4. Ajoutez ensuite une règle de forwarding de firewall. Editez le fichier `iptables.up.rules`
5. Tapez:

```
vi /etc/iptables.up.rules
```

6. Insérez à la fin du fichier la ligne suivante:

```
-A OUTPUT -d 127.0.1.1/32 -p udp -m udp --dport 53 -j DNAT --to-destination 127.0.0.1:5353
```

7. Créez une interface de loopback.
8. Editez `/etc/network/interfaces.d/lo1`

```
# loopback dns
auto lo:0
    iface lo:0 inet static
        address 127.0.1.1
```

9. Tapez ensuite:

```
ufw allow 53/udp
```

10. Redémarrer votre serveur. Tapez :

```
reboot
```

=== Modification de la configuration DHCP DNSMASQ

Si vous utilisez **DHCP** ou **DNSMASQ**, il est nécessaire de modifier la configuration du **DHCP** pour que les informations sur le serveur de fichier soit correctement diffusées.

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. Editez le fichier `07-dhcp-options.conf`. Tapez:

```
vi /etc/dnsmasq.d/07-dhcp-options.conf
```

3. Dans le fichier, ajoutez les données suivantes:

```
dhcp-option=44,[ip_address]    # set netbios-over-TCP/IP nameserver(s) aka WINS
server(s) ①
dhcp-option=45,[ip_address]    # netbios datagram distribution server ①
dhcp-option=46,8                # netbios node type
dhcp-option=47                  # netbios TCP Scope on
port=5353 ②
```

- ① mettez à la place de `[ip_address]` l'adresse IP de votre serveur samba.
- ② cette ligne est à mettre si vous avez une configuration DNSMASQ. Elle n'est pas utile pour un serveur dhcp standard.

6.9.6. Accès "Guest"

Sous Windows 10 et 11, l'accès Guest est désactivé par défaut sur les postes utilisateurs. Il vous faudra autoriser cet accès.

Pour cela:

1. Lancez l'outil regedit.exe
2. Allez dans la clé `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters`
3. Créez une clé `AllowInsecureGuestAuth` de type `dword`.
4. Editez la clé `AllowInsecureGuestAuth` et mettez la valeur 1.

6.10. Scan des vulnérabilités

6.10.1. Installation d'un scanner de vulnérabilités Lynis

Suivez la procédure suivante:

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. installer Git. Tapez :

```
apt install git
```

3. installer Lynis

a. Tapez :

```
cd  
git clone https://github.com/CISOfy/lynis
```

b. Exécutez :

```
cd lynis;./lynis audit system
```

4. L'outil vous listera dans une forme très synthétique la liste des vulnérabilités et des améliorations de sécurité à appliquer.

6.10.2. Upgrade de Lynis

Pour effectuer la mise à jour de Lynis appliquez la procédure suivante:

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. Tapez :

```
cd  
cd lynis  
git pull
```

Chapter 7. Installation du système d'administration Webmin

Webmin est un outil généraliste de configuration de votre serveur. Son usage peut être assez complexe mais il permet une configuration plus précise des fonctionnalités.

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)

2. Ajoutez le repository Webmin

a. allez dans le répertoire des repositories. Tapez :

```
cd /etc/apt/sources.list.d
```

b. Tapez :

```
echo "deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib" >>  
webmin.list
```

c. Ajoutez la clé. Tapez :

```
cd /etc/apt/trusted.gpg.d  
wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
```

3. Mise à jour. Tapez :

```
apt update
```

4. Installation de Webmin. Tapez :

```
apt install webmin
```

5. [Débloquez le port 10000 sur votre firewall](#)

6. Changer le nom du user admin

7. Editez le fichier `miniserv.users`. Tapez:

```
vi /etc/webmin/miniserv.users
```

8. Dans le fichier remplacer le texte `root` par le nom de votre `<sudo_username>`.

9. De la même manière, éditer le fichier `webmin.ac1`. Tapez:

```
vi /etc/webmin/webmin.acl
```

10. Dans le fichier remplacer le texte **root** par le nom de votre `<sudo_username>`.

11. Tapez :

```
service webmin restart
```

12. Connectez vous avec votre navigateur sur l'url <https://<example.com>:10000>. Un message indique un problème de sécurité. Cela vient du certificat auto-signé. Cliquez sur 'Avancé' puis 'Accepter le risque et poursuivre'.

13. Loguez-vous `<sudo_username>`. Tapez le mot de passe de `<sudo_username>`. Le dashboard s'affiche.

14. Restreignez l'adressage IP

a. Obtenez votre adresse IP en allant par exemples sur le site <https://www.showmyip.com/>

b. Sur votre URL Webmin ou vous êtes logué, allez dans Webmin → Webmin Configuration

c. Dans l'écran choisir l'icône **Ip Access Control**.

d. Choisissez **Only allow from listed addresses**

e. Puis dans le champ **Allowed IP addresses** tapez votre adresse IP récupérée sur showmyip

f. Cliquez sur **Save**

g. Vous devriez avoir une brève déconnexion le temps que le serveur Webmin redémarre puis une reconnexion.

15. Si vous n'arrivez pas à vous reconnecter c'est que l'adresse IP n'est pas la bonne. Le seul moyen de se reconnecter est de:

a. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)

b. Éditez le fichier `/etc/webmin/miniserv.conf` et supprimez la ligne `allow= ...`

c. Tapez :

```
service webmin restart
```

d. Connectez vous sur l'url de votre site Webmin. Tout doit fonctionner

16. Compléments de configuration

a. Pour augmenter la sécurité, vous pouvez désactiver le login `sudo_username` et créer un autre compte admin en allant dans: **Webmin → Webmin Users → Create a new privileged user**. Pour le user `sudo_username`, modifier le **Password** en mettant **No password accepted**

b. Allez dans **Webmin → Webmin Configuration → SSL Encryption → onglet Let's Encrypt → Request Certificate**. Attention cette opération ne fonctionne que si le serveur est disponible sur internet.

17. Passez en Français. Pour les personnes non anglophone. Les traductions française ont des

problèmes d'encodage de caractère ce n'est donc pas recommandé. La suite de mon tutoriel suppose que vous êtes resté en anglais.

- a. Sur votre url Webmin ou vous êtes logué, allez dans Webmin → Webmin Configuration
- b. Dans l'écran choisir l'icône **Language and Locale**.
- c. Choisir **Display Language** à **French (FR.UTF-8)**

Chapter 8. Configuration de Apt-cacher

L'outil apt-cacher est un système de cache des paquets debian apt.

Si vous avez plusieurs machines utilisant debian ou ubuntu sur votre réseau, les mises à jour seront considérablement accélérées par l'utilisation de ce système de cache.

Suivez la procédure suivante:

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. Installez le package apt-cacher. Tapez :

```
apt install apt-cacher-ng
```

3. dans le menu de configuration, choisissez: pas de configuration automatique.
4. A la configuration du serveur mandataire, tapez entrée
5. A la configuration des adresses locales et des ports tapez entrée.
6. enfin autorisez la création de tunnels HTTP
7. Éditez le fichier de configuration :

```
vi /etc/apt-cacher-ng/acng.conf
```

8. Dans ce fichier, recherchez et décommentez les lignes suivantes:

```
CacheDir: /var/cache/apt-cacher-ng  
LogDir: /var/log/apt-cacher-ng  
ReportPage: acng-report.html  
PidFile: /var/run/apt-cacher-ng/pid  
ExThreshold: 4
```

9. si vous vous avez des repositories particuliers à cacher, vous pouvez éditer le fichier `/etc/apt-cacher-ng/backends_other.default` et ajouter dedans les repositories, comme par exemple: <https://download.docker.com/linux/debian>
10. redémarrez le service. Tapez:

```
/etc/init.d/apt-cacher-ng restart
```

11. pointez maintenant votre navigateur sur l'adresse: <http://homeserver.local:3142/>
12. une page d'explication de la configuration d'apt cacher pour les postes clients s'affiche dans le navigateur.

Sur les postes clients linux:

1. Loguez vous comme root sur le poste client
2. installez le paquet d'autodéction du proxy apt:

```
apt-get install squid-deb-proxy-client
```

3. Une autre possibilité est d'indiquer explicitement l'adresse du serveur. Dans ce cas, tapez:

```
echo 'Acquire::http::Proxy "http://homeserver.local:3142";' >  
/etc/apt/apt.conf.d/02proxy ①
```

① remplacez homeserver.local par le nom de votre serveur proxy pour les paquets apt.

Chapter 9. Installation de Docker et des outils associés

Le logiciel **Docker** est une technologie de conteneurisation qui permet la création et l'utilisation de conteneurs Linux. En clair, **Docker** permet d'installer et de configurer rapidement toute une appli web complexe dans un environnement isolé et avec tout son écosystème de bibliothèques logicielles spécifiques.

Il est ainsi possible d'effectuer rapidement des installations, de suivre des mises à jours et d'isoler ces environnements du système principal.

9.1. A propos des Raspberry Pi



Les raspberry utilisent une architecture ARM, tous les conteneurs ne seront pas forcément compatibles "out of the box" (Exemple pour MySQL). Sur le [Docker Hub](#), il faut choisir par un Raspberry Pi 4 en Ubuntu une architecture de type ARM64 et pour un Raspberry Pi 3 en Raspbian une architecture de type ARM.

9.2. Installation de Docker

L'installation de Docker est relativement simple.

Il faut suivre les étapes suivantes:

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. Désinstallez les éventuelles anciennes versions de docker. tapez:

```
apt remove --purge docker docker-engine docker.io containerd runc ①
```

① docker-engine n'existe pas dans une distribution ubuntu. C'est à enlever.

3. Tapez:

```
apt update
apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-
properties-common
cd /etc/apt/trusted.gpg.d
wget -O docker.asc https://download.docker.com/linux/debian/gpg
```

4. tapez :

```
lsb_release -cs
```

5. Ici la version de votre distribution doit s'afficher.



pour des installations hybride d'une distribution debian, la version qui est proposée peut être la future SID ou la Testing pour lesquelles il n'existe pas obligatoirement de version installable de docker. Dans ce cas vous devrez sélectionner vous même la version de la distribution stable.

6. Tapez (et remplacer éventuellement la commande `$(lsb_release -cs)` par le nom de votre distribution stable). :

```
add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian
$(lsb_release -cs) stable" ①
```

- ① ici il faut remplacer l'architecture `amd64` par `arm64` pour un raspberry pi 4 ou par `armhf` pour un raspberry pi 3. De la même manière, remplacez `debian` par `ubuntu` si vous utilisez une distribution ubuntu/

7. Une fois installé avec succès, tapez:

```
apt update
```

8. Si vous obtenez une erreur c'est que vous avez ajouté un repository qui n'est pas supporté par Docker. Vérifiez les fichier `/etc/apt/sources.list`.
9. Une fois mis à jour avec succès, tapez:

```
apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
```

10. vérifiez que votre installation de **Docker** est fonctionnelle. Tapez:

```
docker run hello-world
```

11. Cette commande exécute un conteneur simple. Si aucune erreur n'apparaît c'est que l'installation est réussie.

9.3. Installation de docker-compose

Docker-compose est un outil qui aide à l'installation de plusieurs container de façon simultanée. Il permet surtout de vérifier que l'écosystème installé interagit bien.

Il faut suivre les étapes suivantes:

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. Installez quelques paquets Debian de base. Tapez:

```
apt install libffi-dev libssl-dev  
apt install -y python3 python3-pip ①
```

① Pour Ubuntu, remplacez ces paquets par `python` et `python-pip`

3. Installez docker-compose :

```
pip3 install docker-compose
```

9.4. Installation de docker swarm

Docker contient nativement le mode Swarm afin de gérer un ensemble de Docker Engines. Cette installation est optionnelle puisque l'on peut faire fonctionner Docker sans cette Option.

Il y a deux types de machines: les **Managers** et les **Workers**.

Les managers : Ce sont les nodes gestionnaires de votre cluster. Ils distribuent les tâches aux nodes workers et ils effectuent également les fonctions d'orchestration et de gestion.

Les workers : Ils vont exécuter les tâches confiées par les managers. Un agent s'exécute sur chaque nœud et rend compte des tâches qui lui sont affectées. Il informe ainsi les nodes managers de l'état des tâches affectées.

Il faut suivre les étapes suivantes:

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. Tapez:

```
docker swarm init
```

3. Le résultat de la commande donne la commande `docker swarm join` à exécuter sur un "worker" pour lui faire rejoindre le "swarm". A noter que le "manager" que nous venons de créer est aussi un worker. De ce fait, un swarm peut être installé de façon standalone sur un VPS.
4. Vous pouvez maintenant vérifier l'état de votre cluster. Tapez:

```
docker node ls
```

9.5. Choix des images docker

Les images docker sont accessibles sur le [Docker Hub](#).

Mais voilà, c'est un peu la jungle. Un bon moyen de trouver des images à jour d'un point de vue sécurité et non compromises est de ne sélectionner que des images "Docker Certified" ou "Verified

Publisher" ou "Official Images".

Du moins on est sûr que ces images ont été à minima vérifiées par les équipes Docker.

Pour mémoire: **Le nombre de chargement d'une image n'est pas un gage de qualité !**

Si vous n'utilisez pas une image du type mentionné ci dessus, l'accès facile au fichier Dockerfile est un gage de qualité et de transparence. En tout cas, il vous sera facilement possible de regarder comment l'image est construite et quels sont les package dockers de base et si ces packages dockers de base sont récents et certifiés.

Pour les plateformes de type Raspberry, il faut bien vérifier que l'image docker que vous chargez est compatible de votre plateforme. Sur Docker Hub, vous devez aller sur l'onglet Tag de votre package et vérifier que le champ OS/ARCH contient bien votre plateforme.

Pour un Raspberry Pi 4 ce doit être: `Linux/arm64`

Pour un Raspberry Pi 3 ce doit être: `Linux/arm`

Par exemple pour les docker de `Yacht` et de `Portainer` décrits ci après, on peut voir que les containers sont multiplateforme et conviennent très bien pour de l'Intel ou de l'ARM.

9.6. Considérations de sécurité

A propos de l'export des ports sous docker.

Par défaut lorsque vous lancez un container docker, l'option pour exporter un port de votre docker vers votre machine est `-p dst_port:src_port`. Si vous indiquez uniquement le port de destination comme par exemple dans `-p 80:8080` qui exporte le port 8080 de votre docker vers le port 80 de votre machine réelle, vous exportez vers le port 80 de l'adresse IP 0.0.0.0 ce qui en pratique indique que vous n'utilisez pas les règles du firewall; le port est exporté automatiquement sur toutes les interfaces.

De ce fait, vous exposez tous les ports interne de votre système docker à tout internet et le firewall ne bloque rien pour ces ports.

Il est donc indispensable pour une machine directement exposée sur internet d'indiquer l'adresse du loopback en indiquant systématiquement l'adresse IP soit `-p 127.0.0.1:80:8080`. Ainsi les règles du firewall sont appliquées et vous pourrez par votre configuration d'ISPconfig n'exposer que les ports et noms de domaines nécessaires.



Dans tout ce qui suit nous omettrons d'utiliser cette adresse en 127.0.0.1 . Pensez bien donc à ajouter cette adresse systématiquement pour un serveur présent sur le web !

9.7. Mise à jour automatique des images

Vos images docker peuvent être mise à jour automatiquement si vous les avez installés à partir du docker hub ou de n'importe quel autre repository compatible.

Un outil automatise cette mise à jour c'est [watchtower](#).

Pour l'installer, rien de plus simple:

1. Tapez:

```
docker run -d --name watchtower -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
containrrr/watchtower --cleanup --interval 86400
```

2. l'option cleanup effectue le ménage des images inutiles et interval indique en secondes le temps à attendre entre deux vérifications (ici 24h)
3. si vous voulez vous connecter à un repository avec un login et un mot de passe, vous pouvez ajouter au lancement du docker les options suivantes:

```
-e REPO_USER=username -e REPO_PASS=password
```

4. Si vous désirez ne mettre à jour que certains containers, vous pouvez passer l'option `--label-enable` et ensuite désigner les container à mettre à jour en leur passant le label `-l com.centurylinklabs.watchtower.enable=true`
5. Enfin dernière option très utile la possibilité de décider de la période de mise à jour à l'aide d'une expression de type cron. Comme exemple: `--schedule "0 0 4 * * *"` mettra à jour à 0h0 tous les 4 de chaque mois.
6. Enfin lorsqu'une mise à jour s'effectue vous pouvez être notifié par mail, slack ou d'autres outils tels que shoutrrr. Se référer à la [documentation](#)

9.8. Surveillance et redémarrage de container

Il peut arriver que certains container s'arrêtent brusquement suite à un bug.

Autoheal est un outil qui redémarre ces container automatiquement en se basant sur l'attribut healthcheck des containers.

La documentation est [ici](#).

Pour l'installer:

1. tapez:

```
docker run -d --name autoheal --restart=always -e AUTOHEAL_CONTAINER_LABEL=all -v
/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock willfarrell/autoheal
```

2. La variable d'environnement AUTOHEAL_CONTAINER_LABEL indique que tous les containers seront vérifiés. Si vous souhaitez uniquement indiquer les container à vérifier, il vous faut ajouter pour les container concernés l'option `-l autoheal=true`

Chapter 10. Installation de Traefik

Le logiciel **Traefik** est une technologie de Reverse Proxy qui est un intermédiaire de communication, entre un réseau public et un réseau privé, le nôtre par exemple. C'est sur ce réseau privé que l'on trouvera toutes les applications qui ne sont pas accessibles depuis l'extérieur pour des raisons de sécurité ou de découpe en microservices.

Traefik permet donc de faire de la “configuration discovery” via plusieurs fournisseurs de services et load balancer pour HTTP et TCP. Il offre également d'autres fonctionnalités comme le support de Let's Encrypt, des middlewares et la possibilité de monitorer facilement des services.

10.1. Installation de Traefik

L'installation de Traefik est simple.

Il faut suivre les étapes suivantes:

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. Assurez vous tout d'abord qu'un serveur web n'est pas actif sur le port 80 de votre Machine. C'est Traefik qui en prendra la place et servira les pages nécessaires. Il vous faudra soit désactiver tout serveur Apache local soit vérifier que ce serveur apache n'utilise pas le port 80.
3. Pour désactiver lighttpd ou apache2. Tapez:

```
service lighttpd stop
service apache stop
```

4. Ensuite installez Traefik. Tapez:

```
docker run -d --name traefik --restart=always -v
/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -p80:80 -p8080:8080 --api.insecure=true
--api.dashboard=true --providers.docker --log.level=DEBUG ①
```

- ① Si votre serveur Traefik est disponible sur internet, il ne faudra pas exposer le port 8080 et les api insecure. et de ce fait, dans la ligne précédente, supprimez: ~~-p8080:8080~~
~~--api.insecure=true --api.dashboard=true~~

10.2. Configuration de Traefik pour une utilisation avec Pi-Hole

Pi-Hole se configure avec un serveur lighttpd sur votre machine en utilisant le port 80. Il est possible d'utiliser Pi-Hole et Traefik en même temps pour servir plusieurs site webs sur la même machine

Appliquer la procédure suivante:

1. Loguez vous comme root sur le serveur
2. Reconfigurez Pi Hole pour utiliser un autre port que le port 80 sur la machine local. Pour cela éditez le fichier `external.conf`. Tapez:

```
vi /etc/lighttpd/external.conf
```

3. Dans le fichier insérez:

```
server.port:=3080
```

4. Sauvegardez et redémarrez lighttpd. Tapez:

```
service lighttpd restart
```

5. Vérifier que lighttpd n'est plus accessible dans votre navigateur sur le port 80 mais sur le port 3080.
6. Editez un fichier de configuration statique Traefik. Tapez:

```
mkdir /etc/traefik  
vi /etc/traefik/traefik.yml
```

7. Dans ce fichier, tapez le contenu suivant:

```
logLevel: Debug  
  
providers:  
  docker:  
    defaultRule: "Host(`${ trimPrefix '/' .Name }}.example.com`)" ①  
    watch: true  
  file:  
    filename: /etc/traefik/dynamic_conf.yml  
    watch: true  
  
defaultEntryPoints:  
  - https  
  - http  
  
entryPoints:  
  http:  
    address: :80
```

① Remplacez example.com par le nom de domaine de votre serveur.

8. Editez le fichier de configuration dynamique. Tapez:

```
vi /etc/traefik/dynamic_conf.yml
```

9. Dans ce fichier, tapez le contenu suivant:

```
http:
  routers:
    lighttpd:
      entrypoints:
        - http
      service: localserver
      rule: host("example.com") ①
  services:
    localserver:
      loadBalancer:
        servers:
          - url: "http://ip_address:3080" ②
```

① Remplacez example.com par le nom de domaine de votre serveur.

② remplacez ip_address par l'adresse IP de votre serveur.

10. Arrêtez votre ancienne instance Traefik, si Traefik a été lancé. Tapez:

```
docker stop traefik
docker rm traefik
```

11. Relancez Traefik avec la nouvelle configuration:

```
docker run -d --name traefik --restart=always -v
/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /etc/traefik:/etc/traefik -p80:80
-p8080:8080 traefik --api.insecure=true --api.dashboard=true --providers.docker
--log.level=DEBUG
```

12. Pihole est maintenant de nouveau accessible sur le port 80 et Traefik est actif en même temps pour servir tout un ensemble de sous-domaines virtuels associés à l'environnement Docker.

13. Pour superviser vos routes et services Traefik, vous pouvez vous connecter sur <http://example.com:8080> pour voir la configuration en cours. (example.com est à remplacer pour le nom de votre machine).

10.3. Upgrade de Traefik

Rien à faire pour la mise à jour si vous utilisez [Watchtower](#). Vous pouvez aussi appliquer la procédure de mise à jour des containers à l'aide de [Portainer](#) ou à l'aide [Yacht](#).

Sinon, effectuez les opérations suivantes:

1. Loguez vous comme root sur le serveur
2. Allez dans le répertoire de root
3. Mettez à jour le docker de Traefik. Tapez:

```
docker pull traefik
docker stop traefik
docker rm traefik
docker run -d --name traefik --restart=always -v
/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /etc/traefik:/etc/traefik -p80:80
-p8080:8080 traefik --api.insecure=true --api.dashboard=true --providers.docker
--log.level=DEBUG ①
```

① supprimez `-v /etc/traefik:/etc/traefik` si vous n'utilisez pas Pi-Hole avec Treafik.

Chapter 11. Outils web de gestion des containers

11.1. Installation de Yacht

Yacht est un outil d'administration de vos instances docker sous forme de site web. Yacht est très facile d'utilisation mais manque de possibilités du moins dans la version actuelle. Si vous souhaitez administrer de façon plus avancée vos instances docker, il est conseillé d'utiliser Portainer.

Yacht s'installe comme un conteneur docker pour simplifier son déploiement.

Pour la création du site web, il faut suivre les étapes suivantes:

1. Allez dans ISPConfig dans la rubrique **DNS**, sélectionnez le menu **Zones**, Sélectionnez votre Zone, Allez dans l'onglet **Records**.
 - a. Cliquez sur **A** et saisissez:
 - **Hostname:** ← Tapez **yacht**
 - **IP-Address:** ← Double cliquez et sélectionnez l'adresse IP de votre serveur
 - b. Cliquez sur **Save**
2. Créer un **sub-domain (vhost)** dans le configurateur de sites.
 - a. Lui donner le nom **yacht**.
 - b. Le faire pointer vers le web folder **yacht**.
 - c. Activer let's encrypt ssl
 - d. Activer **Fast CGI** pour PHP
 - e. Laisser le reste par défaut.
 - f. Dans l'onglet Options:
 - g. Dans la boîte **Apache Directives:** saisir le texte suivant:

```

<Proxy *>
Order deny,allow
Allow from all
</Proxy>

ProxyRequests Off
ProxyPass /stats !
ProxyPass /.well-known/acme-challenge !

# yacht httpserver
#

SetEnvIf Authorization "(.*)" HTTP_AUTHORIZATION=$1
ProxyPreserveHost On

ProxyPass / http://localhost:8061/
ProxyPassReverse / http://localhost:8061/

RedirectMatch ^/$ https://yacht.example.com ①

```

① remplacer **example.com** par votre nom de domaine

3. Puis sur votre serveur, [Loguez vous comme root sur le serveur](#)

4. Tapez:

```

docker volume create yacht_data
docker run -d -p 8061:8000 --name=yacht -v
/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock --restart=always -v yacht_data:/config
selfhostedpro/yacht

```

5. Ouvrez un navigateur et pointez sur <http://yacht.example.com>

6. L'utilisateur par défaut est login: **admin@yacht.local** et mot de passe: **pass**.

7. Une fois loggué, Cliquez sur l'utilisateur en haut à droite et **user**.

8. Cliquez sur **change password**

9. Modifier votre Email de login et saisissez un nouveau mot de passe.

10. Cliquez ensuite sur **Templates** dans la barre vertical de gauche puis sur **New templates**

11. Copiez la suggestion de template proposée.

12. Saisissez un titre **Yacht** dans le champ **Title** puis collez l'URL du json dans le champ **URL**

13. Cliquez sur Submit.

14. Allez dans **Templates** → **View Templates**.

15. cliquez sur **Yacht**; vous avez maintenant accès à une foule de templates.

16. Vous pouvez maintenant administrer vos machines docker. Référez vous à la documentation de [Yacht](#) pour installer de nouvelles machines docker

11.2. Upgrade d'un container dans Yacht

Plutôt que d'effectuer des mises à jour automatiques avec Watchtower, vous préférerez mettre à jour manuellement avec Yacht.

Appliquez la procédure suivante:

1. Ouvrez un navigateur et pointez sur <http://yacht.example.com>
2. Loggez vous en tant qu'admin`
3. Allez dans l'onglet **Applications**
4. Cliquez sur le bouton **Updates**

11.3. Upgrade de Yacht

Rien à faire pour la mise à jour si vous utilisez **Watchtower**. Vous pouvez aussi appliquer la procédure de mise à jour des [containers à l'aide de Portainer](#)

Sinon, effectuez les opérations suivantes:

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. Allez dans le répertoire de root
3. Mettez à jour le docker de Yacht. Tapez:

```
docker pull selfhostedpro/yacht
docker stop yacht
docker rm yacht
docker run -d -p 8061:8000 --name=yacht -v
/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock --restart=always -v yacht_data:/config
selfhostedpro/yacht
```

11.4. Installation de Portainer

Portainer est un outil d'administration de vos instances docker sous forme de site web. Portainer est plus complexe à utiliser que Yacht, mais offre cependant beaucoup plus de possibilités.

Portainer s'installe comme un conteneur docker pour simplifier son déploiement. Portainer gère une bonne partie des éléments de docker : conteneurs, images, volumes, réseaux, utilisateurs

Pour la création du site web, il faut suivre les étapes suivantes:

1. Allez dans ISPConfig dans la rubrique **DNS**, sélectionnez le menu **Zones**, Sélectionnez votre Zone, Allez dans l'onglet **Records**.
 - a. Cliquez sur **A** et saisissez:
 - **Hostname:** ← Tapez **portainer**

- **IP-Address:** ← Double cliquez et sélectionnez l'adresse IP de votre serveur
- b. Cliquez sur **Save**
- 2. Créer un **sub-domain (vhost)** dans le configurateur de sites.
 - a. Lui donner le nom **portainer**.
 - b. Le faire pointer vers le web folder **portainer**.
 - c. Activer let's encrypt ssl
 - d. Activer **Fast CGI** pour PHP
 - e. Laisser le reste par défaut.
 - f. Dans l'onglet Options:
 - g. Dans la boîte **Apache Directives:** saisir le texte suivant:

```
<Proxy *>
Order deny,allow
Allow from all
</Proxy>

ProxyRequests Off
ProxyPass /stats !
ProxyPass /.well-known/acme-challenge !

# portainer httpserver
#

SetEnvIf Authorization "(.*)" HTTP_AUTHORIZATION=$1
ProxyPreserveHost On

ProxyPass / http://localhost:9050/
ProxyPassReverse / http://localhost:9050/

RedirectMatch ^/$ https://portainer.example.com ①
```

① remplacer **example.com** par votre nom de domaine

- 3. Puis sur votre serveur, **Loguez vous comme root sur le serveur**
- 4. Tapez:

```
docker volume create portainer_data
docker run -d -p 9050:9000 --name=portainer --restart=always -v
/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data
portainer/portainer-ce
```

- 5. Ouvrez un navigateur et pointez sur **<http://portainer.example.com>**
- 6. Créez votre utilisateur de **admin** avec un mot de passe sécurisé.

7. Ajoutez un endpoint **Local**
8. Vous pouvez maintenant administrer vos machines docker. Référez vous à la documentation de **portainer** pour installer de nouvelles machines docker

Portainer offre la possibilité d'installer des templates par défaut. Vous pouvez soit garder le repository par défaut : <https://raw.githubusercontent.com/portainer/templates/master/templates-2.0.json> ou utiliser un autre repository comme: https://raw.githubusercontent.com/Qballjos/portainer_templates/master/Template/template.json:

1. allez sur votre site web portainer.
2. puis dans le menu Settings
3. Dans la zone **App Templates** saisissez le repository de votre choix dans le champ **URL**
4. Cliquez sur **Save Settings**
5. retournez dans le menu **App Templates**; vos nouveau templates sont maintenant affichés.

11.5. Upgrade d'un container dans Portainer

Plutôt que d'effectuer des mises à jour automatiques avec Watchtower, vous préférerez mettre à jour manuellement avec Portainer.

Appliquez la procédure suivante:

1. Ouvrez un navigateur et pointez sur <http://portainer.example.com>
2. Loggez vous en tant qu' **admin**
3. Allez dans l'onglet **Containers**
4. Double-cliquez sur le container à mettre à jour
5. Dans le nouvel écran **Container details** cliquez sur l'icone **recreate**
6. Sélectionnez **Pull latest image** et cliquez **recreate**

11.6. Upgrade de Portainer

Rien à faire pour la mise à jour si vous utilisez **Watchtower** Vous pouvez aussi appliquer la procédure de mise à jour des containers à l'aide de **Yacht**

Sinon, effectuez les opérations suivantes:

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. Allez dans le répertoire de root
3. Mettez à jour le docker de Yacht. Tapez:

```
docker pull portainer/portainer-ce
docker stop portainer
docker rm portainer
docker run -d -p 9050:9000 --name=portainer --restart=always -v
/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data
portainer/portainer-ce
```

Chapter 12. Configuration de Docker-mirror

L'outil Docker-mirror est un système de cache de fichier Dockers.

Si vous avez plusieurs machines utilisant docker sur votre réseau, les déploiements et les mises à jour seront considérablement accélérées par l'utilisation de ce système de cache.

Suivez la procédure suivante:

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. Obtenez une configuration initiale pour le fichier `config.yml`. Tapez:

```
docker run -it --rm --entrypoint cat registry:2 /etc/docker/registry/config.yml > /etc/docker-mirror.yml
```

3. Ajoutez ceci dans le fichier `config.yml`. Tapez:

```
vi /etc/docker-mirror.yml
```

4. Dans ce fichier, ajoutez les lignes suivantes :

```
proxy:
  remoteurl: https://registry-1.docker.io
```

5. Démarrez ensuite le service docker. Tapez:

```
docker run -d --restart=always -p 5000:5000 --name docker-registry-proxy -v /etc/docker-mirror.yml:/etc/docker/registry/config.yml registry:2
```

Sur le poste client, soit passez l'option `--registry-mirror` lorsque vous lancez le démon `dockerd` ou sinon éditez le fichier `/etc/docker/daemon.json` et ajoutez la clé `registry-mirrors` pour rendre le changement persistant:

1. [Loguez vous comme root sur le poste client](#)
2. Tapez:

```
vi /etc/docker/daemon.json
```

3. Dans le fichier, ajoutez:

```
{  
  "registry-mirrors": ["http://docker.example.com:5000"] ①  
}
```

① remplacer `docker.example.com` par le nom ou l'adresse ip de votre cache docker.

4. Sauvegarder le fichier et redémarrez le démon docker. Tapez:

```
systemctl restart docker
```

Chapter 13. Installation de Statping

Statping récupérera automatiquement l'état de vos applications web et générera une belle page d'état avec des tonnes de fonctionnalités pour vous permettre de construire une page d'état encore plus détaillée. Statping est mini d'une appli smartphone qui vous permettra de consulter les statuts de votre site

Des alertes peuvent être envoyées par mail sms ou autre.

13.1. Prérequis

Il vous faudra tout d'abord installer **docker** en vous référant au chapitre qui y est consacré.

13.2. Installation du serveur Statping

Nous allons installer Statping à partir de son container Docker.

Ouvrez un terminal et suivez la procédure:

1. [Loguez vous comme root sur le serveur](#)
2. Allez dans le répertoire de root
3. Créez le docker de Statping. Tapez:

```
docker volume create statping_data
docker run -d --name=statping -p 8035:8080 -v statping_data:/app --restart always
statping/statping
```

13.3. Création du site web de statping

Appliquez la procédure suivante:

1. Allez dans la rubrique **DNS**, sélectionnez le menu **Zones**, Sélectionnez votre Zone, Allez dans l'onglet **Records**.
 - a. Cliquez sur **A** et saisissez:
 - **Hostname:** ← Tapez **statping**
 - **IP-Address:** ← Double cliquez et sélectionnez l'adresse IP de votre serveur
 - b. Cliquez sur **Save**
2. Créer un **sub-domain (vhost)** dans le configurateur de sites.
 - a. Lui donner le nom **statping**.
 - b. Le faire pointer vers le web folder **statping**.
 - c. Dans auto-Subdomain ← Sélectionnez **None**
 - d. Activer let's encrypt ssl

- e. Activer **Fast CGI** pour PHP
- f. Laisser le reste par défaut.
- g. Dans l'onglet Options:
- h. Dans la boîte **Apache Directives**: saisir le texte suivant:

```
<Proxy *>
Order deny,allow
Allow from all
</Proxy>

ProxyRequests Off
ProxyPass /stats !
ProxyPass /.well-known/acme-challenge !

# statping httpserver
#

SetEnvIf Authorization "(.*)" HTTP_AUTHORIZATION=$1
ProxyPreserveHost On

ProxyPass / http://localhost:8035/
ProxyPassReverse / http://localhost:8035/

RedirectMatch ^/$ https://statping.example.com ①
```

① remplacer **example.com** par votre nom de domaine

13.4. Configuration du site statping

Votre site web **statping** est installé et opérationnel.

1. Pointez votre navigateur sur votre site web **statping**
2. une page de configuration apparaît. Saisissez:
 - a. **Language** → **French**
 - b. **Connexion à la Base** → **Sqlite**
 - c. **Nom de la page d'état** → **Statut des serveurs**
 - d. **Description** → **Monitoring de l'état de tous les serveurs**
 - e. **Domaine** → **https://statping.example.com** mettre le nom de votre domaine à la place de **example.com**
 - f. **Nom d'utilisateur** → **admin**
 - g. **mot de passe et confirmer Le** → Saisissez **un mot de passe généré**
 - h. **Email** → saisissez votre email
 - i. Cliquez sur **enregistrer**. Vous avez alors accès à la page principale de **Statping**

3. Allez sur le **dashboard** et loggez vous.
4. Vous pouvez alors configurer statping. Pour la documentation allez <https://github.com/statping/statping/wiki>

13.5. Upgrade de Statping

Rien à faire pour la mise à jour si vous utilisez **Watchtower**. Vous pouvez aussi appliquer la procédure de mise à jour des containers à l'aide de **Portainer** ou à l'aide **Yacht**.

Sinon, effectuez les opérations suivantes:

1. **Loggez vous comme root sur le serveur**
2. Allez dans le répertoire de root
3. Mettez à jour le docker de Mealie. Tapez:

```
docker pull statping/statping:latest
docker stop statping
docker rm statping
docker run -d --name=statping -p 8035:8080 -v statping_data:/app --restart always
statping/statping
```

Chapter 14. Installation du système de backup BorgBackup

BorgBackup est un système de backup simple mais offrant des fonctionnalités avancées telles que le backup incrémental, la déduplication de données, la compression, l'authentification, l'encryption.

Borg backup est un système de backup offsite. Cela signifie que vous devez avoir accès à un espace de stockage sur un autre site pour effectuer cette sauvegarde.

Pour le moment, BorgBackup n'utilise pas de mécanisme de type RClone et il n'est donc pas encore possible de sauvegarder sur google drive ou autres espaces partagés.

14.1. Introduction

BorgBackup permet de stocker des backups sur un serveur distant. Nous nommerons le serveur sur lequel les sauvegardes seront stockées : serveur de stockage et identifié par <storing_srv>. Nous nommerons le serveur qu'il faut sauvegarder: serveur sauvegardé et identifié par <example.com>

14.2. Installation du serveur de stockage

Il est préférable pour des questions de sécurité de créer un compte utilisateur spécifique.

Suivez la procédure suivante:

1. [Loguez vous comme root sur <storing_srv>.](#)
2. Tapez:

```
apt install borgbackup
```

3. [Générez un mot de passe long](#)



Sauvegardez précieusement ce mot de passe. Il vous sera indispensable pour récupérer vos backup après un crash du serveur. Sans celui-ci, impossible de récupérer votre installation !

4. Créez un compte utilisateur. Tapez:

```
adduser borgbackup
```

5. Copiez-collez le mot de passe généré lorsqu'il est demandé
6. se loguer comme **borgbackup**
7. Créer un répertoire `~/ .ssh` s'il n'existe pas. tapez :


```
mkdir -p $HOME/.ssh  
chmod 700 ~/.ssh
```

8. Allez dans le répertoire. Tapez :

```
cd ~/.ssh
```

9. Générez vous clés. Tapez :

```
ssh-keygen -t rsa
```

10. Un ensemble de questions apparaît. Si un texte vous explique que le fichier existe déjà, arrêtez la procédure. Cela signifie que vous avez déjà créé une clé et que vous risquez de perdre la connexion à d'autres serveurs si vous en générez une nouvelle. Sinon, appuyez sur Entrée à chaque fois pour accepter les valeurs par défaut.

11. Créez maintenant le répertoire pour recevoir les sauvegardes

```
cd  
mkdir borgbackup  
chmod 700 borgbackup
```

14.3. Installation sur le serveur sauvegardé

Suivez la procédure suivante:

1. [Loguez vous comme root sur <example.com>.](#)

2. Tapez:

```
apt install borgbackup
```

3. Copiez la clé publique de root sur le <storing_srv>. Tapez:

```
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_*.pub borgbackup@<storing_srv>
```

4. Coller le mot de passe généré plus haut lorsqu'il est demandé

5. Affichez votre adresse IP. tapez:

```
wget -q0- http://ipecho.net/plain; echo
```

6. Faites un essai de connexion en tapant:

```
ssh borgbackup@<storing_srv>
```

7. Aucun mot de passe ne doit être demandée et vous devez être connecté en tant que borgbackup sur le <storing_srv>
8. Si vous êtes très attaché à la sécurité, vous pouvez restreindre l'accès au seul serveur <example.com>. Tapez sur la ligne de commande du <storing_srv> :

```
vi ~/.ssh/authorized_keys
```

9. Ajoutez en première ligne du fichier :

```
from="SERVERIPADDRESS",command="borg serve --restrict-to-path  
/home/borgbackup/borgbackup/",no-pty,no-agent-forwarding,no-port-forwarding,no-X11-  
forwarding,no-user-rc ①
```

① remplacez SERVERIPADDRESS par l'adresse IP affichée plus tôt.

10. Fusionnez cette ligne avec la suivante qui démarre par ssh en prenant bien garde de laisser un espace entre no-user-rc et ssh-rsa
11. Déconnectez vous en tapant :

```
exit
```

12. De retour sur le serveur <example.com>
13. [Créez un mot de passe pour le dépôt borg backup.](#)



Sauvegardez précieusement ce mot de passe. Il vous sera indispensable pour récupérer vos backup après un crash du serveur. Sans celui-ci, impossible de récupérer votre installation !

14. Puis tapez:

```
export BORG_PASSPHRASE='mot_passe' ①
```

① mot_passe doit être remplacé par celui généré plus haut

15. Initialisez le dépôt borg. Tapez:

```
borg init -e repokey-blake2 borgbackup@<storing_srv>:/home/borgbackup/borgbackup/
```

16. Tout est maintenant prêt pour faire un backup

14.4. Effectuer un backup

Nous allons créer tout d'abord un script de backup pour sauvegarder tout le serveur sauf les répertoires système:

1. [Loguez vous comme root sur <example.com>](#).
2. Tapez:

```
vi /usr/local/bin/borgbackup.sh
```

3. Insérez dans le fichier le texte suivant:

```
#!/bin/sh
export BORG_PASSPHRASE='mot_passe' ①
cd / && borg create --stats --progress --compress zstd
borgbackup@<storing_srv>:/home/borgbackup/borgbackup/::`hostname`-`date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S` ./ --exclude=dev --exclude=proc --exclude=run --exclude=root/.cache/
--exclude=mnt/borgmount --exclude=sys --exclude=swapfile --exclude=tmp && cd ②
```

- ① mot_passe doit être remplacé par celui généré plus haut
- ② si votre machine est assez puissante, vous pouvez remplacer l'algorithme de compression zstd par un algorithme lz4 (rapide) ou lzma (très lent mais performant en taille).

4. changez les permissions du script. Tapez:

```
chmod 700 /usr/local/bin/borgbackup.sh
```

5. vous pouvez maintenant effectuer une première sauvegarde en tapant:

```
/usr/local/bin/borgbackup.sh
```

14.5. Lister les backups

Nous allons créer un script de listage :

1. [Loguez vous comme root sur <example.com>](#).
2. Tapez:

```
vi /usr/local/bin/borglist.sh
```

3. Insérez dans le fichier le texte suivant:

```
#!/bin/sh
export BORG_PASSPHRASE='mot_passe' ①
borg list -v borgbackup@<storing_srv>:/home/borgbackup/borgbackup/
```

① mot_passe doit être remplacé par celui généré plus haut.

4. changez les permissions du script. Tapez:

```
chmod 700 /usr/local/bin/borglist.sh
```

5. vous pouvez maintenant lister vos backup en tapant:

```
/usr/local/bin/borglist.sh
```

14.6. Vérifier un backup

Nous allons créer un script de vérification :

1. [Loguez vous comme root sur <example.com>](#).
2. Tapez:

```
vi /usr/local/bin/borgcheck.sh
```

3. Insérez dans le fichier le texte suivant:

```
#!/bin/sh
export BORG_PASSPHRASE='mot_passe' ①
borg check --progress borgbackup@<storing_srv>:/home/borgbackup/borgbackup/::$1
```

① mot_passe doit être remplacé par celui généré plus haut.

4. changez les permissions du script. Tapez:

```
chmod 700 /usr/local/bin/borgcheck.sh
```

5. vous pouvez maintenant vérifier un de vos backup en tapant:

```
/usr/local/bin/borgcheck.sh <nom_de_sauvegarde> ①
```

① le nom de sauvegarde est récupéré en utilisant la commande borglist.sh

14.7. Restaurer un backup

Nous allons créer un script de montage sous forme de système de fichier :

1. [Loguez vous comme root sur <example.com>](#).
2. Tapez:

```
vi /usr/local/bin/borgmount.sh
```

3. Insérez dans le fichier le texte suivant:

```
#!/bin/sh
mkdir -p /mnt/borgbackup
export BORG_PASSPHRASE='mot_passe' ①
borg mount borgbackup@<storing_srv>:/home/borgbackup/borgbackup/ /mnt/borgbackup
```

① mot_passe doit être remplacé par celui généré plus haut.

4. changez les permissions du script. Tapez:

```
chmod 700 /usr/local/bin/borgmount.sh
```

5. vous pouvez maintenant monter vos backups et effectuer des opérations de fichiers. Tapez:

```
/usr/local/bin/borgmount.sh
```

6. Pour créer un script pour démonter les backups. Tapez:

```
vi /usr/local/bin/borgumount.sh
```

7. Insérez dans le fichier le texte suivant:

```
#!/bin/sh
umount /mnt/borgbackup
rmdir /mnt/borgbackup
```

8. changez les permissions du script. Tapez:

```
chmod 700 /usr/local/bin/borgumount.sh
```

9. vous pouvez maintenant demonter vos backups. Tapez:

```
/usr/local/bin/borgumount.sh
```

14.8. Supprimer vos vieux backups

Nous allons créer un script de ménage des backups :

1. [Loguez vous comme root sur <example.com>](#).
2. Tapez:

```
vi /usr/local/bin/borgprune.sh
```

3. Insérez dans le fichier le texte suivant:

```
#!/bin/sh

# Nettoyage des anciens backups
# On conserve
# - une archive par jour les 7 derniers jours,
# - une archive par semaine pour les 4 dernières semaines,
# - une archive par mois pour les 6 derniers mois.

export BORG_PASSPHRASE='mot_passe' ①
borg prune --stats --progress borgbackup@<storing_srv>:/home/borgbackup/borgbackup/
--prefix 'hostname' - --keep-daily=7 --keep-weekly=4 --keep-monthly=12 ②
```

① mot_passe doit être remplacé par celui généré plus haut.

② Le nettoyage des sauvegardes va conserver 7 sauvegardes journalières, 4 à la semaine et 12 au mois

4. changez les permissions du script. Tapez:

```
chmod 700 /usr/local/bin/borgprune.sh
```

5. vous pouvez maintenant effectuer du ménage:

```
/usr/local/bin/borgprune.sh
```

14.9. Automatisez votre sauvegarde

1. Pour créer un script automatisé de backup. Tapez:

```
mkdir -p /var/log/borg
vi /usr/local/bin/borgcron.sh
```

2. Insérez dans le fichier le texte suivant:

```
#!/bin/sh
#
# Script de sauvegarde.
#

set -e

LOG_PATH=/var/log/borg/cron.log

/usr/local/bin/borgbackup.sh >> ${LOG_PATH} 2>&1
/usr/local/bin/borgprune.sh >> ${LOG_PATH} 2>&1
```

3. changez les permissions du script. Tapez:

```
chmod 700 /usr/local/bin/borgcron.sh
```

4. vous pouvez ensuite planifier votre backup à 1h du matin. Tapez:

```
crontab -e
```

5. Inserez ensuite le texte suivant:

```
# Backup via Borg to backup server
00 01 * * * /usr/local/bin/borgcron.sh
```

14.10. Restauration d'urgence.

En cas de crash du serveur, l'intérêt du backup offsite est de pouvoir remonter la dernière sauvegarde sans souci. Pour cela il faut avoir un moyen de booter le serveur dans un mode rescue (boot du VPS en mode rescue, utilisation d'un clé USB bootable, boot réseau ou autre moyen).

On suppose dans ce qu'il suit que vous avez booté sur un linux de type debian ou ubuntu dont la version n'est pas la toute dernière et dans laquelle borg-backup n'est pas obligatoirement présent du moins dans un version suffisamment récente.

1. loguez vous root sur votre serveur. A noter que, comme vous êtes en mode rescue, l'accès au mode est indiqué par votre hébergeur ou, si vous avez booté sur une clé USB en local, l'accès root s'effectue souvent avec une commande `sudo bash`

2. Montez votre partition racine. Sur un VPS, la partition est souvent déjà montée dans le répertoire /mnt. Sur un PC c'est souvent /dev/sda1. Sur un Raspberry Pi cette partition est /dev/mmcblk0p7. Tapez la commande:

```
mkdir -p /mnt/root  
mount /dev/mmcblk0p7 /mnt/root
```

3. Installez borgbackup. Tapez:

```
apt install python3-pip libssl-dev cython3 gcc g++ libpython3-dev libacl1-dev  
python3-llfuse libfuse-dev  
pip3 install -U pip setuptools wheel  
pip3 install pkgconfig  
pip3 install borgbackup[llfuse]
```

4. Si la compilation échoue, c'est qu'il manque des packages. lisez attentivement les logs et installez les packages manquant.
5. Munissez vous du mot de passe <mot_passe> des archives borg et tapez:

```
mkdir -p /mnt/borgbackup  
export Borg_Passphrase='mot_passe' ①  
borg list borgbackup@<storing_srv>:/home/borgbackup/borgbackup/
```

① remplacez mot_passe par votre mot de passe de borg

6. tapez le mot de passe du compte borgbackup.
7. la liste des sauvegardes est affichées à l'écran.
8. Choisissez l'archive qui vous convient et tapez:

```
cd /mnt/root  
borg extract --list  
borgbackup@<storing_srv>:/home/borgbackup/borgbackup/::<votre_archive>
```

9. tapez le mot de passe du compte borgbackup.
10. la restauration s'effectue et peut prendre des heures ! soyez patient.
11. il peut être nécessaire de réinstaller le bootloader (non utile sur VPS ou raspberry). Tapez:


```
cd /mnt/root
chroot . bash
mkdir -p dev proc run sys tmp
mount -t devtmpfs dev /dev
mount -t proc proc /proc
grub_install /dev/sda ①
umount /proc
umount /dev
sync
exit
```

① tapez ici le nom de device de votre disque de boot

12. Créez votre fichier de swap en suivant [la procédure](#). Attention le fichier de swap doit être installé dans `/mnt/root/swapfile`
13. vous pouvez maintenant rebooter votre machine en mode normal.
14. une autre façon de remonter la sauvegarde est d'extraire un fichier tar.xz directement du serveur de stockage et de transférer cette archive sur la machine en mode rescue puis de décompresser. La commande de génération d'archive est:

```
borg export-tar --list
borgbackup@<storing_srv>:/home/borgbackup/borgbackup/::<votre_archive>
restore.tar.xz
```

14.11. Installation de Borgweb

Borgweb existe en version officielle. Cette version n'a pas trop d'intérêt pour nous étant donnée qu'elle n'interroge pas le serveur de stockage pour obtenir les informations des backups réalisés. Il existe un clone de repository qui implémente une fonctionnalité qui liste tous les backups effectués sur le serveur de stockage

Suivez la procédure suivante sur le serveur de stockage:

1. [Loguez vous comme root sur <storing_srv>](#).
2. Installez pip pour python3 et NPM. Tapez:

```
apt install python3-pip npm
```

3. Installer le logiciel dans le répertoire `/var/lib/borgweb`. Tapez:

```
mkdir -p /var/lib/borgweb
cd /var/lib/borgweb
git clone https://github.com/vche/borgweb.git
```

4. Dans la version testée, le fichier `README.rst` est utilisé par l'installateur mais plus présent dans le repo. Tapez:

```
cd borgweb  
touch README.rst
```

5. Lancez l'installation. Tapez:

```
pip3 install -e .  
cd js  
npm install
```

6. Editez la configuration. Comme la variable d'environnement `BORG_CONFIG` semble n'avoir aucun effet, éditez directement le fichier de configuration du repository. Tapez:

```
cd /var/lib/borgweb/borgweb/borgweb  
vi config.py
```

7. Mettez ce texte dans le fichier édité:

```

class Config(object):
    """This is the basic configuration class for BorgWeb."""

    #: builtin web server configuration
    HOST = '127.0.0.1' # use 0.0.0.0 to bind to all interfaces
    PORT = 5000 # ports < 1024 need root
    DEBUG=False

    #: borg / borgweb configuration
    LOG_DIR = '/var/log/borg'
    BORG_PATH="/usr/bin/borg"

    # Repo status cache configuration. TTL in secs
    STATUS_CACHE_TTL=43200
    STATUS_CACHE_PATH="/tmp/borgweb.cache"

    BACKUP_REPOS = {
        # Repo name
        "example.com": { ②
            # Repo absolute path
            "repo_path": "/home/borgbackup/borgbackup",

            # Repo logs absolute path, or relative to the main LOG_DIR
            "log_path": "/var/log/borg/",

            # Repo password
            "repo_pwd": "your_password", ①

            # Command/script to run to manually start a backup.
            # If left empty or not specified, the backup won't be
            # manually runnable
            "script": "script",

            # Filled with discovered backups in the repo
            "backups": []
        }
    }

```

① Insérez ici le mot de passe du dépôt Borg Backup

② Mettez ici le nom de votre domaine sauvegardé

8. Créez un service **systemd**. Editez le fichier de service. Tapez:

```
vi /etc/systemd/system/borgweb.service
```

9. Insérez dans le fichier le texte suivant:

```
[Unit]
Description=Borgweb Daemon
After=syslog.target network.target

[Service]
WorkingDirectory=/var/lib/borgweb
User=root
Group=root
UMask=0002
Restart=on-failure
RestartSec=5
Type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/borgweb
KillSignal=SIGINT
TimeoutStopSec=20
SyslogIdentifier=borgweb

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

10. Recharge la base de systemd. Tapez:

```
systemctl daemon-reload
```

11. Activez et démarrez **borgweb**. Tapez:

```
systemctl enable borgweb.service
systemctl start borgweb.service
```

14.12. Création du site web de Borgweb

Appliquez les opérations suivantes Dans ISPConfig de votre serveur de stockage <storing_srv>:

1. Allez dans la rubrique **DNS**, sélectionnez le menu **Zones**, Sélectionnez votre Zone, Allez dans l'onglet **Records**.
 - a. Cliquez sur **A** et saisissez:
 - **Hostname:** ← Tapez **borgweb**
 - **IP-Address:** ← Double cliquez et sélectionnez l'adresse IP de votre serveur
 - b. Cliquez sur **Save**
2. Créer un **sub-domain (vhost)** dans le configurateur de sites.
 - a. Lui donner le nom **borgweb**.
 - b. Le faire pointer vers le web folder **borgweb**.

- c. Activer `let's encrypt` ssl
- d. Activer `Fast CGI` pour PHP
- e. Laisser le reste par défaut.
- f. Dans l'onglet Options:
- g. Dans la boîte `Apache Directives`: saisir le texte suivant:

```
<Proxy *>
Order deny,allow
Allow from all
</Proxy>

# borgweb httpserver
#

<Location />
    AllowOverride AuthConfig
    AuthUserFile /var/lib/borgweb/borgweb-htpasswd
    AuthName "Borgweb"
    AuthType Basic
    Require valid-user

</Location>

ProxyRequests Off
ProxyPass /stats !
ProxyPass /.well-known/acme-challenge !

# borgweb httpserver
#

SetEnvIf Authorization "(.*)" HTTP_AUTHORIZATION=$1
ProxyPreserveHost On
ProxyPass / http://localhost:5000/
ProxyPassReverse / http://localhost:5000/

RedirectMatch ^/$ https://borgweb.example.com ①
```

① remplacer `example.com` par votre nom de domaine

- 3. Loguez vous comme `root` sur `<storing_srv>`.
- 4. Créez ensuite le fichier de mot de passe de borgweb dans votre `<storing_srv>`:

```
htpasswd -c /var/lib/borgweb/borgweb-htpasswd admin
```

- 5. Tapez `votre mot de passe généré`

6. Redémarrez apache. Tapez:

```
service apache2 restart
```

7. Pointez votre navigateur sur https://borgweb.storing_srv , un mot de passe vous est demandé. Tapez **admin** pour le user et le password saisi. Vous accédez aux informations de sauvegarde de votre site.

Chapter 15. Annexe

15.1. Configuration d'un écran 3.5 inch RPI LCD (A)

15.1.1. Pour commencer

Le RPi LCD peut être piloté de deux manières :

1. installer le pilote sur votre Raspbian OS.
2. utiliser le fichier image prêt à l'emploi où le pilote LCD est préinstallé.
3. Téléchargez la dernière image sur le site web de Raspberry Pi et écrivez-la sur la carte SD.
4. Connectez l'écran LCD RPi à Raspberry Pi et connectez le Pi au réseau.
5. Configurez votre Pi :

```
sudo raspi-config
```

6. configurez ainsi :
 - Sélectionnez "Expand Filesystem".
 - Boot Option → Desktop Autologin (peut différer selon la révision Raspbian)
7. Ouvrez le terminal du Raspberry PI (Vous devrez peut-être connecter un clavier et un écran LCD HDMI à PI pour l'installation du pilote). Tapez:

```
git clone https://github.com/waveshare/LCD-show.git  
cd LCD-show/
```

Note: Une connexion réseau est nécessaire lors de l'installation du pilote sur votre Pi, sinon l'installation ne fonctionnera pas correctement.

```
chmod +x LCD35-show  
./LCD35-show
```

8. Après le redémarrage du système, le RPi LCD est prêt à l'emploi.

15.1.2. Basculer entre l'affichage LCD et HDMI

Une fois que l'écran LCD est activé, les paramètres par défaut pour HDMI sont modifiés. Si vous souhaitez utiliser un autre moniteur HDMI, veuillez exécuter la commande suivante :

```
cd LCD-show/  
./LCD-hdmi
```

Cela permet de basculer le mode sur l’affichage LCD :

```
chmod +x LCD35-show  
./LCD35-show
```

15.1.3. Paramètres d’orientation de l’écran

Une fois le pilote tactile installé, l’orientation de l’écran peut être définie par ces commandes :

- Rotation de 0 degrés

```
cd LCD-show/  
./LCD35-show 0
```

- Rotation de 90 degrés

```
cd LCD-show/  
./LCD35-show 90
```

- Rotation de 180 degrés

```
cd LCD-show/  
./LCD35-show 180
```

- Rotation de 270 degrés

```
cd LCD-show/  
./LCD35-show 270
```

15.1.4. Calibrage de l’écran tactile

Cet écran LCD peut être calibré à l’aide d’un programme appelé `xinput_calibrator` . Il n’est pas préinstallé sur le système d’exploitation Raspbian original. Vous devez donc le télécharger et installer le programme manuellement.

```
sudo apt-get install -y xinput-calibrator
```

Entrez les commandes suivantes pour le calibrage de l’écran tactile :

```
sudo DISPLAY=:0.0 xinput_calibrator
```

ou Sélectionnez Menu → Preferences → Calibrate Touchscreen.

Après l'exécution de ces commandes, l'écran LCD affiche une invite pour un calibrage en quatre points. Cliquez sur les points un par un pour terminer le calibrage tactile. Ensuite, les nouvelles données de calibrage seront affichées dans le terminal, comme indiqué ci-dessous. Veuillez obtenir ces données pour une utilisation ultérieure.

```
Doing dynamic recalibration:  
Setting new calibration data: 3919, 208, 236, 3913
```

Tapez la commande suivante pour éditer 99-calibration.conf:

```
sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf
```

Ensuite, les anciennes données d'étalonnage seront affichées dans le terminal :

```
Section "InputClass"  
Identifier "calibration"  
MatchProduct      "ADS7846 Touchscreen"  
Option "Calibration"  "160 3723 3896 181"  
Option "SwapAxes"    "1"  
EndSection
```

Modifiez les données d'étalonnage en fonction des nouvelles données d'étalonnage affichées plus haut :

```
Section "InputClass"  
Identifier "calibration"  
MatchProduct      "ADS7846 Touchscreen"  
Option "Calibration"  "3919 208 236 3913"  
Option "SwapAxes"    "1"  
EndSection
```

Appuyez sur les touches Ctrl+X, et sélectionnez l'option Y pour enregistrer la modification.

La modification sera valide après le redémarrage du système. Entrez la commande suivante pour le redémarrage du système :

```
sudo reboot
```

Notices: En cas de toucher imprécis, veuillez procéder à un nouvel étalonnage de l'écran et redémarrer le système.

15.1.5. Installer un clavier virtuel

1. Installer matchbox-keyboard

```
sudo apt-get install update
sudo apt-get install matchbox-keyboard
sudo nano /usr/bin/toggle-matchbox-keyboard.sh
```

2. Copiez les commandes ci-dessous dans toggle-matchbox-keyboard.sh et sauvegardez.

```
#!/bin/bash
#This script toggle the virtual keyboard
PID=`pidof matchbox-keyboard`
if [ ! -e $PID ]; then
killall matchbox-keyboard
else
matchbox-keyboard -s 50 extended&
fi
```

3. Exécutez les commandes:

```
sudo chmod +x /usr/bin/toggle-matchbox-keyboard.sh
sudo mkdir /usr/local/share/applications
sudo nano /usr/local/share/applications/toggle-matchbox-keyboard.desktop
```

4. Copiez les commandes ci-dessous dans toggle-matchbox-keyboard.desktop et sauvegardez.

```
[Desktop Entry]
Name=Toggle Matchbox Keyboard
Comment=Toggle Matchbox Keyboard`
Exec=toggle-matchbox-keyboard.sh
Type=Application
Icon=matchbox-keyboard.png
Categories=Panel;Utility;MB
X-MB-INPUT-MECHANSIM=True
```

5. Exécutez les commandes ci dessous.

NOTE: Notez que vous devez utiliser les droits d'utilisateur "Pi" au lieu de root pour exécuter cette commande

```
nano ~/.config/lxpanel/LXDE-pi/panels/panel
```

6. Trouvez la déclaration qui est similaire à celle ci-dessous : (Elle peut être différente dans une autre version)

```

Plugin {
  type = launchbar
  Config {
    Button {
      id=lxde-screenlock.desktop
    }
    Button {
      id=lxde-logout.desktop
    }
  }
}

```

7. Ajoutez ces déclarations pour ajouter une option de bouton :

```

Button {
  id=/usr/local/share/applications/toggle-matchbox-keyboard.desktop
}

```

8. redémarrez votre Raspberry Pi. Si le clavier virtuel est correctement installé, vous pouvez constater qu'il y a une icône de clavier sur la gauche de la barre

```
sudo reboot
```

15.1.6. Ressources

Manuel utilisateur

- [RPiLCD User Manual](#)

Images

Description : si vous avez eu du mal à installer le pilote, essayez l'image avec le pilote préinstallé.

- [RPi-35inch-LCD-\(A\)-Raspbian-180326.7z](#)

Driver

Le pilote peut être téléchargé sur github

```
git clone https://github.com/waveshare/LCD-show.git
```

Fichiers de configuration de référence

/boot/cmdline.txt

```
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mmcblk0p7
rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait fbcon=map:10 fbcon=font:ProFont6x11
logo.nologo
```

/boot/config.txt

```
# For more options and information see
# http://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt.md
# Some settings may impact device functionality. See link above for details

# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1

# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
#disable_overscan=1

# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16

# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720

# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
hdmi_force_hotplug=1

# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1

# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2

# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4

# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2

#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
```

```
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
dtparam=spi=on
enable_uart=1
# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi

# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README

# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
dtoverlay=tft35a
#dtoverlay=ads7846,cs=1,penirq=17,penirq_pull=2,speed=1000000,keep_vref_on=1,swapxy=1,
pmax=255,xohms=60,xmin=200,xmax=3900,ymin=200,ymax=3900
```

/etc/inittab

Ajouter:

```
#Spawn a getty on Raspberry Pi serial line
T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
```

/usr/share/X11/xorg.conf/99-fbturbo.conf

```
Section "Device"
    Identifier      "Allwinner A10/A13/A20 FBDEV"
    Driver          "fbturbo"
    Option          "fbdev" "/dev/fb1"

    Option          "SwapbuffersWait" "true"
EndSection
```

/usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf /usr/share/X11/xorg.conf.d/45-evdev.conf

```

Section "InputClass"
    Identifier "libinput pointer catchall"
    MatchIsPointer "on"
    MatchDevicePath "/dev/input/event*"
    Driver "libinput"
EndSection

Section "InputClass"
    Identifier "libinput keyboard catchall"
    MatchIsKeyboard "on"
    MatchDevicePath "/dev/input/event*"
    Driver "libinput"
EndSection

Section "InputClass"
    Identifier "libinput touchpad catchall"
    MatchIsTouchpad "on"
    MatchDevicePath "/dev/input/event*"
    Driver "libinput"
EndSection

Section "InputClass"
    Identifier "libinput touchscreen catchall"
    MatchIsTouchscreen "on"
    MatchDevicePath "/dev/input/event*"
    Driver "libinput"
EndSection

Section "InputClass"
    Identifier "libinput tablet catchall"
    MatchIsTablet "on"
    MatchDevicePath "/dev/input/event*"
    Driver "libinput"
EndSection

```

/etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf

```

Section "InputClass"
    Identifier      "calibration"
    MatchProduct    "ADS7846 Touchscreen"
    Option "Calibration"    "3936 227 268 3880"
    Option "SwapAxes"      "1"
EndSection

```