

# Windows 10 1709--专业版安装图解

硬件条件：一台可上网下载电脑（WIN10 优先），一个 8G 以上的 U 盘（USB3.0 优先）

软件条件：USM（U 盘启动工具），1709 原版镜像（最新为 1803 不稳定，推荐 1709）

BB360 主板需要提前准备好网卡驱动，下载好了和镜像一起放到 U 盘里面。

B360 网卡驱动：<https://share.weiyun.com/5yYM67y>

一，1709 12 月份 MSDN 镜像下载地址 <https://msdn.itellyou.cn>，大小为 4.88G



二，USM 官网下载地址：<https://www.sysceo.com/Software-softwarei-id-121.html>

（警告：制作前先备份 U 盘数据，制作前先备份 U 盘数据 制作前先备份 U 盘数据）

下载 V5 维护版到电脑，然后插入 U 盘。打开这个软件，参数默认不要改直接点一键制作！



打开这个软件的安装包，安装这个软件在电脑上



安装完成后，在桌面找到 USM V5 维护版，打开之后，如果出现更新就可更新。  
(不更新的，可能界面有差异，但是都是默认，同样也是一键制作就可以)



一般默认的都是自动，选好 U 盘一键制作



点击一键制作之后，会提示清空 U 盘数据，如你 U 盘有数据请注意备份，选择“确定”！



一旦你点击了“确定”就等待就可以了  
正常情况制作过程，复制文件这个可能会比较慢弹出来，




制作的的时间有长有短，一般都要十分钟，就会提示制作成功，  
制作成功之后，关闭 USM 这个软件就可以了，然后重新的拔插 U 盘

之后就可以“此电脑（我的电脑）”，找到一个叫“**总裁装机 U 盘**”，  
这即是 U 盘，另外可能会存在一个“**USM EFI**”分区，这个只是 U 盘的引导分区。




把迅雷下载好的 1709 镜像复制到，总裁装机 U 盘里面随便放一个地方即可  
1709 的镜像是**集合版（包含专业版）**，为 ISO 文件，部分解压工具可以识别，  
**但是不要解压!!!!**





这步完成之后，就可以插 U 盘到新的电脑后，选择从 U 盘启动，就可以进入 USM 工具装系统之前，建议您将 BIOS 恢复默认，也就是到 BIOS 里加载最佳优化设置。


重启，不断的按键，微星 F11，华硕 F8，技嘉 F12，选择 UEFI+U 盘名字+partions 2 即可进入进入之后，首先是使用 DK 分区工具进行分区（会对硬盘整个格式化，注意备份数据）



DK 分区首先要分清楚自己有多少个硬盘（以硬盘的名称和容量来判断，M2 一般不在第一）


先对**固态或主硬盘**进行快速分区，分区选项如下

这里要注意下 **HD0 和 HD1**，一般 **M2** 不一定是 **HD0**，都根据实际情况来判断的，别弄错  
所以如果你有 **M2** 的，是要安装在 **M2** 的，你要**以硬盘的名称和容量来判断**。




接下来就可以点击快速分区了，先选择固态进行分区

**注意：分区几个，分多大可以自己决定，C 盘有 60G 以上就可以了，我的只是个示范！**




接下来是对多个硬盘情况，对非系统盘也就是从盘的分区，  
这里如出现纠结，建议直接拔掉其他盘，只剩固态或主硬盘来分区安装，可避免很多问题




分区分完成之后就可以关闭这个 DK 分区工具了，继续到“映像总裁”下一步进行安装。



这里确定即可！



选择专业版，确定即可






这里要注意的是安装盘符和引导盘符。先分清楚你固态是变成了什么名字，以 ESP 分区下面的那个分区为准。这里千万不可以选错，不然安装就不会成功




上图确定好分区，点击下一步之后。就进入了全自动的安装了。



这执行过程不用操作，时间需要大概 5 分钟以上，  
成功后会自动重启，出现黑屏了，就可以拔掉 U 盘了。切记



重启之后，自动进入系统安装过程，这个过程大概需要 15 分钟，以固态的速度来说。






⋮  
准备就绪


这可能需要几分钟

请勿关闭电脑。


安装成功即可进入桌面，出现网络点击“是”，没有出现是因为网络没有好。



接下来，桌面上会自动出现“驱动总裁”，自动帮你装好驱动，前提是你的网线是已经接好








桌面显示“我的电脑”等图标，参考如下：

<https://jingyan.baidu.com/article/f96699bbb196d6894f3c1b41.html>



如果是 **B360 的主板**，需要安装网卡驱动，网卡驱动开头就有链接，解压出来，开始安装程序是 STEPUP.Exe，安装顺序 Intel ME Driver -----芯片组-----network（网卡）

 Intel ME Driver	2018-06-14 21:20	文件夹
 网卡	2018-06-14 21:20	文件夹
 芯片组	2018-06-14 21:21	文件夹

安装过程中，该重启的还是要重启下，然后继续安装。

网卡安装好了，就可以用驱动总裁或者驱动精灵检测驱动，显卡驱动最好是到官网下，无论是 AMD 还是 NVIDIA 的，都到相对于的官网下载。

有 RGB 设备的可以通过主板灯控软件控制，同样是到**官网对应自己的主板型号**下载，

微星的主板是 **MYSTIC-LIGHT（部分 MSI GAMING APP）**，华硕的主板是 **AURA**

U 盘还是可以做存储 U 盘使用的，总裁装机 U 盘才是你的 U 盘存放的地方，其余的是 U 盘的引导盘符而已，你可以不用理会。