



# **Manos a la obra**

## **Cloud Volumes ONTAP**

NetApp  
February 21, 2023

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/es-es/cloud-manager-cloud-volumes-ontap/azure/concept-overview-cvo.html> on February 21, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido

- Manos a la obra ..... 1
  - Más información sobre Cloud Volumes ONTAP ..... 1
  - Versiones compatibles para nuevas puestas en marcha. .... 2
  - Empiece a usar Microsoft Azure ..... 2

# Manos a la obra

## Más información sobre Cloud Volumes ONTAP

Cloud Volumes ONTAP le permite optimizar los costes y el rendimiento del almacenamiento en cloud, a la vez que mejora la protección de datos, la seguridad y el cumplimiento de normativas.

Cloud Volumes ONTAP es un dispositivo de almacenamiento exclusivamente de software que ejecuta el software de gestión de datos ONTAP en el cloud. Ofrece almacenamiento empresarial con las siguientes funciones clave:

- Eficiencias del almacenamiento

Aproveche las funciones integradas de deduplicación de datos, compresión de datos, thin provisioning y clonado para minimizar los costes en almacenamiento.

- Alta disponibilidad

Garantice la fiabilidad de su empresa y la continuidad de las operaciones en caso de fallos en su entorno cloud.

- Protección de datos

Cloud Volumes ONTAP aprovecha SnapMirror, la tecnología de replicación líder del sector de NetApp, para replicar los datos en las instalaciones al cloud para que sea fácil disponer de copias secundarias para varios casos de uso.

Cloud Volumes ONTAP también se integra con Cloud Backup para proporcionar funcionalidades de backup y restauración para la protección, y archivado a largo plazo de sus datos en el cloud.

["Más información acerca de Cloud Backup"](#)

- Organización en niveles de los datos

Cambie entre pools de almacenamiento de alto y bajo rendimiento bajo demanda sin desconectar las aplicaciones.

- Consistencia de las aplicaciones

Garantice la consistencia de las copias Snapshot de NetApp mediante SnapCenter de NetApp.

["Obtenga más información acerca de SnapCenter"](#)

- Seguridad de datos

Cloud Volumes ONTAP admite el cifrado de datos y proporciona protección contra virus y ransomware.

- Controles de cumplimiento de normas de privacidad

La integración con Cloud Data Sense le ayuda a comprender el contexto de los datos e identificar datos confidenciales.

["Más información acerca de Cloud Data Sense"](#)



Con Cloud Volumes ONTAP se incluyen las licencias para funciones de ONTAP.

["Consulte las configuraciones de Cloud Volumes ONTAP admitidas"](#)

["Obtenga más información acerca de Cloud Volumes ONTAP"](#)

## Versiones compatibles para nuevas puestas en marcha

BlueXP le permite elegir entre varias versiones diferentes de ONTAP al crear un nuevo entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP.

El resto de las versiones de Cloud Volumes ONTAP no son compatibles con las nuevas puestas en marcha.

### Azure

#### Un solo nodo

- 9.12.1 GA
- 9.12.1 RC1
- 9.11.1 P3
- 9.10.1 P3
- 9.9.1 P8
- 9.9.1 P7
- 9.8 P10
- 9.7 P6
- 9.5 P6

#### Pareja de HA

- 9.12.1 GA
- 9.12.1 RC1
- 9.11.1 P3
- 9.10.1 P3
- 9.9.1 P8
- 9.9.1 P7
- 9.8 P10
- 9.7 P6

## Empiece a usar Microsoft Azure

### Inicio rápido para Cloud Volumes ONTAP en Azure

Empiece a usar Cloud Volumes ONTAP para Azure en unos pasos.

# 1

## Cree un conector

Si usted no tiene un ["Conector"](#) Sin embargo, un administrador de cuentas necesita crear uno. ["Aprenda a crear un conector en Azure"](#).

Al crear su primer entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP, BlueXP (anteriormente Cloud Manager) le solicitará que implemente un conector si aún no lo tiene.

# 2

## Planificación de la configuración

BlueXP ofrece paquetes preconfigurados que se ajustan a sus necesidades de carga de trabajo, o puede crear su propia configuración. Si elige su propia configuración, debe conocer las opciones disponibles. ["Leer más"](#).

# 3

## Configure su red

1. Asegúrese de que vnet y las subredes admitan la conectividad entre el conector y Cloud Volumes ONTAP.
2. Habilite el acceso saliente a Internet desde la red virtual de destino para que el conector y Cloud Volumes ONTAP puedan ponerse en contacto con varios puntos finales.

Este paso es importante porque el conector no puede administrar Cloud Volumes ONTAP sin acceso saliente a Internet. Si necesita limitar la conectividad saliente, consulte la lista de puntos finales para ["El conector y Cloud Volumes ONTAP"](#).

["Obtenga más información sobre los requisitos de red"](#).

# 4

## Inicie Cloud Volumes ONTAP con BlueXP

Haga clic en **Agregar entorno de trabajo**, seleccione el tipo de sistema que desea implementar y complete los pasos del asistente. ["Lea las instrucciones paso a paso"](#).

### Enlaces relacionados

- ["Creación de un conector desde BlueXP"](#)
- ["Creación de un conector desde Azure Marketplace"](#)
- ["Instalar el software del conector en un host Linux"](#)
- ["Qué hace BlueXP con permisos"](#)

## Planifique la configuración de Cloud Volumes ONTAP en Azure

Al poner en marcha Cloud Volumes ONTAP en Azure, puede elegir un sistema preconfigurado que se ajuste a los requisitos de la carga de trabajo, o bien puede crear su propia configuración. Si elige su propia configuración, debe conocer las opciones disponibles.

### Seleccione una licencia de Cloud Volumes ONTAP

Hay varias opciones de licencia disponibles para Cloud Volumes ONTAP. Cada opción le permite elegir un

modelo de consumo que cumpla sus necesidades.

- ["Obtenga información sobre las opciones de licencia para Cloud Volumes ONTAP"](#)
- ["Aprenda a configurar las licencias"](#)

### **Seleccione una región admitida**

Cloud Volumes ONTAP es compatible en la mayoría de las regiones de Microsoft Azure. ["Consulte la lista completa de las regiones admitidas"](#).

### **Seleccione un tipo de máquina virtual admitido**

Cloud Volumes ONTAP admite varios tipos de máquinas virtuales, según el tipo de licencia que elija.

["Configuraciones compatibles para Cloud Volumes ONTAP en Azure"](#)

### **Comprender los límites de almacenamiento**

El límite de capacidad bruta de un sistema de Cloud Volumes ONTAP está relacionado con la licencia. Los límites adicionales afectan al tamaño de los agregados y los volúmenes. Debe conocer estos límites a medida que planifique la configuración.

["Límites de almacenamiento para Cloud Volumes ONTAP en Azure"](#)

### **Configure el tamaño de su sistema en Azure**

Configurar el tamaño de su sistema Cloud Volumes ONTAP puede ayudarle a cumplir los requisitos de rendimiento y capacidad. Al elegir un tipo de máquina virtual, un tipo de disco y un tamaño de disco, es necesario tener en cuenta algunos puntos clave:

#### **Tipo de máquina virtual**

Observe los tipos de máquina virtual admitidos en la ["Notas de la versión de Cloud Volumes ONTAP"](#) Y, a continuación, revise los detalles sobre cada tipo de máquina virtual admitido. Tenga en cuenta que cada tipo de máquina virtual admite un número específico de discos de datos.

- ["Documentación de Azure: Tamaños de máquinas virtuales de uso general"](#)
- ["Documentación de Azure: Tamaños de máquinas virtuales optimizadas con memoria"](#)

#### **Tipo de disco de Azure con sistemas de nodo único**

Cuando crea volúmenes para Cloud Volumes ONTAP, debe elegir el almacenamiento en cloud subyacente que Cloud Volumes ONTAP utiliza como disco.

Los sistemas de un solo nodo pueden usar tres tipos de discos gestionados de Azure:

- *Premium SSD Managed Disks* proporciona un alto rendimiento para cargas de trabajo con un gran volumen de I/O a un coste más elevado.
- *Standard SSD Managed Disks* proporciona un rendimiento constante para cargas de trabajo que requieren un bajo nivel de IOPS.
- *Standard HDD Managed Disks* es una buena opción si no necesita un alto nivel de IOPS y desea reducir sus costes.

Si quiere más información sobre los casos de uso de estos discos, consulte ["Documentación de Microsoft Azure: ¿qué tipos de discos están disponibles en Azure?"](#).

## Tipo de disco de Azure con pares de alta disponibilidad

Los sistemas DE ALTA DISPONIBILIDAD utilizan discos gestionados compartidos SSD de Premium, que proporcionan un alto rendimiento para las cargas de trabajo con un gran volumen de I/O a un coste más elevado. Las implementaciones DE ALTA DISPONIBILIDAD creadas antes de la versión 9.12.1 utilizan Blobs de página Premium.

## Tamaño de disco de Azure

Al iniciar las instancias de Cloud Volumes ONTAP, debe elegir el tamaño de disco predeterminado para los agregados. BlueXP usa este tamaño de disco para el agregado inicial y para cualquier agregado adicional que cree cuando utilice la opción de aprovisionamiento simple. Puede crear agregados con un tamaño de disco diferente desde el valor predeterminado por "[mediante la opción de asignación avanzada](#)".



Todos los discos de un agregado deben tener el mismo tamaño.

Al elegir un tamaño de disco, se deben tener en cuenta varios factores. El tamaño del disco afecta a la cantidad de almacenamiento que se paga, el tamaño de los volúmenes que se pueden crear en un agregado, la capacidad total disponible para Cloud Volumes ONTAP y el rendimiento del almacenamiento.

El rendimiento del almacenamiento Premium de Azure está ligado al tamaño del disco. Los discos más grandes permiten mejorar la tasa de IOPS y el rendimiento. Por ejemplo, al seleccionar discos de 1 TiB, se puede proporcionar un mejor rendimiento que con discos de 500 GiB, con un costo más alto.

No existen diferencias de rendimiento entre los tamaños de disco para Standard Storage. Debe elegir el tamaño del disco en función de la capacidad que necesite.

Consulte Azure para obtener información sobre IOPS y rendimiento por tamaño de disco:

- "[Microsoft Azure: Precios de discos gestionados](#)"
- "[Microsoft Azure: Precios para Blobs de página](#)"

## Ver los discos del sistema predeterminados

Además del almacenamiento de los datos de usuario, BlueXP también adquiere almacenamiento en cloud para los datos del sistema Cloud Volumes ONTAP (datos de arranque, datos raíz, datos principales y NVRAM). Para fines de planificación, es posible que le ayude a revisar estos detalles antes de implementar Cloud Volumes ONTAP.

["Vea los discos predeterminados para los datos del sistema Cloud Volumes ONTAP en Azure"](#).



El conector también requiere un disco del sistema. "[Ver detalles sobre la configuración predeterminada del conector](#)".

## Recopilar información de red

Al implementar Cloud Volumes ONTAP en Azure, tiene que especificar detalles acerca de su red virtual. Puede utilizar una hoja de cálculo para recopilar la información del administrador.

| Información de Azure | Su valor |
|----------------------|----------|
| Región               |          |
| Red virtual (vnet)   |          |

| Información de Azure                                  | Su valor |
|---|----------|
| Subred  |          |
| Grupo de seguridad de red (si utiliza el suyo propio) |          |

### Elija una velocidad de escritura

BlueXP permite elegir una configuración de velocidad de escritura para Cloud Volumes ONTAP. Antes de elegir una velocidad de escritura, debe comprender las diferencias entre la configuración normal y la alta, así como los riesgos y recomendaciones cuando utilice la alta velocidad de escritura. ["Más información sobre la velocidad de escritura"](#).

### Seleccione un perfil de uso de volumen

ONTAP incluye varias funciones de eficiencia del almacenamiento que pueden reducir la cantidad total de almacenamiento que necesita. Al crear un volumen en BlueXP, puede elegir un perfil que habilite estas funciones o un perfil que las desactive. Debe obtener más información sobre estas funciones para ayudarle a decidir qué perfil utilizar.

Las funciones de eficiencia del almacenamiento de NetApp ofrecen las siguientes ventajas:

#### Aprovisionamiento ligero

Presenta más almacenamiento lógico a hosts o usuarios del que realmente hay en el pool de almacenamiento físico. En lugar de asignar previamente espacio de almacenamiento, el espacio de almacenamiento se asigna de forma dinámica a cada volumen a medida que se escriben los datos.

#### Deduplicación

Mejora la eficiencia al localizar bloques de datos idénticos y sustituirlos con referencias a un único bloque compartido. Esta técnica reduce los requisitos de capacidad de almacenamiento al eliminar los bloques de datos redundantes que se encuentran en un mismo volumen.

#### Compresión

Reduce la capacidad física requerida para almacenar datos al comprimir los datos de un volumen en almacenamiento primario, secundario y de archivado.

## Requisitos de red para Cloud Volumes ONTAP en Azure

Configure sus redes de Azure para que los sistemas Cloud Volumes ONTAP funcionen correctamente.

### Requisitos para Cloud Volumes ONTAP

Los siguientes requisitos de red deben satisfacerse en Azure.

#### Acceso a Internet de salida

Los nodos Cloud Volumes ONTAP requieren acceso a Internet de salida para AutoSupport de NetApp, que supervisa de forma proactiva el estado del sistema y envía mensajes al soporte técnico de NetApp.

Las políticas de enrutamiento y firewall deben permitir el tráfico HTTP/HTTPS a los siguientes extremos para que Cloud Volumes ONTAP pueda enviar mensajes de AutoSupport:



- <https://support.netapp.com/aods/asupmessage>
- <https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup>

Si una conexión a Internet saliente no está disponible para enviar mensajes AutoSupport, BlueXP configura automáticamente sus sistemas Cloud Volumes ONTAP para utilizar el conector como servidor proxy. El único requisito es asegurarse de que el grupo de seguridad del conector permita conexiones *entrante* a través del puerto 3128. Tendrá que abrir este puerto después de desplegar el conector.

Si ha definido reglas de salida estrictas para Cloud Volumes ONTAP, también tendrá que asegurarse de que el grupo de seguridad Cloud Volumes ONTAP permita conexiones *saliente* a través del puerto 3128.

Una vez que haya comprobado que el acceso saliente a Internet está disponible, puede probar AutoSupport para asegurarse de que puede enviar mensajes. Para obtener instrucciones, consulte "[Documentos de ONTAP: Configure AutoSupport](#)".

Si BlueXP notifica que los mensajes de AutoSupport no se pueden enviar, "[Solucione problemas de configuración de AutoSupport](#)".

### Direcciones IP

BlueXP asigna automáticamente el número requerido de direcciones IP privadas a Cloud Volumes ONTAP en Azure. Debe asegurarse de que la red tenga suficientes direcciones IP privadas disponibles.

El número de LIF que BlueXP asigna a Cloud Volumes ONTAP depende de si pone en marcha un sistema de nodo único o un par de alta disponibilidad. Una LIF es una dirección IP asociada con un puerto físico. Se requiere una LIF de gestión de SVM para herramientas de gestión como SnapCenter.



Un LIF iSCSI proporciona acceso a los clientes a través del protocolo iSCSI y el sistema lo utiliza para otros flujos de trabajo de red importantes. Estos LIF son necesarios y no deben eliminarse.

### Direcciones IP para un sistema de nodo único

BlueXP asigna direcciones IP 5 o 6 a un sistema de un solo nodo:

- IP de gestión del clúster
- IP de gestión de nodos
- IP de interconexión de clústeres para SnapMirror
- IP NFS/CIFS
- IP de iSCSI



El IP de iSCSI proporciona acceso de cliente a través del protocolo iSCSI. El sistema también lo utiliza para otros flujos de trabajo importantes de redes. Este LIF es necesario y no debe eliminarse.

- Gestión de SVM (opcional: No configurado de forma predeterminada)

### Direcciones IP para pares de alta disponibilidad

BlueXP asigna direcciones IP a 4 NIC (por nodo) durante la implementación.

Tenga en cuenta que BlueXP crea una LIF de gestión de SVM en parejas de alta disponibilidad, pero no en

sistemas de un único nodo en Azure.

## NIC0

- IP de gestión de nodos
- IP de interconexión de clústeres
- IP de iSCSI



El IP de iSCSI proporciona acceso de cliente a través del protocolo iSCSI. El sistema también lo utiliza para otros flujos de trabajo importantes de redes. Este LIF es necesario y no debe eliminarse.

## NIC1

- La IP de red del clúster

## NIC2

- IP de interconexión de clúster (IC de alta disponibilidad)

## NIC3

- IP de NIC Pageblob (acceso al disco)



NIC3 solo se aplica a implementaciones de alta disponibilidad que usan almacenamiento BLOB de página.

Las direcciones IP anteriores no migran en eventos de conmutación al nodo de respaldo.

Además, 4 IP de interfaz (FIPS) están configuradas para migrar eventos de conmutación por error. Estas IP de front-end residen en el equilibrador de carga.

- IP de gestión del clúster
- IP de datos NODEA (NFS/CIFS)
- IP de datos de NodeB (NFS/CIFS)
- La IP de gestión de SVM

## Conexiones seguras con servicios de Azure

De forma predeterminada, BlueXP habilita un vínculo privado de Azure para las conexiones entre las cuentas de almacenamiento BLOB de Cloud Volumes ONTAP y Azure.

En la mayoría de los casos, no hay nada que hacer: BlueXP gestiona el vínculo privado de Azure para usted. Pero si utiliza DNS privado de Azure, tendrá que editar un archivo de configuración. También debe estar al tanto de un requisito para la ubicación del conector en Azure.

También puede desactivar la conexión de enlace privado, si así lo requieren las necesidades de su empresa. Si deshabilita el vínculo, BlueXP configura Cloud Volumes ONTAP para que use un extremo de servicio en su lugar.

["Obtenga más información sobre el uso de enlaces privados de Azure o extremos de servicio con Cloud Volumes ONTAP".](#)

## Conexiones con otros sistemas ONTAP

Para replicar datos entre un sistema Cloud Volumes ONTAP en Azure y sistemas ONTAP en otras redes, debe tener una conexión VPN entre la red virtual de Azure y la otra red, por ejemplo, la red corporativa.

Para obtener instrucciones, consulte ["Documentación de Microsoft Azure: Cree una conexión de sitio a sitio en el portal de Azure"](#).

### Puerto para la interconexión de alta disponibilidad

Un par de alta disponibilidad de Cloud Volumes ONTAP incluye una interconexión de alta disponibilidad, que permite a cada nodo comprobar continuamente si su compañero está funcionando y reflejar los datos de registro de la memoria no volátil del otro. La interconexión de alta disponibilidad utiliza el puerto TCP 10006 para la comunicación.

De forma predeterminada, la comunicación entre los LIF ha Interconnect es abierta y no hay reglas de grupos de seguridad para este puerto. Sin embargo, si crea un firewall entre los LIF de interconexión de alta disponibilidad, tiene que asegurarse de que el tráfico TCP esté abierto para el puerto 10006 de modo que el par de alta disponibilidad pueda funcionar correctamente.

### Solo un par de alta disponibilidad en un grupo de recursos de Azure

Debe utilizar un grupo de recursos *dedicado* para cada par de alta disponibilidad de Cloud Volumes ONTAP que implemente en Azure. Solo se admite un par de alta disponibilidad en un grupo de recursos.

BlueXP experimenta problemas de conexión si intenta implementar un segundo par de alta disponibilidad de Cloud Volumes ONTAP en un grupo de recursos de Azure.

### Reglas de grupo de seguridad

BlueXP crea grupos de seguridad de Azure que incluyen las reglas entrantes y salientes que Cloud Volumes ONTAP necesita para funcionar correctamente. Tal vez desee consultar los puertos para fines de prueba o si prefiere utilizar sus propios grupos de seguridad.

El grupo de seguridad para Cloud Volumes ONTAP requiere reglas tanto entrantes como salientes.



¿Busca información sobre el conector? ["Ver reglas de grupo de seguridad para el conector"](#)

### Reglas de entrada para sistemas de un solo nodo

Al crear un entorno de trabajo y elegir un grupo de seguridad predefinido, puede optar por permitir el tráfico de una de las siguientes opciones:

- **Sólo vnet seleccionado:** El origen del tráfico entrante es el rango de subred del vnet para el sistema Cloud Volumes ONTAP y el rango de subred del vnet donde reside el conector. Esta es la opción recomendada.
- **All VNets:** La fuente de tráfico entrante es el rango IP 0.0.0.0/0.

| Prioridad y nombre | Puerto y protocolo | Origen y destino           | Descripción  |
|--------------------|--------------------|----------------------------|--|
| 1000 inbound_ssh   | 22 TCP             | De cualquiera a cualquiera | Acceso SSH a la dirección IP de administración del clúster LIF o una LIF de gestión de nodos |

| Prioridad y nombre         | Puerto y protocolo | Origen y destino           | Descripción   |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| 1001 inbound_http          | 80 TCP             | De cualquiera a cualquiera | Acceso HTTP a la consola web de System Manager mediante el La dirección IP de la LIF de gestión del clúster                                 |
| 1002 inbound_111_tcp       | 111 TCP            | De cualquiera a cualquiera | Llamada a procedimiento remoto para NFS   |
| 1003 inbound_111_udp       | 111 UDP            | De cualquiera a cualquiera | Llamada a procedimiento remoto para NFS   |
| 1004 inbound_139           | 139 TCP            | De cualquiera a cualquiera | Sesión de servicio NetBIOS para CIFS  |
| 1005 inbound_161-162_tcp   | 161-162 TCP        | De cualquiera a cualquiera | Protocolo simple de gestión de red  |
| 1006 inbound_161-162_udp   | 161-162 UDP        | De cualquiera a cualquiera | Protocolo simple de gestión de red  |
| 1007 inbound_443           | 443 TCP            | De cualquiera a cualquiera | Conectividad con el acceso HTTPS y el conector a la consola web de System Manager mediante la dirección IP de la LIF de gestión del clúster |
| 1008 inbound_445           | 445 TCP            | De cualquiera a cualquiera | Microsoft SMB/CIFS sobre TCP con trama NetBIOS  |
| 1009 inbound_635_tcp       | 635 TCP            | De cualquiera a cualquiera | Montaje NFS   |
| 1010 inbound_635_udp       | 635 UDP            | De cualquiera a cualquiera | Montaje NFS   |
| 1011 inbound_749           | 749 TCP            | De cualquiera a cualquiera | Kerberos  |
| 1012 inbound_2049_tcp      | 2049 TCP           | De cualquiera a cualquiera | Daemon del servidor NFS   |
| 1013 inbound_2049_udp      | 2049 UDP           | De cualquiera a cualquiera | Daemon del servidor NFS   |
| 1014 inbound_3260          | 3260 TCP           | De cualquiera a cualquiera | Acceso iSCSI mediante la LIF de datos iSCSI   |
| 1015 inbound_4045-4046_tcp | 4045-4046 TCP      | De cualquiera a cualquiera | Daemon de bloqueo NFS y monitor de estado de red  |
| 1016 inbound_4045-4046_udp | 4045-4046 UDP      | De cualquiera a cualquiera | Daemon de bloqueo NFS y monitor de estado de red  |

| Prioridad y nombre                  | Puerto y protocolo   | Origen y destino                   | Descripción   |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---|
| 1017 inbound_10000                  | 10000 TCP            | De cualquiera a cualquiera         | Backup con NDMP   |
| 1018 inbound_11104-11105            | 11104-11105 TCP      | De cualquiera a cualquiera         | Transferencia de datos de SnapMirror                        |
| 3000 inbound_deny_all_tcp           | Cualquier puerto TCP | De cualquiera a cualquiera         | Bloquear el resto del tráfico entrante TCP                  |
| 3001 inbound_deny_all_udp           | Cualquier puerto UDP | De cualquiera a cualquiera         | Bloquee el resto del tráfico de entrada UDP                 |
| 65000 AllowVnetInBound              | Cualquier protocolo  | VirtualNetwork para VirtualNetwork | Tráfico entrante desde dentro del vnet                      |
| 65001 AllowAzureLoadBalance InBound | Cualquier protocolo  | AzureLoadBalancer a cualquiera     | Tráfico de datos del balanceador de carga estándar de Azure |
| 65500 DenyAllInBound                | Cualquier protocolo  | De cualquiera a cualquiera         | Bloquear el resto del tráfico entrante                      |

### Reglas de entrada para sistemas de alta disponibilidad

Al crear un entorno de trabajo y elegir un grupo de seguridad predefinido, puede optar por permitir el tráfico de una de las siguientes opciones:

- **Sólo vnet seleccionado:** El origen del tráfico entrante es el rango de subred del vnet para el sistema Cloud Volumes ONTAP y el rango de subred del vnet donde reside el conector. Esta es la opción recomendada.
- **All VNets:** La fuente de tráfico entrante es el rango IP 0.0.0.0/0.



Los sistemas de ALTA DISPONIBILIDAD tienen menos reglas entrantes que los sistemas de un solo nodo, porque el tráfico de datos entrantes pasa por el balanceador de carga estándar de Azure. Debido a esto, el tráfico del equilibrador de carga debe estar abierto, como se muestra en la regla "AllowAzureLoadBalance InBound".

| Prioridad y nombre   | Puerto y protocolo       | Origen y destino           | Descripción   |
|----------------------|--------------------------|----------------------------|---|
| 100 inbound_443      | 443 cualquier protocolo  | De cualquiera a cualquiera | Conectividad con el acceso HTTPS y el conector a la consola web de System Manager mediante la dirección IP de la LIF de gestión del clúster |
| 101 inbound_111_tcp  | 111 cualquier protocolo  | De cualquiera a cualquiera | Llamada a procedimiento remoto para NFS   |
| 102 inbound_2049_tcp | 2049 cualquier protocolo | De cualquiera a cualquiera | Daemon del servidor NFS   |

| Prioridad y nombre                   | Puerto y protocolo     | Origen y destino                   | Descripción  |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| 111 inbound_ssh                      | 22 cualquier protocolo | De cualquiera a cualquiera         | Acceso SSH a la dirección IP de administración del clúster LIF o una LIF de gestión de nodos |
| 121 inbound_53                       | 53 cualquier protocolo | De cualquiera a cualquiera         | DNS y CIFS   |
| 65000 AllowVnetInBound               | Cualquier protocolo    | VirtualNetwork para VirtualNetwork | Tráfico entrante desde dentro del vnet   |
| 65001 AllowAzureLoad Balance InBound | Cualquier protocolo    | AzureLoadBalancer a cualquiera     | Tráfico de datos del balanceador de carga estándar de Azure                                  |
| 65500 DenyAllInBound                 | Cualquier protocolo    | De cualquiera a cualquiera         | Bloquear el resto del tráfico entrante   |

## Reglas de salida

El grupo de seguridad predefinido para Cloud Volumes ONTAP abre todo el tráfico saliente. Si eso es aceptable, siga las reglas básicas de la salida. Si necesita más reglas rígidas, utilice las reglas avanzadas de salida.

### Reglas de salida básicas

El grupo de seguridad predefinido para Cloud Volumes ONTAP incluye las siguientes reglas de salida.

| Puerto | Protocolo     | Específico               |
|--------|---------------|--------------------------|
| Todo   | Todos los TCP | Todo el tráfico saliente |
| Todo   | Todas las UDP | Todo el tráfico saliente |

### Reglas salientes avanzadas

Si necesita reglas rígidas para el tráfico saliente, puede utilizar la siguiente información para abrir sólo los puertos necesarios para la comunicación saliente por Cloud Volumes ONTAP.



El origen es la interfaz (dirección IP) en el sistema Cloud Volumes ONTAP.

| Servicio         | Puerto | Protocolo | Origen                           | Destino                    | Específico  |
|------------------|--------|-----------|----------------------------------|----------------------------|---|
| Active Directory | 88     | TCP       | LIF de gestión de nodos          | Bosque de Active Directory | Autenticación Kerberos V.                               |
|                  | 137    | UDP       | LIF de gestión de nodos          | Bosque de Active Directory | Servicio de nombres NetBIOS                             |
|                  | 138    | UDP       | LIF de gestión de nodos          | Bosque de Active Directory | Servicio de datagramas NetBIOS                          |
|                  | 139    | TCP       | LIF de gestión de nodos          | Bosque de Active Directory | Sesión de servicio NetBIOS                              |
|                  | 389    | TCP Y UDP | LIF de gestión de nodos          | Bosque de Active Directory | LDAP  |
|                  | 445    | TCP       | LIF de gestión de nodos          | Bosque de Active Directory | Microsoft SMB/CIFS sobre TCP con trama NetBIOS          |
|                  | 464    | TCP       | LIF de gestión de nodos          | Bosque de Active Directory | Kerberos V cambiar y establecer contraseña (SET_CHANGE) |
|                  | 464    | UDP       | LIF de gestión de nodos          | Bosque de Active Directory | Administración de claves Kerberos                       |
|                  | 749    | TCP       | LIF de gestión de nodos          | Bosque de Active Directory | Contraseña de Kerberos V Change & Set (RPCSEC_GSS)      |
|                  | 88     | TCP       | LIF de datos (NFS, CIFS e iSCSI) | Bosque de Active Directory | Autenticación Kerberos V.                               |
|                  | 137    | UDP       | LIF DE DATOS (NFS, CIFS)         | Bosque de Active Directory | Servicio de nombres NetBIOS                             |
|                  | 138    | UDP       | LIF DE DATOS (NFS, CIFS)         | Bosque de Active Directory | Servicio de datagramas NetBIOS                          |
|                  | 139    | TCP       | LIF DE DATOS (NFS, CIFS)         | Bosque de Active Directory | Sesión de servicio NetBIOS                              |
|                  | 389    | TCP Y UDP | LIF DE DATOS (NFS, CIFS)         | Bosque de Active Directory | LDAP  |
|                  | 445    | TCP       | LIF DE DATOS (NFS, CIFS)         | Bosque de Active Directory | Microsoft SMB/CIFS sobre TCP con trama NetBIOS          |
|                  | 464    | TCP       | LIF DE DATOS (NFS, CIFS)         | Bosque de Active Directory | Kerberos V cambiar y establecer contraseña (SET_CHANGE) |
|                  | 464    | UDP       | LIF DE DATOS (NFS, CIFS)         | Bosque de Active Directory | Administración de claves Kerberos                       |
|                  | 749    | TCP       | LIF DE DATOS (NFS, CIFS)         | Bosque de Active Directory | Contraseña de Kerberos V change & set (RPCSEC_GSS)      |

| Servicio    | Puerto      | Protocolo | Origen   | Destino                                    | Específico  |
|-------------|-------------|-----------|--|--|---|
| AutoSupport | HTTPS       | 443       | LIF de gestión de nodos                            | support.netapp.com                         | AutoSupport (HTTPS es la predeterminada)  |
|             | HTTP        | 80        | LIF de gestión de nodos                            | support.netapp.com                         | AutoSupport (solo si el protocolo de transporte cambia de HTTPS a HTTP)   |
|             | TCP         | 3128      | LIF de gestión de nodos                            | Conector                                   | Envío de mensajes AutoSupport a través de un servidor proxy en el conector, si no hay disponible una conexión a Internet saliente |
| DHCP        | 68          | UDP       | LIF de gestión de nodos                            | DHCP                                       | Cliente DHCP para la configuración inicial  |
| DHCPs       | 67          | UDP       | LIF de gestión de nodos                            | DHCP                                       | Servidor DHCP   |
| DNS         | 53          | UDP       | LIF de gestión de nodos y LIF de datos (NFS, CIFS) | DNS  | DNS   |
| NDMP        | 18600–18699 | TCP       | LIF de gestión de nodos                            | Servidores de destino                      | Copia NDMP  |
| SMTP        | 25          | TCP       | LIF de gestión de nodos                            | Servidor de correo                         | Alertas SMTP, que se pueden utilizar para AutoSupport   |
| SNMP        | 161         | TCP       | LIF de gestión de nodos                            | Servidor de supervisión                    | Supervisión mediante capturas SNMP  |
|             | 161         | UDP       | LIF de gestión de nodos                            | Servidor de supervisión                    | Supervisión mediante capturas SNMP  |
|             | 162         | TCP       | LIF de gestión de nodos                            | Servidor de supervisión                    | Supervisión mediante capturas SNMP  |
|             | 162         | UDP       | LIF de gestión de nodos                            | Servidor de supervisión                    | Supervisión mediante capturas SNMP  |
| SnapMirror  | 11104       | TCP       | LIF entre clústeres                                | LIF de interconexión de clústeres de ONTAP | Gestión de sesiones de comunicación de interconexión de clústeres para SnapMirror   |
|             | 11105       | TCP       | LIF entre clústeres                                | LIF de interconexión de clústeres de ONTAP | Transferencia de datos de SnapMirror  |
| Syslog      | 514         | UDP       | LIF de gestión de nodos                            | Servidor de syslog                         | Mensajes de syslog Reenviar   |

### Requisitos para el conector

Si aún no ha creado un conector, debe revisar los requisitos de red para el conector también.

- ["Ver los requisitos de red del conector"](#)



- ["Reglas de grupos de seguridad en Azure"](#)

## Configure Cloud Volumes ONTAP para utilizar una clave gestionada por el cliente en Azure

Los datos se cifran automáticamente en Cloud Volumes ONTAP, en Azure mediante ["Cifrado del servicio de almacenamiento de Azure"](#) Con una clave gestionada por Microsoft. Pero puede utilizar su propia clave de cifrado siguiendo los pasos de esta página.

### Información general de cifrado de datos

Los datos de Cloud Volumes ONTAP se cifran automáticamente en Azure mediante ["Cifrado del servicio de almacenamiento de Azure"](#). La implementación predeterminada utiliza una clave administrada por Microsoft. No se requiere configuración.

Si desea utilizar una clave gestionada por el cliente con Cloud Volumes ONTAP, debe realizar los siguientes pasos:

1. Desde Azure, cree un almacén de claves y, a continuación, genere una clave en ese almacén
2. Desde BlueXP, utilice la API para crear un entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP que utilice la clave

### Rotación de la clave

Si crea una nueva versión de la clave, Cloud Volumes ONTAP utiliza automáticamente la última versión de la clave.

### Cómo se cifran los datos

Después de crear un entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP configurado para utilizar una clave gestionada por el cliente, los datos de Cloud Volumes ONTAP se cifran de la siguiente manera.

### Azure ha zona de disponibilidad múltiple

- Todas las cuentas de almacenamiento de Azure de Cloud Volumes ONTAP se cifran utilizando una clave gestionada por el cliente
- Para los discos raíz, de arranque, NVRAM, de núcleo y de datos, BlueXP utiliza un conjunto de cifrado de disco, que permite la gestión de claves de cifrado con discos administrados.
- Todos los discos de datos nuevos también utilizan el mismo conjunto de cifrado de disco.

### Zona de disponibilidad única de Azure ha

- Todas las cuentas de almacenamiento de Azure de Cloud Volumes ONTAP se cifran utilizando una clave gestionada por el cliente
- Cualquier nueva cuenta de almacenamiento (por ejemplo, al agregar discos o agrupaciones) utiliza también la misma clave
- Desde ONTAP 9.10.1P3, para NVRAM y el disco principal, BlueXP utiliza un ["conjunto de cifrado de disco"](#), que permite la administración de claves de cifrado con discos administrados. Las versiones inferiores utilizarán la clave gestionada por Microsoft en lugar de la clave gestionada por el cliente.

## Un solo nodo

- Todas las cuentas de almacenamiento de Azure para Cloud Volumes ONTAP se cifran con una clave gestionada por los clientes. 1
- Para los discos raíz, de arranque y de datos, BlueXP utiliza un "conjunto de cifrado de disco", que permite la administración de claves de cifrado con discos administrados.
- Todos los discos de datos nuevos también utilizan el mismo conjunto de cifrado de disco.
- Desde ONTAP 9.9.1P7, para NVRAM y el disco principal, BlueXP utiliza un conjunto de cifrado de disco, que permite la gestión de claves de cifrado con discos administrados. Las versiones inferiores utilizarán la clave gestionada por Microsoft en lugar de la clave gestionada por el cliente.

## Pie de página

1. Si desea cifrar sus cuentas de almacenamiento durante su creación, debe crear y proporcionar el ID del recurso en la solicitud de creación de CVO. Esto se aplica a todo tipo de puesta en marcha. Si no lo proporciona, las cuentas de almacenamiento seguirán estando cifradas, pero BlueXP creará primero las cuentas de almacenamiento con el cifrado de claves gestionado por Microsoft y, a continuación, actualizará las cuentas de almacenamiento para que utilicen la clave gestionada por el cliente.

## Cree un almacén de claves y genere una clave

El almacén de claves debe residir en la misma suscripción a Azure y la misma región en la que esté previsto crear el sistema Cloud Volumes ONTAP.

### Pasos

1. "Cree un almacén de claves en su suscripción a Azure".

Tenga en cuenta los siguientes requisitos para el almacén de claves:

- El almacén de claves debe residir en la misma región que el sistema Cloud Volumes ONTAP.
- Deben habilitarse las siguientes opciones:
  - **Borrado suave** (esta opción está activada de forma predeterminada, pero debe *no* estar desactivada)
  - **Protección de purga**
  - **Cifrado de disco de Azure para cifrado de volúmenes** (para sistemas de un solo nodo o pares de alta disponibilidad en varias zonas)

2. "Genere una clave en el almacén de claves".

Tenga en cuenta los siguientes requisitos para la clave:

- El tipo de clave debe ser **RSA**.
- El tamaño de clave RSA recomendado es **2048**, pero se admiten otros tamaños.

## Cree un entorno de trabajo que utilice la clave de cifrado

Después de crear el almacén de claves y generar una clave de cifrado, puede crear un nuevo sistema Cloud Volumes ONTAP configurado para utilizar la clave. Estos pasos son compatibles con la API de BlueXP.

### Permisos necesarios

Si desea utilizar una clave gestionada por el cliente con un sistema Cloud Volumes ONTAP de un solo nodo, asegúrese de que el conector BlueXP tiene los siguientes permisos:

```
"Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read"
"Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/write",
"Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/delete"
"Microsoft.KeyVault/vaults/deploy/action",
"Microsoft.KeyVault/vaults/read",
"Microsoft.KeyVault/vaults/accessPolicies/write"
"Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/assign/action"
```

["Consulte la lista más reciente de permisos"](#)



Los permisos no son necesarios para pares de alta disponibilidad en una sola zona.

## Pasos

1. Obtenga la lista de almacenes de claves de su suscripción a Azure mediante la siguiente llamada a la API de BlueXP.

En el caso de un par de alta disponibilidad: `GET /azure/ha/metadata/vaults`

Para un solo nodo: `GET /azure/vsa/metadata/vaults`

Tome nota de los **nombre** y **ResourceGroup**. Tendrá que especificar esos valores en el paso siguiente.

["Obtenga más información acerca de esta llamada API"](#).

2. Obtenga la lista de claves dentro del almacén mediante la siguiente llamada a la API de BlueXP.

En el caso de un par de alta disponibilidad: `GET /azure/ha/metadata/keys-vault`

Para un solo nodo: `GET /azure/vsa/metadata/keys-vault`

Tome nota del **KeyName**. Tendrá que especificar ese valor (junto con el nombre del almacén) en el siguiente paso.

["Obtenga más información acerca de esta llamada API"](#).

3. Cree un sistema Cloud Volumes ONTAP mediante la siguiente llamada a la API de BlueXP.

- a. En el caso de un par de alta disponibilidad:

`POST /azure/ha/working-environments`

El cuerpo de la solicitud debe incluir los siguientes campos:

```
"azureEncryptionParameters": {
  "key": "keyName",
  "vaultName": "vaultName",
  "userAssignedIdentity": " userAssignedIdentityId",
  [Optional] ***
}
```

["Obtenga más información acerca de esta llamada API".](#)

b. Para un sistema de un solo nodo:

POST /azure/vsa/working-environments

El cuerpo de la solicitud debe incluir los siguientes campos:

```
"azureEncryptionParameters": {
  "key": "keyName",
  "vaultName": "vaultName",
  "userAssignedIdentity": " userAssignedIdentityId",
  [Optional] ***
}
```

+

["Obtenga más información acerca de esta llamada API".](#)

## Resultado

Tiene un nuevo sistema Cloud Volumes ONTAP configurado para usar su clave gestionada por el cliente para el cifrado de datos.

## Configure las licencias para Cloud Volumes ONTAP en Azure

Después de decidir qué opción de licencia desea utilizar con Cloud Volumes ONTAP, es necesario realizar algunos pasos antes de elegir esa opción de licencia al crear un nuevo entorno de trabajo.

### Freemium

Seleccione la oferta freemium para utilizar Cloud Volumes ONTAP de forma gratuita con hasta 500 GIB de capacidad aprovisionada. ["Obtenga más información sobre la oferta de Freemium".](#)

### Pasos

1. En el menú de navegación de la izquierda, selecciona **almacenamiento > Canvas**.
2. En la página Canvas, haga clic en **Agregar entorno de trabajo** y siga los pasos de BlueXP.
  - a. En la página **Detalles y credenciales**, haga clic en **Editar credenciales > Agregar suscripción** y siga las indicaciones para suscribirse a la oferta de pago por uso en Azure Marketplace.

No se le cobrará en la suscripción al mercado a menos que supere los 500 GiB de capacidad aprovisionada; en ese momento, el sistema se convertirá automáticamente en la "Paquete Essentials".

**Edit Credentials & Add Subscription**

Associate Subscription to Credentials ⓘ

Credentials

Managed Service Identity

Azure Subscription

OCCM Dev (Default)

Marketplace Subscription

ⓘ A marketplace subscription isn't associated with the selected Azure subscription.

+ Add Subscription

Apply Cancel

a. Después de volver a BlueXP, seleccione **Freemium** cuando llegue a la página de métodos de carga.

**Select Charging Method**

|                                  |                          |             |   |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|---|
| <input type="radio"/>            | Professional             | By capacity | ▼ |
| <input type="radio"/>            | Essential                | By capacity | ▼ |
| <input checked="" type="radio"/> | Freemium (Up to 500 GiB) | By capacity | ▼ |
| <input type="radio"/>            | Per Node                 | By node     | ▼ |

"Consulte instrucciones paso a paso para iniciar Cloud Volumes ONTAP en Azure".

### Licencia basada en capacidad

Las licencias basadas en la capacidad le permiten pagar por Cloud Volumes ONTAP por TiB de capacidad. La licencia basada en la capacidad está disponible en forma de un *package*: El paquete Essentials o el paquete

Professional.

Los paquetes Essentials y Professional están disponibles con los siguientes modelos de consumo:

- Una licencia (BYOL) adquirida a NetApp
- Una suscripción de pago por uso por hora (PAYGO) desde Azure Marketplace
- Un contrato anual

["Más información sobre las licencias basadas en capacidad"](#).

En las siguientes secciones se describe cómo empezar a usar cada uno de estos modelos de consumo.

## BYOL

Pague por adelantado al comprar una licencia (BYOL) de NetApp para poner en marcha sistemas Cloud Volumes ONTAP en cualquier proveedor de cloud.

## Pasos

1. ["Póngase en contacto con el equipo de ventas de NetApp para obtener una licencia"](#)
2. ["Agregue su cuenta de la página de soporte de NetApp a BlueXP"](#)

BlueXP consulta automáticamente al servicio de licencias de NetApp para obtener detalles sobre las licencias asociadas a su cuenta del sitio de soporte de NetApp. Si no hay errores, BlueXP agrega automáticamente las licencias a la cartera digital.

Su licencia debe estar disponible en la cartera digital antes de poder utilizarla con Cloud Volumes ONTAP. Si es necesario, puede ["Añadir manualmente la licencia al monedero digital"](#).

3. En la página Canvas, haga clic en **Agregar entorno de trabajo** y siga los pasos de BlueXP.
  - a. En la página **Detalles y credenciales**, haga clic en **Editar credenciales > Agregar suscripción** y siga las indicaciones para suscribirse a la oferta de pago por uso en Azure Marketplace.

La licencia que ha adquirido de NetApp siempre se factura de primera mano, pero se le cobrará de la tarifa por horas del mercado si sobrepasa la capacidad de la licencia o si caduca el período de su licencia.

### Edit Credentials & Add Subscription

Associate Subscription to Credentials ⓘ

Credentials

Managed Service Identity

Azure Subscription

OCCM Dev (Default)

Marketplace Subscription

ⓘ A marketplace subscription isn't associated with the selected Azure subscription.

+ Add Subscription

Apply Cancel

- a. Después de volver a BlueXP, seleccione un paquete basado en la capacidad cuando llegue a la página de métodos de carga.

### Select Charging Method

|  |             |   |
|--|-------------|---|
| <input checked="" type="radio"/> Professional  | By capacity | ▼ |
| <input type="radio"/> Essential                | By capacity | ▼ |
| <input type="radio"/> Freemium (Up to 500 GiB) | By capacity | ▼ |
| <input type="radio"/> Per Node                 | By node     | ▼ |

"Consulte instrucciones paso a paso para iniciar Cloud Volumes ONTAP en Azure".

#### Suscripción a PAYGO

Pague por horas suscribiendo la oferta del mercado de su proveedor de cloud.

Al crear un entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP, BlueXP le solicita que se suscriba al acuerdo que está disponible en Azure Marketplace. Esa suscripción se asocia entonces con el entorno de trabajo para la

carga. Puede utilizar la misma suscripción para entornos de trabajo adicionales.

## Pasos

1. En el menú de navegación de la izquierda, selecciona **almacenamiento > Canvas**.
2. En la página Canvas, haga clic en **Agregar entorno de trabajo** y siga los pasos de BlueXP.
  - a. En la página **Detalles y credenciales**, haga clic en **Editar credenciales > Agregar suscripción** y siga las indicaciones para suscribirse a la oferta de pago por uso en Azure Marketplace.

**Edit Credentials & Add Subscription**

**Associate Subscription to Credentials** ⓘ

Credentials

Managed Service Identity

Azure Subscription

OCCM Dev (Default)

Marketplace Subscription

ⓘ A marketplace subscription isn't associated with the selected Azure subscription.

+ Add Subscription

Apply Cancel

- b. Después de volver a BlueXP, seleccione un paquete basado en la capacidad cuando llegue a la página de métodos de carga.

**Select Charging Method**

☒ Professional By capacity ▼

☐ Essential By capacity ▼

☐ Freemium (Up to 500 GiB) By capacity ▼

☐ Per Node By node ▼



["Consulte instrucciones paso a paso para iniciar Cloud Volumes ONTAP en Azure".](#)



Puede gestionar las suscripciones de Azure Marketplace asociadas con sus cuentas de Azure desde la página Settings > Credentials. ["Aprenda a gestionar sus cuentas y suscripciones de Azure"](#)

### Contrato anual

Pague anualmente por Cloud Volumes ONTAP comprando un contrato anual.

### Pasos

1. Póngase en contacto con su representante de ventas de NetApp para adquirir un contrato anual.

El contrato está disponible como una oferta *private* en Azure Marketplace.

Una vez que NetApp comparta la oferta privada con usted, podrá seleccionar el plan anual al suscribirse desde Azure Marketplace durante la creación del entorno de trabajo.

2. En la página Canvas, haga clic en **Agregar entorno de trabajo** y siga los pasos de BlueXP.
  - a. En la página **Detalles y credenciales**, haga clic en **Editar credenciales > Agregar suscripción > continuar**.
  - b. En el portal de Azure, seleccione el plan anual que compartió con su cuenta de Azure y, a continuación, haga clic en **Suscribirse**.
  - c. Después de volver a BlueXP, seleccione un paquete basado en la capacidad cuando llegue a la página de métodos de carga.

| Select Charging Method                         |             |
|--|-------------|
| <input checked="" type="radio"/> Professional  | By capacity |
| <input type="radio"/> Essential                | By capacity |
| <input type="radio"/> Freemium (Up to 500 GiB) | By capacity |
| <input type="radio"/> Per Node                 | By node     |

["Consulte instrucciones paso a paso para iniciar Cloud Volumes ONTAP en Azure".](#)

### Suscripción a Keystone Flex

Una suscripción a Keystone Flex es un servicio basado en suscripción de pago por crecimiento. ["Obtenga más información sobre las suscripciones a Keystone Flex"](#).

### Pasos

1. Si aún no tiene una suscripción, ["Póngase en contacto con NetApp"](#)

2. Correo:ng-keystone-success@netapp.com[Contacto NetApp] para autorizar su cuenta de usuario de BlueXP con una o más suscripciones de Keystone Flex.
3. Una vez que NetApp le autorice a su cuenta, "[Vincule sus suscripciones para su uso con Cloud Volumes ONTAP](#)".
4. En la página Canvas, haga clic en **Agregar entorno de trabajo** y siga los pasos de BlueXP.
  - a. Seleccione el método de carga de suscripción Keystone Flex cuando se le solicite que elija un método de carga.

Select Charging Method

☒ **Keystone** By capacity ^

Storage management

Charged against your NetApp credit

Keystone Subscription

A-AMRITA1 v

☐ **Professional** By capacity v

☐ **Essential** By capacity v

☐ **Freemium (Up to 500 GiB)** By capacity v

☐ **Per Node** By node v

["Consulte instrucciones paso a paso para iniciar Cloud Volumes ONTAP en Azure"](#).

## Habilitar el modo de alta disponibilidad en Azure

El modo de alta disponibilidad de Microsoft Azure debe habilitarse para reducir los tiempos de conmutación al nodo de respaldo no planificados y para habilitar el soporte de NFSv4 para Cloud Volumes ONTAP.

A partir de la versión 9.10.1 de Cloud Volumes ONTAP, hemos reducido el tiempo de conmutación por error no planificado para los pares de alta disponibilidad de Cloud Volumes ONTAP que se ejecutan en Microsoft Azure y hemos añadido compatibilidad con NFSv4. Para que estas mejoras estén disponibles en Cloud Volumes ONTAP, debe habilitar la función de alta disponibilidad en su suscripción a Azure.

BlueXP le preguntará estos detalles en un mensaje Action Required cuando tenga que activar esta función en una suscripción a Azure.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- No hay problemas con la alta disponibilidad de su par de alta disponibilidad de Cloud Volumes ONTAP. Esta función de Azure trabaja conjuntamente con ONTAP para reducir el tiempo de interrupción de la aplicación observado por el cliente en los protocolos NFS que resultan de eventos de conmutación por error no planificados.
- Habilitar esta función no es disruptiva para los pares de alta disponibilidad Cloud Volumes ONTAP.
- Si habilita esta función en su suscripción a Azure, no se producirán problemas en otras máquinas virtuales.

Un usuario de Azure con privilegios de "propietario" puede habilitar la función desde la CLI de Azure.

### Pasos

1. ["Acceda a Azure Cloud Shell desde el portal de Azure"](#)
2. Registre la función del modo de alta disponibilidad:

```
az account set -s AZURE_SUBSCRIPTION_NAME_OR_ID
az feature register --name EnableHighAvailabilityMode --namespace
Microsoft.Network
az provider register -n Microsoft.Network
```

3. Si lo desea, compruebe que la función está registrada:

```
az feature show --name EnableHighAvailabilityMode --namespace
Microsoft.Network
```

La CLI de Azure debe devolver un resultado similar a el siguiente:

```
{
  "id": "/subscriptions/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-
xxxxxxxxxxxx/providers/Microsoft.Features/providers/Microsoft.Network/fe
atures/EnableHighAvailabilityMode",
  "name": "Microsoft.Network/EnableHighAvailabilityMode",
  "properties": {
    "state": "Registered"
  },
  "type": "Microsoft.Features/providers/features"
}
```

## Inicio de Cloud Volumes ONTAP en Azure

Puede iniciar un sistema de un solo nodo o un par de alta disponibilidad en Azure mediante la creación de un entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP en BlueXP.

## Lo que necesitará

Necesita lo siguiente para crear un entorno de trabajo.

- Un conector que está listo y en funcionamiento.
  - Usted debe tener un ["Conector asociado al área de trabajo"](#).
  - ["Debe estar preparado para dejar el conector funcionando en en todo momento"](#).
- Descripción de la configuración que desea usar.

Debe haber elegido una configuración y obtener información de redes de Azure de su administrador. Para obtener más información, consulte ["Planificación de la configuración de Cloud Volumes ONTAP"](#).

- Comprender qué es necesario para configurar las licencias para Cloud Volumes ONTAP.

["Aprenda a configurar las licencias"](#).

## Acerca de esta tarea

Cuando BlueXP crea un sistema Cloud Volumes ONTAP en Azure, crea varios objetos de Azure, como un grupo de recursos, interfaces de red y cuentas de almacenamiento. Puede revisar un resumen de los recursos al final del asistente.

### Potencial de pérdida de datos

La mejor práctica es utilizar un nuevo grupo de recursos dedicado para cada sistema de Cloud Volumes ONTAP.



No se recomienda la implementación de Cloud Volumes ONTAP en un grupo de recursos compartidos existente debido al riesgo de pérdida de datos. Si bien BlueXP puede eliminar recursos de Cloud Volumes ONTAP de un grupo de recursos compartidos en caso de error o eliminación de la implementación, es posible que un usuario de Azure elimine accidentalmente los recursos de Cloud Volumes ONTAP de un grupo de recursos compartidos.

## Iniciar un sistema Cloud Volumes ONTAP de un único nodo en Azure

Si desea iniciar un sistema Cloud Volumes ONTAP de un solo nodo en Azure, tendrá que crear un entorno de trabajo de nodo único en BlueXP.

### Pasos

1. En el menú de navegación de la izquierda, selecciona **almacenamiento > Canvas**.
2. en la página Canvas, haga clic en **Agregar entorno de trabajo** y siga las indicaciones.
3. **Elija una ubicación:** Seleccione **Microsoft Azure** y **Cloud Volumes ONTAP Single Node**.
4. Si se le solicita, ["Cree un conector"](#).
5. **Detalles y credenciales:** De forma opcional, cambie las credenciales y la suscripción de Azure, especifique un nombre de clúster, añada etiquetas si es necesario y, a continuación, especifique credenciales.

En la siguiente tabla se describen los campos que podrían presentar dificultades:

| Campo                           | Descripción  |
|---------------------------------|--|
| Nombre del entorno de trabajo   | BlueXP usa el nombre de entorno de trabajo para nombrar tanto el sistema Cloud Volumes ONTAP como la máquina virtual de Azure. También utiliza el nombre como prefijo para el grupo de seguridad predefinido si selecciona esa opción.   |
| Etiquetas del grupo de recursos | Las etiquetas son metadatos para sus recursos de Azure. Cuando introduce etiquetas en este campo, BlueXP las añade al grupo de recursos asociado al sistema Cloud Volumes ONTAP. Puede agregar hasta cuatro etiquetas desde la interfaz de usuario al crear un entorno de trabajo y, a continuación, puede agregar más después de crear. Tenga en cuenta que la API no le limita a cuatro etiquetas al crear un entorno de trabajo. Para obtener información sobre etiquetas, consulte <a href="#">"Documentación de Microsoft Azure: Uso de etiquetas para organizar los recursos de Azure"</a> . |
| Nombre de usuario y contraseña  | Estas son las credenciales de la cuenta de administrador del clúster de Cloud Volumes ONTAP. Puede usar estas credenciales para conectarse a Cloud Volumes ONTAP a través de System Manager o de la CLI. Mantenga el nombre de usuario predeterminado <i>admin</i> o cámbielo por un nombre de usuario personalizado.  |
| Editar credenciales             | Puede elegir diferentes credenciales de Azure y una suscripción de Azure diferente para utilizarlo con este sistema de Cloud Volumes ONTAP. Tiene que asociar una suscripción a Azure Marketplace con la suscripción de Azure seleccionada para poner en marcha un sistema Cloud Volumes ONTAP de pago por uso. <a href="#">"Aprenda a añadir credenciales"</a> .  |

En el siguiente vídeo se muestra cómo asociar una suscripción de Marketplace a una suscripción de Azure:

► <https://docs.netapp.com/es-es/cloud-manager-cloud-volumes->

6. **Servicios:** Mantenga activados los servicios o desactive los servicios individuales que no desea utilizar con Cloud Volumes ONTAP.

- ["Más información acerca de Cloud Data Sense"](#)
- ["Más información acerca de Cloud Backup"](#)




Si desea utilizar WORM y la organización en niveles de los datos, debe deshabilitar Cloud Backup y poner en marcha un entorno de trabajo Cloud Volumes ONTAP con la versión 9.8 o posterior.

7. **Ubicación:** Seleccione una región, zona de disponibilidad, vnet y subred y, a continuación, active la casilla de verificación para confirmar la conectividad de red entre el conector y la ubicación de destino.

En el caso de los sistemas de nodo único, puede elegir la zona de disponibilidad en la que desea poner en marcha Cloud Volumes ONTAP. Si no selecciona un AZ, BlueXP seleccionará uno para usted.

8. **Conectividad:** Elija un grupo de recursos nuevo o existente y, a continuación, elija si desea utilizar el grupo de seguridad predeterminado o si desea utilizar el suyo.

En la siguiente tabla se describen los campos que podrían presentar dificultades:

| Campo                       | Descripción   |
|-----------------------------|---|
| Grupo de recursos           | <p>Crear un nuevo grupo de recursos para Cloud Volumes ONTAP o utilizar un grupo de recursos existente. La mejor práctica es utilizar un nuevo grupo de recursos dedicado para Cloud Volumes ONTAP. Aunque es posible implementar Cloud Volumes ONTAP en un grupo de recursos compartidos existente, no se recomienda debido al riesgo de pérdida de datos. Consulte la advertencia anterior para obtener más detalles.</p> <div> Si la cuenta de Azure que está utilizando tiene el <a href="#">"permisos necesarios"</a>, BlueXP quita los recursos de Cloud Volumes ONTAP de un grupo de recursos, en caso de error o eliminación de la implementación.</div> |
| Grupo de seguridad generado | <p>Si deja que BlueXP genere el grupo de seguridad para usted, debe elegir cómo permitirá el tráfico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si selecciona <b>sólo vnet seleccionado</b>, el origen del tráfico entrante es el intervalo de subred del vnet seleccionado y el rango de subred del vnet donde reside el conector. Esta es la opción recomendada.</li><li>• Si elige <b>All VNets</b>, el origen del tráfico entrante es el intervalo IP 0.0.0.0/0.</li></ul>  |
| Utilice la existente        | <p>Si elige un grupo de seguridad existente, este debe cumplir con los requisitos de Cloud Volumes ONTAP. <a href="#">"Consulte el grupo de seguridad predeterminado"</a>.</p>  |

9. **Métodos de carga y cuenta de NSS:** Especifique la opción de carga que desea utilizar con este sistema y, a continuación, especifique una cuenta en la página de soporte de NetApp.

- ["Obtenga información sobre las opciones de licencia para Cloud Volumes ONTAP"](#).

- ["Aprenda a configurar las licencias"](#).

10. **Paquetes preconfigurados:** Seleccione uno de los paquetes para implementar rápidamente un sistema Cloud Volumes ONTAP, o haga clic en **Crear mi propia configuración**.

Si selecciona uno de los paquetes, solo tiene que especificar un volumen y, a continuación, revisar y aprobar la configuración.

11. **Licencia:** Cambie la versión de Cloud Volumes ONTAP según sea necesario y seleccione un tipo de máquina virtual.



Si hay disponible una versión más reciente de Release Candidate, General Availability o Patch para la versión seleccionada, BlueXP actualiza el sistema a esa versión al crear el entorno de trabajo. Por ejemplo, la actualización se produce si selecciona Cloud Volumes ONTAP 9.10.1 y 9.10.1 P4 está disponible. La actualización no se produce de una versión a otra; por ejemplo, de 9.6 a 9.7.

12. **Suscribirse al mercado de Azure:** Siga los pasos si BlueXP no pudo permitir la implementación programática de Cloud Volumes ONTAP.

13. **Recursos de almacenamiento subyacentes:** Elija la configuración para el agregado inicial: Un tipo de disco, un tamaño para cada disco y si se debe habilitar la organización en niveles de datos para el almacenamiento BLOB.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- El tipo de disco es para el volumen inicial. Es posible seleccionar un tipo de disco diferente para volúmenes posteriores.
- El tamaño del disco es para todos los discos de la agrupación inicial y para cualquier agregado adicional que BlueXP cree cuando se utiliza la opción de aprovisionamiento simple. Puede crear agregados que utilicen un tamaño de disco diferente mediante la opción de asignación avanzada.

Para obtener ayuda a elegir el tipo y el tamaño de disco, consulte ["Ajuste de tamaño de su sistema en Azure"](#).

- Se puede elegir una política de organización en niveles de volumen específica cuando se crea o se edita un volumen.
- Si deshabilita la organización en niveles de datos, puede habilitarla en agregados posteriores.

["Más información acerca de la organización en niveles de los datos"](#).

14. **Escribir velocidad y GUSANO:**

- a. Seleccione **normal** o **Alta** velocidad de escritura, si lo desea.

["Más información sobre la velocidad de escritura"](#).

- b. Si lo desea, active el almacenamiento DE escritura única y lectura múltiple (WORM).

Esta opción solo está disponible para ciertos tipos de máquina virtual. Para saber qué tipos de máquina virtual son compatibles, consulte ["Configuraciones compatibles con licencia para pares de alta disponibilidad"](#).

No se puede habilitar WORM si la organización en niveles de datos se habilitó con las versiones 9.7 y anteriores de Cloud Volumes ONTAP. Revertir o degradar a Cloud Volumes ONTAP 9.8 debe estar

bloqueado después de habilitar WORM y organización en niveles.

["Más información acerca del almacenamiento WORM".](#)

a. Si activa el almacenamiento WORM, seleccione el período de retención.

15. **Crear volumen:** Introduzca los detalles del nuevo volumen o haga clic en **Omitir**.

["Obtenga información sobre las versiones y los protocolos de cliente compatibles".](#)

Algunos de los campos en esta página son claros y explicativos. En la siguiente tabla se describen los campos que podrían presentar dificultades:

| Campo                                       | Descripción   |
|---|---|
| Tamaño                                      | El tamaño máximo que puede introducir depende en gran medida de si habilita thin provisioning, lo que le permite crear un volumen que sea mayor que el almacenamiento físico que hay disponible actualmente.  |
| Control de acceso (solo para NFS)           | Una política de exportación define los clientes de la subred que pueden acceder al volumen. De forma predeterminada, BlueXP introduce un valor que proporciona acceso a todas las instancias de la subred.  |
| Permisos y usuarios/grupos (solo para CIFS) | Estos campos permiten controlar el nivel de acceso a un recurso compartido para usuarios y grupos (también denominados listas de control de acceso o ACL). Es posible especificar usuarios o grupos de Windows locales o de dominio, o usuarios o grupos de UNIX. Si especifica un nombre de usuario de Windows de dominio, debe incluir el dominio del usuario con el formato domain\username.   |
| Política de Snapshot                        | Una política de copia de Snapshot especifica la frecuencia y el número de copias de Snapshot de NetApp creadas automáticamente. Una copia snapshot de NetApp es una imagen del sistema de archivos puntual que no afecta al rendimiento y requiere un almacenamiento mínimo. Puede elegir la directiva predeterminada o ninguna. Es posible que no elija ninguno para los datos transitorios: Por ejemplo, tempdb para Microsoft SQL Server.  |
| Opciones avanzadas (solo para NFS)          | Seleccione una versión de NFS para el volumen: NFSv3 o NFSv4.   |
| Grupo del iniciador y IQN (solo para iSCSI) | Los destinos de almacenamiento iSCSI se denominan LUN (unidades lógicas) y se presentan a los hosts como dispositivos de bloque estándar. Los iGroups son tablas de los nombres de los nodos de host iSCSI y controlan qué iniciadores tienen acceso a qué LUN. Los destinos iSCSI se conectan a la red a través de adaptadores de red Ethernet (NIC) estándar, tarjetas DEL motor de descarga TCP (TOE) con iniciadores de software, adaptadores de red convergente (CNA) o adaptadores de host de salida dedicados (HBA) y se identifican mediante nombres cualificados de iSCSI (IQN). Cuando se crea un volumen iSCSI, BlueXP crea automáticamente una LUN para usted. Lo hemos hecho sencillo creando sólo una LUN por volumen, por lo que no hay que realizar ninguna gestión. Después de crear el volumen, <a href="#">"Utilice el IQN para conectarse con la LUN del hosts"</a> . |

En la siguiente imagen, se muestra la página volumen rellena para el protocolo CIFS:



Volume Details, Protection & Protocol

---

### Details & Protection

Volume Name:  Size (GB):  ⓘ

Snapshot Policy:  ▼

ⓘ Default Policy

### Protocol

NFS
CIFS
iSCSI

Share name:  Permissions:  ▼

Users / Groups:

Valid users and groups separated by a semicolon

16. **Configuración CIFS:** Si elige el protocolo CIFS, configure un servidor CIFS.

| Campo   | Descripción   |
|---|---|
| DNS Dirección IP principal y secundaria         | Las direcciones IP de los servidores DNS que proporcionan resolución de nombres para el servidor CIFS. Los servidores DNS enumerados deben contener los registros de ubicación de servicio (SRV) necesarios para localizar los servidores LDAP de Active Directory y los controladores de dominio del dominio al que se unirá el servidor CIFS.   |
| Dominio de Active Directory al que unirse       | El FQDN del dominio de Active Directory (AD) al que desea que se una el servidor CIFS.  |
| Credenciales autorizadas para unirse al dominio | Nombre y contraseña de una cuenta de Windows con privilegios suficientes para agregar equipos a la unidad organizativa (OU) especificada dentro del dominio AD.   |
| Nombre NetBIOS del servidor CIFS                | Nombre de servidor CIFS que es único en el dominio de AD.   |
| Unidad organizacional                           | La unidad organizativa del dominio AD para asociarla con el servidor CIFS. El valor predeterminado es CN=Computers. Para configurar los Servicios de dominio de Azure AD como servidor AD para Cloud Volumes ONTAP, debe introducir <b>OU=equipos ADDC</b> o <b>OU=usuarios ADDC</b> en este campo. <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-domain-services/create-ou">https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-domain-services/create-ou</a> ["Documentación de Azure: Cree una unidad organizativa (OU) en un dominio gestionado de Azure AD Domain Services"^] |
| Dominio DNS                                     | El dominio DNS para la máquina virtual de almacenamiento (SVM) de Cloud Volumes ONTAP. En la mayoría de los casos, el dominio es el mismo que el dominio de AD.   |
| Servidor NTP                                    | Seleccione <b>usar dominio de Active Directory</b> para configurar un servidor NTP mediante el DNS de Active Directory. Si necesita configurar un servidor NTP con una dirección diferente, debe usar la API. Consulte " <a href="#">Documentos de automatización de BlueXP</a> " para obtener más detalles. Tenga en cuenta que solo puede configurar un servidor NTP cuando cree un servidor CIFS. No se puede configurar después de crear el servidor CIFS.  |

17. **Perfil de uso, Tipo de disco y Directiva de organización en niveles:** Elija si desea activar las funciones

de eficiencia del almacenamiento y cambiar la política de organización en niveles de volumen, si es necesario.

Para obtener más información, consulte ["Descripción de los perfiles de uso de volumen"](#) y.. ["Información general sobre organización en niveles de datos"](#).

18. **revisar y aprobar:** Revise y confirme sus selecciones.

- a. Consulte los detalles de la configuración.
- b. Haga clic en **más información** para consultar detalles sobre el soporte técnico y los recursos de Azure que BlueXP comprará.
- c. Active las casillas de verificación **comprendo....**
- d. Haga clic en **Ir**.

### Resultado

BlueXP despliega el sistema Cloud Volumes ONTAP. Puede realizar un seguimiento del progreso en la línea de tiempo.

Si tiene algún problema con la implementación del sistema Cloud Volumes ONTAP, revise el mensaje de error. También puede seleccionar el entorno de trabajo y hacer clic en **Volver a crear entorno**.

Para obtener más ayuda, vaya a. ["Soporte Cloud Volumes ONTAP de NetApp"](#).

### Después de terminar

- Si ha aprovisionado un recurso compartido CIFS, proporcione permisos a usuarios o grupos a los archivos y carpetas y compruebe que esos usuarios pueden acceder al recurso compartido y crear un archivo.
- Si desea aplicar cuotas a los volúmenes, use System Manager o la interfaz de línea de comandos.

Las cuotas le permiten restringir o realizar un seguimiento del espacio en disco y del número de archivos que usan un usuario, un grupo o un qtree.

### Iniciar una pareja de alta disponibilidad de Cloud Volumes ONTAP en Azure

Si desea iniciar un par de ha de Cloud Volumes ONTAP en Azure, debe crear un entorno de trabajo de alta disponibilidad en BlueXP.

### Pasos

1. En el menú de navegación de la izquierda, selecciona **almacenamiento > Canvas**.
2. en la página Canvas, haga clic en **Agregar entorno de trabajo** y siga las indicaciones.
3. Si se le solicita, ["Cree un conector"](#).
4. **Detalles y credenciales:** De forma opcional, cambie las credenciales y la suscripción de Azure, especifique un nombre de clúster, añada etiquetas si es necesario y, a continuación, especifique credenciales.

En la siguiente tabla se describen los campos que podrían presentar dificultades:

| Campo                           | Descripción   |
|---------------------------------|---|
| Nombre del entorno de trabajo   | BlueXP usa el nombre de entorno de trabajo para nombrar tanto el sistema Cloud Volumes ONTAP como la máquina virtual de Azure. También utiliza el nombre como prefijo para el grupo de seguridad predefinido si selecciona esa opción.  |
| Etiquetas del grupo de recursos | Las etiquetas son metadatos para sus recursos de Azure. Cuando introduce etiquetas en este campo, BlueXP las añade al grupo de recursos asociado al sistema Cloud Volumes ONTAP. Puede agregar hasta cuatro etiquetas desde la interfaz de usuario al crear un entorno de trabajo y, a continuación, puede agregar más después de crear. Tenga en cuenta que la API no le limita a cuatro etiquetas al crear un entorno de trabajo. Para obtener información sobre etiquetas, consulte " <a href="#">Documentación de Microsoft Azure: Uso de etiquetas para organizar los recursos de Azure</a> ". |
| Nombre de usuario y contraseña  | Estas son las credenciales de la cuenta de administrador del clúster de Cloud Volumes ONTAP. Puede usar estas credenciales para conectarse a Cloud Volumes ONTAP a través de System Manager o de la CLI. Mantenga el nombre de usuario predeterminado <i>admin</i> o cámbielo por un nombre de usuario personalizado.   |
| Editar credenciales             | Puede elegir diferentes credenciales de Azure y una suscripción de Azure diferente para utilizarlo con este sistema de Cloud Volumes ONTAP. Tiene que asociar una suscripción a Azure Marketplace con la suscripción de Azure seleccionada para poner en marcha un sistema Cloud Volumes ONTAP de pago por uso. " <a href="#">Aprenda a añadir credenciales</a> ".  |

En el siguiente vídeo se muestra cómo asociar una suscripción de Marketplace a una suscripción de Azure:

► <https://docs.netapp.com/es-es/cloud-manager-cloud-volumes->

5. **Servicios:** Mantenga activados los servicios o desactive los servicios individuales que no desea utilizar con Cloud Volumes ONTAP.

- ["Más información acerca de Cloud Data Sense"](#)
- ["Más información acerca de Cloud Backup"](#)




Si desea utilizar WORM y la organización en niveles de los datos, debe deshabilitar Cloud Backup y poner en marcha un entorno de trabajo Cloud Volumes ONTAP con la versión 9.8 o posterior.

6. **Modelos de despliegue de alta disponibilidad:**

- Seleccione **Zona de disponibilidad única** o **Zona de disponibilidad múltiple**.
- Ubicación y conectividad** (AZ único) y **Región y conectividad** (AZs múltiples)
  - Para AZ único, seleccione una región, vnet y una subred.
  - Para varios AZs, seleccione una región, vnet, subred, zona para el nodo 1 y zona para el nodo 2.
- Active la casilla de verificación **he verificado la conectividad de red....**

7. **Conectividad:** Elija un grupo de recursos nuevo o existente y, a continuación, elija si desea utilizar el grupo de seguridad predefinido o si desea utilizar el suyo.

En la siguiente tabla se describen los campos que podrían presentar dificultades:

| Campo             | Descripción   |
|-------------------|---|
| Grupo de recursos | <p>Crear un nuevo grupo de recursos para Cloud Volumes ONTAP o utilizar un grupo de recursos existente. La mejor práctica es utilizar un nuevo grupo de recursos dedicado para Cloud Volumes ONTAP. Aunque es posible implementar Cloud Volumes ONTAP en un grupo de recursos compartidos existente, no se recomienda debido al riesgo de pérdida de datos. Consulte la advertencia anterior para obtener más detalles.</p> <p>Tiene que utilizar un grupo de recursos dedicado para cada par de alta disponibilidad de Cloud Volumes ONTAP que implemente en Azure. Solo se admite un par de alta disponibilidad en un grupo de recursos. BlueXP experimenta problemas de conexión si intenta implementar un segundo par de alta disponibilidad de Cloud Volumes ONTAP en un grupo de recursos de Azure.</p> <div><p>Si la cuenta de Azure que está utilizando tiene el <a href="#">"permisos necesarios"</a>, BlueXP quita los recursos de Cloud Volumes ONTAP de un grupo de recursos, en caso de error o eliminación de la implementación.</p></div> |

| Campo                       | Descripción   |
|-----------------------------|---|
| Grupo de seguridad generado | <p>Si deja que BlueXP genere el grupo de seguridad para usted, debe elegir cómo permitirá el tráfico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si selecciona <b>sólo vnet seleccionado</b>, el origen del tráfico entrante es el intervalo de subred del vnet seleccionado y el rango de subred del vnet donde reside el conector. Esta es la opción recomendada.</li> <li>• Si elige <b>All VNets</b>, el origen del tráfico entrante es el intervalo IP 0.0.0.0/0.</li> </ul> |
| Utilice la existente        | Si elige un grupo de seguridad existente, este debe cumplir con los requisitos de Cloud Volumes ONTAP. <a href="#">"Consulte el grupo de seguridad predeterminado"</a> .  |

8. **Métodos de carga y cuenta de NSS:** Especifique la opción de carga que desea utilizar con este sistema y, a continuación, especifique una cuenta en la página de soporte de NetApp.

- ["Obtenga información sobre las opciones de licencia para Cloud Volumes ONTAP"](#).
- ["Aprenda a configurar las licencias"](#).

9. **Paquetes preconfigurados:** Seleccione uno de los paquetes para implementar rápidamente un sistema Cloud Volumes ONTAP, o haga clic en **Cambiar configuración**.

Si selecciona uno de los paquetes, solo tiene que especificar un volumen y, a continuación, revisar y aprobar la configuración.

10. **Licencia:** Cambie la versión de Cloud Volumes ONTAP según sea necesario y seleccione un tipo de máquina virtual.



Si hay disponible una versión más reciente de Release Candidate, General Availability o Patch para la versión seleccionada, BlueXP actualiza el sistema a esa versión al crear el entorno de trabajo. Por ejemplo, la actualización se produce si selecciona Cloud Volumes ONTAP 9.10.1 y 9.10.1 P4 está disponible. La actualización no se produce de una versión a otra; por ejemplo, de 9.6 a 9.7.

11. **Suscribirse al mercado de Azure:** Siga los pasos si BlueXP no pudo permitir la implementación programática de Cloud Volumes ONTAP.

12. **Recursos de almacenamiento subyacentes:** Elija la configuración para el agregado inicial: Un tipo de disco, un tamaño para cada disco y si se debe habilitar la organización en niveles de datos para el almacenamiento BLOB.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- El tamaño del disco es para todos los discos de la agrupación inicial y para cualquier agregado adicional que BlueXP cree cuando se utiliza la opción de aprovisionamiento simple. Puede crear agregados que utilicen un tamaño de disco diferente mediante la opción de asignación avanzada.

Para obtener más ayuda a la hora de elegir el tamaño de disco, consulte ["Ajuste de tamaño de su sistema en Azure"](#).

- Se puede elegir una política de organización en niveles de volumen específica cuando se crea o se edita un volumen.
- Si deshabilita la organización en niveles de datos, puede habilitarla en agregados posteriores.

["Más información acerca de la organización en niveles de los datos".](#)

13. **Escribir velocidad y GUSANO:**

- a. Seleccione **normal** o **Alta** velocidad de escritura, si lo desea.

["Más información sobre la velocidad de escritura".](#)

- b. Si lo desea, active el almacenamiento DE escritura única y lectura múltiple (WORM).

Esta opción solo está disponible para ciertos tipos de máquina virtual. Para saber qué tipos de máquina virtual son compatibles, consulte ["Configuraciones compatibles con licencia para pares de alta disponibilidad"](#).

No se puede habilitar WORM si la organización en niveles de datos se habilitó con las versiones 9.7 y anteriores de Cloud Volumes ONTAP. Revertir o degradar a Cloud Volumes ONTAP 9.8 debe estar bloqueado después de habilitar WORM y organización en niveles.

["Más información acerca del almacenamiento WORM".](#)

- a. Si activa el almacenamiento WORM, seleccione el período de retención.

14. **Secure Communication to Storage & WORM:** Elija si desea activar una conexión HTTPS a cuentas de almacenamiento de Azure y activar el almacenamiento WORM (escritura única, lectura múltiple), si lo desea.

La conexión HTTPS es de un par de alta disponibilidad de Cloud Volumes ONTAP 9.7 a cuentas de almacenamiento BLOB de Azure. Tenga en cuenta que al habilitar esta opción, el rendimiento de escritura puede afectar. No se puede cambiar la configuración después de crear el entorno de trabajo.

["Más información acerca del almacenamiento WORM".](#)

NO se puede habilitar WORM si la organización en niveles de datos está habilitada.

["Más información acerca del almacenamiento WORM".](#)

15. **Crear volumen:** Introduzca los detalles del nuevo volumen o haga clic en **Omitir**.

["Obtenga información sobre las versiones y los protocolos de cliente compatibles".](#)

Algunos de los campos en esta página son claros y explicativos. En la siguiente tabla se describen los campos que podrían presentar dificultades:

| Campo                             | Descripción  |
|-----------------------------------|--|
| Tamaño                            | El tamaño máximo que puede introducir depende en gran medida de si habilita thin provisioning, lo que le permite crear un volumen que sea mayor que el almacenamiento físico que hay disponible actualmente. |
| Control de acceso (solo para NFS) | Una política de exportación define los clientes de la subred que pueden acceder al volumen. De forma predeterminada, BlueXP introduce un valor que proporciona acceso a todas las instancias de la subred.   |

| Campo                                       | Descripción   |
|---|---|
| Permisos y usuarios/grupos (solo para CIFS) | Estos campos permiten controlar el nivel de acceso a un recurso compartido para usuarios y grupos (también denominados listas de control de acceso o ACL). Es posible especificar usuarios o grupos de Windows locales o de dominio, o usuarios o grupos de UNIX. Si especifica un nombre de usuario de Windows de dominio, debe incluir el dominio del usuario con el formato domain\username.   |
| Política de Snapshot                        | Una política de copia de Snapshot especifica la frecuencia y el número de copias de Snapshot de NetApp creadas automáticamente. Una copia snapshot de NetApp es una imagen del sistema de archivos puntual que no afecta al rendimiento y requiere un almacenamiento mínimo. Puede elegir la directiva predeterminada o ninguna. Es posible que no elija ninguno para los datos transitorios: Por ejemplo, tempdb para Microsoft SQL Server.  |
| Opciones avanzadas (solo para NFS)          | Seleccione una versión de NFS para el volumen: NFSv3 o NFSv4.   |
| Grupo del iniciador y IQN (solo para iSCSI) | Los destinos de almacenamiento iSCSI se denominan LUN (unidades lógicas) y se presentan a los hosts como dispositivos de bloque estándar. Los iGroups son tablas de los nombres de los nodos de host iSCSI y controlan qué iniciadores tienen acceso a qué LUN. Los destinos iSCSI se conectan a la red a través de adaptadores de red Ethernet (NIC) estándar, tarjetas DEL motor de descarga TCP (TOE) con iniciadores de software, adaptadores de red convergente (CNA) o adaptadores de host de salida dedicados (HBA) y se identifican mediante nombres cualificados de iSCSI (IQN). Cuando se crea un volumen iSCSI, BlueXP crea automáticamente una LUN para usted. Lo hemos hecho sencillo creando sólo una LUN por volumen, por lo que no hay que realizar ninguna gestión. Después de crear el volumen, <a href="#">"Utilice el IQN para conectarse con la LUN del hosts"</a> . |

En la siguiente imagen, se muestra la página volumen rellena para el protocolo CIFS:

### Volume Details, Protection & Protocol

#### Details & Protection

Volume Name:  Size (GB):

Snapshot Policy:

*Default Policy*

#### Protocol

NFS **CIFS** iSCSI

Share name:  Permissions:

Users / Groups:

Valid users and groups separated by a semicolon

**16. Configuración CIFS:** Si elige el protocolo CIFS, configure un servidor CIFS.

| Campo   | Descripción  |
|---|--|
| DNS Dirección IP principal y secundaria         | Las direcciones IP de los servidores DNS que proporcionan resolución de nombres para el servidor CIFS. Los servidores DNS enumerados deben contener los registros de ubicación de servicio (SRV) necesarios para localizar los servidores LDAP de Active Directory y los controladores de dominio del dominio al que se unirá el servidor CIFS.  |
| Dominio de Active Directory al que unirse       | El FQDN del dominio de Active Directory (AD) al que desea que se una el servidor CIFS.   |
| Credenciales autorizadas para unirse al dominio | Nombre y contraseña de una cuenta de Windows con privilegios suficientes para agregar equipos a la unidad organizativa (OU) especificada dentro del dominio AD.  |
| Nombre NetBIOS del servidor CIFS                | Nombre de servidor CIFS que es único en el dominio de AD.  |
| Unidad organizacional                           | La unidad organizativa del dominio AD para asociarla con el servidor CIFS. El valor predeterminado es CN=Computers. Para configurar los Servicios de dominio de Azure AD como servidor AD para Cloud Volumes ONTAP, debe introducir <b>OU=equipos ADDC</b> o <b>OU=usuarios ADDC</b> en este campo. <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-domain-services/create-ou">https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-domain-services/create-ou</a> ["Documentación de Azure: Cree una unidad organizativa (OU) en un dominio gestionado de Azure AD Domain Services"] |
| Dominio DNS                                     | El dominio DNS para la máquina virtual de almacenamiento (SVM) de Cloud Volumes ONTAP. En la mayoría de los casos, el dominio es el mismo que el dominio de AD.  |
| Servidor NTP                                    | Seleccione <b>usar dominio de Active Directory</b> para configurar un servidor NTP mediante el DNS de Active Directory. Si necesita configurar un servidor NTP con una dirección diferente, debe usar la API. Consulte " <a href="#">Documentos de automatización de BlueXP</a> " para obtener más detalles. Tenga en cuenta que solo puede configurar un servidor NTP cuando cree un servidor CIFS. No se puede configurar después de crear el servidor CIFS.   |

17. **Perfil de uso, Tipo de disco y Directiva de organización en niveles:** Elija si desea activar las funciones de eficiencia del almacenamiento y cambiar la política de organización en niveles de volumen, si es necesario.

Para obtener más información, consulte "[Descripción de los perfiles de uso de volumen](#)" y.. "[Información general sobre organización en niveles de datos](#)".

18. **revisar y aprobar:** Revise y confirme sus selecciones.

- Consulte los detalles de la configuración.
- Haga clic en **más información** para consultar detalles sobre el soporte técnico y los recursos de Azure que BlueXP comprará.
- Active las casillas de verificación **comprendo....**
- Haga clic en **Ir**.

## Resultado

BlueXP despliega el sistema Cloud Volumes ONTAP. Puede realizar un seguimiento del progreso en la línea de tiempo.



Si tiene algún problema con la implementación del sistema Cloud Volumes ONTAP, revise el mensaje de error. También puede seleccionar el entorno de trabajo y hacer clic en **Volver a crear entorno**.

Para obtener más ayuda, vaya a. ["Soporte Cloud Volumes ONTAP de NetApp"](#).

#### **Después de terminar**

- Si ha provisionado un recurso compartido CIFS, proporcione permisos a usuarios o grupos a los archivos y carpetas y compruebe que esos usuarios pueden acceder al recurso compartido y crear un archivo.
- Si desea aplicar cuotas a los volúmenes, use System Manager o la interfaz de línea de comandos.

Las cuotas le permiten restringir o realizar un seguimiento del espacio en disco y del número de archivos que usan un usuario, un grupo o un qtree.

## Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPTIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

## Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.