

Y86 Assembly IDE 使用说明

周芯怡 17307130354

张作柏 17300240035

2018 年 12 月 3 日

1 简介

Y86 Assembly IDE提供书写Y86汇编代码与动态调试的基本功能：

- 支持从文件载入汇编代码或指令码和动态输入代码
- 支持将汇编代码和指令码以.yo文件的形式输出
- 支持动态运行程序
- 支持运行中跳转至任意语句
- 支持设置断点
- 支持监视特定值
- 支持设置特定值
- 强大的help功能

本Y86汇编IDE需要安装Python 2.7。使用时，请先通过用Chrome / Firefox / Safari等浏览器打开**frontend/main.html**文件，作为前端的显示窗口。请尽量使用Linux系统打开！在Windows系统下由于Chrome浏览器对于ajax请求的限制，可能会无结果显示。在打开网页后，请进入backend目录，并用Python编译运行kernel.py。本IDE的所有操作均在后端通过指令进行，前端仅作为调试面板使用。

2 指令说明

2.1 #Step指令集

指令	说明
step	格式: step [N] 不带参数时, 执行下一个指令 带参数时, 参数[N]表示前进N步(除非程序中止) 可缩写为s
next	格式: next [N] 不带参数时, 执行下一个指令, 不会进入子函数 带参数时, 参数[N]表示前进N步(除非程序中止) 可缩写为n
continue	格式: continue 继续执行当前程序, 直到遇到断点或中止信号 可缩写为c
finish	格式: finish 执行当前程序, 直到退出当前函数

2.2 #Jump指令集

指令	说明
jump	格式: jump <location> 令PC跳至位置<location>处 <location>可以是指令地址, 可以是合法的label
return	格式: return 直接跳出当前函数。
call	格式: call <label> 直接调用label函数。

2.3 #Breakpoints指令集

指令	说明
break	格式: break <i><location></i> 在位置 <i><location></i> 处设置断点。
info breakpoints	格式: info breakpoints 输出所有用户设置的未被删除的断点信息, 包括断点编号、断点状态、断点位置。
enable	格式: enable <i><NUM></i> 使编号为 <i><NUM></i> 的断点重新发挥作用, 相对指令disable。 若不带任何参数, 则恢复所有断点。
disable	格式: disable <i><NUM></i> 使编号为 <i><NUM></i> 的断点失去作用, 即遇到该断点时不在停止, 相对指令enable。 若不带任何参数, 则使所有断点失去作用。
delete	格式: delete <i><NUM></i> 删除编号为 <i><NUM></i> 的断点, 连其编号一同移除, 即之后不再有编号为 <i><NUM></i> 的断点。 若不带任何参数, 则删除所有断点。

2.4 #Display指令集

指令	说明
display	格式: display <i><EXP></i> 在Display框中实时显示EXP变量的值。 几种EXP的格式: REG <i><REGNAME></i> 例: REG %rax 显示系统寄存器 <i><REGNAME></i> 的值, 注意 <i><REGNAME></i> 必须以'%'开头。 MEM <i><ADDR></i> 例: MEM 0x200 显示内存地址 <i><ADDR></i> 中的值, 注意 <i><ADDR></i> 必须是十六进制表示。 STACK <i><NUMID></i> 例: STACK 0 显示系统栈项第 <i><NUMID></i> 个元素的值, 下标从0开始, 注意 <i><NUMID></i> 必须是十进制表示。
undisplay	格式: undisplay <i><EXP></i> 在Display框中取消显示EXP变量的值。 几种EXP的格式: REG <i><REGNAME></i> 例: REG %rax 显示系统寄存器 <i><REGNAME></i> 的值, 注意 <i><REGNAME></i> 必须以'%'开头。 MEM <i><ADDR></i> 例: MEM 0x200 显示内存地址 <i><ADDR></i> 中的值, 注意 <i><ADDR></i> 必须是十六进制表示。 STACK <i><NUMID></i> 例: STACK 0 显示系统栈项第 <i><NUMID></i> 个元素的值, 下标从0开始, 注意 <i><NUMID></i> 必须是十进制表示。

2.5 #I/O指令集

指令	说明
write	格式: write $\langle FILENAME \rangle$ 将指令码与汇编代码以.yo文件的格式写入文件 $\langle FILENAME \rangle$ 中。
list	格式: list 将指令码与汇编代码以.yo文件的格式显示在屏幕上。
load	格式: load $\langle FILENAME \rangle$ 清除之前所有的代码和状态。 从 $\langle FILENAME \rangle$ 中加载指令码和汇编码, $\langle FILENAME \rangle$ 必须是.yo文件或.ya文件。 当加载.yo类型文件时, 可直接从中提取指令码。 当加载.ya类型文件时, 调用YAS生成指令码, 并记录所有label。
read	格式: read [Enter] $\langle AssemblyCode \rangle$ [Enter] 动态输入汇编代码, 附加在当前代码集合之后, 可以调用之前的label, 可以新建label。

2.6 #Others指令集

指令	说明
set	格式: set $\langle EXP \rangle$ $\langle value \rangle$ 几种EXP的格式: REG $\langle REGNAME \rangle$ 例: REG %rax 显示系统寄存器 $\langle REGNAME \rangle$ 的值, 注意 $\langle REGNAME \rangle$ 必须以'%'开头。 MEM $\langle ADDR \rangle$ 例: MEM 0x200 显示内存地址 $\langle ADDR \rangle$ 中的值, 注意 $\langle ADDR \rangle$ 必须是十六进制表示。 STACK $\langle NUMID \rangle$ 例: STACK 0 显示系统栈顶第 $\langle NUMID \rangle$ 个元素的值, 下标从0开始, 注意 $\langle NUMID \rangle$ 必须是十进制表示。 将表达式 $\langle EXP \rangle$ 指定的值设为 $\langle value \rangle$ 。
clear	格式: clear 清除当前所有代码和状态。
help	格式: help $\langle CMD \rangle$ 显示 $\langle CMD \rangle$ 指令的使用说明。 当不加参数时, 显示所有指令组。 当 $\langle CMD \rangle$ 为指令组时, 显示该指令组内的所有指令简介。 当 $\langle CMD \rangle$ 为某个指令时, 显示该指令的使用方法。
quit	格式: quit 退出Y86 Assembly IDE。

3 注意事项

- 载入.yo文件时，不支持任何label操作。因为载入时直接读取指令码，所以无法对应label。
- 直接输入回车[Enter]时，会执行上一条指令。
- 载入文件时，会自动清除之前的所有代码与状态。
- 支持#和/**/两种注释格式，暂不支持分行注释。