



**Microsoft Partner**

Gold Application Development

## Layout Padrão SAWLUZ Integração Carteira de Pedidos

**Unidade São Paulo**

Av. Nações Unidas, 12551 | 17º andar  
WTC – World Trade Center São Paulo  
São Paulo/SP | CEP: 04578-903

**Unidade Campinas**

Av. José Rocha Bonfim, 214 | Sala 212  
Centro Praça Capital - Edifício Roma  
Campinas/SP | CEP: 13080-650

**Unidade Rio Grande do Sul**

Av. Unisinos, 950 - Sala 401  
Centro Empresarial Pe. Rick - TECNOSINOS  
São Leopoldo/RS | CEP: 93022-750

## Layout Interface de pedidos SAWLUZ

### CARTEIRA-PEDIDO

	Label	Key	Formato	Tamanho	Pos Inicial	Pos Final	C. Dec.	Virgula	Formato String
1	ClienteInterno	ClienteInterno	A	20	1	20	0	False	
2	ProdutoLocal	ProdutoLocal	A	20	21	40	0	False	
3	ProdutoCliente	ProdutoCliente	A	30	41	70	0	False	
4	PedidoNro	PedidoNro	A	12	71	82	0	False	
5	Fabrica	Fabrica	A	7	83	89	0	False	
6	Local_PE	Local_PE	A	16	90	105	0	False	
7	TipoFornecimento	TipoFornecimento	A	1	106	106	0	False	
8	Quantidade	Quantidade	N	10	107	116	3	False	
9	DtHrDE	DtHrDE	D	15	117	131	0	False	YYYYMMDD HHNNSS
10	CallDelivery	CallDelivery	A	15	132	146	0	False	
11	ProgramaAtualDtHr	ProgramaAtualDtHr	D	15	147	161	0	False	YYYYMMDD HHNNSS
12	HONDA_SlipNumber	HONDA_SlipNumber	A	14	162	175	0	False	
13	HONDA_TipoPedido	HONDA_TipoPedido	A	2	176	177	0	False	
14	HONDA_ProductionLotNumber	HONDA_ProductionLotNumber	A	12	178	189	0	False	
15	HONDA_Seppen	HONDA_Seppen	A	12	190	201	0	False	
16	HONDA_InitialProductionControl	HONDA_InitialProductionControl	A	3	202	204	0	False	
17	Doca_PE	Doca_PE	A	16	205	220	0	False	
18	PontoDeCortaDocumento	PontoDeCortaDocumento	A	10	221	230	0	False	
19	UE_Serie	UE_Serie	A	4	231	234	0	False	
20	UE_DtHrEmissao	UE_DtHrEmissao	D	8	235	242	0	False	YYYYMMDD
21	Orig_PE_PD	Orig_PE_PD	A	3	243	245	0	False	
22	MovimentoDtHr	MovimentoDtHr	D	15	246	260	0	False	YYYYMMDD HHNNSS
23	AcumuladoProgramadoPE_Qtd	AcumuladoProgramadoPE_Qtd	A	14	261	274	0	False	
24	AcumuladoRecebidoPD_Qtd	AcumuladoRecebidoPD_Qtd	A	14	275	288	0	False	
25	Frequencia	Frequencia	A	3	289	291	0	False	
26	IdPrograma	IdPrograma	A	2	292	293	0	False	

**Tabela com a explicação de cada campo da interface SAWLUZ**

	Nome do Campo	Função do Campo	Regra
1	Cliente Interno	Conta Ciente interna	Será informado a conta Cliente Interna do ERP
2	ProdutoLocal	Código do produto local	Será informado o código do item local (Fornecedor)
3	ProdutoCliente	Código do produto externo Cliente	Será informado o código do item externo (Cliente)
4	PedidoNro	Número do pedido de Compra	Será preenchido o número do pedido aberto, o mesmo número de pedido para várias entregas
5	Fábrica	Código da Fábrica do Cliente	Será informado o código da fábrica cliente de destino do item
6	Local_PE	Local de Entrega do Cliente	Será informado o código do local cliente de destino do item
7	TipoFornecimento	Tipo de fornecimento do produto	Será informado o tipo de fornecimento do Item: Ex: P - Produção, R - Reposição, E - Exportação e etc
8	Quantidade	Quantidade de entrega	Será informado a quantidade de entrega do item
9	DtHrDE	Data e Hora de entrega	Será informado a Data e Hora de entrega do item
10	CallDelivery	Número do pedido fechado	Será informado o número do pedido fechado. Para cada entrega será informado um número de pedido
11	ProgramaAtualDrHr	Data e hora do último programa recebido	Será informado a Data e hora do último programa recebido
12	HONDA SlipNumber	Número do pedido HONDA	Será informado a número do pedido Honda do item
13	HONDA_TipoPedido	Sigla do Tipo de Pedido HONDA	Será informado a sigla do Tipo de Pedido HONDA do item
14	HONDA_ProductionLotNumber	Número do Lote de Produção HONDA	Será informado o Número do Lote de Produção HONDA do item
15	HONDA_Seppen	Código da revisão técnica do Item HONDA	Será informado o Código da revisão técnica do Item HONDA do item
16	HONDA_InitialProductionControl	Controle Produção Honda	Será informando o numero do controle de produção HONDA
17	Doca_PE	Doca de Entrega do Cliente	Será informado o código da doca cliente de destino do item
18	PontoDeCorteDocumento	Numero da nota fiscal de corte	Será informado o número da nota de corte recebida na programação
19	UE_Serie	Serie da nota fiscal de corte	Será informado a serie da nota de corte recebida na programação
20	UE_DtHrEmissao	Data Emissão da nota fiscal de corte	Será informado a data de emissão da nota de corte recebida na programação
21	Orig_PE_PD	Origem do programa	Será informado se o programa recebido é PE ou PD
22	MovimentoDtHr	Data e hora de criação do EDI na casa do cliente	Será informado a Data e hora de criação do EDI na casa do cliente
23	AcumuladoProgramadoPE_Qts	Quantidade acumulada entregue programação entrega	Utilizado pela FORD, onde será informado a quantidade acumulada do item no Forecast
24	AcumuladoProgramadoPD_Qts	Quantidade acumulada entregue programação diária	Utilizado pela FORD, onde será informado a quantidade acumulada do item no Firme
25	Frequencia	Frequência do item	Será informado código que indica a frequência de fornecimento do item
26	IdPrograma	Status da entrega	Utilizado pelas montadoras Agrícolas, onde á será informado o status da entrega: Firme = 1 / Planejado = 4