

使用预发布的 Lark Plugin 接入

插件版本: lark_plugin_unity_2019V1.0.0.unitypackage

插件发布环境 Unity3D 2019.4.41f1 windows 版


插件功能

1. 管理和连接数据通道服务


导入和使用插件

导入插件

- 菜单栏选择 Assets->ImportPackage->Custom Package




- 找到 lark_plugin_unity_2019V1.0.0.unitypackage 文件存放位置并打开
- 勾选全部文件点击 Import




开始使用

- 在 Lark/Scripts/ 下找到 LarkManger 脚本



- 创建 empty object 并将 LarkManger 脚本挂载上



通过 LarkManger 实例即可调用插件提供的接口。如获取 TaskId

```
lark.LarkManager.Instance.TaskId
```

数据通道服务

首先设置代理

```
// TaskStatus 通过监听 task 状态获取客户端连接情况。  
// 在应用使用预启动功能时，应用保持长开启状态，当有客户端连接的时候  
// Task 状态发生变化。  
// status true:客户端连接 false:客户端断开  
public delegate void OnTaskStatus(bool status, string taskId);  
// 连接数据通道成功  
public delegate void OnConnected();  
// 收到文本消息  
public delegate void OnTextMessage(string msg);  
// 收到字节消息  
public delegate void OnBinaryMessaeg(byte[] binary);  
// 数据通道关闭  
public delegate void OnClose(ErrorCode code);
```

通过 LarkManeger 实例获取 DataChannelNativeApi 实例并设置代理

```
lark.LarkManager larkManager = lark.LarkManager.Instance;  
larkManager.DataChannel.onTaskStatus += OnTaskStatus;  
larkManager.DataChannel.onConnected += OnConnected;  
larkManager.DataChannel.onText += OnTextMessage;  
larkManager.DataChannel.onBinary += OnBinaryMessaeg;  
larkManager.DataChannel.onClose += OnClose;
```

开始连接

```
lark.DataChannelNativeApi.ApiResult result =  
lark.LarkManager.Instance.StartConnect();
```

发送字符消息


```
public void SendText(string txt)  
{  
    lark.LarkManager.Instance.Send(txt);  
}
```

发送字节消息

```
public void SendBinary(byte[] data)  
{  
    lark.LarkManager.Instance.Send(data);  
}
```

Demo 场景


Demo 场景封装了基本使用流程，可配合 Web 客户端 Demo 一起使用。演示通过数据通道发送 json 封装指令等。



打包和发布

打包

发布成 PC 版并发布到云雀系统上进行测试，并注意选择窗口全屏，不要选择独占全屏。



上传

登录云雀后台，选择应用管理，添加应用



选择上传绿色版本



把发布好的应用程序压缩成一个 zip 文件并上传

