

## 如何安装 win10 系统

### 一、准备工作

- 1, 准备一个至少 8G 大小的 U 盘（需要删除 U 盘中资料，如 U 盘中有资料请提前备份到其他 U 盘）
- 2, 需要一台可以正常使用联网的电脑，来制作 U 盘。
- 3, 重装系统会清空电脑中资料，如有重要文件请提前完成备份。
- 4, 重装系统之后需要您自行激活系统。

### 二、制作 U 盘

- 1, 打开此链接下载微软的制作工具：<https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691209>
- 2, 如果下载连接打不开请在网上搜索“WIN 10 下载助手”




3,

- 4, 点击图中“立即下载工具”



5,

- 6, 下载完成后插入 U 盘点击运行下载好的程序并根据操作提示完成 U 盘制作。












三，针对 BIOS 设置。

- 1， 开机不停的点放 F2 进入 BIOS。
- 2， 修改：Security—secure boot menu-secure boot control--【Disabled】， Boot—Launch CSM --【Enabled】(新版 BIOS: Security—secure boot -secure boot control- -【Disabled】， CSM support --【Enabled】 (8 代处理器无此选项))
- 3， 点击 F10， 敲回车， 然后不停的点放 ESC 选择 UEFI 选项的 U 盘启动。
- 4，


四， 根据安装系统页面提示操作安装系统， 根据提示安装系统， 具体页面如下列图示：








删除所有的分区重新分区进行安装。删除完成后选择新建分区, 可根据自己的喜好进行分区。  
(此操作演示机器仅搭载一块硬盘, 如有多个硬盘可看到磁盘 0, 磁盘 1 等等。要确保系统安装在第一个分区中)






选择完安装的分区确定之后会有如下页面








上图请耐心等待安装完成，完成后则进入系统设置页面如下图：











系统手动选择部分已完毕, 后续系统自动配置, 根据电脑配置不同, 所需要的时间也不同, 只需要耐心等待知道进入系统桌面即可。

### 如何下载华硕电脑驱动?

- 1.驱动下载直接打开链接: <https://www.asus.com.cn/support/Download-Center/>
- 2.网上搜索“华硕官网”, 如图:

Baidu 华硕官网

百度一下

网页 资讯 视频 图片 知道 文库 贴吧 采购 地图 更多»

百度为您找到相关结果约26,400,000个

ASUS华硕官网-笔记本电脑、一体机、DIY配件、手机、台式... 官方

华硕商城直营华硕公司旗下所有产品,包括ROG系列,灵耀系列,天选系列,飞行堡垒系列,VivoBook系列,a豆笔系列,proart系列等笔记本电脑、主板、显卡、一体机、手机、台式...

www.asus.com.cn/ - 百度快照 - 1148条评价

华硕驱动  
产品型号 请选择您的产品型号来下载驱动程序,手册和工具软件 您...无法查

华硕笔记本  
华硕官方商城华硕京东系统类官方旗舰店华硕京东配件类官方旗舰店华硕京东

华硕官网支持页面 - 官方支持 | ASUS 中国

华硕 | 品质保修政策 查看华硕官网 | 品质保修政策 商用服务 华硕商用订制服务 产品注册 注册您的产品以获取更多服务 产品服务信息查询 查询产品保修以及增值服务信息 官方微信客...

https://www.asus.com.cn/support/ - 百度快照

为您推荐: 华硕官网 华硕官方维修点查询 华硕客服怎么转人工 华硕售后服务 华硕正品查询系统 华硕下载中心 华硕显卡序列号查询网站

下拉选择“驱动程序和手持”紧接着选择“前往下载中心”，如图：

笔记本电脑 台式电脑 主板 显卡 一体机 手机

更多产品

获取服务 驱动程序和手册 服务与维修

↓

驱动程序和手册


下载驱动程序、软件、固件和使用手册

前往下载中心

打开后输入产品型号：



3.直接在百度搜索对应机型后打开带有“ASUS 中国”，举例“FX95GT”如图：




驱动安装顺序：芯片组驱动-声卡驱动-核心显卡驱动-独立显卡驱动-网卡驱动-无线网络控制程序-无线网络驱动程序-触控板等其他公用程序。

驱动安装方法：

您下载完成之后将此压缩包解压，解压完成后找到里面的安装文件 setup.exe 或是 asussetup.exe 或是 pnpinst.exe 的文件来安装。





安装程序一般在目录第一页，如果没找到 pnputil.exe 请查找是否有 setup.exe 的应用程序  
如果都没有可以打开其中文件夹再找找。一般保存于“X64”的文件夹中。找到后双击打开按照提示步骤安装即可。

本文档与其中提起之软件均按许可协议提供，起使用或复制必须遵守许可协议项下规定至条件。本文档提供之信息仅供参考，未经事先通知可随时发生变化，不得将其解释为华硕公司做出的具体承诺。华硕公司不对文档或文档同时提供的软件中可能出现的错误或不准确的信息承担任何责任。

除非上述许可协议另有规定，未经华硕许可，不得将本文档中的任何部分加以复制，或存储于检索系统中，获益任何方式以任何形式加以传播。