


EDG Router Configuration:



EDG Router Interfaces Configuration

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname EDG
EDG(config)#interface fastEthernet 1/0
EDG(config-if)#description Connected to LAN
EDG(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
EDG(config-if)#mac-address aaaa.aaaa.aa11
EDG(config-if)#no shutdown
EDG(config-if)#exit
EDG(config)#interface f0/0
EDG(config-if)#ip address dhcp
EDG(config-if)#description Connected to WAN
EDG(config-if)#no shutdown
EDG(config-if)#exit
```

EDG Router NAT Configuration

```
EDG(config)#no cdp run
```

```
EDG(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

```
EDG(config)#ip nat inside source list 1 interface fastEthernet 0/0 overload
```

```
EDG(config)#interface fastEthernet 0/0
```

```
EDG(config-if)#ip nat outside
```

```
EDG(config-if)#exit
```

```
EDG(config)#interface fastEthernet 1/0
```

```
EDG(config-if)#ip nat inside
```

```
EDG(config-if)#exit
```

EDG Router DHCP Configuration

```
EDG(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
```

```
EDG(config)#ip dhcp pool mypool
```

```
EDG(dhcp-config)#network 192.168.1.0 /24
```

```
EDG(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
```

```
EDG(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1
```

```
EDG(dhcp-config)#exit
```