

Blanchiment Des ordinateurs

Procédure d'exploitation

SOMMAIRE

- Introduction
- Prérequis
- Blanchiment

Introduction

Cette procédure permet de blanchir un poste de travail.


Prérequis

Vous devez posséder d'une clé bootable avec comme iso SystemRescue, vous pouvez la créer via le logiciel « Rufus ».

Liens:


<https://rufus.ie/fr/>

<https://www.system-rescue.org/>




Blanchiment


1. Sur les ordinateurs HP, appuyer sur F10 au démarrage
2. Rentrer le mot de passe BIOS de votre site / Région




1. Accéder à « Sécurité »
2. Désactiver le démarrage sécurisé




1. Accéder à « Avancé » puis à « Options de démarrage »




1. Activer le « démarrage par périphérique de stockage »



1. Dans « Principal » : « enregistrer les modifications et quitter »



1. Brancher votre clé puis appuyer sur F9 au démarrage (HP)
2. Sélectionner votre clé USB



1. Sur SystemRescue « Boot SystemRescue using default options »


```
GNU GRUB  version 2:2.12rc1-1

*Boot SystemRescue using default options
Boot SystemRescue and copy system to RAM (copytoram)
Boot SystemRescue and verify integrity of the medium
Boot SystemRescue using basic display drivers (nomode)
Boot SystemRescue with serial console (ttyS0,115200n8)
Boot SystemRescue, do not activate md raid or lvm (no)
Boot a Linux operating system installed on the disk (
Stop during the boot process before mounting the root
Memtest86+ memory tester for UEFI
Start EFI Shell
EFI Firmware setup
Reboot
Power off


Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highl
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit th
```

1. Taper « nwipe »


Attention le clavier est en qwerty par défaut



1. Appuyer sur « m » en azerty ou « ; » en qwerty
2. Sélectionner le mode de réécriture « DoD 5220.22M »



1. Sélectionner votre disque en appuyant sur entrer ou barre espace
2. Appuyer su Maj+S pour démarrer la réécriture
3. **Une fois terminée, prenez la photo et conservez-la comme preuve**





Si le poste a vocation à partir au DEEE il faut supprimer le mot de passe BIOS



inetum.

inetum.com