

Laborationsinformation

1 VINEOPT: Visual Network Optimization

1.1 Introduktion

VINEOPT är ett program för visualisering och optimering av graf- och nätverksproblem, såsom linjära minskostnadsflödesproblem, maxflödesproblem och billigaste väg-problem, samt billigaste uppspännande träd-problem, handelsresandeproblem och brevbärarproblem.

Programmet möjliggör grafisk inmatning av nätverksdata och ritar upp nätverket på skärmen. Man kan förändra nätverket på olika sätt (dvs. ändra alla nätverksdata), samt förändra bilden av nätverket (zooma etc). Man kan spara det förändrade nätverket. Dessutom kan lösare för optimeringsproblem anropas, och lösningen visualiseras i nätverket eller visas i tabeller. Programmet är skrivet i Tcl/Tk av Kaj Holmberg, och körs som telkit.

Programmet startas genom att öppna ett terminalfönster och sätta sökvägar genom att skriva `module add courses/TAOP33` (eller `module add courses/TAOP88`) och sedan skriva `junglebox-dine 1`.

1.2 Grundfönster

När VINEOPT startas, öppnas grundfönstret där de flesta operationerna äger rum. Fönstret innehåller följande delar. Överst, under titelraden, finns den huvudsakliga menyraden, med undermenyerna

File (läsa data/spara data/avsluta) "Alt"-f,
Optimize (optimering) "Alt"-o,
Visual (förändringar av hur nätverket visas) "Alt"-v,
Change (förändringar av data) "Alt"-c,
Check (kontroll) "Alt"-e,
Selection (urval) "Alt"-s,
Sets (mängder) "Alt"-t,
Help (hjälp) "Alt"-h.

Den först statusraden under det grafiska fönstret visar olika meddelanden. Den andra statusraden visar vilket ändringsläge (mode) man är i (se avsnitt 1.5.4), därefter problemets namn och storlek. Sist på raden visas koordinaterna för musen (i nätverkets skala). Koordinatrutan blir röd då programmet gör beräkningar eller sysslar med in/utmatning, och då bör man vänta lite innan en annan aktivitet påbörjas. Därunder kommer den tredje statusraden, som ger kortfattade instruktioner om hur man gör i det aktuella läget, samt ibland information om vad man nyss gjort. Längst ner kommer fjärde statusraden, som anger problemtyp samt om man ändrat problemet utan att spara.

1.3 Nätverkstyper

VINEOPT kan hantera många olika problemtyper, baserade på olika nätverkstyper. En grundläggande problemtyp är linjära minkostnadsflödesproblem i riktade nätverk, med följande data.

- Bågdata: startnod, slutnod, bågstyrka, undre gräns för flödet, övre gräns för flödet.
- Noddata: efterfrågan (nettosänkstyrka).
- Koordinater för noderna (x , y).
- Nodernas namn.

1.4 Kortkommandon

Man kan ge parametrar på kommandoraden, t.ex. för att direkt läsa in ett problem. Syntaxen är

dine 1 k text1 text2

där k är ett heltal (eller A, B eller C) och `text1` samt `text2` två (frivilliga) textsträngar som innehåller namn (inklusive sökväg) på indatafiler.

$k=A$: Hantera enbart minkostnadsflödesproblem.

$k=B$: Hantera enbart oriktade grafer.

$k=C$: Hantera enbart billigaste väg-problem.

$k=0$: Ger kort hjälp (denna text).

$k=1$: Problemet i fil `text1` läses in och passande optimering utförs.

Om $k \geq 2$ så väljes säkerhetsnivå expert (vilket betyder färre kontrollfrågor).

$k=2$: Problemet i fil `text1` läses in.

$k=3$: Som $k=1$, men som expert.

$k=4$: Problemet i fil `text1` läses in och bilden av grafen sparas i en postscriptfil.

$k=99$: Alla temporära filer som skapats av VINEOPT raderas, varpå programmet avslutas.

Som ett exempel leder kommandot

dine 1 2 data/bvex1.net

till att problemet i filen "bvex1.net" i underkatalogen "data" läses in (utan frågor).

1.5 Menyer

1.5.1 Läs/spara data (File)

Här kan man läsa in indata för ett problem. (Indatafilen innehåller information om nätverkstypen, som sätts automatiskt.) Man kan även spara data under aktuellt namn eller nytt. Även kortkommandot "Control"-s sparar data. Bilden på grafen kan exporteras till en postscript-fil, eller skrivas ut direkt på en skrivare (som klarar postscript). Det går även att lista och radera befintliga nätverksfiler.

1.5.2 Optimering (Optimize)

VINEOPT innehåller lösare för bl.a. följande optimeringsproblem.

Minkostnadsflödesproblemet. (R)

Maxflödesproblemet. (R)

Billigaste väg mellan två noder, från en till alla eller från alla till en. (R,O)

Billigaste väg mellan alla nodpar. (R,O)
Billigaste uppspännande träd. (O)
Billigaste 1-träd. (O)
Starkt sammanhängande komponenter. (O)
Maximal viktad matchning. (O)
Minimal viktad perfekt matchning. (O)
Kinesiska brevbärarproblemet. (R,O)
Handelsresandeproblemet. (R,O)
Handelsresandeproblemet med återbesök. (O)

Varje optimeringsproblem har i listan ovan markerats med R om det kan lösas för riktade grafer och med O om det kan lösas för oriktade grafer. Vissa optimeringskoder är fria för akademiskt (ej kommersiellt) användande. Flera av koderna är av egen produktion.

När optimallösningen är funnen, visar VINEOPT totalkostnaden längst ner till höger. En numerisk lista över optimala flöden visas också, om man vill.

1.5.3 Visualisering (Visual)

Här bestäms hur nätverket ritas upp. Man kan bl.a. välja att visa eller inte visa noder, bågar, nodnamn. Man kan få bågar med flöde speciellt markerade, liksom bågar som ingår i minsnittet. Bågstnader, bågapaciteter och bågflöde samt efterfrågedata och nodpriser kan fås utskrivna i nätverket. Billigaste vägar och billigaste vägträd kan visas. Man kan även välja hur bågarnas anslutning till noder ritas.

Man kan markera en namngiven nod. Man kan zooma in/ut, göra noderna större eller mindre samt flytta nätverket upp/ner/höger/vänster i stora eller små steg. Man kan även ställa in bästa skalning. Dessutom kan alla färger ändras samt båg- och nodmarkeringar flyttas. En bakgrundsbild (i gif-format) kan visas i det grafiska fönstret.

Man kan även se alla data och lösningar numeriskt i separata fönster, som kan skrivas ut eller sparas på fil. Kortkommandot "Control"-f visar aktuellt flöde och kortkommandot "Control"-t visar aktuell tur.

1.5.4 Ändringar (Change)

Här ställer man in vilket ändringsläge (mode) man skall vara i. Inställningen gäller tills man ändrar den. Följande lägen finns (med ev kortkommando angivet) bl.a.:

Flytta nod (Move node). F2
Lägg till nod (Add node). F5
Ta bort nod (Delete node). F6
Ändra efterfrågan (Change demand). F7
Lägg till båge (Add link). F8
Ändra data för båge (Change link). F9
Ta bort båge (Delete link).
Flytta båge (Move link).
Lägga till nod mitt på existerande båge (Add node in the middle of a link).
Ange startnod (Choose starting node). "Control"-a
Ange slutnod (Choose ending node). "Control"-z
Byt plats på två noder (Swap two nodes).
Markera noder (Select a set of nodes).

Man kan även ändra data i tabellformat. Ett riktat nätverk kan göras oriktat, och ett oriktat riktat. Det är möjligt att lägga till/ta bort många bågar på olika sätt, t.ex. så att man får ett fullständigt nätverk. Flera data kan ändras på en gång, t.ex. addera en konstant till alla bågkostnader/bågkapaciteter eller sätta alla bågkostnader/bågkapaciteter till ett visst värde.

Val av nod görs så att när vänsterknappen på musen trycks ner, väljes den nod som är närmast musen (även om den är en bit bort). *Val av båge* sker antingen genom att klicka på bågen (vilket kräver precision) eller genom att först välja startnod och sedan slutnod. (Parallella bågar kan alltså inte hanteras.) Noden närmast musen väljes som startnod när vänsterknappen trycks ner första gången. Noden närmast musen väljes som slutnod när vänsterknappen trycks ner andra gången (dvs. då en startnod redan valts).

Flytta nod: Noden flyttas med musen så länge vänsterknappen hålles nere.

Lägga till nod: Noden placeras där musen är när man klickar med vänsterknappen. Den ges sänkstyrka noll.

Ta bort nod: Noden närmast musen tas bort då vänsterknappen trycks ner. Samtliga bågar som ansluter till noden tas också bort.

Ändra efterfrågan: Det dyker upp ett fönster där man kan mata in ny efterfrågan (nettosänkstyrka) för noden.

Lägg till båge: Välj startnod och slutnod enligt ovan. När slutnod valts, dyker en meny upp, med bågkostnad (initierad till det Euklidiska avståndet mellan noderna), bågkapacitet (initierad till ett stort tal) samt undre gräns (initierad till 0). Alla dessa siffror kan ändras. Tryck sedan på Save för att spara.

Ändra bågdata: Välj båge (direkt eller via startnod och slutnod) enligt ovan. Fortsätt som när man lägger till en båge.

Ta bort båge: Välj båge (direkt eller via startnod och slutnod) enligt ovan. Bågen tas bort så fort man valt slutnod.

Flytta båge: Välj båge (direkt eller via startnod och slutnod) enligt ovan. Välj sedan ny startnod och ny slutnod.

Lägg till nod mitt på båge: Välj båge som när man ändrar bågdata. Ursprungliga bågdata läggs på första bågen, den andra bågen får kostnad noll och stor kapacitet.

Välj startnod: Noden närmast musen väljes som startnod när vänsterknappen trycks ner.

Välj slutnod: Noden närmast musen väljes som slutnod när vänsterknappen trycks ner.

Byt plats på två noder: Välj först ena noden, sedan den andra.

Markera noder: Noden närmast musen läggs till markerat urval. (Markerade noder kan hanteras med huvudmenyn Selection.)

1.5.5 Kontroll (Check)

Nätverksdata kan kontrolleras på olika sätt. Man kan summera ihop total efterfrågan (vilken skall vara noll i ett minikostnadsflödesproblem). Man kan kontrollera huruvida triangelolikheten gäller, undersöka nodernas valens samt kontrollera om nätverket är sammanhängande.

1.5.6 Urval (Selection)

Man kan välja nod- eller bågmängder, grafiskt eller i tabeller, på olika sätt. Man kan sedan utföra många olika ändringar på den utvalda nod- eller bågmängden. (Många ändringar är samma som i huvudmenyn Ändringar, men utförs här bara på utvald nod- eller bågmängd.)

1.5.7 Mängder (Sets)

När man har markerat vissa noder eller bågar, kan man definiera dem som en nod- eller bågmängd. Man kan definiera flera olika nod- och/eller bågmängder, samt låta de noder/bågar som inte ingår i någon mängd bilda en ny mängd. Dessa mängder kan spara på fil och läsas från fil.

1.5.8 Hjälp (Help)

Här kan man få upp kortare hjälptext i separat fönster, på svenska eller engelska. Man kan även lista existerande kortkommandon.

Man kan välja mellan två säkerhetsnivåer, "novice" och "expert", där det senare alternativet ger färre frågor av typen "Vill du verkligen ta bort denna nod?". Kortkommandot "Control"-e väljer säkerhetsnivå "expert". Det finns även möjlighet att ta bort alla temporära filer och att avbryta en inmatningsfas (t.ex. när programmet väntar på val av slutnod). Kortkommandot "Control"-i avbryter inmatningsfas. Man kan även se de problemkommentarer som sparats tillsammans med problemet.

1.6 Högerknappsmeny

Om man trycker på högerknappen på musen när pekaren befinner sig i det grafiska fönstret, kan man göra vissa ändringar relaterade till den nod som är närmast pekaren, med hjälp av en meny som dyker upp. Man kan ta bort noden (och alla anslutande bågar), man kan byta namn på noden och man kan ändra sänkstyrka för noden. Dessutom kan man ta bort eller ändra data för en båge som ansluter till noden. Bågen väljes då i en meny som innehåller alla bågar som ansluter till noden.

Om man står på en båge (så att den färgats blå) när man högerklickar, får man istället upp en meny för bågar, med liknande möjligheter. (Det kan vara svårt att pricka en båge exakt, vilket krävs, så ibland är det bättre att välja bågar m.h.a. noder.)

1.7 Till sist

VINEOPT är i ständig utveckling. Nya finesser läggs till snabbare än dokumentationen hinner uppdateras. Gå gärna på upptäcksfärd i menyerna. Försök dock att inte bli alltför arg om något inte skulle fungera.

Inget program är felfritt. VINEOPT har inget "Undo"-kommando, så man kan inte ångra sig. Spara därför problemet ofta. Skulle programmet uppföra sig konstigt är den enklaste botten att stänga ner programmet, starta om det, läsa in problemet och fortsätta där man var. Fortsätt aldrig använda programmet efter ett felmeddelande.