

AXModal

모달창을 생성하고 제어 합니다. 모달창은 window, iframe, div 세 가지로 생성할 수 있습니다.

new AXModal ()

□ [AXModal.js, line 5](#)

Version:

- v1.39

Author:

- tom@axisj.com

Extends

- [AXJ](#)

Methods

static AXModal.close ()

□ [AXModal.js, line 555](#)

오픈된 모달 창을 닫습니다.

Type	Description
String	modalID

Example

```
1. myModal.close("modalDiv01");
2. parent.myModal.close(); // iframe 모달창을 오픈한 경우 열린 iframe 안에서 호출 합니다.
```

static AXModal.open ()

□ [AXModal.js, line 115](#)

iframe 을 내장하는 모달 창을 오픈합니다.

Type	Description
Object	configs

Example

```
1. var configs = {
2.   url: {String} - 모달창의 URL,
3.   pars: {(Object|Array)} - 모달창 URL 에 전달 될 파라미터,
4.   method: {String} ["post"] -파라미터 전달방식,
5.   top: {Number} [scrollTop + 100] - 모달창 포지션 top,
6.   width: {(String|Number)} - 모달창 너비,
7.   closeByEscKey: {Boolean} [false] - 모달창 닫기를 esc 키로 닫을 지 여부
```

```
8. }  
9. myModal.open(configs);
```

static AXModal.openDiv()

□ AXModal.js, line 366

div 모달 창을 엽니다.

Type	Description
Object	configs

Example

```
1. var configs = {  
2.   modalID: {String} - 모달창의 식별자,  
3.   targetID: {String} - 모달창 타겟 엘리먼트 아이디,  
4.   top: {Number} [scrollTop + 100] - 모달창 포지션 top,  
5.   width: {(String|Number)} - 모달창 너비,  
6.   closeByEscKey: {Boolean} [false] - 모달창 닫기를 esc 키로 닫을 지 여부,  
7.   verticalAlign: {Boolean} [false] - 모달창 가운데 표시 여부  
8. }  
9. myModal.openDiv(configs);
```

static AXModal.openNew()

□ AXModal.js, line 499

새로운 창으로 모달 창을 엽니다.

Type	Description
Object	configs

Example

```
1. var configs = {  
2.   url: {String} - 새창 오픈 URL,  
3.   pars: {(Object|Array)} - 새창 오픈 URL 전달 파라미터,  
4.   name: {String} ["mdw" + timekey]- 새창이름,  
5.   options: {String} - 새창 오픈 옵션 window.open 속성과 동일합니다.  
6. }  
7. myModal.openNew(configs);
```

static AXModal.remove()

□ AXModal.js, line 612

오픈된 모달 창을 제거합니다.

Example

```
1. myModal.remove();  
2. parent.myModal.remove(); //iframe 모달창을 오픈한 경우 열려진 iframe 안에서 호출 합니다.
```

열려진 iframe modal 의 높이를 iframe 창의 높이 만큼 리사이즈 합니다. contentDivClass 가 정의된 경우 contentDivClass 높이값으로 resize 합니다.

Example

```
1. myModal.resize();
2. parent.myModal.resize(); //iframe 모달창을 오픈한 경우 열려진 iframe 안에서 호출 합니다.
```

모달의 기본 너비 속성을 변경하고 창이 열려있는 상태이면 동적으로 창의 크기도 변경합니다. (단, openDIV 로 모달이 오픈된 경우는 해당사항 없음)

Type	Description
String Number	모달의 기본 너비 pixel({Number}) or percent({String})

Example

```
myModal.setWidth(800);
myModal.setWidth("80%");
```