

# Unidad 01 DHCP

 [Descargar PDF](#)

## ÍNDICE

### ■ INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN SERVIDOR DHCP

#### ▼ EL SERVIDOR isc-dhcp-server

- Instalación
- Interfaces del servidor DHCP
- ▼ Configuración del servidor DHCP
  - Elementos clave de configuración
  - Estructura general de las declaraciones
  - Parámetros usuales
  - Ejemplos
- Gestión de concesiones de direcciones IP

#### ■ Cliente DHCP

#### ▼ Agentes de retransmisión DHCP (Relay Agent)

- Instalación:
- Configuración en `/etc/default/isc-dhcp-relay` :

# INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN SERVIDOR DHCP

En los sistemas Linux básicamente tenemos dos opciones para instalar un servidor DHCP:

- Servidor DHCP proporcionado por el paquete `isc-dhcp-server`.
- Servidor DHCP proporcionado por el paquete `dnsmasq`.

En este documento nos centraremos en el servidor DHCP del ISC (Internet Systems Consortium).

## EL SERVIDOR `isc-dhcp-server`

El servidor DHCP del ISC permite hacer configuraciones muy complejas del servicio DHCP. Nosotros nos centraremos en las configuraciones elementales.

### Instalación

Lo primero que debemos hacer es instalar el paquete `isc-dhcp-server`. En distribuciones basadas en Debian, podemos hacerlo con cualquiera de los siguientes comandos:

```
apt install isc-dhcp-server
```

```
apt-get install isc-dhcp-server
```

### Interfaces del servidor DHCP

En el archivo `/etc/default/isc-dhcp-server` se especifica por qué interfaces de red el servidor DHCP acepta peticiones (en caso de tener más de una). En versiones más modernas, el servidor también puede proporcionar direcciones IPv6.

La siguiente tabla muestra las directivas que se pueden configurar en dicho archivo:

Directiva	Descripción
<code>INTERFACESv4="&lt;lista-adaptadores-red&gt;"</code>	Especificamos los adaptadores de red por los cuales queremos que el servidor DHCP sirva direcciones IPv4.
<code>INTERFACESv6="&lt;lista-adaptadores-red&gt;"</code>	Especificamos los adaptadores de red por los cuales queremos que el servidor DHCP sirva direcciones IPv6.
<code>DHCPDv4_CONF="&lt;archivo-configuracion-ipv4&gt;"</code>	Especificamos el archivo de configuración del servidor DHCP para servir direcciones IPv4.
<code>DHCPDv6_CONF="&lt;archivo-configuracion-ipv6&gt;"</code>	Especificamos el archivo de configuración del servidor DHCP para servir direcciones IPv6.
<code>DHCPDv4_PID="&lt;archivo-pid-ipv4&gt;"</code>	Identificador del proceso servidor DHCP de direcciones IPv4.
<code>DHCPDv6_PID="&lt;archivo-pid-ipv6&gt;"</code>	Identificador del proceso servidor DHCP de direcciones IPv6.

Por defecto, las directivas `DHCPDv4_CONF` y `DHCPDv6_CONF` aparecen comentadas, lo cual significa que hay un único archivo de configuración llamado `/etc/dhcp/dhcpd.conf`.

Por defecto, las directivas `DHCPDv4_PID` y `DHCPDv6_PID` también aparecen comentadas, lo cual indica que hay un único archivo PID que almacena el identificador del proceso, tanto para IPv4 como para IPv6. Este archivo es: `/var/run/dhcpd.pid`.

Por último, las directivas `INTERFACESv4` y `INTERFACESv6` aparecen con listas vacías, lo cual quiere decir que el servidor DHCP servirá direcciones IPv4 y IPv6 por todos los adaptadores de red que tenga. Si queremos que solo sirva direcciones IPv4, necesariamente debemos poner la lista de adaptadores de red en la directiva `INTERFACESv4` y dejar vacía la lista en `INTERFACESv6`.

Un servidor DHCP tiene dos tarjetas de red llamadas `enp0s3` y `enp0s8`. Vamos a configurar el servidor DHCP de manera que solo sirva direcciones IPv4 por la interfaz `enp0s8`.

### Solución

Editamos el archivo de configuración de opciones por defecto `/etc/default/isc-dhcp-server` y configuramos las variables tal como se muestra a continuación:

```
INTERFACESv4="enp0s8"
INTERFACESv6=""
```

## Configuración del servidor DHCP

La configuración del servidor se realiza en el archivo `/etc/dhcp/dhcpd.conf` (si no hemos cambiado la configuración por defecto). Es un archivo de texto con una serie de entradas, normalmente una por línea. Si una entrada necesita varios parámetros, estos se pueden agrupar mediante llaves `{ }` y cada parámetro va en una línea. Las líneas que empiezan por `#` son comentarios y son ignoradas.

Las entradas pueden ser:

- **Declaraciones:** Se usan para describir redes, máquinas o grupos de máquinas junto con un rango de direcciones IP que se conceden para cada declaración.
- **Parámetros:** Describen el comportamiento del servidor DHCP. Pueden ser globales o locales a un conjunto de declaraciones.

A continuación se muestra el esquema general del archivo de configuración:

```
Parámetros globales;
Declaración_1 {
    [Parámetros relativos a Declaración_1]
    [Subdeclaración anidada]
}
Declaración_2 {
    [Parámetros relativos a Declaración_2]
    [Subdeclaración anidada]
}
```

## Elementos clave de configuración

En el archivo de configuración se definen las redes en las que actúa el servidor DHCP y los rangos de direcciones que puede asignar. Las opciones más importantes son:

- **subnet:** Aplica un conjunto de parámetros y/o declaraciones a un conjunto de direcciones que coincidan con los datos de la declaración.
- **range:** Establece un rango de direcciones IP válidas para asignar a los clientes. Los rangos se definen dentro de la red indicada en la declaración. Puede haber más de una declaración de rango, permitiendo definir rangos discontinuos.
- **host:** Permite definir reservas, de forma que se asigne siempre la misma IP a un equipo identificado por su dirección MAC.

## Estructura general de las declaraciones

```
subnet <ip-red> netmask <máscara-red> {
    range <ip-inicial> <ip-final>;
    [range <ip-inicial> <ip-final>;]
    [parámetros]
    [subdeclaraciones anidades]
}
```

```
host <nombre-equip> {
    hardware ethernet <mac-equip>;
    [parámetros]
    fixed-address <ip-fija>;
}
```

Los parámetros que comienzan con `option` describen datos que el servidor proporciona al cliente como parte de la configuración IP. Los que no comienzan con `option` describen características del servidor DHCP.

Los parámetros definidos de manera global se aplican a todas las declaraciones definidas en el archivo. Por ejemplo, se puede definir un servidor DNS globalmente, de modo que si en una declaración subnet no se especifica ninguna opción DNS, se asignará a los clientes el DNS definido globalmente. Un parámetro dentro de una declaración, como por ejemplo subnet, sobrescribe el valor del mismo parámetro si este está definido de forma global.

En cuanto a las declaraciones host, hay que tener en cuenta que si reservamos una IP que está dentro de un rango definido por una cláusula range en una declaración subnet, esa IP puede ser asignada a cualquier cliente. Por tanto, en estos casos lo recomendable es utilizar direcciones IP que pertenezcan a una de las redes definidas en una declaración subnet, pero que no estén incluidas dentro del rango de direcciones especificado en la cláusula range.

Otro aspecto importante es que el tiempo de concesión asignado a la reserva no es ilimitado, sino que corresponde al tiempo definido en la declaración subnet, de forma global o por defecto. Este inconveniente se puede solucionar estableciendo el tiempo mínimo de concesión como infinito mediante una opción dentro de la declaración host.

## Parámetros usuales

Los parámetros de configuración general del servidor DHCP tienen la siguiente sintaxis:

```
parámetro [<valor>]
```

La siguiente tabla recoge los parámetros de configuración del servidor más comunes.

Parámetro	Descripción
authoritative	Marca el servidor como autoritativo. Esto evita que otros servidores DHCP puedan funcionar en la misma red.
default-lease-time <segundos>	Tiempo de concesión por defecto que se asignará a un cliente si no se especifica otro valor.
max-lease-time <segundos>	Tiempo máximo de concesión que podrá asignar el servidor.
min-lease-time <segundos>	Tiempo mínimo de concesión que podrá asignar el servidor. Se puede usar el valor infinite.
db-time-format <default   local>	Especifica cuál es el formato de las fechas relativas a las concesiones de direcciones que aparecen en el archivo de concesiones ( /var/lib/dhcp/dhcpd.leases ). Hay dos formas de configurar el formato de las fechas: por defecto (con formato <día-semana> <año>/<mes>/<día> <hora>:<minutos>:<segundos> ) y local (con formato epoch <unix-time>; #<nombre-día> <nombre-mes> <día> <hora>:<minutos>:<segundos> <año> ).
ddns-update-style <none ad-hoc interim>	El parámetro ddns-update-style indica el método que utiliza el servidor DHCP para actualizar de forma dinámica los registros del servidor DNS con las direcciones IP asignadas mediante DHCP. En nuestro caso, como no vamos a trabajar con DNS, se recomienda establecer el valor en none. Si se activa esta opción, el servidor DHCP actualizará automáticamente los registros DNS con las direcciones asignadas a los clientes. Además, mediante la opción option domain-name, se puede especificar el dominio en el que se realizarán estas actualizaciones DNS.

La siguiente tabla recoge los parámetros opcionales más comunes ofrecidos a los clientes por el servidor DHCP.

Parámetro	Descripción
option routers <ip>	Indica la puerta de enlace predeterminada que se asignará a los clientes.
option domain-name-servers <lista>	Lista de servidores DNS que se asignarán a los clientes.
option domain-name <nombre-dominio>	Nombre del dominio que se asignará a los clientes.

## Ejemplos

### Configuración básica servidor DHCP

Vamos a configurar un servidor DHCP en un equipo con un único adaptador y sistema operativo Debian.

Para llevar a cabo la configuración tendremos en cuenta las siguientes características:

- **IP servidor:** 192.168.1.2
- **Red:** 192.168.1.0/24
- **Rango de IPs:** 192.168.1.128 – 192.168.1.254
- **Router:** 192.168.1.1
- **DNS:** 192.168.1.3 , 8.8.8.8
- **Dominio DNS:** smr-ser.ies-balmis.dom
- **Tiempo de concesión por defecto:** 12 horas ( 43200 segundos)
- **Tiempo de concesión máximo:** 24 horas ( 86400 segundos)
- **Tiempo de concesión mínimo:** 6 horas ( 21600 segundos)

#### Solución

Editamos el archivo de configuración por defecto `/etc/dhcp/dhcpd.conf` y añadimos (o modificamos) la siguiente información:

```
authoritative;

max-lease-time 86400;
min-lease-time 21600;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.128 192.168.1.254;
    option routers 192.168.1.1;
    option domain-name-servers 192.168.1.3, 8.8.8.8;
    option domain-name "smr-ser.ies-balmis.dom";
    default-lease-time 43200;
}
```

### Añadir nuevo ámbito al servidor DHCP

Vamos a añadir una tarjeta de red al servidor DHCP del ejemplo anterior para que también pueda servir IP's a los equipos de la red

192.168.2.0/24 . Para ello hay que tener en cuenta las siguientes características:

- **IP's servidor:** 192.168.1.2 y 192.168.2.2 .
- **Nueva red:** 192.168.2.0/24
- **Rangos de IPs:** 192.168.2.64–192.168.2.127 y 192.168.2.192–192.168.2.254
- **Duración de la concesión:** 10 horas ( 36000 segundos)
- **Router:** 192.168.2.1
- **DNS:** 8.8.4.4

Además queremos que el servidor sólo sirva direcciones IPv4.

#### Solución

Editamos el archivo de configuración por defecto `/etc/dhcp/dhcpd.conf` y añadimos la siguiente información:

```
subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.2.64 192.168.2.127;
    range 192.168.2.192 192.168.2.254;
    option routers 192.168.2.1;
    option domain-name-servers 8.8.4.4;
    default-lease-time 36000;
}
```

A continuación modificamos el fichero `/etc/default/isc-dhcp-server` para que sirva ip's a por las dos tarjetas de red y sólo sirva direcciones IPv4.

```
INTERFACESv4="enp0s3 enp0s8"
INTERFACESv6=""
```

## Reserva de IP

En el siguiente ejemplo vamos a hacer que el servidor DHCP asigne siempre la misma IP a una impresora de red.

Datos:

- **MAC impresora:** `08:00:27:13:31:75`
- **IP asignada:** `192.168.2.128`

Añadimos al archivo `/etc/dhcp/dhcpd.conf` la siguiente definición:

```
host Impresora {
    hardware ethernet 08:00:27:13:31:75;
    fixed-address 192.168.2.128;
    min-lease-time infinite;
}
```

## Gestión de concesiones de direcciones IP

El servidor DHCP utiliza un archivo de texto ASCII como base de datos para controlar qué direcciones IP ha asignado a los diferentes equipos de la red. El nombre del archivo de concesiones se puede especificar usando el parámetro `lease-file-name` en el archivo de configuración de DHCP. Si no se especifica, el valor por defecto es:

```
/var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

La estructura general del archivo es la siguiente:

```
lease <ip-cliente1> {
    starts <fecha-hora>;
    ends <fecha-hora>;
    binding state active;
    hardware ethernet <mac-cliente1>;
    client-hostname "<nombre>";
}

lease <ip-cliente2> {
    starts <fecha-hora>;
    ends <fecha-hora>;
    binding state active;
    hardware ethernet <mac-cliente2>;
    client-hostname "<nombre>";
}

...
```

Este archivo almacena todas las concesiones de direcciones IP que ha realizado el servidor DHCP a los distintos equipos de la red. Cada concesión, activa o inactiva, se registra como un bloque que comienza con la palabra reservada `lease` seguida de la dirección IP asignada al cliente. Dentro de cada bloque se incluyen varias sentencias con información relevante sobre la concesión, de las cuales destacamos las que aparecen en la siguiente tabla:

Sentencia	Descripción
<code>starts &lt;fecha-hora&gt;</code>	Indica la fecha y hora en la que se inicia la concesión de la dirección IP al cliente. Este valor se registra automáticamente por el servidor DHCP y su formato depende del parámetro <code>db-time-format</code> configurado en el servidor.
<code>ends &lt;fecha-hora&gt;</code>	Fecha y hora en la que finaliza la concesión.
<code>binding state &lt;estado&gt;</code>	Estado de la concesión. Puede ser <code>active</code> (activa), <code>free</code> (libre) o <code>abandoned</code> (abandonada).
<code>hardware ethernet &lt;mac-cliente&gt;</code>	Dirección MAC del cliente al que se le ha asignado la dirección IP.
<code>client-hostname "&lt;nombre&gt;"</code>	Nombre del cliente al que se le ha asignado la dirección IP.
<code>next-binding state &lt;estado&gt;</code>	Estado de la concesión en el siguiente ciclo de concesión. Puede ser <code>active</code> , <code>free</code> o <code>abandoned</code> .

El archivo de concesiones se reescribe periódicamente para evitar que crezca demasiado. Para ello, se crea un archivo temporal con el contenido actualizado de las concesiones. El archivo anterior se renombra añadiendo el sufijo ~ (por ejemplo, `/var/lib/dhcp/dhcdp.leases~`) y, a continuación, el archivo temporal pasa a tener el nombre del archivo de concesiones configurado.

Puedes encontrar más información en las páginas del manual del sistema operativo ejecutando el comando `man dhcdp.leases` en la terminal.

Este archivo puede consultarse con un editor de texto o utilizando la utilidad `dhcp-lease-list`, que muestra la información de forma más legible.

El comando `dhcp-lease-list` permite consultar de forma sencilla y legible las concesiones de direcciones IP gestionadas por el servidor DHCP. Muestra información relevante como la dirección IP asignada, la dirección MAC del cliente, el estado de la concesión y el tiempo restante, entre otros datos. Es especialmente útil para obtener un resumen rápido de las concesiones activas o históricas sin necesidad de revisar manualmente el archivo de concesiones.

La sintaxis general del comando es:

```
dhcp-lease-list [opciones]
```

Entre las opciones más comunes se encuentran:

- `--all`  
Muestra todas las concesiones, tanto activas como inactivas.
- `--parsable`  
Muestra la salida en un formato más legible y fácil de procesar.
- `--help`  
Muestra la ayuda del comando con todas las opciones disponibles.

### Consulta concesiones DHCP activas

```
root@DHCP:~# dhcp-lease-list
Reading leases from /var/lib/dhcp/dhcdpleases
MAC                IP                hostname          valid until        manufacturer
=====
08:00:27:0d:f2:57   192.168.1.130     PC3-X1            2023-11-02 19:43:27 -NA-
08:00:27:0d:e7:32   192.168.2.64      PC1-X2            2023-11-02 22:02:13 -NA-
```

En el siguiente se observa, por un lado, que el host PC1-X2 tiene una concesión activa de la dirección IP 192.168.2.64 hasta el 2 de noviembre de 2023 a las 22:02:13 y por otro lado, que el host PC3-X1 tiene una concesión activa de la dirección IP 192.168.2.130 hasta el 2 de noviembre de 2023 a las 19:43:27.

## Cliente DHCP

Comandos básicos:

```
dhclient [interfaz]      # Solicita renovación de IP
dhclient -r [interfaz]   # Libera la concesión
```

Archivo de configuración:

```
/etc/dhcp/dhclient.conf
```

Parámetros habituales:

- `request <opción>`: Solicita opciones específicas.
- `require <opción>`: Requiere opciones obligatorias.
- `send <opción> <valor>`: Envía opciones al servidor.

## Agentes de retransmisión DHCP (Relay Agent)

Sirven para transmitir peticiones DHCP entre subredes distintas.

### Instalación:

```
apt install isc-dhcp-relay
```

### Configuración en `/etc/default/isc-dhcp-relay`:

Directiva	Descripción
<code>SERVERS="&lt;lista-servidores-dhcp&gt;"</code>	Direcciones IP de los servidores DHCP.
<code>INTERFACES="&lt;lista-interficies&gt;"</code>	Interfaces de red implicadas.
<code>OPTIONS="&lt;opciones&gt;"</code>	Opciones adicionales (opcional).

### Ejemplo:

```
SERVERS="192.168.1.2"
INTERFACES="enp0s3"
OPTIONS=""
```