

Les variables de Samba

La plupart des paramètres du fichier `smb.conf` supportent les substitutions de variable suivantes :

Exemple 2-1. Exemple d'utilisation de variables de substitution

```
[home]
comment = Répertoire personnel de %u sur %L.
```

- **%u.** Nom d'utilisateur pour le service courant.
- **%g.** Nom du groupe primaire de l'utilisateur `%u`.
- **%U.** Nom d'utilisateur pour le service courant. Ceci est le nom demandé par l'utilisateur, pas forcément le nom utilisé par Samba (cf. mappage sur autre utilisateur)
- **%G.** Nom du groupe primaire de l'utilisateur `%U`.
- **%H.** Répertoire personnel (home) de `%u`.
- **%v.** Version de Samba.
- **%S.** Le nom du service courant (par exemple le nom du partage).
- **%P.** Le répertoire principal du service courant.
- **%h.** Le nom Internet de la machine (hostname) sur laquelle tourne Samba.
- **%m.** Le nom Netbios de la machine cliente.
- **%L.** Le nom Netbios du serveur Samba. C'est le nom utilisé par le client, peut être utile pour différencier le comportement de Samba avec plusieurs noms Netbios.
- **%R.** Niveau de protocole utilisé (*CORE*, *COREPLUS*, *LANMAN1*, *LANMAN2* ou *NT1*).
- **%d.** Numéro de process du processus serveur courant.
- **%a.** Architecture du système client. Reconnait actuellement *Samba*, *WfWg*, *WinNT* et *Win95*. Le reste renvoie *UNKOWN*
- **%I.** Adresse IP de la machine cliente
- **%T.** La date et l'heure courante
- **%(envar).** La valeur de la variable d'environnement `envar`.
- **%N.** (???) Nom du serveur hébergeant le répertoire personnel (home) NIS.
- **%p.** (???) Chemin du répertoire personnel NIS, obtenu à partir de l'entrée NIS `auto.map`.