


# Packet Tracer: configuración de ACL extendidas, situación 1

## Topología



## Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
R1	G0/0	172.22.34.65	255.255.255.224	N/A
	G0/1	172.22.34.97	255.255.255.240	N/A
	G0/2	172.22.34.1	255.255.255.192	N/A
Server	NIC	172.22.34.62	255.255.255.192	172.22.34.1
PC1	NIC	172.22.34.66	255.255.255.224	172.22.34.65
PC2	NIC	172.22.34.98	255.255.255.240	172.22.34.97

## Objetivos

**Parte 1:** configurar, aplicar y verificar una ACL extendida numerada

**Parte 2:** configurar, aplicar y verificar una ACL extendida con nombre

## Información básica/situación

Dos empleados necesitan acceder a los servicios que proporciona el servidor. La **PC1** solo necesita acceso FTP, mientras que la **PC2** solo necesita acceso web. Ambas computadoras pueden hacer ping al servidor, pero no entre sí.

## Parte 1: configurar, aplicar y verificar una ACL extendida numerada

### Paso 1: configurar una ACL para que permita tráfico FTP e ICMP.

- Desde el modo de configuración global en el **R1**, introduzca el siguiente comando para determinar el primer número válido para una lista de acceso extendida.

```
R1(config)# access-list ?
```

```
<1-99>      IP standard access list
<100-199>   IP extended access list
```

- b. Agregue **100** al comando, seguido de un signo de interrogación.

```
R1(config)# access-list 100 ?
deny      Specify packets to reject
permit    Specify packets to forward
remark    Access list entry comment
```

- c. Para permitir el tráfico FTP, introduzca **permit**, seguido de un signo de interrogación.

```
R1(config)# access-list 100 permit ?
ahp       Authentication Header Protocol
eigrp     Cisco's EIGRP routing protocol
esp       Encapsulation Security Payload
gre       Cisco's GRE tunneling
icmp      Internet Control Message Protocol
ip        Any Internet Protocol
ospf      OSPF routing protocol
tcp       Transmission Control Protocol
udp       User Datagram Protocol
```

- d. Esta ACL permite tráfico FTP e ICMP. ICMP se indica más arriba, pero FTP no, porque FTP utiliza TCP. Entonces, se introduce TCP. Introduzca **tcp** para refinar aún más la ayuda de la ACL.

```
R1(config)# access-list 100 permit tcp ?
A.B.C.D   Source address
any       Any source host
host      A single source host
```

- e. Observe que se podría filtrar por **PC1** por medio de la palabra clave **host** o bien se podría permitir cualquier (**any**) host. En este caso, se permite cualquier dispositivo que tenga una dirección que pertenezca a la red 172.22.34.64/27. Introduzca la dirección de red, seguida de un signo de interrogación.

```
R1(config)# access-list 100 permit tcp 172.22.34.64 ?
A.B.C.D   Source wildcard bits
```

- f. Para calcular la máscara wildcard, determine el número binario opuesto a una máscara de subred.

```
11111111.11111111.11111111.11100000 = 255.255.255.224
00000000.00000000.00000000.00011111 = 0.0.0.31
```

- g. Introduzca la máscara wildcard, seguida de un signo de interrogación.

```
R1(config)# access-list 100 permit tcp 172.22.34.64 0.0.0.31 ?
A.B.C.D   Destination address
any       Any destination host
eq        Match only packets on a given port number
gt        Match only packets with a greater port number
host      A single destination host
lt        Match only packets with a lower port number
neq       Match only packets not on a given port number
range     Match only packets in the range of port numbers
```

- h. Configure la dirección de destino. En esta situación, se filtra el tráfico hacia un único destino: el servidor. Introduzca la palabra clave **host** seguida de la dirección IP del servidor.

```
R1(config)# access-list 100 permit tcp 172.22.34.64 0.0.0.31 host  
172.22.34.62 ?
```

```
dscp      Match packets with given dscp value  
eq        Match only packets on a given port number  
established established  
gt        Match only packets with a greater port number  
lt        Match only packets with a lower port number  
neq       Match only packets not on a given port number  
precedence Match packets with given precedence value  
range     Match only packets in the range of port numbers  
<cr>
```

- i. Observe que una de las opciones es **<cr>** (retorno de carro). Es decir, puede presionar la tecla **Enter**, y la instrucción permitiría todo el tráfico TCP. Sin embargo, solo se permite el tráfico FTP. Por lo tanto, introduzca la palabra clave **eq**, seguida de un signo de interrogación para mostrar las opciones disponibles. Luego, introduzca **ftp** y presione la tecla **Enter**.

```
R1(config)# access-list 100 permit tcp 172.22.34.64 0.0.0.31 host  
172.22.34.62 eq ?
```

```
<0-65535> Port number  
ftp       File Transfer Protocol (21)  
pop3      Post Office Protocol v3 (110)  
smtp      Simple Mail Transport Protocol (25)  
telnet    Telnet (23)  
www       World Wide Web (HTTP, 80)
```

```
R1(config)# access-list 100 permit tcp 172.22.34.64 0.0.0.31 host  
172.22.34.62 eq ftp
```

- j. Cree una segunda instrucción de lista de acceso para permitir el tráfico ICMP (ping, etcétera) desde la **PC1** al **Servidor**. Observe que el número de la lista de acceso es el mismo y que no es necesario detallar un tipo específico de tráfico ICMP.

```
R1(config)# access-list 100 permit icmp 172.22.34.64 0.0.0.31 host  
172.22.34.62
```

- k. El resto del tráfico se deniega de manera predeterminada.

### Paso 2: aplicar la ACL a la interfaz correcta para filtrar el tráfico.

Desde la perspectiva del **R1**, el tráfico al cual se aplica la ACL 100 ingresa desde la red conectada a la interfaz Gigabit Ethernet 0/0. Ingrese al modo de configuración de interfaz y aplique la ACL.

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0  
R1(config-if)# ip access-group 100 in
```

### Paso 3: verificar la implementación de la ACL.

- Haga ping de la **PC1** al **Servidor**. Si los pings no se realizan correctamente, verifique las direcciones IP antes de continuar.
- Desde la **PC1**, acceda mediante FTP al **Servidor**. Tanto el nombre de usuario como la contraseña son **cisco**.

```
PC> ftp 172.22.34.62
```

- c. Salga del servicio FTP del **Servidor**.

```
ftp> quit
```

- d. Haga ping de la **PC1** a la **PC2**. El host de destino debe ser inalcanzable, debido a que el tráfico no está permitido de manera explícita.

## Parte 2: configurar, aplicar y verificar una ACL extendida con nombre

### Paso 1: configurar una ACL para que permita acceso HTTP y tráfico ICMP.

- a. Las ACL con nombre comienzan con la palabra clave **ip**. Desde el modo de configuración global del **R1**, introduzca el siguiente comando, seguido por un signo de interrogación.

```
R1(config)# ip access-list ?
    extended   Extended Access List
    standard   Standard Access List
```

- b. Puede configurar ACL estándar y extendidas con nombre. Esta lista de acceso filtra tanto las direcciones IP de origen como de destino, por lo tanto, debe ser extendida. Introduzca **HTTP\_ONLY** como nombre. (A los fines de la puntuación de Packet Tracer, el nombre distingue mayúsculas de minúsculas).

```
R1(config)# ip access-list extended HTTP_ONLY
```

- c. El indicador de comandos cambia. Ahora está en el modo de configuración de ACL extendida con nombre. Todos los dispositivos en la LAN de la **PC2** necesitan acceso TCP. Introduzca la dirección de red, seguida de un signo de interrogación.

```
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 172.22.34.96 ?
    A.B.C.D   Source wildcard bits
```

- d. Otra manera de calcular el valor de una wildcard es restar la máscara de subred a 255.255.255.255.

```
    255.255.255.255
-   255.255.255.240
-----
=    0.   0.   0. 15
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 172.22.34.96 0.0.0.15 ?
```

- e. Para finalizar la instrucción, especifique la dirección del servidor como hizo en la parte 1 y filtre el tráfico **www**.

```
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 172.22.34.96 0.0.0.15 host 172.22.34.62 eq www
```

- f. Cree una segunda instrucción de lista de acceso para permitir el tráfico ICMP (ping, etcétera) desde la **PC2** al **Servidor**. Nota: la petición de entrada se mantiene igual, y no es necesario detallar un tipo específico de tráfico ICMP.

```
R1(config-ext-nacl)# permit icmp 172.22.34.96 0.0.0.15 host 172.22.34.62
```

- g. El resto del tráfico se deniega de manera predeterminada. Salga del modo de configuración de ACL extendida con nombre.

### Paso 2: aplicar la ACL a la interfaz correcta para filtrar el tráfico.

Desde la perspectiva del **R1**, el tráfico al cual se aplica la lista de acceso **HTTP\_ONLY** ingresa desde la red conectada a la interfaz Gigabit Ethernet 0/1. Ingrese al modo de configuración de interfaz y aplique la ACL.

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-if)# ip access-group HTTP_ONLY in
```

**Paso 3: verificar la implementación de la ACL.**

- a. Haga ping de la **PC2** al **Servidor**. Si los pings no se realizan correctamente, verifique las direcciones IP antes de continuar.
- b. Desde la **PC2**, acceda mediante FTP al **Servidor**. La conexión debería fallar.
- c. Abra el navegador web en la **PC2** e introduzca la dirección IP del **Servidor** como URL. La conexión debería establecerse correctamente.