



Aprendiendo Windows NT Server 4.0

índice de contenidos

PLANIFICANDO LA INSTALACIÓN DE UN SERVIDOR NT	6
¿CUÁNTA MEMORIA NECESITO?	6
¿QUE VELOCIDAD DE TRATAMIENTO QUEREMOS?	6
¿QUE DISPOSITIVOS DE HARDWARE ME HACEN FALTA?	6
¿DETECTARÁ EL SISTEMA OPERATIVO ESOS DISPOSITIVOS?	7
¿CUANTO DISCO DURO ME HACE FALTA?	7
ALGUNAS NIMIEDADES QUE HARÁN NUESTRA VIDA MÁS FÁCIL.	8
INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE DOMINIO	9
DOMINIOS, RELACIONES Y OTRAS COSILLAS .	9
UN EJEMPLO PRÁCTICO	10
EL DOMINIO MASTER	10
LOS GRUPOS DE TRABAJO	11
INICIO DE LA INSTALACIÓN DE WINDOWS NT 4.0 (PRIMERA PARTE)	12
EL PROGRAMA WINNT	12
RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA.	13
CONFIGURACIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO	13
INSTALACIÓN DE WINDOWS NT WORKSTATION (SEGUNDA PARTE)	15
COMIENZAN LAS VENTANILLAS	15
CONFIGURANDO EL ACCESO A RED.	16
PANTALLA DE LOS SERVICIOS DE RED	16
INSTALACIÓN DE WINDOWS NT SERVER (SEGUNDA PARTE)	18
COMENZANDO LA INSTALACIÓN DE LA RED.	18
PANTALLA DE LOS SERVICIOS EN RED.	19
ELECCIÓN DE UN PROTOCOLO DE RED.	21
PROTOCOLOS "DE SERIE": IPX/SPX Y NetBEUI.	21
NetBEUI.	21
IPX/SPX.	21
TCP/IP.	21
NetBIOS, UN ESCALÓN MÁS ARRIBA.	22
CONCLUSIONES FINALES	22
GESTIÓN DE USUARIOS	23
CUENTAS DE USUARIOS Y GRUPOS	23

GRUPOS GLOBALES	23
GRUPOS LOCALES	24
ESTRATEGIAS PARA UTILIZAR GRUPOS LOCALES Y GLOBALES	24
<u>NOCIONES SOBRE DISCOS DUROS</u>	<u>25</u>
LA PARTE DURA	25
LA SECUENCIA DE INICIO	25
PARTICIONES PRIMARIAS Y EXTENDIDAS	25
VOLUMENES	26
PORQUÉ PARTICIONAR UN DISCO DURO	26
EL ADMINISTRADOR DE DISCOS	28
POSIBILIDADES QUE OFRECE	28
UN VISTAZO RÁPIDO	28
EL ENTORNO DE TRABAJO	30
<u>REPARACIÓN DE UN SISTEMA DAÑADO</u>	<u>32</u>
PREVISIÓN Y ANÁLISIS	32
ÚLTIMA CONFIGURACIÓN CORRECTA	32
ARRANQUE CON LOS DISCOS DE INICIO	33
OPCIONES DE REPARACIÓN	33
<u>DECÁLOGO DE SEGURIDAD</u>	<u>35</u>
DIVIDE Y VENCERÁS	35
NTFS	36
USUARIOS INDESEADOS	36
LAS CUENTAS CLARAS	36
COMPARTIR Y PERMITIR	37
CUIDADO CON EL PROTOCOLO	38
CADA SERVICIO UNA PUERTA	39
AUDITORÍA DE SUCESOS	40
MANTÉNTE AL LORO.	40
<u>COMANDOS NET</u>	<u>41</u>
NET ACCOUNTS	42
PARÁMETROS	42
EJEMPLOS	43
NET COMPUTER	44
PARÁMETROS	44
NOTAS	44
EJEMPLO	44
NET CONFIG	45
PARÁMETROS	45
OPCIONES	45
NET CONFIG SERVER	46
PARÁMETROS	46

EJEMPLOS	46
NOTAS	46
NET CONFIG WORKSTATION	48
PARÁMETROS	48
EJEMPLOS	48
NOTAS	48
NET CONTINUE	48
PARÁMETROS	49
NOTAS	49
NET FILE	50
PARÁMETROS	50
EJEMPLOS	50
NOTAS	50
NET GROUP	51
PARÁMETROS	51
EJEMPLOS	51
NOTAS	52
NET HELP	53
PARÁMETROS	53
EJEMPLOS	53
NET HELPMSG	54
PARÁMETROS	54
NET LOCALGROUP	55
PARÁMETROS	55
EJEMPLOS	55
NET NAME	57
PARÁMETROS	57
EJEMPLOS	57
NOTAS	57
NET PAUSE	57
PARÁMETROS	58
EJEMPLOS	58
NOTAS	58
NET PRINT	60
PARÁMETROS	60
EJEMPLOS	60
NOTAS	60
NET SEND	62
PARÁMETROS	62
EJEMPLOS	62
NOTAS	62
NET SESSION	63
PARÁMETROS	63
EJEMPLOS	63
NOTAS	63
NET SHARE	65
PARÁMETROS	65
EJEMPLOS	65
NOTAS	66
NET START	67
PARÁMETROS	67
NOTAS	68
NET STATISTICS	70
PARÁMETROS	70
EJEMPLOS	70

NOTAS	70
NET STOP	72
PARÁMETROS	72
NOTAS	72
NET TIME	73
PARÁMETROS	73
NET USE	74
PARÁMETROS	74
EJEMPLOS	75
NOTAS	76
CONEXIONES SIN DISPOSITIVOS	76
CONEXIÓN CON SERVIDORES NETWARE	76
NET USER	77
PARÁMETROS	77
OPCIONES	77
EJEMPLOS	79
NOTAS	79
NET VIEW	80
PARÁMETROS	80
EJEMPLOS	80
NOTAS	80

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO REMOTO	81
--	-----------

INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA	88
---	-----------

INTRODUCCIÓN	88
LOS SUBSISTEMAS PROTEGIDOS.	88
EL SUBSISTEMA WIN32.	89
EL SUBSISTEMA POSIX.	89
EL SUBSISTEMA OS/2.	89
EL SUBSISTEMA PROCESO DE INICIO.	89
EL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD.	89
EL EXECUTIVE.	90
EL ADMINISTRADOR DE OBJETOS (OBJECT MANAGER).	90
EL ADMINISTRADOR DE PROCESOS (PROCESS MANAGER).	90
EL ADMINISTRADOR DE MEMORIA VIRTUAL (VIRTUAL MEMORY MANAGER).	90
LA FACILIDAD DE LLAMADA A PROCEDIMIENTO LOCAL (LPC FACILITY).	91
EL ADMINISTRADOR DE ENTRADA/SALIDA (I/O MANAGER).	91
EL MONITOR DE REFERENCIAS A SEGURIDAD.	91
EL NÚCLEO (KERNEL).	91
EL NIVEL DE ABSTRACCIÓN DE HARDWARE (HAL).	91
LLAMADAS A PROCEDIMIENTOS LOCALES Y REMOTOS.	91
LLAMADA A PROCEDIMIENTO REMOTO (REMOTE PROCEDURE CALL -RPC).	92
LLAMADA A PROCEDIMIENTO LOCAL (LOCAL PROCEDURE CALL -LPC).	92

Planificando la instalación de un servidor NT

Antes de afrontar la instalación de un sistema NT es recomendable hacer algunas consideraciones y preparar algún material, esto nos puede ahorrar mucho tiempo y quebraderos de cabeza.

La instalación de un sistema operativo era hasta hace unos años una tarea ardua, manual, difícil, y había que conocer perfectamente todos los dispositivos de hardware en la plataforma donde se fuera a instalar. Ahora, por ejemplo, Windows NT se suministra con un entorno de instalación amigable y fácil de usar, detectando e instalado casi todo lo que se refiere a hardware él solito.

Cuando se empieza una instalación lo primero que hay que hacer es calcular la plataforma que nos hace falta para instalar el sistema operativo para que su rendimiento sea eficaz y rápido, sin escatimar en gastos que luego nos pueden costar más de un disgusto. Para ello nos haremos las siguientes preguntas:

¿Cuánta memoria necesito?

La memoria que consume el sistema operativo va directamente relacionada con la cantidad de servicios que instalemos en servidor. Y también directamente con la cantidad de usuarios que estén trabajando a la vez conectados al servidor.

¿Qué velocidad de tratamiento queremos?

Existe un mínimo imprescindible de memoria para que el sistema funcione aunque tenga un número elevado de usuarios y todos los servicios habilitados, lo cual nos perjudicará en velocidad de proceso. Por ello hemos de tener en cuenta dos conceptos: el nivel medio y el nivel punta de utilización del servidor.

Esto significa que si sobredimensionamos el equipo, nos subirá el coste en gran medida mientras que si hacemos el estudio de utilización podremos ver como sacrificando un poco de tiempo de respuesta durante unos minutos – utilización punta - podremos tener el sistema con un uso normal durante el resto del tiempo – utilización media -.

¿Qué dispositivos de hardware me hacen falta?

Cuando hablamos de dispositivo de hardware nos referimos a todos los dispositivos electrónicos controlados por la CPU del sistema como por ejemplo, la tarjeta gráfica, un módem, una tarjeta RDSI, una unidad de backup, etc. Tenemos que tener claro como se va a entender con los demás equipos de la RED, si se va a conectar a otros equipos fuera del edificio, o fuera de la ciudad, que cantidad de información vamos a tratar, como de importante es esa información, cada cuanto tiempo hay que hacer un backup (copia de respaldo de archivos), etc.

¿Detectará el sistema operativo esos dispositivos?

Antes de comprar hay que estudiar el dispositivo y la compatibilidad con el sistema operativo.

Cuando compramos un sistema operativo debemos pedir la lista de compatibilidad del Hardware que es el documento en donde podemos ver todos los componentes que se detectan.

En el caso de que no viniese alguno de nuestros dispositivos tendríamos que consultar con el fabricante, el cual nos tendría que proporcionar los denominados "DRIVERS" que son los ficheros que hacen que el dispositivo se entienda con el sistema operativo. Siempre es conveniente consultar primero la lista de compatibilidad hardware de NT que proporciona Microsoft.

¿Cuánto disco duro me hace falta?

La cantidad de memoria de almacenamiento masivo que nos hace falta será directamente proporcional a la cantidad de usuarios que tenga el sistema y también al tamaño de los ficheros que se van a almacenar en el sistema de archivos, así como el software que se instale.

Los requisitos mínimos para que Windows NT funcione sobre plataformas de tipo PC son los siguientes:

	Windows NT Workstation	Windows NT Server mínima	Windows NT Server recomendada
Procesador	486DX	PENTIUM 90	PENTIUM-PRO DUAL PENTIUM
Memoria	> 12 Mb	>12 Mb	>64 Mb
Disco duro	>117 Mb	> 148 Mb	2 de 4 Gb en espejo
Controlador de disco	E-IDE o SCSI	E-IDE o SCSI	SCSI
Tarjeta gráfica	VGA con 2Mb	S-VGA BASICA	S-VGA BASICA
CD-ROM	ATAPI o SCSI	ATAPI o SCSI	ATAPI o SCSI

NOTA: Datos suministrados por Microsoft para el sistema operativo Windows NT 4.0

Antes de comenzar a instalar NT es importante planificar cuidadosamente como vamos a gestionar el espacio de disco duro que tenemos, suele ser muy recomendable crear varias particiones y volúmenes, también es importante dejar siempre espacio disponible por si es necesario ampliar posteriormente un volumen o crear un espejo.

Personalmente haría las siguientes recomendaciones:

- Conviene que el sistema operativo y todos sus programas asociados estén en el mismo disco duro y si puede ser en la partición de arranque.
- Que en esta partición tengamos todo el software de administración y soporte de hardware del sistema.
- Cuando acabemos la instalación haremos una copia de seguridad de este sistema de archivos en una unidad de backup si la tuviéramos.
- Luego dependiendo de los usuarios, de los grupos y de las aplicaciones que vayamos a tener en el servidor, gestionaría el espacio de disco teniendo en cuenta que **el espacio que aun no se vaya a usar no se debe de particionar**, ya que NT con su herramienta administrativa de discos puede en cualquier momento ampliar dichas unidades con el espacio no particionado.

Algunas nimiedades que harán nuestra vida más fácil.

Recomiendo afrontar la instalación de un sistema con el siguiente material básico de supervivencia:

- El CD-ROM y los discos de instalación del NT Server.
- La documentación que estimemos conveniente sobre NT (en cantidad directamente proporcional a nuestra sabiduría y experiencia).
- Discos de instalación de los sistemas operativos que existen en nuestra red.
- Documentación y software de todos los dispositivos a los que vamos a enfrentarnos.
- Diez o quince disquetes de 3'5 pulgadas, con sus respectivas etiquetas (esas eternas incomprendidas).
- Libreta donde ir tomando notas sobre la instalación, estas notas pueden servirnos de gran ayuda en otras instalaciones y por supuesto en la que estemos realizando en ese momento.
- Un disco de arranque MSDOS y si es posible alguna utilidad de diagnóstico.
- Un destornillador.

Introducción al concepto de dominio

Dominios, relaciones y otras cosillas.

Un dominio es un conjunto de ordenadores (servidores + estaciones de trabajo) que comparten características comunes en cuanto a accesos. Un usuario registrado en un dominio con un nombre de usuario y una palabra de paso, automáticamente es capaz de acceder a todos los servidores de dicho dominio utilizando el mismo nombre y la misma palabra de paso.

Dentro de los servidores de un dominio existen dos jerarquías: el servidor PDC (**Primary Domain Controller**) y los servidores BDC (**Backup Domain Controller**). Por cada dominio ha de haber un PDC y sólo uno, y posiblemente varios BDC. Cuando el administrador del dominio da de alta un nuevo usuario, lo hace sobre el PDC. Los datos sobre los usuarios se guardan en una base de datos llamada SAM, que la tiene cualquier servidor. El PDC se encarga de copiar esa base de datos de usuarios a todos los BDCs de su dominio de manera periódica. Notemos la liberación de trabajo que esto supone para un administrador de red. Con sólo dar de alta un usuario en el PDC, ese usuario automáticamente puede acceder a cualquier servidor del dominio y además usando el mismo nombre de usuario y la misma palabra de paso. Este proceso de copia periódica de la SAM se denomina replicación.

Windows NT Server viene preparado con los protocolos adecuados para soportar diversos tipos de clientes: MS-DOS, Windows para Trabajo en Grupo, OS/2, Windows 95 ...

Ahora que tenemos la idea intuitiva de lo que es un dominio, pasemos a ver cómo se relacionan los dominios de una red mediante el concepto de Trust o Relación de Confianza.

Se dice que un **dominio A confía en otro B**, o que hay establecida una relación de confianza desde A hacia B, cuando cualquier usuario autorizado en el dominio B puede entrar sin más en el dominio A.

Un **grupo local** es un grupo de usuarios, de manera que cualquier usuario del grupo puede entrar y acceder a los recursos del servidor PDC del dominio al que pertenece el grupo. Un grupo local se define como perteneciente a un dominio.

Un **grupo global** es igual que el anterior excepto en que puede ser visto también por todos los dominios que confían en el dominio al que pertenece el grupo. La diferencia entre local y global es, pues, el ámbito de visibilidad. Si A confía en B, y definimos en B un grupo global, entonces ese grupo también se puede utilizar en A.

Un ejemplo práctico

Como hemos dicho al principio, el dominio sirve para administrar de una manera lógica los recursos, servidores y estaciones de una red fácilmente.

Por ejemplo, supongamos una facultad en la que hay departamentos. En cada departamento hay servidores, estaciones y recursos (discos duros e impresoras) . Podemos crear un dominio por departamento. En cada departamento, elegiremos un servidor como PDC donde se dan de alta los usuarios de ese departamento.

Nos damos cuenta de que en un departamento A nos interesa tener tres tipos de grupos: los Administradores, los Profesores y los Becarios, cada uno con diferentes permisos en cuanto a accesibilidad. Creamos en principio tres grupos locales al dominio. A la hora de dar de alta un nuevo usuario en el departamento, basta meterlo en el grupo correspondiente para que tenga los permisos por defecto de ese grupo. Si queremos que tenga algún permiso especial, también se lo podemos dar. Supongamos que el administrador da de alta a un profesor, Baltasar González, en el grupo local Profesores con nombre de usuario balgon.

El PDC copia la SAM en los restantes BDCs del departamento A, de manera que el profesor Baltasar pueda hacer logon en cualquier servidor de su departamento usando su nombre de usuario balgon y el mismo password.

Supongamos que nos interesa que el departamento A pueda utilizar los recursos del departamento B. Entonces podemos hacer lo siguiente:

Creamos un grupo global en el PDC de A. En ese grupo global meteremos todos los usuarios de A que van a acceder a B. Ahora establecemos una relación de confianza desde B hacia A, de manera que B confía en A, y por tanto ve el grupo global definido en A. Por último, en el dominio B damos al grupo global los permisos necesarios para que acceda a los recursos de B, o mejor lo incluimos en el grupo local más adecuado.

Lo anterior es sólo una manera de gestionar la organización de la facultad, pero hay más posibilidades. Podemos tener un dominio único y definir un grupo local por departamento, por ejemplo.

El Dominio Master

Una organización distinta sería la del dominio master. Supongamos que tenemos un dominio donde almacenamos todas las cuentas de los usuarios de la red (dominio master). En él definimos varios grupos globales, por ejemplo uno por departamento. Creamos ahora tantos dominios como departamentos hay, y hacemos que todos esos dominios confíen en el master. Ahora, en el dominio del departamento X creamos un grupo local donde meteremos todos los globales del master cuyos usuarios nos interese que accedan a los recursos de las máquinas de X. Por tanto, en el dominio X bastará dar permisos de acceso al grupo local definido, y automáticamente heredarán esos permisos los usuarios de los globales metidos en ese local. Un mismo grupo global puede estar metido en varios locales de varios dominios. Repetiremos esta operación para cada departamento. Esto da lugar a una administración centralizada.

Otro modelo es el de múltiples masters. Un dominio en general puede albergar hasta 15000 cuentas de usuario. Cuando necesitamos más, podemos definir varios masters. Entre los masters definiremos relaciones de confianza en ambos sentidos (por ejemplo, si tenemos dos masters M1 y M2, haremos que M1 confíe en M2 y M2 confíe en M1). Si ahora hacemos que todos los restantes dominios confíen en M1 y en M2, habremos conseguido lo mismo que en el modelo de master único pero ampliando el número de cuentas de usuario hasta 30000.

Los grupos de trabajo

Para terminar me gustaría señalar la diferencia de los dominios con los grupos de trabajo de Windows para trabajo en grupo. Un grupo de trabajo es un conjunto de ordenadores en el que cada uno puede funcionar tanto como cliente como servidor, o ambos a la vez. El administrador tiene la responsabilidad de mantener la base de datos de usuarios en cada ordenador del grupo. Además, un usuario de un ordenador podría fácilmente trastear con él y echar abajo los servicios.

Inicio de la instalación de Windows NT 4.0 (primera parte)

En este apartado desmenuzaremos la parte de la instalación de NT basada en modo texto, esta fase es idéntica para el servidor y la workstation.

Una vez considerado el sistema que albergará a nuestro servidor pasaremos a instalar el sistema operativo, en estas páginas vamos a documentar la instalación de NT 4.0 sobre una plataforma PC.

El sistema operativo se suministra en formato CD, por ello nuestra plataforma tiene que tener instalada un lector de CD-ROM compatible con NT (casi todos lo son) o estar conectado a una red que tenga uno compartido, también tendremos tres discos de inicio, si no es así tendríamos que generarlos.

Los discos de inicio pueden generarse desde cualquier PC que tenga CD-ROM, bastaría con introducir el CD de NT, ir al directorio I386 y ejecutar la instrucción **WINNT /OX**, nos pedirá tres disquetes formateados y vacíos.

El programa WINNT

Antes de seguir adelante tenemos que hacer un inciso y conocer el comando WINNT con todas sus extensiones:

PARAMETRO	EFEECTO
/S[:] nombre de la ruta	Indica la ruta de origen de los archivos de Windows NT; también puede ser una unidad de RED.
/T[:] nombre del directorio	Indica el directorio temporal en el que se guardarán los archivos para la instalación, también puede ser una unidad de RED.
/I [:] nombre del archivo .INF	Indica el nombre del archivo de instalación, por defecto es el archivo DOSNET.INF.
/O	Solo crea los discos de inicio.
/OX	Crea los discos de inicio para la instalación desde CD-ROM.
/F	Desactiva la comprobación de los archivos disponibles en los disquetes de inicio.
/C	Pasa por alto los controles de espacio disponibles en los disquetes de inicio.
/B	Para hacer la instalación sin los disquetes de inicio. Mediante /S indicaremos la ruta de los archivos de instalación si no es desde el CD-ROM en el directorio I386.
/V	Permite la instalación automática. Mediante /S indicaremos la ruta de los archivos de instalación si no es desde el CD-ROM en el directorio I386

Para todos los casos de instalación NT 4.0 necesita un volumen de disco local compatible con NT, con al menos 119 Mb de espacio libre, no comprimido y formateado con FAT o NTFS.

Podemos encontrarnos con distintas circunstancias al hacer la instalación:

- Si tenemos un sistema operativo instalado con acceso a un lector de CD, desde el directorio I386 del CD ejecutamos **WINNT/B** para que comience la instalación y no se generen los tres discos de inicio.
- Para realizar una instalación a través de red necesitamos tener instalado el cliente para red de MS-DOS (viene incluido en el CD de NT server o descargarse desde el web de Microsoft), Windows 3.11 o Windows 95, nos conectamos aun CD compartido en red o a un disco duro que contenga los archivos de instalación y ejecutamos **WINNT/B** desde el directorio I386.
- Si no tenemos nada instalado en el disco duro, introduciremos el CD-ROM en su lector, el disco 1 en la disquetera y después encenderemos el sistema.
- Si estamos instalando NT 4.0 en un equipo que pueda arrancar desde el lector de CDROM podemos cambiar en la BIOS la secuencia de arranque de manera que empiece por el CD, aunque el disco duro esté sin formatear y consecuentemente sin ningún tipo de sistema operativo instalado, el programa de instalación se inicia sólo y te permite hacer la instalación sin tener nada en el disco duro y sin tener que generar los disquetes de instalación.

Una vez iniciada la instalación todas las opciones anteriores siguen prácticamente el mismo esquema.

Reconocimiento del sistema.

Lo primero que hace es reconocer el hardware indispensable para empezar a trabajar y comprobar que no exista una versión de NT, en este caso se detendrá la instalación y tendremos que realizarla desde ese sistema NT ya instalado (usando **WINNT32**) o eliminar la partición donde estuviera ubicado. A continuación comenzará la carga de los archivos necesarios para la instalación y nos pedirá que introduzcamos el disco 2 o en el caso de estar haciendo una instalación sin discos pasará a un menú donde nos pregunta:

- Si queremos ayuda sobre la instalación (F1)
- Si queremos instalar NT (ENTRAR)
- Si queremos reparar (R), este apartado lo veremos en un próximo documento.
- Si queremos salir de la instalación (F3)

Nosotros pulsaremos "ENTRAR"

Configuración de unidades de almacenamiento

Pasara a la fase de detección de los controladores ESDI/IDE, SCSI y unidades de CDROM conectadas, preguntándonos si queremos detectar controladoras SCSI (ENTRAR) o no detectarlas (I); éste sería el caso si no tuviéramos ningún dispositivo

SCSI. ¡Cuidado!, en este caso no se detectaría el CDROM IDE, ya que NT lo trata como un dispositivo SCSI.

Nosotros pulsaremos *"ENTRAR"*

Nos pedirá el disco 3, aparece una pantalla con el resultado de la detección. Si no hubiera sido detectado alguno de nuestros discos duros o lectores de cdrom, tendríamos que instalar el driver del fabricante presionando (*S*). Si los hubiera detectado todos pulsaremos *"ENTRAR"*).

Aparece en pantalla la licencia del producto la cual leeremos atentamente dando al avance pagina hasta que nos permita dar a **F8** para continuar, siempre que estemos de acuerdo con las condiciones de la licencia.

Seguidamente nos dará un listado de componentes instalados en el sistema, los cuales podremos cambiar en caso necesario, creo que sería mejor dejar las cosas como están y luego cambiar lo que queramos desde el sistema operativo ya instalado.

Ahora pasaremos al gestor de particiones de disco y de ubicación de la instalación el cual nos pregunta:

¿Dónde queremos instalar NT? .Para ello nos moveremos con el cursor hasta la partición donde queremos instalarlo y luego presionaremos (*ENTRAR*).

Si tenemos espacio sin asignar nos moveremos con el cursor a ese espacio no particionado y pulsando la tecla (C) crearemos una nueva partición, **¡ojo!**, yo lo haría desde el administrador de disco una vez instalado el sistema operativo. Lo más importante es tener un espacio de aproximadamente 300 Mb para la instalación de NT 4.0.

Si queremos borrar una partición moveremos el cursor a la partición existente y pulsaremos (E).

En nuestro caso tenemos una partición FAT con el tamaño necesario para la instalación del NT, por lo que moveremos el cursor hasta situarlo encima de dicha partición y pulsaremos (*ENTRAR*).

Pasará a preguntarnos si queremos convertir la partición a NTFS o dejarlo como está, con el cursor nos moveremos a la opción que deseemos. La instalación es más rápida sobre FAT, y así lo haremos nosotros, recordando que cuando terminemos la instalación tendremos que ejecutar **CONVERT C: /FS: NTFS** para convertir a NTFS, siempre que queramos convertir el sistema de archivo a este tipo.

NOTA: NTFS nos permite configurar permisos de seguridad sobre archivos y directorios; FAT es más rápido pero no tiene opciones de seguridad.

También nos preguntará el directorio donde queremos ubicar el bloque de programas del NT, por defecto "*WINNT*" y pasará a examinar los discos para comprobar su integridad, para ello pulsaremos (ENTRAR); si consideramos que los discos están en perfecto estado pulsaremos (ESC).

Llegado a este punto el sistema se pondrá a copiar los archivos necesarios para la instalación del sistema NT, cuando acabe este proceso retiraremos el disco de la disquetera y del CD-ROM y presionaremos (*ENTRAR*).

Con esto concluye la primera parte de la instalación, que sería igual para el NT server y workstation. La segunda fase, basada en el entorno gráfico de NT, es distinta para cada versión.

Instalación de Windows NT Workstation (segunda parte)

En este apartado veremos la parte de la instalación de NT workstation basada en el entorno gráfico de Windows.

Una vez pasada la primera parte de la instalación, se reinicia el ordenador y comienza la instalación basada en entorno gráfico.

Comienzan las ventanillas

Nos saldrá una pantalla donde nos indica los pasos que va a seguir la instalación, donde pulsaremos (*SIGUIENTE*), y pasaremos a otra donde nos indica el tipo de instalación que vamos a realizar:

- **Típica:** Recomendada para la mayoría de los equipos
- **Portátil:** Se instalará con opciones útiles para equipos portátiles
- **Compacta:** Para ahorrar espacio en disco, no se instalará ninguno de los componentes opcionales
- **Personalizada:** Para usuarios más avanzados. Puede personalizar todas las opciones de instalación disponibles

Nosotros usaremos la personalizada y pulsaremos (*SIGUIENTE*).

En el paso siguiente pondremos el nombre y la organización a la que va a pertenecer la licencia (*SIGUIENTE*), e introduciremos la clave del CD de NT, la cual viene en la carátula del CD, (*SIGUIENTE*), pasaremos a poner el nombre que va a tener el equipo para su reconocimiento en red, ¡ NO PUEDE ESTAR DUPLICADO!, (*SIGUIENTE*), y nos preguntará la contraseña del administrador ¡Nos se nos puede olvidar!, en caso de olvido tendremos que reinstalar el sistema operativo, (*SIGUIENTE*). No pregunta si queremos un disco de rescate. El disco de rescate es importante por si existe un bloqueo o un fallo en el arranque de NT, este disco se tendrá que acuatiza cada cierto tiempo, y siempre antes de hacer un cambio en el equipo, sobre todo si es un cambio de hardware. En este caso la utilidad para generarlo es "RDISK" que será ampliada mas adelante, (*SIGUIENTE*), la pantalla que sigue es la selección de componentes en actuaremos eligiendo o descartando los componentes que creamos adecuados, una vez determinado que es lo que queremos instalara le daremos a (*SIGUIENTE*).

Configurando el acceso a red.

Dependiendo de nuestra configuración de red tendremos que elegir entre una de estas opciones:

- Si el equipo está conectado a una red a través de RDSI (ISDN) o un adaptador de red pulsaremos como activo en el cuadro a tal efecto.
- Si a su vez va a tener control de acceso telefónico a redes también marcaremos el cuadro a tal efecto
- Si nuestro equipo no va a tener nada de lo anterior pulsaremos el botón redondo que nos indica tal opción (No conectar este equipo a una red en este momento)

Nuestro equipo está conectado a una LAN a través de un adaptador de red (*SIGUIENTE*)

Pulsaremos la búsqueda automática de adaptadores de red, en el caso que no lo detectase tendremos que utilizar un disco del fabricante o un adaptador existente en la lista de adaptadores de NT. Una vez instalado el adaptador de red, pasaremos a la instalación de los protocolos con los que van a trabajar nuestro sistema, los cuales pueden ser TCP/IP, IPS/SPX, NetBEUI, pudiéndose seleccionar otros desde una lista o instalarlos desde un disco del fabricante. Nosotros instalaremos TCP/IP, si tuviéramos que instalar un cliente para NETWARE tendríamos que instalar IPX/SPX, y si lo queremos compatibilizar con una antigua red de Microsoft o queremos una instalación sencilla hasta 8 equipo utilizaremos NetBEUI solamente.

Nosotros instalaremos TCP/IP ya que será imprescindible para el acceso a Internet a través de acceso telefónico a redes, (*SIGUIENTE*).

Pantalla de los servicios de red

Salen un listado con los servicios mínimos de red que no se pueden tocar desde la instalación, en el caso que queramos quitar algunos tendremos que esperar a que se acabe la instalación, podremos ampliarlo dependiendo de los que queramos, en el caso de una red Netware tendremos que instalar el servicio de Cliente para Netware.

Ya hemos acabado la instalación de red Pulsaremos (*SIGUIENTE*), si tenemos alguna duda (*ATRÁS*). Comenzado la instalación de todo lo que le hemos indicado en los pasos previos. Pasando a la introducción de los datos para el protocolo TCP/IP.

Si nuestro equipo adquiere la dirección IP desde un servidor DHCP automáticamente le daremos que (*SI*), en el caso de tener una dirección IP fija le daremos que (*NO*).

Ahora seguiremos con la introducción de los datos del TCP/IP de nuestro equipo, si tenemos una dirección fija de red la pondremos una vez activada la casilla a para tal efecto, con la máscara de red adecuada, si no tenemos ningún ROUTER o GATEWAY para la solución de encaminamiento lo dejaremos en blanco, en caso de que existiera pondríamos la dirección de este. Esta es la Instalación mínima mas adelante la analizaremos con mas detenimiento. Si utilizamos WINS para la resolución de nombres

le indicaremos el servidor de WINS en caso contrario le diremos que *(SI)* queremos continuar.

Nos indica los niveles de enlace entre los servicios, los protocolos y los adaptares de comunicaciones tanto de red como de RAS los cuales podemos habilitar o deshabilitar a nuestro gusto. *(SIGUIENTE)*. NT esta listo para iniciar la red *(SIGUIENTE)* si lo tenemos claro, *(ATRÁS)* si no hemos equivocado en algo.

Ahora llega el momento de decirle si vamos a formar parte de un **dominio NT** o en un grupo de trabajo en el caso de trabajar en un dominio necesitamos la asistencia del administrador para que de alta la máquina. Nosotros en un principio no trabajamos en un dominio sino en un grupo de trabajo. Pondremos el Nombre, *(SIGUIENTE)*, ya hemos terminado la instalación de la red.

Pasaremos a poner la fecha y la hora *(CERRAR)*, y las características de la tarjeta gráfica, aunque recomiendo dejar la que nos haya dado por defecto y continuar la instalación, posteriormente podremos cambiar el tipo. Si ha detectado una tarjeta tendremos que pulsar *(PRUEBA)*, antes de *(ACEPTAR)*.

Copiará el resto de los archivos, guardará la configuración y nos pedirá que insertemos un disco que etiquetaremos como “disco de reparación *(ACEPTAR)*”, borrará los archivos temporales y nos pedirá que reiniciemos.

Instalación de Windows NT Server (segunda parte)

En este apartado veremos parte de la instalación de NT server basada en modo gráfico, que es distinta de la instalación de NT workstation.

Una vez pasada la primera parte de la instalación, se reinicia el ordenador y comienza la instalación basada en entorno gráfico. Lo primero que hace es mostrar una pantalla indicando el proceso de instalación que vamos a seguir.

En el paso siguiente pondremos el nombre y la organización a la que va a pertenecer la licencia, e introduciremos la clave del cdrom que viene en la funda. Pasaremos a poner el nombre que va a tener el equipo en la red, ¡atención!, No puede estar duplicado.

Llegamos al menú donde tenemos que indicar que función realizará nuestro equipo, antes quizás te convenga tener claro lo que es un dominio (puedes consultar un artículo al respecto en este mismo documento):

- Controlador principal de dominio (PDC): será el que gestione las cuentas de usuarios y de equipos, y los inicios de sesión, sólo existe uno por dominio.
- Controlador de reserva del dominio (BDC): tiene una copia de la base de datos de usuarios y puede sustituir al PDC en caso de fallo, pueden existir varios en un mismo dominio.
- Servidor Independiente: servidores no integrados en un dominio o que no realizan en estas funciones de PDC o BDC

Supondremos aquí que estamos instalando un PDC, lo seleccionaremos y nos preguntará la contraseña del administrador, que no podemos olvidar, en cuyo caso tendríamos que reinstalar el sistema operativo.

Ahora nos pregunta si queremos generar un disco de rescate, este disco es importante si existe un bloqueo o un fallo en el arranque de NT, se tendrá que actualizar cada cierto tiempo y también antes y después de hacer un cambio importante en el equipo, sobre todo si es un cambio de hardware. Preparamos un disquete vacío y lo creamos ahora. La pantalla que sigue es la de selección de componentes accesorios al sistema, elegiremos los componentes que creamos adecuados o dejamos la configuración por defecto si no estamos muy familiarizados con ellos.

Comenzando la instalación de la red.

Si el equipo está conectado a una red, ya sea a través de RDSI (ISDN) o con un adaptador de red, tendremos que activar el cuadro correspondiente, si necesitamos acceso telefónico a redes también marcaremos el cuadro a tal efecto.

En caso contrario pulsaremos el botón redondo que nos indica tal opción (No conectar este equipo a una red en este momento)

Nuestro equipo esta conectado a una LAN a través de un adaptador de red pulsaremos **“Siguiente”**.

En esta pantalla nos pregunta si queremos instalar el IIS (Internet Information Server) cuya instalación veremos en un próximo documento, solo anticipar que es para poner nuestro equipo como un servidor de Internet. De momento lo dejamos sin seleccionar y pulsaremos **“Siguiente”**.

Pulsaremos la búsqueda automática de adaptadores de red, en el caso que no lo detectase tendremos que utilizar un disco del fabricante o un adaptador existente en la lista de adaptadores de NT. Una vez instalado el adaptador de RED, pasaremos a la instalación de los protocolos con los que van a trabajar nuestro sistema, los cuales pueden ser TCP/IP, IPS/SPX, NetBEUI, pudiéndose seleccionar otros desde una lista o instalarlos desde un disco del fabricante. Nosotros instalaremos TCP/IP, si tuviéramos que instalar un cliente para NETWARE tendríamos que instalar IPX/SPX, y si lo queremos compatibilizar con una antiguas redes de Microsoft o queremos una instalación sencilla hasta 8 equipo utilizaremos NetBEUI solamente.

Nosotros instalaremos TCP/IP ya que será imprescindible para el acceso a Internet a través de acceso telefónico a redes, (*SIGUIENTE*).

Pantalla de los servicios en RED.

Sale un listado con los servicios mínimos de RED que no se pueden tocar desde la instalación, en el caso que queramos quitar algunos tendremos que esperar a que se acabe la instalación, podremos ampliarlo dependiendo de los que queramos, en el caso de una red NETWARE tendremos que instalar el servicio de Cliente para NETWARE.

Ya hemos acabado la instalación de RED Pulsaremos (*SIGUIENTE*), si tenemos alguna duda (*ATRÁS*). Comenzado la instalación de todo lo que le hemos indicado en los pasos previos. Pasando a la introducción de los datos para el protocolo TCP/IP.

Si nuestro equipo adquiere la dirección IP desde un servidor DHCP automáticamente le daremos que (*SI*), en el caso de tener una dirección IP fija le daremos que (*NO*).

Ahora seguiremos con la introducción de los datos del TCP/IP de nuestro equipo, si tenemos una dirección fija de red la pondremos una vez activada la casilla a para tal efecto, con la mascara de red adecuada, si no tenemos ningún router o gateway para la solución de encaminamiento lo dejaremos en blanco, en caso de que existiera pondríamos la dirección de este. Esta es la Instalación mínima mas adelante la analizaremos con mas detenimiento. Si utilizamos WINS para la resolución de nombres le indicaremos el servidor de WINS en caso contrario le diremos que (*SI*) queremos continuar.

Nos indica los niveles de enlace entre los servicios, los protocolos y los adaptares de comunicaciones tanto de red como de RAS los cuales podemos habilitar o deshabilitar a nuestro gusto. (*SIGUIENTE*). NT esta listo para iniciar la red (*SIGUIENTE*) si lo tenemos claro, (*ATRÁS*) si no hemos equivocado en algo.

Ahora llega el momento de decir el nombre que va a tener nuestro dominio. Pondremos el nombre, pulsaremos **“Siguiente”** y ya hemos terminado la instalación de la red.

Pasaremos a poner la fecha y la hora (*CERRAR*), y las características de la tarjeta gráfica, aunque recomiendo dejar la que nos haya dado por defecto y continuar la instalación, posteriormente podremos cambiar el tipo. Si ha detectado una tarjeta tendremos que pulsar (*PRUEBA*), antes de (*ACEPTAR*).

Copiará el resto de los archivos, guardará la configuración y nos pedirá que insertemos un disco que etiquetaremos como "**Disco de reparación**" (*ACCEPTAR*), borrará los archivos temporales y nos pedirá que reiniciemos.

Elección de un protocolo de red.

Una de las bazas más importantes que ha jugado siempre NT es la elasticidad que tiene a la hora de integrarse con otros equipos en red, de hecho convive sin problemas con redes basadas en sistemas Novell, AppleTalk, UNIX, SNA y cualquier cosa que se le eche, sirviendo incluso de pasarela entre estos mundos tan distintos. Este comportamiento tan versátil se debe a la gran cantidad de protocolos que incorpora y que pueden convivir simultáneamente en un sistema con Windows NT.

Para cualquier administrador de sistemas es obvio que si necesita conexión con Novell habrá de instalar el protocolo IPX/SPX, para convivir con UNIX echará mano de TCP/IP y si los Macintosh abundan tendrá que usar AppleTalk.

Lo que a veces no queda tan claro es el protocolo a utilizar en una red basada únicamente en sistemas operativos de Microsoft (MSDOS, Windows 3.x, Windows 95 y el propio Windows NT), es aquí donde el presente artículo pretende poner un poco de luz.

Protocolos "de serie": IPX/SPX y NetBEUI.

Al instalar Windows NT los protocolos que se instalan por defecto son IPX/SPX y NetBEUI. Aunque la elección de IPX/SPX me parece acertada no entiendo porqué se nos endosa NetBEUI cuando la propia Microsoft nos dice que no le parece un protocolo adecuado para una red que se precie de serlo. Con el vamos a empezar esta discusión.

NetBEUI.

Es el protocolo utilizado por las antiguas redes basadas en Microsoft LAN Manager. Es muy rápido en pequeñas redes que no lleguen a la decena de equipos y que no muevan ficheros de gran tamaño, a partir de ahí es mejor que te decantes por otra opción y lo desinstales de tus clientes y tus servidores, esto último siempre que no tengas ningún equipo que utilice LAN Manager.

IPX/SPX.

Este protocolo, implementado por Novell, ha demostrado sobradamente su valía en redes de área local, es rápido, fácil de configurar y requiere pocas atenciones. Es el protocolo que Microsoft recomienda para redes de área local basadas en DOS, Windows 3.x, Windows 95 y Windows NT.

El principal inconveniente que presenta para redes medianas y grandes es que no se puede enrutar o sea que no puede pasar de una subred a otra si entre ambas hay un encaminador (router), por lo que no puede usarse en redes WAN. Otro inconveniente que presenta en redes con un cierto número de equipos es que puede llegar a saturar la red con los broadcast que lanzan los equipos para anunciarse en la red.

TCP/IP.

Este protocolo juega aquí con ventaja pues se trata de mi favorito y además se hace imprescindible si estás conectado a Internet o quieres crear una intranet.

La capacidad de TCP/IP para mover información en una red, por grande que sea, sin perder datos, su sistema de nombres y direcciones, y su facilidad para saltar de una red a otra lo convierten en el candidato ideal para cualquier red de ordenadores dispuesta a no

quedarse dentro de las paredes de un edificio. No obstante pueden achacársele algunos inconvenientes como la dificultad de configuración para el usuario y la necesidad de un mantenimiento constante por parte del administrador de la red.

El primer inconveniente se debe a la necesidad que tiene el usuario de conocer algunos datos imprescindibles antes de que el sistema empiece a funcionar en red: dirección IP, máscara de red, dirección del servidor de nombres y dirección del encaminador, afortunadamente este problema puede resolverse utilizando el **servicio de configuración dinámica de equipos (DHCP)**, que viene incluido en Windows NT Server, este servicio asigna los datos mencionados arriba a cada equipo en el momento en que este se conecta en red de manera transparente para el usuario.

El trabajo de mantenimiento por parte del administrador tampoco es baladí: asignación de direcciones IP a los nuevos equipos, mantenimiento de la tabla de nombres en el servidor de nombres si este existe o, peor aún, en cada equipo si no existe y vigilar que no haya direcciones duplicadas por citar sólo algunos. De nuevo NT Server nos hecha una mano si combinamos la potencia de DHCP con el **servicio de nombres para Windows (WINS)** y el reciente **servicio de nombres de dominio (DNS)**.

Otro inconveniente que aún no hemos mencionado es la falta de seguridad de TCP/IP frente a los "mirones" que tengan acceso físico a la red, ya que las tramas TCP/IP no van codificadas y con un software adecuado podría capturarse parte de la información que estamos enviando. Para este problema comienzan a surgir soluciones como el **protocolo punto a punto apantallado (PPTP)**, que encripta las tramas TCP/IP que enviamos, estableciendo de esta forma un canal seguro incluso a través de Internet.

NetBIOS, un escalón más arriba.

No podemos nunca hablar de NetBIOS como una alternativa a los protocolos mencionados arriba, pues se trata de un protocolo que se encuentra un escalón más arriba que los anteriores (más cerca del usuario). NetBIOS es un intermediario entre dichos protocolos y nuestras aplicaciones, que nos permite conectarnos al resto de los equipos de nuestra red usando nombres sencillos y fáciles de recordar (SERVIDOR, COMPRAS, ANDROMEDA) sin importar que protocolo de red estemos usando para comunicarnos con ellos. De esta manera para el usuario la red se convierte en algo transparente por la que puede navegar usando el icono "Entorno de red".

Además no tenemos que preocuparnos nunca de él pues se instalará solito sobre los protocolos que configuremos en nuestro equipo.

Conclusiones finales

Mi más encarecida recomendación es que mantengas tu red funcionando con el menor número de protocolos posibles, siendo muy conveniente que haya homogeneidad entre los equipos que vayan a compartir recursos entre sí, ya que las máquinas que no tengan al menos un protocolo común no podrán verse entre sí ni compartir recursos.

Si por motivos de tamaño no vas a usar NetBEUI, la elección queda entre IPX/SPX y TCP/IP, usa el primero en una red local sin acceso a Internet y el segundo en una red no local (WAN,MAN) o si necesitas Internet o intranet. Si, como es habitual, en tu red hay máquinas que no salen a Internet y otras que sí lo hacen puedes instalar en todas IPX/SPX y en las que acceden a Internet añades TCP/IP, de esta manera las máquinas que no acceden a Internet están más seguras y todas se ven entre sí.

Gestión de usuarios

Cuentas de usuarios y grupos

Es muy importante planificar cuidadosamente la administración de las cuentas de usuario y grupos, no obstante disponemos de sencillas y potentes herramientas para llevarlo a la práctica.

Aquí tienes algunos consejos importantes para realizar con éxito dicha planificación:

El mantenimiento de los permisos y derechos de un grupo es más sencillo que el de varias cuentas de usuario, generalmente usaremos los grupos para administrar el acceso a los recursos (puestos, archivos, impresoras, etc.):

- Es obvio que sobre el directorio personal de un usuario aplicaremos permisos específicos para dicho usuario, pero si necesitamos que varios usuarios de distintos o de un mismo grupo accedan al mismo recurso es recomendable crear un nuevo grupo para tal fin, ya que un usuario puede pertenecer a varios grupos.
- Muchas veces creamos grupos utilizando el mismo esquema de nuestra empresa u organización, sin embargo también es aconsejable pensar en los grupos de usuarios en función de los recursos que van a necesitar.
- Cambiaremos los permisos proporcionados a un conjunto de usuarios utilizando la cuenta de grupo pero no modificaremos cada cuenta.
- Intentaremos aprovechar los grupos predefinidos de Windows NT, a los que se han asignado útiles conjuntos de derechos y capacidades.

En un dominio de Windows NT Server se pueden mantener dos tipos de grupos: grupos locales y grupos globales, para comprender la utilidad de cada uno hemos hecho un pequeño extracto de los manuales de ayuda.

Grupos globales

Un grupo global contiene una serie de cuentas de usuario de un dominio que están agrupadas bajo un nombre de cuenta de grupo. Un grupo global sólo puede contener cuentas de usuario del dominio donde se creó el grupo global. Una vez que se crea un grupo global, se le puede asignar permisos y derechos en su propio dominio sobre estaciones de trabajo o servidores miembro, o sobre dominios que confían. Sin embargo, lo mejor es asignar derechos y permisos a grupos locales, y usar el grupo global como método para agregar usuarios a grupos locales.

Los grupos globales se pueden agregar a grupos locales del mismo dominio, en dominios que confían en dicho dominio, o en servidores miembro o equipos que ejecuten Windows NT Workstation en el mismo dominio o en uno que confía. Los grupos globales sólo contienen cuentas de usuario de dominio. No puede crear un grupo global en un equipo que ejecute Windows NT Workstation o en un equipo que ejecute Windows NT Server como servidor miembro.

La palabra "globales" en "grupos globales" indica que el grupo está disponible para recibir derechos y permisos en múltiples dominios (globales). Un grupo global sólo puede contener cuentas de usuario; no puede contener grupos locales ni otros grupos globales.

Grupos locales

Un grupo local contiene cuentas de usuario y cuentas de grupo globales de uno o más dominios, agrupados bajo un nombre de cuenta de grupo. Los usuarios y los grupos globales de fuera del dominio local sólo se pueden agregar al grupo local si pertenecen a un dominio que confía. Los grupos locales hacen posible la rápida asignación de derechos y permisos sobre los recursos de un dominio (es decir, el dominio local) a usuarios y grupos de dicho dominio y otros dominios que confíen en él.

Los grupos locales también existen en servidores miembro y equipos que ejecutan Windows NT Workstation, y pueden contener cuentas de usuario y grupos globales.

La palabra "locales" de "grupos locales" indica que el grupo está disponible para recibir derechos y permisos en un dominio único (local). Un grupo local no puede contener otros grupos locales.

Estrategias para utilizar grupos locales y globales

Un grupo local es una entidad de seguridad única a la que se puede conceder acceso a muchos objetos de una única ubicación (un dominio, una estación de trabajo o un servidor miembro) en vez de tener que editar los permisos sobre todos esos objetos de forma independiente.

Con los grupos globales puede agrupar las cuentas de usuario a las que podría conceder permisos para usar objetos en múltiples dominios y estaciones de trabajo.

Por ejemplo, en una configuración de múltiples dominios, puede pensar en los grupos globales como medio para agregar usuarios a los grupos locales de dominios que confían. Para extender los derechos y permisos de los usuarios a recursos de otros dominios, agregue sus cuentas a un grupo global de su dominio y después agregue el grupo global a un grupo local de un dominio que confía.

Incluso en un dominio único, si recuerda que puede agregar dominios adicionales en el futuro, puede usar grupos globales agregados a grupos locales para conceder todos los derechos y permisos. Posteriormente, si se crea otro dominio, los derechos y permisos asignados a sus grupos locales pueden extenderse a los usuarios del dominio nuevo creando una relación de confianza y agregando grupos globales del dominio nuevo a sus grupos locales. De la misma manera, si el dominio nuevo confía en su dominio, sus grupos globales se pueden agregar a los grupos locales del dominio nuevo.

Los grupos globales de dominio también se pueden usar para propósitos administrativos en equipos con Windows NT Workstation o en servidores miembro con Windows NT Server. Por ejemplo, el grupo local Administradores de dominio se agrega de forma predeterminada al grupo local incorporado Administradores en todas las estaciones de trabajo o servidores miembro que se unen a un dominio existente. La pertenencia al grupo local Administradores de una estación de trabajo o servidor miembro permite que el administrador de red administre el equipo de forma remota creando grupos de programas, instalando software y solucionando los problemas del equipo.

Nociones sobre discos duros

MBR, particiones, volúmenes, formatos, son conceptos que tendremos que tener claro si pretendemos gestionar adecuadamente nuestros discos duros bajo Windows NT

La parte dura

Un disco duro es básicamente un conjunto de platos recubiertos con un material sensible a alteraciones magnéticas que giran a gran velocidad (cuya misión es la de almacenar los datos) y unos cabezales móviles de gran precisión (los encargados de leer y escribir en los platos magnéticos). Los dos estándares más utilizados son IDE y SCSI.

La secuencia de inicio

Una vez que la ROM ha detectado el disco duro principal lee el primer registro que se encuentra en éste, dicho registro es el Master Boot Record (MBR, literalmente registro maestro de arranque), que contiene un programa ejecutable y una tabla donde están definidas las particiones del disco. El ejecutable del MBR llama a su vez a otro programa contenido en el primer sector de la partición primaria activa que es el encargado de cargar el sistema operativo en memoria.

Particiones primarias y extendidas

Antes de comenzar a trabajar con un disco duro creamos en él una serie de particiones (de una a cuatro con NT) que contendrán los datos. Existen dos tipos de particiones: la **partición primaria** y la **partición extendida**.

La partición primaria es la única desde la que puede arrancar el sistema operativo, aquí es donde el MBR buscará el programa que controla el arranque (**boot manager**), que en NT se configura con el archivo BOOT.INI

En NT podemos definir por cada disco hasta cuatro particiones primarias pero sólo una puede estar activa. Gracias a esto podrían convivir en nuestro equipo cuatro sistemas operativos distintos

La partición extendida no puede usarse como partición de arranque de un sistema operativo, pero tiene la ventaja de poder dividirse en varios volúmenes.

Sin embargo el usuario nunca trabaja directamente sobre las particiones de un disco duro, ni notará ninguna diferencia por trabajar en una primaria o en una extendida, para trabajar con los datos se define el concepto de volumen, cada volumen lleva asignada una letra de unidad que la identifica para poder trabajar con ella. Un volumen puede ser:

Aunque se hayan definido las particiones en las que se va a estructurar el disco, todavía éstas no son accesibles al sistema operativo. Para ello tenemos que formatear cada una de las particiones con un formato reconocible por el sistema operativo que vayamos a instalar. Una vez formateadas podemos definir el concepto de volumen.

Volúmenes

Los volúmenes o unidades lógicas son porciones de uno o varios discos duros que el sistema operativo trata como si fueran una sola unidad física, como si dijéramos un disco duro virtual. De manera que podemos escribir y leer datos en ellas, formatearlas, buscar errores, etc.

Un volumen puede abarcar:

Una partición primaria completa, la partición primaria sólo puede albergar un volumen, de hecho el administrador de discos de NT identifica este tipo de volumen como "partición primaria".

Un fragmento de una partición extendida, en una partición extendida podemos incluir tantos volúmenes como queramos ;) , este tipo de volumen recibe el nombre de "unidad lógica" en el administrador de disco de NT.

Distintos fragmentos de particiones primarias o extendidas en discos duros diferentes, el administrador de disco marcará este tipo de volumen como "conjunto de volúmenes".

El administrador de discos de NT (sinceramente, una magnífica herramienta) nos permite jugar con todas estas variables a nuestro antojo.

Porqué particionar un disco duro

El hacer particiones en un disco duro puede representar interesantes ventajas:

Flexibilidad: si tenemos en nuestro sistema sólo un disco con una sola partición primaria no podremos acceder a las interesantes opciones que nos permite el administrador de discos, ya que esta partición albergará el sistema y no puede ser modificada. Si tenemos uno o varios discos con unas cuantas particiones podremos crear nuevos volúmenes, ampliar el espacio en las unidades existentes, crear discos espejo, etc.

Organización: es adecuado tener separados los grandes bloques de datos en distintas particiones de manera que nuestro árbol de directorios sea menos complicado y más intuitivo.

Seguridad: para implementar niveles de seguridad RAID tendremos que disponer de diversas particiones y discos en nuestro sistema

Rendimiento: en discos duros de gran tamaño formateados con FAT ganaremos espacio si hacemos un adecuado número de particiones.

Por otro lado no recomiendo a nadie tener una sola unidad de disco duro en un servidor, es más aconsejable tener dos o tres dispositivos, si sólo tenemos un disco de gran capacidad os animo a crear varias particiones. Tener más de un dispositivo puede ayudarnos en el momento en que uno de ellos decida fallar, perderemos menos información y siempre podremos mover esta a otro disco antes de un desastre total, en sistemas críticos tendremos implementar el nivel adecuado de RAID. Por lo que respecta a las visitas indeseadas el tener varias unidades (físicas o lógicas) dificultará el movimiento del posible intruso, pues una vez que acceda a una unidad podrá moverse por esta con relativa facilidad, sin embargo el salto de una unidad a otra es algo más complicado.

Una vez creadas las particiones y asignados los volúmenes queda aún un importante trabajo que tocaremos en un próximo artículo: decidir el sistema o los sistemas de

archivos a utilizar y formatear cada volumen. Para ir abriendo boca diremos que NT sólo puede formatear bajo FAT y NTFS, aunque también entiende HPFS (OS/2) y CDFS (el de los cdroms), desgraciadamente la versión 4.0 de NT no es capaz aún de leer FAT32, el sistema de archivos usado por Windows 95 en su versión OSR2.

El administrador de discos

En este apartado veremos las atractivas posibilidades del administrador de disco, una herramienta fácil de usar y altamente intuitiva pero con una potencia insospechada.

Posibilidades que ofrece


El administrador de disco es la herramienta gráfica que emplea NT para la gestión de discos duros, con dicha herramienta podemos:

- Gestionar particiones de disco y unidades lógicas.
- Dar formato a volúmenes y asignarles nombres.
- Leer la información del estado de los discos.
- Leer la información del estado de los volúmenes, la etiqueta y la letra del volumen, el sistema de archivos y su tamaño.
- Crear y modificar las asignaciones de letras.
- Ampliar un volumen o un conjunto de volúmenes.
- Crear y eliminar conjuntos de volúmenes.
- Crear o eliminar conjuntos de bandas con o sin parida
- Regenerar un miembro no encontrado de un conjunto de bandas.
- Establecer o romper conjuntos de espejos.(ver niveles raid).

Antes de entrar en materia debes tener claro algunos conceptos sobre discos duros, si quieres ver también el tema de tolerancia a fallos no dejes de leer la página sobre niveles raid.

Un vistazo rápido

Antes de comenzar un par de advertencias: el administrador de discos no permite trabajar sobre la partición de sistema (normalmente C:), ya que contiene los archivos necesarios para que NT se ejecute, el resto de las particiones son totalmente moldeables pero tendrás que tener cuidado con lo que haces en aquellas que contengan datos, ya que podrías perderlos.



En este gráfico puedes ver al administrador de discos trabajando sobre un sistema con tres discos físicos (0,1 y 2) y un lector de cdrom, aquí puedes apreciar:

- Una partición primaria y activa de 515 MB que contiene la unidad lógica C: en el disco duro 0.
- Un conjunto de espejos para integridad de datos (unidad D:) en el disco duro 1.
- Una unidad lógica repartida en dos particiones de dos discos distintos, el 0 y el 1,(conjunto de volúmenes J:). fíjate en que aun está sin formatear.
- Un disco duro con cinco particiones: tres de unidades lógicas E:, F:, G: y un espejo de la unidad D: del disco 1.
- Espacio disponible sin particionar en el disco 2.

Con esta configuración hemos conseguido:

- Realizar un espejo (o sea una copia exacta) de un volumen (D:)que contiene los datos más importantes almacenados en este servidor, si mañana me falla uno de los discos duros puedo romper el espejo en el que ha quedado funcionando y seguir trabajando como si nada, incluso podré hacer un nuevo espejo con un tercer disco duro que siga en funcionamiento.
- Hemos aprovechado el espacio sobrante en dos discos duros para crear un solo volumen (J:) de mayor capacidad.

- También existe una zona sin asignar de 47 MB que podemos utilizar con total libertad para ampliar cualquiera de los volúmenes que se nos quede pequeño.

Todo esto se ha realizado usando solamente el administrador de discos y una cierta planificación a la hora de adquirir los discos duros para el equipo (mejor dos o tres más pequeños que uno sólo más grande). También es muy importante saber como particionar correctamente un disco duro antes o durante la instalación de NT.

Vamos a repasar ahora el entorno de trabajo de esta herramienta si has trabajado anteriormente con ella puedes pasar directamente a la parte práctica, en caso contrario sigue leyendo y luego iremos a la praxis.


El entorno de trabajo

Para empezar da un vistazo a las dos imágenes siguientes. Nos dicen casi lo mismo pero en distinto formato, son los dos tipos de vista que puedes utilizar:

- El modo de vista "Volúmenes" resalta más las unidades lógicas y es más completa en cuanto a datos numéricos como la capacidad, el espacio disponible y el porcentaje de espacio disponible en relación a la capacidad total, datos muy interesantes para ver que volúmenes se están quedando pequeños y como tienes repartido el espacio de almacenamiento.



- La vista "Configuración de disco" muestra como están organizadas las particiones y volúmenes dentro de los discos físicos, es la más adecuada para el trabajo fuerte con el administrador de discos, o sea, extender volúmenes, crear o eliminar particiones, establecer espejos, etc. Es la que usaremos a lo largo de estas páginas.



En esta última imagen puedes ver de una manera muy intuitiva como está repartido el espacio en el disco duro. Cada cuadradillo representa un volumen, los códigos de colores indican como está configurado cada volumen, también aparecen aquí la etiqueta, el tipo de formato y el espacio total. El significado de cada color viene dado por la leyenda de la penúltima barra que puedes configurar desde el menú Opciones.

Si picas con el ratón sobre alguno de los cuadradillos que representan los volúmenes lo habrás seleccionado para poder trabajar con él, deja pulsada la tecla de mayúsculas y picas en nuevos cuadradillos si quieres seleccionar varios a la vez, del mismo modo puedes seleccionar las zonas rayadas que representan el espacio disponible no asignado a ningún volumen.

Truco: pulsando el botón secundario del ratón sobre cualquier cuadradillo accedes a un pequeño menú con las tareas que pueden realizarse sobre dicho volumen.

Las acciones que vayas realizando no serán efectivas hasta que registres los cambios que has hecho, esto, que a veces despista o resulta tedioso, es una buena medida de seguridad frente a la pérdida de datos. Para realizar determinadas acciones (por ejemplo formatear un volumen después de crearlo) tendrás que ir confirmando los cambios sobre la marcha usando el comando Partición/Registrar cambios ahora. Si sales del programa sin haber registrado los cambios un diálogo te dará la posibilidad de hacerlo o de salir sin registrar nada.

Reparación de un sistema dañado

Cuando nuestro sistema nos da algún error en el arranque, no se puede inicializar NT o se ha dañado alguna parte del registro, tenemos que actuar con calma y serenidad, aún no está todo perdido, sobre todo si tenemos un disco de reparación actualizado

Previsión y análisis

Para prevenir la pérdida de los datos y el sistema, siempre tenemos que tener un juego de disco compuesto por los tres de instalación y otro que generamos con la utilidad RDISK del sistema operativo, siempre que vayamos a hacer un cambio importante en el sistema, sobre todo si es de hardware hay que generar el disco de rescate antes de hacerlo y si todo va bien habrá que volverlo a generar después de la instalación. En el caso de un cambio del sistema de seguridad o un cambio en el registro, habrá que generar el disco. Siempre tendremos la costumbre de tener por lo menos dos o tres discos de reparación los cuales iremos rotando.

Nota importante: Si utiliza el disco de reparaciones de emergencia de Windows NT para reparar su sistema Windows NT en algún momento después de instalar el Service Pack, deberá reinstalar el Service Pack después de terminar la reparación. Esto se debe a que el disco de reparaciones de emergencia opera restaurando los archivos originales de la instalación de Windows NT 4.0. Una vez que la reparación ha terminado, simplemente siga las instrucciones de instalación (sección 2.0) para instalar otra vez el Service Pack. Para más información sobre la utilización del disco de reparaciones de emergencia, consulte Microsoft Knowledge Base en <http://support.microsoft.com/support/> y busque el artículo Q146887. Nota: Para utilizar el programa del disco de reparaciones de emergencia necesita una versión actualizada de SETUPDD.SYS, que se encuentra en el Service Pack 3. Para ello, copie el archivo SETUPDD.SYS desde el Service Pack al disco de inicio número 2. Para más información consulte Microsoft Knowledge Base en <http://support.microsoft.com/support/> y busque el artículo Q158423.

Lo primero es hacer un análisis de lo último que hemos hecho que haya podido provocar el error, si nos ha salido una pantalla azul repleta de números de arriba a abajo (pantalla azul de la muerte) donde el sistema nos da un volcado de la memoria y los archivos implicados en el cuelgue, algo malo ha pasado (caídas de tensión eléctrica, fallos del hardware, controladores de dispositivos incompatibles, etc.).

Última configuración correcta

La actuación es la siguiente primero intentaremos arrancar con la última configuración buena reconocida, para ello cuando nos pregunte en la pantalla que presionemos espacio para ver el menú de perfiles de hardware, lo haremos, y nos saldrá una pantalla con un listado de los perfiles de hardware y configuración, para arrancar con la última configuración buena conocida presionaremos (L), nos dará la opción (D) para arrancar con la predeterminada, nosotros le daremos (ENTRAR), en el caso de que de esta forma arranque y que el sistema funcione adecuadamente, ya no hay que hacer nada más. Si el sistema sigue sin funcionar pasaremos a la siguiente actuación.

Arranque con los discos de inicio

Para ello introduciremos el disco uno de instalación, luego nos pedirá el disco dos y nos saldrá la pantalla de bienvenida donde pulsaremos (*R*) que es la opción de reparación.

Nos saldrá otra pantalla donde nos pregunta qué reparar. La selección se hará con los cursores y la barra espaciadora, por defecto está seleccionado todo, lo debemos de dejar así si no sabemos que seleccionar.

☒ **INSPECCIONAR LOS ARCHIVOS DE REGISTROS.**

☒ **EL ENTORNO DE INICIO.**

☒ **COMPROBAR LOS ARCHIVOS DE SISTEMA DE NT.**

☒ **EL SECTOR DE INICIO.**

Una vez marcadas las opciones que deseemos pulsaremos continuar la reparación y nos pedirá que introduzcamos el disco tres, pasando con el a la detección de los controladores de disco y de CD. Una vez detectados o introducido los driver del fabricante continuaremos y nos preguntará si disponemos de un disco de reparación.

Opciones de reparación

Una vez introducido se pondrá a examinar los disco del sistema, pudiendo tardar varios minutos en hacer este reconocimiento. Aparece una plantilla donde debemos decidir que parte del registro queremos restaurar, moviéndonos con los cursores y seleccionándolos. Es muy importante saber la antigüedad del disco de reparación ya que si le decimos que recupere la **SEGURIDAD** y no está actualizada podemos estropear parte de nuestro trabajo como administrador del sistema, por esa razón todo viene sin seleccionar por defecto.

☐ **SISTEMA** (Configuración del sistema).

☐ **SOFTWARE** (Información de Software).

☐ **PREDETERMINADO** (Perfil del usuario predeterminado).

☐ **NTUSER.DAT** (Perfil de usuario nuevo).

☐ **SEGURIDAD** (Directivas de seguridad) y **SAM** (Base de datos de los usuarios de cuentas).

CONTINUAR (Realizar las tareas seleccionadas)

También en el caso de haber metido la pata a la hora de configurar la seguridad del sistema haciendo alguna prueba podemos recuperarla desde el proceso de reparación.

Solo debemos reparar los archivos de registro que sepamos que están dañados o desaparecidos, porque podemos quitar algunas actualizaciones de ficheros realizadas por programas que las necesitan para funcionar,

Un ejemplo si el sistema se nos estropeo instalando el driver de una tarjeta que hemos puesto nueva en el ordenador, solo tendría que repararse el **SISTEMA**, dejando sin señalar todo lo demás.

Una vez aclarado todo lo que deseamos restaurar nos moveremos con el cursor hasta continuar y le daremos (*ENTRAR*). El proceso de reparación se pondrá en marcha. Si se encuentran archivos dañados intentará restaurarlos desde el CD-ROM pero antes siempre pregunta:

- Si queremos ignorarlo presionar (*ESC*).

- Si queremos repararlo presionar (*ENTRAR*).

Para reparar el archivo y todos lo demás no originales *pulsamos* (*T*), aunque esta opción suele ser poco recomendable, como hemos dicho antes sólo debemos restaurar aquellos archivos que nos estén dando problemas o que hayan desaparecido del sistema.

Una vez reparado todos los archivo erróneos nos pedirá que retiremos los discos (disquetera y CD), reiniciemos el sistema y crucemos los dedos (¡lagarto, lagarto!).

Decálogo de seguridad

Debido a su diseño Windows NT es un sistema que apuesta por la seguridad y que ha llegado a obtener el certificado de seguridad C2, sin embargo ningún administrador debe perder de vista que una vez acabada la instalación aun queda un buen trecho por recorrer para llegar a un grado respetable de seguridad, aquí tienes un pequeño croquis que te ayudará a no perderte. No obstante para conseguir un mayor grado de seguridad debes recurrir a manuales especializados en el tema y no perder de vista lo que vayamos publicando en estas paginas, para llegar al nivel de C2 existe una utilidad en el “Kit de Recursos de Windows NT 4.0” que nos permite chequear a fondo nuestro sistema. Y sobre todo no te duermas nunca en los laureles.

Divide y vencerás

No recomiendo a nadie tener una sola unidad de disco duro en un servidor, es más aconsejable tener dos o tres dispositivos, si sólo tenemos un disco de gran capacidad os animo a crear varias particiones. Tener más de un dispositivo puede ayudarnos en el momento en que uno de ellos decida fallar, perderemos menos información y siempre podremos mover esta a otro disco antes de un desastre total, en sistemas críticos tendremos implementar el nivel adecuado de RAID. Por lo que respecta a las visitas indeseadas el tener varias unidades (físicas o lógicas) dificultará el movimiento del posible intruso, pues una vez que acceda a una unidad podrá moverse por esta con relativa facilidad, sin embargo el salto de una unidad a otra es algo más complicado. En principio recomiendo tres particiones/unidades distintas:

- **Unidad de sistema:** será nuestra unidad de arranque (C:), contendrá el directorio raíz de Windows, las aplicaciones de sistema y archivos críticos para el administrador (registro de actividades, información de usuarios, utilidades de diagnóstico...). Es muy importante restringir al máximo los permisos en esta unidad, puedes leer una configuración idónea en la sección compartir y permitir.
- **Unidad de usuarios:** incluiría las carpetas personales, los datos comunes y los archivos para instalar aplicaciones, aunque los contenidos son de naturaleza dispar tienen una importante característica común: los usuarios habituales de nuestro sistema necesitan acceder a ellas constantemente. Se darán los permisos necesarios a nuestros usuarios y se denegarán al resto de los mortales.
- **Unidad de uso público:** contendría todos los archivos accesibles desde el exterior: ftp publico, paginas html de nuestro servidor web, etc. Todo el mundo tendrá acceso aquí pero es importante que los permisos sean de sólo lectura.

NTFS

Si queremos seguridad no podemos dudarlo, NTFS es nuestro sistema de archivos. Aunque lo más lógico es elegirlo durante la instalación, no debemos olvidar que la conversión de FAT a NTFS puede realizarse en cualquier momento usando el comando **convert**

convert **unidad:** /fs:ntfs

NTFS implementa seguridad a nivel de archivo, cada archivo o directorio posee su lista de control de acceso (ACL) y "sabe" en todo momento quien tiene derechos sobre él, permitiéndonos hilar muy fino con los permisos. Por el contrario el sistema FAT carece totalmente de gestión de seguridad, una vez que un intruso entre en nuestro sistema todos los archivos estarían a su alcance, además nuestros propios usuarios podrían acceder o borrar con total impunidad cualquier archivo del sistema.

Usuarios indeseados

Existen tres cuentas de usuario que no podemos perder de vista:

- **Administrador, root, supervisor y otras sencillas variaciones:** la cuenta favorita de los piratas informáticos, garantiza acceso total al sistema, no se bloquea al pasarle un diccionario de claves y existe forzosamente en el sistema. Por razones obvias te aconsejo bloquear esta cuenta y crear uno o dos usuarios con derechos de administrador y un nombre que pase desapercibido.
- **Invitado:** esta cuenta también se crea por defecto durante la instalación y suele asignársele una sencilla clave para uso y disfrute de filibusteros y curiosos, el único consuelo es que suele tener pocos privilegios, aún así lo mejor es bloquearla y crear otra del mismo estilo sólo si realmente la necesitamos.
- **Todos:** el nombre de este grupo quiere decir todos, o sea, TODOS, CUALQUIERA, EL PRIMERO QUE LLEGUE. Es muy peligroso y para colmo al instalarse NT resulta que "todos" tienen permiso sobre todo, vamos un desastre absoluto. Elimina este grupo cuanto antes y si necesitas algo parecido crea un nuevo grupo con otro nombre.

Los usuarios con derechos de administrador deben tener dos cuentas distintas, una de uso administrativo y otra para tareas generales. Usa la cuenta con privilegios de administrador sólo cuando tengas que realizar en tu servidor trabajos que requieran dichos privilegios. Para tu trabajo cotidiano debes usar siempre una cuenta de usuario normal, de esta manera podrás minimizar el impacto causado por errores accidentales, infecciones de virus o ataques al sistema.

Las cuentas claras

Tras el rimbombante nombre de "política de cuentas" se esconde un concepto que es de vital importancia para la seguridad del sistema, podemos resumir este concepto haciéndonos la siguiente pregunta: ¿qué voy a permitir a mis usuarios hacer con sus cuentas y sus claves?.

NT nos permite un amplio abanico de posibilidades para no perder de vista las cuentas en nuestro sistema aquí tienes algunas de las opciones más interesantes que puedes configurar desde el administrador de usuarios, concretamente en el menú **"directivas/cuentas"**:

- **Duración de contraseña:** es recomendable que acostumbres a tus usuarios a cambiar de clave periódicamente por si alguna cuenta es pirateada, suele recomendarse una vez al mes pero esto dependerá del grado de seguridad requerido o la frecuencia de intrusiones.
- **Longitud de contraseña:** para evitar la captura de claves no es recomendable usar palabras cotidianas ni siglas o cifras relacionadas con el usuario, el sistema, la fecha actual, el lugar de trabajo, etc. Si usamos combinaciones alfanuméricas de corta longitud quedamos expuestos a un ataque de fuerza bruta que consiste en generar combinaciones hasta que coincidan con la nuestra, recomiendo para empezar una clave de 9 caracteres que contenga cifras, letras y signos de puntuación. Si necesitamos máxima seguridad es interesante saber que una clave de 14 caracteres con cifras, letras, signos y caracteres extendidos puede darle a un Pentium Pro 200 trabajo para unos veinte años.
- **Bloqueo de cuentas:** nos permite bloquear una cuenta después de cierto número de intentos incorrectos, con esto evitamos que puedan reventarnos una clave usando un diccionario o un generador de claves. Tenemos la opción de que la cuenta se restablezca pasado un tiempo o dejarla bloqueada hasta que intervenga el administrador.

Otras opciones para evitar el uso indebido de cuentas aparecen en las propiedades de la cuenta de cada usuario, son las siguientes: limitar el horario de uso de la cuenta, permitir al usuario iniciar sesión sólo desde ciertas máquinas y ponerle fecha de caducidad a las cuentas.

Compartir y permitir

Durante la instalación de NT se asignan por defecto permisos de control total a todos los usuarios sobre todos los ficheros, esta peligrosa situación debe ser modificada por el administrador antes de que alguien cause un desastre en el sistema, aquí tienes el procedimiento correcto para configurar los permisos de acceso en la unidad de sistema.

Configura la unidad completa, incluyendo subdirectorios y archivos, con los siguientes permisos:

Administrador	Control total
Sistema	Control total
Usuarios	Sólo lectura

A continuación modifica los permisos en el directorio `%systemroot%\system32\config`, incluyendo de nuevo subdirectorios y archivos:

Administrador	Control total
Creador propietario	Control total

Sistema	Control total
Usuarios	Adición

El directorio donde se almacenen los archivos temporales debería configurarse así:

Administrador	Control total
Creador propietario	Control total
Sistema	Control total
Usuarios	Adición

El resto de archivos y directorios debe ser configurado por el administrador a tenor de las necesidades de las aplicaciones y los usuarios, algunas aplicaciones necesitarán que los usuarios tengan permiso de escritura en el directorio de la aplicación.

La primera vez que instalé NT me armé un lío grandísimo con los permisos de los recursos compartidos y los permisos de fichero, siempre me las apañaba para colocar sin darme cuenta permisos contradictorios de manera que mis usuarios nunca podían acceder a lo que necesitaban y tenían control total sobre lo que no debían. Si eres un recién llegado ten cuidado, debes tener claro que cuando estos permisos entren en contradicción siempre se impondrá el más restrictivo y si quieres un buen consejo asigna los permisos sobre los recursos compartidos a grupos generales del sistema para luego afinar más con los permisos de archivos y directorios.

Cuidado con el protocolo

NT se caracteriza por ofrecer una amplia variedad de protocolos y servicios de red que hacen de él un sistema versátil y con capacidad de integración en diversos entornos de red, esta profusión puede volverse contra nosotros. Planifica y decide que protocolos necesitas en tu red y elimina desde el icono red del panel de control aquellos que no vayas a usar.

Nota: los sistemas operativos de Microsoft utilizan para comunicarse entre sí la interfaz NetBIOS, ésta a su vez debe ir sobre otro protocolo de inferior nivel que puede ser uno de los siguientes: NetBEUI, IPX/SPX, TCP/IP; es por ello que hablaremos de NetBIOS sobre TCP/IP o NetBIOS sobre NetBEUI. Otras aplicaciones y servicios acceden a la red utilizando directamente IPX/SPX o TCP/IP pero sin utilizar NetBIOS.

Aquí tienes algunas situaciones frecuentes:

- Pequeña red LAN sin acceso a Internet y sin intra o extranet: si tenemos clientes basados en DOS o algún equipo usando LAN Manager necesitamos forzosamente NetBIOS sobre NetBEUI, si además tenemos algún servidor Novell también necesitamos IPX/SPX aunque no necesitamos activar el

enlace de NetBIOS sobre IPX/SPX. Si los clientes son todos NT, 95 o Windows 3.x lo más recomendable es NetBIOS sobre IPX/SPX y de paso tendríamos acceso a Novell.

- Redes LAN con Internet, intranet o extranet: necesitamos claramente TCP/IP, si queremos seguridad podemos usar NetBIOS sobre IPX/SPX y no activar el enlace NetBIOS-TCP/IP, si tenemos clientes DOS o LAN Manager vamos a necesitar NetBEUI en cuyo caso podríamos quitar IPX/SPX. Otra opción es usar NetBIOS sobre TCP/IP y filtrar en nuestro router los puertos 135 a 139 o usar un cortafuegos.
- Redes WAN: se hace necesario NetBIOS sobre TCP/IP, debemos eliminar el resto de los protocolos si no son estrictamente necesarios. Si queremos seguridad debemos implementar cortafuegos en nuestra red.

Cada servicio una puerta

Con los servicios de red nos enfrentamos a la misma cuestión que con los protocolos, tenemos muchos disponibles pero sólo hemos de implementarlos si realmente los necesitamos, sabemos como funcionan y conocemos las repercusiones que puedan tener sobre la seguridad de nuestro servidor. Si queremos probar algún servicio que no dominemos debemos instalarlo en un entorno aislado y someterlo a todos los ataques que conozcamos y algún otro que se nos ocurra, cómo por ejemplo ver que carga de trabajo puede soportar sin dejar colgado el sistema.

No entraremos de momento en detalles pero no quiero dejar de advertir que en este sentido los servicios con los que tenemos que tomar más precauciones son todos los basados sobre TCP/IP: FTP, SMTP, POP, HTTP, etc.

Procura además que tus servicios no den al visitante información sobre el sistema operativo, el servicio que estamos usando o cualquier característica de nuestro sistema que no sea estrictamente necesaria para el usuario y pueda ser sabiamente explotada por un intruso.

Auditoría de sucesos

Si en cualquier otro contexto hablamos de seguridad, el primer concepto que nos viene a la cabeza es el de vigilante. Por muchas medidas de seguridad mecánicas y electrónicas que se implanten la presencia humana siempre (ejem) es una garantía de respuesta ante lo imprevisto.

Este es el papel que juega en NT el concepto de auditoria. En ciertos lugares estratégicos colocamos un vigilante que nos va haciendo un informe de todas las incidencias que se produzcan, más tarde revisamos estas listas y tomamos las decisiones oportunas, la herramienta que nos ayudará a estar al tanto de todo lo que ocurre en nuestro sistema minuto a minuto es el visor de sucesos. Recomendando a todos los administradores de red colocar un acceso directo a esta utilidad en el menú de inicio, de manera que al llegar cada mañana lo primero sea echar un vistazo a todo lo que ha ocurrido en nuestra ausencia.

Debemos activar las auditorias de todos aquellos recursos susceptibles de ser manipulados indebidamente o de generar errores críticos, normalmente podremos hacerlo desde cada recurso, editando sus propiedades y eligiendo la solapilla de auditoria. Aquí tienes los que considero más importantes:

- Accesos al sistema (correctos o erróneos)
- Accesos erróneos a archivos.
- Cambios en el plan de seguridad.
- Problemas de impresión.
- Entradas a través de RAS (correctas o erróneas).

En general cualquier servicio es susceptible de ser auditado (mail, ftp, web y todos los mencionados arriba) sin embargo siempre habremos de buscar un equilibrio entre la cantidad de sucesos auditados y los recursos del sistema, esto ya queda a discreción del administrador.

Mantén al loro.

Si sigues los consejos anteriores vas a poder dormir plácidamente durante un tiempo, sin embargo cada día se descubren nuevos agujeros de seguridad incluso en los sistemas más fiables, es importante mantenerse al día sobre este tipo de noticias, plantearnos los riesgos que implica la instalación de nuevos servicios en nuestra red y revisar que todas las puertas estén cerradas tan a menudo como nos sea posible. Valor y **al loro.**

Comandos NET

La información recopilada en este artículo proviene de la ayuda en línea de Windows NT, hemos pensado que sería interesante reunirla en un solo texto, debido a la utilidad y versatilidad que presentan estos comandos.

Muchos comandos de red de Windows NT empiezan por la palabra net. Estos comandos net tienen algunas propiedades en común:

- Puede ver una lista de todos los comandos net disponibles si escribe **net/?**
- Puede obtener ayuda sobre la sintaxis en la línea de comandos para un comando net si escribe **net help [comando]**. Por ejemplo, si desea ayuda sobre el comando **net accounts**, escriba **net help accounts**.
- Todos los comandos net aceptan las opciones **/yes** y **/no** (se pueden abreviar a **/y** y **/n**). La opción **/y** responde automáticamente 'sí' a cualquier mensaje interactivo que genere el comando, mientras que **/n** responde 'no'. Por ejemplo, **net stop server** suele pedirle que confirme que desea detener todos los servicios que dependen del servicio Servidor; **net stop server /y** responde automáticamente 'sí' al mensaje y se cierra el servicio Servidor.

Net Accounts

Actualiza la base de datos de cuentas de usuario y modifica los requisitos de contraseña e inicio de sesión para todas las cuentas. El servicio Inicio de sesión de red debe estar en ejecución en el equipo para el que desee cambiar los parámetros de cuenta.

```
net accounts [/forcelogoff: {minutos | no}] [/minpwlen: longitud]
[/maxpwage: {días | unlimited}] [/minpwage: días] [/uniquepw: número]
[/domain]
```

```
net accounts [/sync] [/domain]
```

Parámetros

ninguno

Escriba **net accounts** sin parámetros para presentar en pantalla las configuraciones actuales de contraseña, limitaciones de inicio de sesión e información de dominio.

/forcelogoff:{minutos | no}

Establece el número de minutos que transcurrirán antes de que se dé por finalizada una sesión de usuario en un servidor tras el vencimiento de la cuenta de usuario o el tiempo válido de inicio de sesión. Con la opción **no** se impide que se produzca un cierre de sesión forzado. El valor predeterminado es **no**.

Cuando se especifica la opción **/forcelogoff:minutos**, Windows NT envía una advertencia minutos antes de forzar la salida del usuario de la red. Si hay algún archivo abierto, Windows NT advierte al usuario. Si minutos es menor que dos, Windows NT indica al usuario que cierre la sesión de red inmediatamente.

/minpwlen:longitud

Establece el número mínimo de caracteres para la contraseña de una cuenta de usuario. Los valores válidos oscilan entre 0 y 14 caracteres; el valor predeterminado es de 6 caracteres.

/maxpwage:{días | unlimited}

Establece el número máximo de días de validez de la contraseña de una cuenta de usuario. El valor **unlimited** establece un tiempo ilimitado. La opción **/maxpwage** debe ser mayor que **/minpwage**. Los valores válidos oscilan entre 1 y 49710 días (unlimited); el valor predeterminado es de 90 días.

/minpwage:días

Establece el número mínimo de días que han de transcurrir antes de que un usuario pueda cambiar una contraseña nueva. Un valor 0 significa que no hay tiempo mínimo. Los valores válidos oscilan entre 0 y 49710 días; el valor predeterminado es de 0 días.

/uniquepw:número

Impide que el usuario repita la misma contraseña durante número cambios de contraseña. Los valores válidos oscilan entre 0 y 8 cambios de contraseña; el valor predeterminado es de 5 cambios.

/domain

Realiza la operación sobre el controlador principal del dominio actual. Si no se especifica este parámetro, la operación se realizará en el equipo local.

Este parámetro se aplica únicamente a equipos con Windows NT Workstation que son miembros de un dominio de Windows NT Server. De manera predeterminada, los

equipos con Windows NT Server realizan las operaciones sobre el controlador principal del dominio.

/sync

Cuando se utiliza en el controlador principal de dominio, causa la sincronización de todos los controladores de reserva de dicho dominio. Cuando se utiliza en un controlador de reserva, causa la sincronización de ese controlador de reserva con el controlador principal de dominio únicamente. Este comando sólo se aplica a los equipos que son miembros de un dominio de Windows NT Server.

Ejemplos

Para mostrar la configuración actual para el cierre forzado de sesión, los requisitos de contraseña y la función de un servidor determinado, escriba:

net accounts

Para establecer un mínimo de siete caracteres para las contraseñas de la cuenta de usuario, escriba:

net accounts /minpwlen: 7

Para especificar que una contraseña no pueda repetirse hasta pasados cinco cambios, escriba:

net accounts /uniquepw: 5

Para evitar que los usuarios cambien la contraseña con una frecuencia mayor que cada 7 días, para forzar el cambio de contraseña cada 30 días y para forzar el cierre de sesión tras el vencimiento del tiempo de inicio de sesión y emitir una advertencia 5 minutos antes del cierre forzado, escriba:

net accounts /minpwage: 7 /maxpwage: 30 /forcelogoff: 5

Para realizar la tarea anterior en un equipo con Windows NT Workstation y asegurarse de que la configuración es efectiva en el dominio de Windows NT Server en el que el equipo ha iniciado la sesión, escriba:

net accounts /minpwage: 7 /maxpwage: 30 /domain

Para actualizar la base de datos de cuentas de usuario de todos los servidores miembros, escriba:

net accounts /sync

Net Computer

Agrega o elimina equipos de una base de datos de dominios. Este comando está disponible sólo en los equipos con Windows NT Server.

net computer \\equipo {/add | /del}

Parámetros

\\equipo

Especifica el equipo que se agrega o elimina del dominio.

/add

Agrega el equipo especificado al dominio.

/del

Quita el equipo especificado del dominio.

Notas

Este comando está disponible sólo en los equipos con Windows NT Server.

Todas las adiciones y eliminaciones de equipos se redirigen al controlador principal de dominio.

Ejemplo

Para agregar el equipo ARCOIRIS al dominio, escriba:

net computer \\arcoiris /add

Net Config

Muestra los servicios configurables que están en ejecución, o muestra y modifica la configuración de un servicio.

net config [servicio [opciones]]

Parámetros

ninguno

Escriba **net config** sin parámetros para ver una lista de los servicios configurables.

servicio

Es un servicio (server o workstation) que puede configurarse con el comando **net config**.

Opciones

Son específicas del servicio. Vea **net config server** o **net config workstation** para obtener la sintaxis completa.

Use el comando **net config servicio** para cambiar parámetros configurables de servicio Servidor o Estación de trabajo. Los cambios entran en vigor inmediatamente y son permanentes.

Net Config Server

Muestra o cambia la configuración para el servicio Servidor mientras dicho servicio está en ejecución.

```
net config server [/autodisconnect: tiempo] [/srvcomment: "texto "]  
[/hidden: {yes | no}]
```

Parámetros

ninguno

Escriba `net config server` para ver la configuración actual del servicio Servidor.

/autodisconnect:tiempo

Establece el número máximo de minutos que una sesión de usuario puede permanecer inactiva antes de que se desconecte. Puede especificar -1 para que nunca se produzca dicha desconexión. Los valores válidos oscilan entre -1 y 65535 minutos; el valor predeterminado es 15.

/srvcomment:"texto"

Agrega un comentario para el servidor que se muestra en las pantallas de Windows NT y con el comando `net view`. El comentario puede tener un máximo de 48 caracteres. Escriba el texto entre comillas.

/hidden:{yes | no}

Especifica si el nombre de equipo del servidor debe aparecer al presentar la lista de servidores. Tenga en cuenta que el hecho de ocultar un servidor no modifica los permisos definidos en él. El valor predeterminado es no.

Ejemplos

Para mostrar información acerca del servidor local e impedir que la pantalla se desplace, escriba:

```
net config server | more
```

Para ocultar el nombre de equipo del servidor en la lista de servidores disponibles, escriba:

```
net config server /hidden: yes
```

Para desconectar a un usuario después de 15 minutos de inactividad, escriba:

```
net config server /autodisconnect: 15
```

Notas

Utilice el comando `net config server` para cambiar parámetros configurables del servicio Servidor. Los cambios entran en vigor inmediatamente y son permanentes.

No todos los parámetros del servicio Servidor pueden cambiarse utilizando el comando `net config server`, pero el comando presenta información adicional. El comando presenta la siguiente información acerca del servidor:

- El nombre de equipo del servidor, un comentario descriptivo y la versión del software.
- La descripción de la red.
- La configuración de ocultar el servidor.

- El número máximo de usuarios que pueden utilizar los recursos compartidos del servidor.
- El número máximo de archivos del servidor que pueden estar abiertos.
- La configuración del tiempo de inactividad de la sesión.

Net Config Workstation

Muestra o cambia la configuración del servicio Estación de trabajo mientras está en ejecución.

```
net config workstation [/charcount: bytes] [/chartime: ms] [/charwait: s]
```

Parámetros

ninguno

Escriba `net config workstation` para mostrar la configuración actual del equipo local.

/charcount:bytes

Especifica la cantidad de datos que recopila Windows NT antes de enviarlos a un dispositivo de comunicaciones. Si se establece también `/chartime:ms`, Windows NT actúa según la condición que se satisfaga primero. Los valores válidos oscilan entre 0 y 65.535 bytes; el valor predeterminado es de 16 bytes.

/chartime:ms

Establece el número de milisegundos durante los cuales Windows NT recopila datos antes de enviarlos a un dispositivo de comunicaciones. Si se establece también `/charcount:bytes`, Windows NT actúa según la condición que se satisfaga primero. Los valores válidos oscilan entre 0 y 65.535.000 milisegundos; el valor predeterminado es de 250 milisegundos.

/charwait:seg

Establece el número de segundos que esperará Windows NT a que un dispositivo de comunicaciones esté disponible. Los valores válidos oscilan entre 0 y 65.535 segundos; el valor predeterminado es de 3.600 segundos.

Ejemplos

Para presentar en pantalla la configuración actual del servicio Estación de trabajo, escriba:

```
net config workstation
```

Para establecer el número de milisegundos que Windows NT espera antes de enviar los datos a un dispositivo de comunicación a 500 milisegundos, escriba:

```
net config workstation /chartime: 500
```

Notas

Use el comando `net config workstation` para cambiar parámetros configurables del servicio Estación de trabajo. Los cambios entran en vigor inmediatamente y son permanentes.

No todos los parámetros del servicio Estación de trabajo pueden cambiarse con el comando `net config workstation`. Otros parámetros pueden cambiarse en el registro de configuración.

Net Continue

Vuelve a activar un servicio interrumpido.

```
net continue servicio
```


Parámetros

servicio

Los servicios que pueden reanudarse son los siguientes: servidor de archivos para macintosh (sólo para Windows NT Server), servicio de publicación de FTP, lpdsvc, inicio de sesión de red, dde de red, dsdm dde de red, proveedor de seguridad nt lm, inicio remoto (sólo para Windows NT Server), servidor de acceso remoto, schedule, servidor, servicios simples de tcp/ip y estación de trabajo.

Notas

En un servidor y en un cliente:

Use el comando `net continue` para volver a activar un servicio interrumpido. Interrumpa el servicio antes de detenerlo para permitir que los usuarios finalicen sus trabajos o se desconecten de los recursos. Para efectuar una corrección poco importante en un recurso, quizá sea suficiente con efectuar una pausa en el servicio o la impresora. Use después el comando `net continue` para activar de nuevo dicho servicio o impresora, sin necesidad de cancelar las conexiones de los usuarios.

En un cliente:

Use los comandos `net pause` y `net continue` para pasar de las impresoras de la red a la impresora conectada a su equipo.

Net File

Muestra los nombres de todos los archivos compartidos abiertos en un servidor y el número de bloqueos de archivo (si existe alguno) en cada uno de ellos. Este comando también cierra archivos compartidos individuales y quita bloqueos de archivo.

net file [id [/close]]

Parámetros

ninguno

Escriba **net file** sin parámetros para obtener una lista de los archivos abiertos en un servidor.

id

Es el número de identificación del archivo.

/close

Cierra un archivo abierto y libera los registros bloqueados. Escriba este comando desde el servidor en el que se comparte el archivo.

Ejemplos

Para ver una pantalla de información acerca de los archivos compartidos, escriba:

net file

Para cerrar un archivo con el número de identificación 1, escriba:

net file 1 /close

Notas

Este comando también puede escribirse como **net files**.

Use el comando **net file** para ver y controlar archivos compartidos en la red que, en ocasiones, se dejan abiertos y bloqueados por error. Cuando esto sucede, es imposible tener acceso a las partes bloqueadas de un archivo desde otros equipos de la red. Use la opción **/close** del comando **net file** para quitar el bloqueo y cerrar el archivo.

La pantalla que muestra el comando **net file** es similar a la siguiente:

Archivo	Ruta de acceso	Nombre de usuario	Bloqueos

0	C: \ARCH_A.TXT	MARISAF	0
1	C: \BASEDATOS	DAVIDSA	2

Net Group

Agrega, muestra o modifica grupos globales en dominios de Windows NT Server. Este comando sólo está disponible en los dominios de Windows NT Server.

```
net group [nombre_grupo [/comment: "texto"]] [/domain]
```

```
net group nombre_grupo {/add [/comment: "texto"] | /delete} [/domain]
```

```
net group nombre_grupo nombre_usuario[...] {/add | /delete} [/domain]
```

Parámetros

ninguno

Escriba **net group** sin parámetros para mostrar el nombre de un servidor y los nombres de los grupos de dicho servidor.

nombre_grupo

Es el nombre del grupo que va a agregarse, expandirse o eliminarse. Especifique un nombre de grupo para ver la lista de los usuarios correspondientes.

/comment:"texto"

Agrega un comentario para un grupo nuevo o existente. Dicho comentario puede tener hasta 48 caracteres. Escriba el texto entre comillas.

/domain

Realiza la operación sobre el controlador principal del dominio actual. Si no se especifica este parámetro, la operación se realizará en el equipo local.

Este parámetro se aplica únicamente a equipos con Windows NT Workstation que son miembros de un dominio de Windows NT Server. De manera predeterminada, los equipos con Windows NT Server realizan las operaciones en el controlador principal del dominio.

nombre_usuario[...]

Muestra la lista de uno o más usuarios que se agregarán o quitarán de un grupo. Separe los nombres de usuario con un espacio en blanco.

/add

Agrega un grupo o un nombre de usuario a un grupo. Debe establecerse una cuenta para los usuarios agregados a un grupo con este comando.

/delete

Quita un grupo o un nombre de usuario de un grupo.

Ejemplos

Para ver una lista de todos los grupos en el servidor local, escriba:

```
net group
```

Para agregar un grupo llamado ejec a la base de datos local de cuentas de usuario, escriba:

```
net group ejec /add
```

Para agregar un grupo llamado ejec a la base de datos de cuentas de usuario de un dominio de Windows NT Server desde un equipo con el software Windows NT Workstation instalado, escriba:

```
net group ejec /add /domain
```

Para agregar las cuentas de usuario ya existentes esterv, rafar y jesust al grupo ejec en el equipo local, escriba:

```
net group ejec esterv rafar jesust /add
```

Para agregar las cuentas de usuario ya existentes esterv, rafar y jesust al grupo ejec de un dominio de Windows NT Server desde un equipo con el software Windows NT Workstation instalado, escriba:

```
net group ejec esterv rafar jesust /add /domain
```

Para mostrar los usuarios del grupo ejec, escriba:

```
net group ejec
```

Para agregar un comentario al registro del grupo ejec, escriba:

```
net group ejec /comment: "Plantilla de ejecutivos. "
```

Notas

Este comando puede escribirse también como `net groups`.

Use el comando `net group` para agrupar usuarios que trabajan de un modo igual o similar en la red. Cuando se asignen derechos a un grupo, cada miembro recibirá automáticamente estos derechos.

La pantalla que muestra los grupos del servidor es similar a la siguiente:

Cuentas de grupo de \\PRODUCCIÓN

```
-----  
*Admins. del dominio      *Usuarios del dominio
```

Observe que los nombres de grupos van precedidos por un asterisco (*), que sirve para identificar los grupos que incluyen usuarios y grupos.

Net Help

Proporciona una lista de comandos de red y temas sobre los que puede obtener ayuda, o proporciona ayuda acerca de un comando o tema específico. Los comandos de red disponibles también se muestran en la ventana Comandos de esta Referencia de comandos, bajo la letra N.

net help [comando]

net comando {/help | /?}

Parámetros

ninguno

Escriba **net help** sin parámetros para mostrar una lista de comandos y temas acerca de los cuales puede obtenerse ayuda.

comando

Es el comando acerca del cual desea obtener ayuda. No escriba **net** como parte del comando.

/help

Proporciona una forma alternativa de mostrar en pantalla el texto de ayuda.

/?

Muestra la sintaxis correcta del comando.

Ejemplos

Para obtener la misma información acerca del comando **net use**, utilizando dos formas del comando **net help**, escriba:

net help use

o bien

net use /help

Para ver la sintaxis del comando **net use**, escriba:

net use /?

Net Helpmsg

Proporciona ayuda referente a un mensaje de error de Windows NT.

net helpmsg mensaje_nº

Parámetros

mensaje_nº

Es el número de cuatro dígitos del mensaje de Windows NT acerca del cual necesita ayuda.

Notas

Cuando falla una operación de red, se muestra un mensaje similar al siguiente:

NET 2182: El servicio solicitado ya ha sido iniciado.

El comando **net helpmsg** explica la causa de un error e indica cómo resolver el problema.

Net Localgroup

Agrega, muestra o modifica grupos locales.

```
net localgroup [nombre_grupo [/comment:"texto"]] [/domain]
net localgroup nombre_grupo {/add [/comment:"texto"] | /delete}
[/domain]
net localgroup nombre_grupo nombre [...] {/add | /delete} [/domain]
```

Parámetros

ninguno

Escriba **net localgroup** sin parámetros para mostrar el nombre del servidor y los nombres de los grupos locales de dicho equipo.

nombre_grupo

Es el nombre del grupo que va a agregarse, expandirse o eliminarse. Proporcione sólo un nombre_grupo para ver una lista de los usuarios o grupos globales de un grupo local.

/comment:"texto"

Agrega un comentario para un grupo nuevo o existente. El comentario puede tener hasta 48 caracteres de longitud. Escriba el texto deseado entre comillas.

/domain

Realiza la operación en el controlador principal del dominio actual. Si no se especifica este parámetro, la operación se realizará en el equipo local.

Este parámetro se aplica únicamente a equipos con Windows NT Workstation que son miembros de un dominio de Windows NT Server. Si no se indica lo contrario, los equipos con Windows NT Server realizarán las operaciones en el controlador principal del dominio.

nombre [...]

Muestra la lista de uno o más nombres de usuario o de grupo que se agregarán a un grupo local o se quitarán de él. Separe cada nombre con un espacio en blanco. Los nombres pueden ser usuarios locales, usuarios de otros dominios o grupos globales, pero no otros grupos locales. Si un usuario es de otro dominio, escriba el nombre de usuario después del nombre de dominio (por ejemplo, VENTAS\SAMUEL).

/add

Agrega un nombre de grupo o de usuario a un grupo local. Debe establecerse una cuenta para los usuarios o grupos globales que se agreguen a un grupo local con este comando.

/delete

Quita un nombre de grupo o de usuario de un grupo local.

Use el comando **net localgroup** para agrupar usuarios que utilizan de un modo igual o similar el equipo o la red. Cuando se asignen derechos a un grupo local, cada miembro de dicho grupo recibirá automáticamente estos derechos.

Ejemplos

Para mostrar una lista de todos los grupos locales del servidor local, escriba:

```
net localgroup
```

Para agregar un grupo local llamado ejec a la base de datos local de cuentas de usuario, escriba:

```
net localgroup ejec /add
```

Para agregar un grupo local llamado ejec a la base de datos de cuentas de usuario de un dominio de Windows NT Server, escriba:

```
net localgroup ejec /add /domain
```

Para agregar las cuentas de usuario ya existentes esterv, rafar (del dominio VENTAS) y jesust al grupo local ejec en el equipo local, escriba:

```
net localgroup ejec esterv ventas\rafar jesust /add
```

Para agregar las cuentas de usuario ya existentes esterv, rafar y jesust al grupo ejec de un dominio de Windows NT Server, escriba:

```
net localgroup ejec esterv rafar jesust /add /domain
```

Para mostrar los usuarios del grupo local ejec, escriba:

```
net localgroup ejec
```

Para agregar un comentario al registro del grupo local ejec, escriba:

```
net localgroup ejec /comment: "Plantilla de ejecutivos. "
```


Net Name

Agrega o elimina un nombre para mensajes (a veces llamado alias), o muestra la lista de nombres para los que el equipo aceptará mensajes. Para poder usar net name, el servicio de Mensajería debe estar en ejecución.

net name [**nombre** [/add | /delete]]

Parámetros

ninguno

Escriba **net name** sin parámetros para mostrar una lista de los nombres actualmente en uso.

nombre

Especifica el nombre que recibe mensajes. Dicho nombre puede tener un máximo de 15 caracteres.

/add

Agrega un nombre a un equipo. Escribir /add es opcional puesto que el resultado de escribir **net name nombre** es el mismo que el de escribir **net name nombre /add**.

/delete

Quita un nombre de un equipo.

Ejemplos

Para ver la lista de nombres en su equipo, escriba:

net name

Para agregar el nombre rsvp a su equipo, escriba:

net name rsvp

Para quitar el nombre rsvp de su equipo, escriba:

net name rsvp /delete

Notas

Use el comando **net name** para especificar un nombre para la recepción de mensajes. Para poder usar este comando, debe haberse iniciado el servicio Mensajería. Cada nombre de mensajería debe ser único en la red. Los nombres creados con **net name** se destinan estrictamente a mensajes; estos nombres no son grupos.

Windows NT usa tres tipos de nombres:

- Cualquier nombre para mensajería, que se agrega con **net name**.
- El nombre de equipo del equipo, que se agrega al iniciar el servicio Estación de trabajo.
- Su nombre de usuario, que se agrega cuando inicia la sesión, suponiendo que su nombre no se esté usando como nombre de mensajería en otra parte de la red.

Net Pause

Interrumpe los servicios en ejecución.

net pause servicio

Parámetros

servicio

Puede ser:

- Servidor de archivos para Macintosh (sólo en Windows NT Server)
- Servicio de publicación de FTP
- LPDSVC
- Inicio de sesión de red
- DDE de red
- DSDM DDE de red
- Proveedor de seguridad Lan Manager de NT
- Inicio remoto (sólo en Windows NT Server)
- Servidor de acceso remoto
- Schedule
- Servidor
- Servicios simples de tcp/ip
- Estación de trabajo.

Ejemplos

Para interrumpir el servicio Servidor, escriba:

net pause server

Para interrumpir el servicio Inicio de sesión de red, escriba:

net pause "net logon"

Notas

En un servidor:

Use el comando **net pause** antes de detener un servicio para permitir que los usuarios finalicen su trabajo o se desconecten de los recursos. Hacer una pausa en un servicio lo interrumpe momentáneamente, pero no elimina el software de la memoria. Los usuarios que están conectados a un recurso pueden finalizar sus tareas, pero no podrán efectuar nuevas conexiones a dicho recurso.

Si piensa detener un servicio que afecta a recursos compartidos, primero interrúmpalo, luego envíe un mensaje con el comando **net send** para avisar de dicha detención; después de un lapso suficiente para que los usuarios terminen de usar el servicio, deténgalo usando el comando **net stop**.

Para volver a activar un servicio interrumpido, use el comando **net continue**.

En un cliente:

Use los comandos **net pause** y **net continue** para pasar de las impresoras de la red a las impresoras conectadas a su estación de trabajo.

Tanto en un servidor como en un cliente:

No se pueden interrumpir todos los servicios.

La pausa afecta a los servicios de Windows NT de las siguientes formas:

- La pausa del servicio Inicio de sesión de red impide que el equipo procese las peticiones de inicio de sesión. Si el dominio tiene otros servidores de inicio de sesión, los usuarios podrán iniciar su sesión en la red.
- La pausa del servicio Servidor impide que los usuarios establezcan nuevas conexiones con los recursos compartidos de éste y, si no hay otros servidores de inicio de sesión en la red, impide que los usuarios inicien su sesión en la red. Esto no afecta a una conexión existente. Los administradores pueden establecer conexiones con el servidor aunque el servicio esté interrumpido.
- La pausa del servicio Estación de trabajo mantiene el nombre de usuario, la contraseña y las conexiones definidas, pero dirige las peticiones de impresión a las impresoras conectadas al equipo, en lugar de hacerlo a las impresoras conectadas a la red.

Net Print

Muestra o controla los trabajos y las colas de impresión.

```
net print \\nombre_equipo\recurso_compartido
```

```
net print [\\nombre_equipo] trabajo_nº [/hold | /release | /delete]
```

Parámetros

nombre_equipo

Es el nombre del equipo que comparte las colas de impresión.

recurso_compartido

Es el nombre de la cola de impresión. Cuando incluya recurso_compartido y nombre_equipo, sepárelos con una barra invertida (\).

trabajo_nº

Es el número de identificación asignado a un trabajo de impresión en una cola. Un equipo con una o más colas de impresión asigna a cada trabajo un número único. Si se está usando un número de trabajo en una cola compartida por un equipo, dicho número no se asignará a ningún otro trabajo, ni siquiera a otras colas de ese equipo.

/hold

Cuando se usa con trabajo_nº, retiene el trabajo en espera en la cola de impresión. El trabajo permanece en la cola y los demás trabajos lo rebasarán hasta que se libere.

/release

Libera un trabajo o una cola de impresión que se ha retenida.

/delete

Quita un trabajo de la cola de impresión.

Ejemplos

Para obtener información acerca del trabajo número 35 del equipo \\PRODUCCIÓN, escriba:

```
net print \\producción 35
```

Para retener el trabajo número 263 del equipo \\PRODUCCIÓN, escriba:

```
net print \\producción 263 /hold
```

Para liberar el trabajo número 263 del equipo \\PRODUCCIÓN, escriba:

```
net print \\producción 263 /release
```

Para obtener una lista del contenido de la cola de impresión MATRIZ del equipo \\PRODUCCIÓN, escriba:

```
net print \\producción\matriz
```

Notas

El comando **net print** muestra información en distintos formatos acerca de las colas de impresión.

Puede hacer que se presente una cola en particular usando:

```
net print \\nombre_equipo\recurso_compartido.
```

Lo siguiente es un ejemplo de la información presentada de todas las colas de impresión:

Colas de impresora en \\PRODUCCIÓN

Nombre	Trabajo No.	Tamaño	Estado

Cola LÁSER	trabajos		*Cola activa*
ERNESTA	84	0	en cola

Use `net print trabajo_nº` para mostrar un único trabajo de impresión. Aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

Trabajo No.	35
Estado	Esperando
Tamaño	3096
Comentario	
Usuario	MARIASL
Notificar	MARIASL
Tipo de dato del trabajo	
Parámetros del trabajo	
Información adicional	

Net Send

Envía mensajes a otros usuarios, equipos, grupos o nombres para mensajes en la red. El servicio Mensajería debe estar en ejecución para poder recibir mensajes.

```
net send {nombre | * | /domain[:nombre] | /users} mensaje
```

Parámetros

nombre

Es el nombre de usuario, de equipo o nombre para mensajes al que se envía el mensaje. Si se trata de un nombre de equipo que contiene caracteres en blanco, escríbalo entre comillas (" ").

*

Envía el mensaje a todos los nombres del grupo.

/domain[:nombre]

Envía el mensaje a todos los nombres del dominio del equipo. Si se especifica nombre, se enviará el mensaje a todos los nombres del dominio o grupo de trabajo especificado.

/users

Envía el mensaje a todos los usuarios conectados al servidor.

mensaje

Es el texto que se enviará como mensaje.

Ejemplos

Para enviar el mensaje "Reunión cambiada a las 15 horas. En el mismo lugar." al usuario robertof, escriba:

```
net send robertof Reunión cambiada a las 15 horas. En el mismo lugar.
```

Para enviar un mensaje a todos los usuarios conectados al servidor, escriba:

```
net send /users Este servidor se apagará en 5 minutos.
```

Para enviar un mensaje que incluya una barra diagonal, escriba:

```
net send robertof "Formatear tu disco con FORMAT /4"
```

Notas

Sólo puede enviar un mensaje a un nombre que esté activo en la red. Si lo envía a un nombre de usuario, éste debe haber iniciado una sesión y estar ejecutando el servicio Mensajería para recibir el mensaje.

Enviar mensajes a varios usuarios

Windows NT proporciona varios métodos para transmitir mensajes. Puede hacerlo a todos los nombres del dominio de su equipo (con * o /domain) o a otro dominio diferente (/domain:nombre). Los mensajes transmitidos pueden tener hasta 128 caracteres.

La opción /users permite enviar un mensaje a todos los usuarios que tienen sesiones en el servidor. Los parámetros que envían mensajes a varios usuarios deben usarse con precaución.

Net Session

Muestra la lista o desconecta las sesiones entre un equipo local y los clientes conectados a él.

```
net session [\\nombre_equipo] [/delete]
```

Parámetros

ninguno

Escriba `net session` sin parámetros para que se muestre información acerca de todas las sesiones con el equipo local.

\\nombre_equipo

Identifica el equipo para el cual se mostrarán o desconectarán sesiones.

/delete

Finaliza la sesión del equipo con `\\nombre_equipo` y cierra todos los archivos abiertos en el equipo para la sesión. Si se omite `\\nombre_equipo`, se cancelarán todas las sesiones del equipo local.

Ejemplos

Para mostrar una lista con información sobre las sesiones del servidor local, escriba:

```
net session
```

Para mostrar información sobre las sesiones del cliente cuyo nombre de equipo es SÁNCHEZ, escriba:

```
net session \\sánchez
```

Para finalizar todas las sesiones entre el servidor y los clientes conectados, escriba:

```
net session /delete
```

Notas

El comando `net session` puede escribirse también como `net sessions` o `net sess`.

Use el comando `net session` para ver en pantalla los nombres de equipo y nombres de usuario de aquellos usuarios que tienen acceso a un servidor, si tienen archivos abiertos y cuánto tiempo ha permanecido inactiva la sesión de cada uno de ellos.

La pantalla es similar a la siguiente:

Equipo	Usuario	Tipo de cliente	Abiertos	Inactiva
\\BASSETT	CRISDR	NT	1	00: 00: 13
\\SANZCA	Administrador	DOS LM 2. 1	0	01: 05: 13

Para mostrar la sesión de un usuario, incluya `\\nombre_equipo` con el comando. La presentación de un único usuario incluye una lista de los recursos compartidos con los que el usuario tiene conexiones.

Una sesión queda registrada cuando un usuario de un cliente entra en contacto con un servidor. Esto ocurre cuando los dos sistemas están en la misma red y el servidor acepta el nombre y la contraseña del usuario. Un usuario de un cliente debe tener una sesión

iniciada en el servidor antes de poder usar los recursos compartidos del mismo; una sesión no se establece hasta que el usuario de un cliente se conecta a un recurso. Entre un cliente y un servidor sólo puede existir una sesión, pero puede haber varios puntos de entrada, o conexiones, a los recursos.

Para determinar el tiempo que puede permanecer inactiva una sesión antes de que se desconecte automáticamente, active la característica autodisconnect con la opción `/autodisconnect` del comando `net config server`. El usuario no interviene en este tipo de desconexión, puesto que Windows NT reanuda automáticamente la conexión en cuanto el usuario vuelve a usar el recurso.

Para finalizar una sesión con el servidor, use la opción `/delete` junto con `\\nombre_equipo`.

Net Share

Crea, elimina o muestra recursos compartidos.

net share recurso_compartido

net share recurso_compartido=unidad:ruta_de_acceso [/users:número | /unlimited] [/remark:"texto"]

net share recurso_compartido [/users:número | unlimited] [/remark:"texto"]

net share {recurso_compartido | unidad:ruta_de_acceso} /delete

Parámetros

ninguno

Escriba **net share** sin parámetros para mostrar información acerca de todos los recursos compartidos en el equipo local.

recurso_compartido

Es el nombre de red del recurso compartido. Escriba **net share** con un **recurso_compartido** únicamente para mostrar información acerca de dicho recurso compartido.

unidad:ruta_de_acceso

Especifica la ruta de acceso absoluta del directorio que va a compartirse.

/users:número

Establece el número máximo de usuarios que pueden tener acceso simultáneamente al recurso compartido.

/unlimited

Especifica que puede tener acceso simultáneamente al recurso compartido un número ilimitado de usuarios.

/remark:"texto"

Agrega un comentario descriptivo acerca del recurso. Escriba el texto entre comillas.

/delete

Deja de compartir un recurso.

Ejemplos

Para mostrar información acerca de los recursos compartidos en el equipo, escriba:

net share

Para compartir el directorio C:\CARTAS de un equipo con el nombre compartido SECRETARIA e incluir un comentario, escriba:

net share secretaria=c:\cartas /remark:"Para el departamento 123."

Para dejar de compartir el directorio CARTAS, escriba:

net share secretaria /delete

Para compartir el directorio C:\LST FIG de un equipo con el nombre compartido LISTA, escriba:

net share lista="c:\lst fig"

Notas

Use el comando **net share** para compartir recursos.

Para compartir un directorio con una ruta de acceso que contiene un carácter en blanco, escriba la unidad y la ruta del directorio entre comillas (" ").

Cuando se muestran todos los recursos compartidos de un equipo, Windows NT indica el nombre del recurso compartido, el nombre o nombres de dispositivo o rutas de acceso asociadas con el recurso y un comentario descriptivo acerca de éste.

La presentación en pantalla es similar a la siguiente:

Nombre	Recurso	Comentario

-		
ADMIN\$	C:\WINNT	Admin Remota
C\$	C:\	Uso interno
print\$	C:\WINNT\SYSTEM\POOL	
IPC\$		IPC remota
LÁSER	LPT1	En cola Impresora Láser

Los recursos compartidos de un servidor se guardan a medida que se crean. Cuando detenga el servicio Servidor, todos los recursos compartidos se desconectarán, pero se volverán a conectar automáticamente en cuanto vuelva a iniciarse el servicio o cuando se reinicie el equipo.

Net Start

Inicia un servicio o muestra una lista de los servicios iniciados. Los nombres de servicios que son de dos o más palabras, como Inicio de sesión de red o Examinador de equipos, deben estar entre comillas (").

net start [servicio]

Parámetros

ninguno

Escriba **net start** sin parámetros para mostrar una lista de los servicios en ejecución.

servicio

Puede ser:

- Alerta
- Servicio de cliente para netware
- Servidor del Portafolio
- Examinador de equipos
- Cliente dhcp
- Duplicador de directorios
- Registro de sucesos
- Servicio de publicación de FTP
- LPDSVC
- Mensajería
- Inicio de sesión de red
- DDE de red
- DSDM DDE de red
- Agente de supervisión de red
- Proveedor de seguridad nt lm
- OLE
- Administrador de conexiones de acceso remoto
- Servicio isnsap de acceso remoto
- Servidor de acceso remoto
- Localizador de llamada a procedimientos remotos (rpc)
- Servicio de llamada a procedimientos remotos (rpc)
- Schedule
- Servidor
- Servicios simples de tcp/ip

- SNMP
- Spooler
- Ayuda de netbios de tcp/ip
- SAI
- Estación de trabajo

Los siguientes servicios sólo están disponibles en Windows NT Server:

- Servidor de archivos para Macintosh
- Servicio de puerta de enlace o gateway para netware
- Servidor de DHCP de Microsoft
- Servidor de impresión para Macintosh
- Inicio remoto
- Servicio de nombres Internet de Windows

Notas

Use el comando **net start servicio** para iniciar un servicio de Windows NT. Algunos servicios dependen de otros servicios.

Puede utilizar la opción Servicios en el Panel de control para configurar el inicio y la detención automática de los servicios. Esta opción también le permite detener, iniciar, interrumpir y continuar los servicios de red manualmente.

Los nombres de servicios que constan de dos o más palabras, como Inicio de sesión de red o Examinador de equipos, deben estar entre comillas ("").

Este comando también inicia los servicios de red que no están incluidos en Windows NT.

Los servicios que pueden iniciarse son:

Net Start "Administrador de conexiones de acceso remoto"

Net Start "Agente de supervisión de red"

Net Start "Ayuda de NetBIOS de TCP/IP"

Net Start "Cliente de DHCP"

Net Start "DDE de red"

Net Start "Duplicador de directorios"

Net Start "Estación de trabajo"

Net Start "Examinador de equipos"

Net Start "Inicio de sesión de red"

Net Start "Inicio remoto"

Net Start "Localizador de rpc"

Net Start "Proveedor de seguridad NT LM"

Net Start "Registro de sucesos"

Net Start "Servicio de cliente para NetWare"

Net Start "Servicio de llamada a procedimientos remotos (RPC)"

Net Start "Servicio de nombres Internet de Windows"
Net Start "Servicio de publicación de FTP"
Net Start "Servicio de puerta de enlace o gateway para NetWare"
Net Start "Servicio ISNSAP de acceso remoto"
Net Start "Servicio Schedule"
Net Start "Servicios simples de TCP/IP"
Net Start "Servidor de acceso remoto"
Net Start "Servidor de archivos para Macintosh"
Net Start "Servidor de dde de red"
Net Start "Servidor de impresión para Macintosh"
Net Start "Servidor de Portafolio"
Net Start "Servidor DHCP de Microsoft"
Net Start Alerta
Net Start Lpdsvc
Net Start Mensajería
Net Start Sai
Net Start Servidor
Net Start Sntp
Net Start Spooler

Net Statistics

Muestra el registro de estadísticas del servicio local Estación de trabajo o Servidor.

net statistics [workstation | server]

Parámetros

ninguno

Escriba **net statistics** sin parámetros para obtener una lista de los servicios en ejecución para los cuales hay datos estadísticos disponibles.

workstation

Muestra los datos estadísticos del servicio local Estación de trabajo.

server

Muestra los datos estadísticos del servicio local Servidor.

Ejemplos

Para mostrar los servicios en ejecución para los que hay estadísticas disponibles, escriba:

net stats

Para mostrar las estadísticas del servicio Servidor y evitar que se desplace la pantalla, escriba:

net statistics server | more

Notas

Este comando puede escribirse también como **net stats**.

Use el comando **net statistics** para mostrar información sobre el rendimiento del servicio especificado.

El servicio Servidor:

Windows NT indica el nombre de equipo del equipo, la fecha y hora en que se actualizaron por última vez las estadísticas, y proporciona la siguiente información:

- El número de sesiones que se iniciaron, se desconectaron automáticamente y se desconectaron a causa de un error.
- El número de kilobytes enviados y recibidos, y el tiempo medio de respuesta del servidor.
- El número de errores e infracciones de contraseña y límites de permiso.
- El número de veces que se usaron los archivos, impresoras y dispositivos de comunicaciones compartidos.
- El número de veces que se excedió el tamaño del búfer de memoria.

El servicio Estación de trabajo:

Windows NT indica el nombre de equipo del equipo, la fecha y hora en que se actualizaron por última vez las estadísticas, y proporciona la siguiente información:

- El número de bytes y SMB recibidos y transmitidos.
- El número de operaciones de lectura y escritura logradas o fallidas.

- El número de errores de la red.
- El número de sesiones fallidas, desconectadas o conectadas nuevamente.
- El número de conexiones a recursos compartidos logradas o fallidas.

Net Stop

Detiene un servicio de Windows NT.

net stop servicio

Parámetros

servicio

Puede ser alerta, servicio de cliente para netware, servidor del Portafolio, examinador de equipos, duplicador de directorios, servicio de publicación de FTP, lpdsvc, mensajería, inicio de sesión de red, dde de red, dsdm dde de red, agente de supervisión de red, proveedor de seguridad nt lm, ole, administrador de conexiones de acceso remoto, servicio isnsap de acceso remoto, servidor de acceso remoto, localizador de llamada a procedimientos remotos (rpc), schedule, servidor, servicios simples de tcp/ip, snmp, spooler, ayuda de netbios de tcp/ip, sai y estación de trabajo.

Los siguientes servicios sólo están disponibles en Windows NT Server: servidor de archivos para macintosh, servicio de puerta de enlace o gateway para netware, servidor dhcp de microsoft, servidor de impresión para macintosh, servicio de nombres internet de windows.

Notas

Detiene un servicio para suprimir la función que realiza en la red y para eliminar el software de la memoria.

Al detener el servicio Servidor se impide que los usuarios tengan acceso a los recursos compartidos del equipo. Si detiene el servicio Servidor cuando los usuarios están teniendo acceso a los recursos, Windows NT mostrará un mensaje de advertencia pidiendo confirmación antes de cancelar las conexiones. Una respuesta afirmativa cancelará todas las conexiones con el equipo.

Antes de detener el servicio Servidor, puede hacer lo siguiente:

- Efectuar una pausa en el servicio (para no permitir nuevas conexiones).
- Enviar un mensaje advirtiendo a los usuarios de que deben desconectarse de los recursos del servidor.

Net stop también puede detener servicios de red no suministrados con Windows NT.

Net Time

Sincroniza el reloj del equipo con el de otro equipo o dominio. Si se utiliza sin la opción /set, muestra la hora de otro equipo o dominio.

```
net time [\\nombre_equipo | /domain[: nombre]] [/set]
```

Parámetros

\\nombre_equipo

Es el nombre del servidor que desee comprobar o con el que desee sincronizar las estaciones de trabajo.

/domain[:nombre]

Es el dominio con el que desea sincronizar la hora.

/set

Sincroniza el reloj del equipo con el del equipo o dominio especificado.

Net Use

Conecta o desconecta un equipo de un recurso compartido o muestra información acerca de las conexiones del equipo. También controla las conexiones de red persistentes.

```
net use [nombre_dispositivo] [\\nombre_equipo\recurso_compartido  
[volumen]] [contraseña | *]] [/user: [nombre dominio] nombre_usuario]  
[/delete] [/persistent: {yes | no}]
```

```
net use nombre_dispositivo [/home[contraseña | *]] [/delete: {yes |  
no}]
```

```
net use [/persistent: {yes | no}]
```

Parámetros

ninguno

Escriba net use sin parámetros para obtener una lista de las conexiones de red.

nombre_dispositivo

Asigna un nombre para la conexión al recurso o especifica el dispositivo que se va a desconectar. Hay dos tipos de nombres de dispositivos: unidades de disco (D a Z) e impresoras (LPT1 a LPT3). Escriba un asterisco en lugar de un nombre específico de dispositivo para asignar el siguiente nombre de dispositivo disponible.

\\nombre_equipo\recurso_compartido

Es el nombre del servidor y del recurso compartido. Si el nombre de equipo contiene caracteres en blanco, escriba la barra invertida doble (\\) y el nombre entre comillas (" "). El nombre de equipo puede tener entre 1 y 15 caracteres.

lvolumen

Especifica un volumen NetWare del servidor. Para poder conectarse con servidores NetWare debe tener instalado y estar ejecutando el Servicio de cliente para NetWare (Windows NT Workstation) o el Servicio de puerta de enlace o gateway para NetWare (Windows NT Server).

contraseña

Es la contraseña necesaria para tener acceso al recurso compartido.

*

Pide por la contraseña. Los caracteres no se muestran en pantalla a medida que los escribe.

/user

Especifica un nombre de usuario diferente con el que se realiza la conexión.

nombre_dominio

Especifica otro dominio. Por ejemplo, net use d: \\servidor\recurso_compartido /user: admin\mario conecta el usuario mario de la misma forma que si la conexión se realizara desde el dominio administrador. Si se omite el dominio, se usará aquél en el que tenga lugar la conexión actual.

nombre_usuario

Especifica el nombre de usuario con el que se iniciará la sesión.

/home

Conecta un usuario con su directorio particular.

/delete

Cancela la conexión de red especificada. Si el usuario especifica la conexión mediante un asterisco se cancelarán todas las conexiones de red.

/persistent

Controla el uso de conexiones de red persistentes. El valor predeterminado es la última configuración utilizada. Las conexiones sin dispositivos no son persistentes.

yes

Guarda todas las conexiones tal como se realizaron y las restaura en el siguiente inicio de sesión.

no

No guarda la conexión en curso ni las siguientes. Las existentes se restaurarán en el siguiente inicio de sesión. Use el modificador **/delete** para eliminar conexiones persistentes.

Ejemplos

Para asignar el nombre de dispositivo de unidad de disco E: al directorio compartido CARTAS del servidor \\FINANCIERO, escriba:

```
net use e: \\financiero\cartas
```

Para asignar el nombre de dispositivo de unidad de disco M: al directorio MARÍA dentro del volumen CARTAS del servidor NetWare FINANCIERO, escriba

```
net use m: \\financiero\cartas\maría
```

Para asignar el nombre de dispositivo LPT1 a la cola de la impresora compartida LÁSER2 del servidor \\CONTABILIDAD, escriba:

```
net use lpt1: \\contabilidad\láser2
```

Para desconectarse de la cola de impresora LPT1, escriba:

```
net use lpt1: /delete
```

Para asignar el nombre de dispositivo de unidad de disco H: al directorio particular del usuario mario, escriba:

```
net use h: \\contabilidad\usuarios /home /user: mario
```

Para asignar el nombre de dispositivo de unidad de disco F: al directorio compartido NOTAS del servidor \\FINANCIERO, que requiere la contraseña hctarcs, sin que la conexión sea persistente, escriba:

```
net use f: \\financiero\notas hctarcs /persistent: no
```

Para desconectarse del directorio \\FINANCIERO\NOTAS, escriba:

```
net use f: \\financiero\notas /delete
```

Para conectarse a un recurso compartido del servidor FINANCIERO2, escriba:

```
net use k: "\\financiero 2"\circulares
```

Si el nombre del servidor incluye un espacio en blanco, escríbalo entre comillas; de lo contrario, Windows NT mostrará un mensaje de error.

Para restaurar las conexiones actuales cada vez que se inicie una sesión, independientemente de cambios futuros, escriba:

net use /persistent:yes

Notas

Utilice el comando **net use** para efectuar la conexión o desconexión de un recurso de la red y para ver sus conexiones actuales con dichos recursos. Es imposible desconectarse de un directorio compartido si se utiliza como unidad actual o si está en uso por un proceso activo.

Hay varias formas de obtener información acerca de una conexión:

- Escriba **net use nombre_dispositivo** para obtener información acerca de una conexión específica.
- Escriba **net use** para obtener una lista de todas las conexiones del equipo.

Conexiones sin dispositivos

Las conexiones sin dispositivos no son persistentes.

Conexión con servidores NetWare

Una vez que el software Servicio de cliente para NetWare o Servicio de puerta de enlace o gateway para NetWare está instalado y en ejecución, podrá conectarse a un servidor NetWare en una red Novell. Utilice la misma sintaxis que al conectarse a un servidor de red de Windows, excepto que debe incluir el volumen con el que desea conectarse.

Net User

Agrega o modifica cuentas de usuario o muestra información acerca de ellas.

```
net user [nombre_usuario [contraseña | *] [opciones]] [/domain]
net user nombre_usuario {contraseña | *} /add [opciones] [/domain]
net user nombre_usuario [/delete] [/domain]
```

Parámetros

ninguno

Escriba **net user** sin parámetros para ver una lista de las cuentas de usuario del equipo.

nombre_usuario

Es el nombre de la cuenta de usuario que se desea agregar, eliminar, modificar o ver. El nombre de la cuenta de usuario puede tener hasta 20 caracteres.

contraseña

Asigna o cambia una contraseña para la cuenta de usuario. Una contraseña debe tener la longitud mínima establecida con la opción **/minpwlen** del comando **net accounts** y puede tener un máximo de 14 caracteres.

*

Pide la contraseña. Los caracteres no se muestran en pantalla a medida que los escribe.

/domain

Realiza la operación en el controlador principal del dominio principal del equipo.

Este parámetro se aplica únicamente a equipos con Windows NT Workstation que son miembros de un dominio de Windows NT Server. De forma predeterminada, los equipos con Windows NT Server realizan las operaciones en el controlador principal de dominio.

NOTA: Esta acción se lleva a cabo en el controlador principal del dominio principal del equipo. Puede que no se inicie la sesión en el dominio.

/add

Agrega una cuenta de usuario a la base de datos de cuentas de usuario.

/delete

Quita una cuenta de usuario de la base de datos de cuentas de usuario.

Opciones

/active:{no | yes}

Desactiva o activa la cuenta de usuario. Si no está activa, el usuario no puede tener acceso a los recursos del equipo. El valor predeterminado es **yes** (activa).

/comment:"texto"

Proporciona un comentario descriptivo acerca de la cuenta de usuario. Puede tener hasta 48 caracteres. Escriba el texto entre comillas.

/countrycode:nnn

Usa los códigos de país del sistema operativo para instalar los archivos de ayuda y mensajes de error en el idioma especificado. Un valor 0 significa el código de país predeterminado.

/expires:{fecha | never}

El parámetro fecha establece una fecha de caducidad de la cuenta de usuario, mientras que **never** determina una duración ilimitada de dicha cuenta. Las fechas de caducidad pueden darse en el formato mm/dd/aa, dd/mm/aa o mm,dd,aa, dependiendo de /countrycode. Observe que la cuenta caduca al comienzo de la fecha especificada. Los meses pueden indicarse con un número, con todas sus letras o abreviados con tres letras. Los años pueden constar de dos o cuatro dígitos. Utilice comas o barras diagonales para separar las partes de la fecha (no espacios en blanco). Si se omite aa, se asume el año de la siguiente fecha (de acuerdo con la fecha y hora de su equipo). Por ejemplo, las siguientes entradas de fecha son equivalentes si se introducen entre el 10 de enero de 1994 y el 8 de enero de 1995.

j an, 9 /9/95 , 9, 1995 /9

/fullname:"nombre"

Agrega un determinado nombre al usuario en lugar de su nombre de usuario normal. Escriba dicho nombre entre comillas.

/homedir:ruta_acceso

Establece la ruta de acceso del directorio particular del usuario. Dicha ruta debe ser una ya existente.

/homedirreq:{yes | no}

Establece si es necesario un directorio particular.

/passwordchg:{yes | no}

Especifica si los usuarios pueden cambiar su contraseña. El valor predeterminado es yes.

/passwordreq:{yes | no}

Especifica si una cuenta de usuario debe tener una contraseña. El valor predeterminado es yes.

/profilepath[:ruta_acceso]

Establece una ruta de acceso para el perfil de inicio de sesión del usuario. Dicha ruta lleva a un perfil de registro.

/scriptpath:ruta_acceso

Establece una ruta de acceso al archivo de comandos de inicio de sesión del usuario.

Ruta_acceso no puede ser una ruta absoluta; es relativa a %raíz_sistema%\SYSTEM32\REPL\IMPORT\SCRIPTS.

/times:{horas | all}

Especifica las horas en las que se permite al usuario el uso del equipo. El valor horas se expresa como día

[-día][,día[-día]] ,hora[-hora][,hora[-hora]], limitado a incrementos de una hora. Los días se pueden deletrear o abreviar (L,M,Mi,J,V,S,D). Las horas se pueden escribir en formato de 12 ó 24 horas. Para el formato de 12 horas, use AM, PM, o A.M., P.M. El valor **all** significa que un usuario puede iniciar una sesión en cualquier momento. Un valor nulo (en blanco) significa que un usuario nunca puede iniciar la sesión. Separe el día y la hora mediante comas, y las unidades de día y hora con punto y coma (por ejemplo, L,4AM-5PM;M,1AM-3PM). No use espacios en la especificación de /times.

/usercomment:"texto"

Permite que un administrador agregue o cambie el "Comentario de usuario" de la cuenta. Escriba el texto entre comillas.

/workstations:{nombre_equipo [...] | *}

Lista de hasta ocho estaciones de trabajo desde las que un usuario puede iniciar una sesión en la red. Separe los nombres de las estaciones con una coma. Si **/workstation** no es una lista o ésta es igual a un *****, el usuario puede iniciar una sesión desde cualquier equipo.

Ejemplos

Para mostrar una lista de todas las cuentas de usuario del equipo local, escriba:

```
net user
```

Para ver información acerca de la cuenta **juanh**, escriba:

```
net user juanh
```

Para agregar una cuenta de usuario para Enrique Pérez, con derechos de inicio de sesión desde las 8 A.M. a 5 P.M. de lunes a viernes (sin espacios en las especificaciones de las horas), una contraseña obligatoria y el nombre completo del usuario, escriba:

```
net user enriquep enriquep /add /passwordreq:yes /times:lunes-  
viernes, 8am-5pm/fullname: "Enrique Pérez"
```

El nombre de usuario (**enriquep**) se escribe la segunda vez como contraseña.

Para establecer la hora de inicio de sesión de **juansp** (8 A.M. a 5 P.M.) usando la notación de 24 horas, escriba:

```
net user juansp /time: Lun-Vie, 08:00-17:00
```

Para establecer la hora de inicio de sesión de **juansp** (8 A.M. a 5 P.M.) usando la notación de 12 horas, escriba:

```
net user juansp /time: Lun-Vie, 8am-5pm
```

Para especificar las horas de inicio de sesión de 4 A.M. a 5 P.M. los Lunes, 1 P.M. a 3 P.M. los Martes, y 8 A.M. a 5 P.M. de Miércoles a Viernes para **maríasl**, escriba:

```
net user maríasl /time: Lun, 4am-5pm; Mar, 1pm-3pm; Mi e-Vie, 8:00-17:00
```

Para establecer **/homedirreq** en **yes** para **enriquep** y asignarle **\\SERVIDOR\USUARIOS\ENRIQUEP** como directorio particular, escriba:

```
net user enriquep /homedirreq:yes  
/homedir \\SERVIDOR\USUARIOS\ENRIQUEP
```

Notas

Este comando puede escribirse también como **net users**.

Use el comando **net user** para crear y controlar las cuentas de usuarios de un dominio. La información sobre dichas cuentas se almacena en la base de datos de cuentas de usuario.

Cuando escriba el comando **net user** en un equipo que ejecute Windows NT Server, los cambios en la base de datos de cuentas se producirán automáticamente en el controlador principal de dominio y luego se duplicarán en los controladores de reserva. Esto es válido únicamente para los dominios de Windows NT Server.

Net View

Muestra una lista de dominios, una lista de equipos o los recursos compartidos en el equipo especificado.

```
net view [\\nombre_equipo | /domain[: nombre_dominio]]
```

```
net view /network: nw [\\nombre_equipo]
```

Parámetros

ninguno

Escriba **net view** sin parámetros para mostrar la lista de los equipos del dominio actual.

nombre_equipo

Especifica el equipo cuyos recursos compartidos desea ver.

```
/domain[:nombre_dominio]
```

Especifica el dominio del que se desean ver los equipos disponibles. Si se omite **nombre_dominio**, se mostrarán todos los dominios de la red.

```
/network:nw
```

Muestra todos los servidores disponibles de una red NetWare. Si se especifica un nombre de equipo, se mostrarán los recursos disponibles en dicho equipo de la red NetWare. Mediante esta opción también pueden especificarse otras redes que se hayan agregado al sistema.

Ejemplos

Para ver una lista de los recursos compartidos por el equipo **\\PRODUCTOS**, escriba:

```
net view \\productos
```

Para ver los recursos disponibles en el servidor NetWare **\\MARKETING**, escriba

```
net view /network: nw \\marketing
```

Para ver una lista de los equipos del dominio o grupo de trabajo **Ventas**, escriba:

```
net view /domain: ventas
```

Notas

Use el comando **net view** para mostrar una lista de equipos similar a la siguiente:

Nombre de servidor	Comentario


\\PRODUCCIÓN	Servidor de archivos de Producción
\\PRINT1	Sala de impresoras, primer piso
\\PRINT2	Sala de impresoras, segundo piso

Instalación del servicio de acceso remoto


La instalación se realiza desde el icono "Red" en el panel de control, accediendo a la solapa "Servicios".



Pulsando el botón "Agregar" nos saldrá la lista de servicios disponibles, elegimos "Servicio de acceso remoto" y pulsamos "Aceptar".



Si aún no hemos instalado ningún módem nos aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.




Pulsamos "Si" para instalar el módem.




Si queremos que intente detectar automáticamente el módem pulsamos "Siguiente", si el módem está dentro de la lista que detecta NT y sabemos el puerto COM donde está ubicado, marcamos el cuadro "No detectar el módem..." y pulsaremos "Siguiente".

Si hemos elegido la detección automática NT examinará los puertos para averiguar si existe algún módem, en el caso de no encontrar ninguno, nos lo indica y pasaremos a la introducción manual de datos pulsando "Siguiente".



Nos saldrá el menú anterior con todos los módem que tiene NT, lo seleccionaremos o en el caso de que no exista le tendremos que decir que vamos a "Utilizar disco", si el disco que acompaña a nuestro módem no trae controladores para NT (cosa bastante común) lo mejor será seleccionar uno de los módem estándar o alguno que aparezca en la lista que sepamos que sea compatible con el nuestro (¿has dado un vistazo a los manuales?).

Si nuestro módem esta en la lista, lo seleccionamos, y pulsamos "Siguiente".



seleccionamos el puerto y pulsamos "Siguiente".



Información de la ubicación

Facilite información de la ubicación actual para que las llamadas se marquen correctamente.

¿En qué país se encuentra ahora?

Espana

¿En qué código de área (o ciudad) se encuentra ?

95

Si marca un número para acceder a una línea exterior ¿cuál es?

0

El sistema telefónico de esta ubicación usa marcado por:


☒ Tonos ☐ Impulsos

< Atrás Siguiente > Cancelar

Este cuadro nos pide algunos datos sobre nuestra línea telefónica. Si no dependemos de una centralita dejamos en blanco la casilla del número para línea exterior. Una vez cumplimentado pulsaremos "Siguiente", nos aparece una pantalla de confirmación, si todo es correcto pulsamos "Finalizar".

Nota: si al introducir los datos advertimos que hemos cometido algún error siempre podemos volver hacia atrás.

Una vez hecho esto si todo ha ido correctamente NT ya debe reconocer nuestro dispositivo de módem, ahora seguiremos configurando el Servicio de acceso remoto.



Agregar dispositivo RAS

Dispositivos competentes de RAS:

COM2 - Módem estándar 14400 bps

Aceptar


Cancelar

Ayuda


Instalar módem...

Instalar Pad X25...


No muestra los dispositivos que pueden funcionar, en este caso solo nos muestra el módem que hemos instalado. Si tenemos otro elegimos "Instalar módem" y se repetirá el proceso anterior, si no tenemos más que instalar pulsamos "Aceptar".



Seleccionamos el módem que vamos a utilizar y pulsamos "Configurar".



En este cuadro de dialogo no pregunta en definitiva si vamos a instalar el módem como dispositivo de salida (acceso telefónico a redes) o como dispositivo de entrada (RAS) o de entrada y salida lo cual englobaría las dos cosas, una vez lo tengamos claro picamos en "Aceptar". Volveremos al cuadro de instalación de acceso remoto, ahora pulsamos "Red".



Aquí se configuran los protocolos que vamos a utilizar, distingue entre la parte cliente (hacer llamadas) y la parte servidora (recibir llamadas).

Los protocolos que vamos a usar por el cliente son en este caso TCP/IP para Internet y NetBEUI o IPX/SPX para otras redes a las cuales nos queramos conectar, incluyendo a una red de NT.

Para recibir llamadas se seleccionan los protocolos que vamos a usar y configuraremos cada uno de ellos. En el caso del TCP/IP, lo seleccionaremos y pulsaremos "Configurar".



Lo primero es decirle si cuando llaman, al que llama, se le muestra solo este equipo o todos lo equipo que están el la red.


Si utilizamos servidor DHCP lo indicaremos y si no tendremos que decirle un rango de direcciones IP para suministrar a ordenadores que llaman.

Se puede permitir a un equipo pedir una dirección IP fija si no esta ocupada, para ello marcaremos en el cuadrado que se nos indica esta opción.

Una vez configurado los protocolos entrada tenemos que decir como se va a autenticar en el caso del TCP/IP permitir cualquier autenticación, incluso texto simple

En el caso de otros procolos podremos exigir autenticación cifrada o cifradas especial de Microsoft con datos cifrados.

Pulsamos "Aceptar".



Y le diremos que queremos reiniciar el equipo para que todos los cambios se realicen.

Introducción a la arquitectura del sistema

Comprender cómo funciona Windows NT es fundamental para programar y recomendable para administrarlo. Vamos a hacer un recorrido por las profundidades de este sistema operativo.

Introducción

Windows NT presenta una arquitectura del tipo cliente-servidor. Los programas de aplicación son contemplados por el sistema operativo como si fueran clientes a los que hay que servir, y para lo cual viene equipado con distintas entidades servidoras.

Uno de los objetivos fundamentales de diseño fue el tener un núcleo tan pequeño como fuera posible, en el que estuvieran integrados módulos que dieran respuesta a aquellas llamadas al sistema que necesariamente se tuvieran que ejecutar en modo privilegiado (también llamado modo kernel, modo núcleo y modo supervisor). El resto de las llamadas se expulsarían del núcleo hacia otras entidades que se ejecutarían en modo no privilegiado (modo usuario), y de esta manera el núcleo resultaría una base compacta, robusta y estable. Por eso se dice que Windows NT es un sistema operativo basado en micro-kernel.

Por tanto en un primer acercamiento a la arquitectura distinguimos un núcleo que se ejecuta en modo privilegiado, y se denomina **Executive**, y unos módulos que se ejecutan en modo no privilegiado, llamados **subsistemas protegidos**.

Los programas de usuario (también llamados programas de aplicación) interactúan con cualquier sistema operativo (s.o. en adelante) a través de un juego de llamadas al sistema propio de dicho sistema. En el mundo Windows en general, las llamadas al sistema se denominan API (Application Programming Interfaces, interfaces para la programación de aplicaciones). En Windows NT y en Windows 95 se usa una versión del API llamada API Win32.

Los subsistemas protegidos.

Son una serie de procesos servidores que se ejecutan en modo no privilegiado, al igual que los procesos de usuario, pero que tienen algunas características propias que los hacen distintos.

Se inician al arrancar el s.o. y existen dos tipos: integrales y de entorno.

Un subsistema integral es aquel servidor que ejecuta una función crítica del s.o. (como por ejemplo el que gestiona la seguridad). Un subsistema de entorno da soporte a aplicaciones procedentes de s.o. distintos, adaptándolas para su ejecución bajo Windows NT.

Existen tres de este tipo:

- Win32, que es el principal, y proporciona la interfaz para aplicaciones específicamente construidas para Windows NT.
- POSIX, que soporta aplicaciones UNIX.
- OS/2, que da el entorno a aplicaciones procedentes del s.o. del mismo nombre.

El subsistema Win32.

Es el más importante, ya que atiende no sólo a las aplicaciones nativas de Windows NT, sino que para aquellos programas no Win32, reconoce su tipo y los lanza hacia el subsistema correspondiente. En el caso de que la aplicación sea MS-DOS o Windows de 16 bits (Windows 3.11 e inferiores), lo que hace es crear un nuevo subsistema protegido. Así, la aplicación DOS o Win16 se ejecutaría en el contexto de un proceso llamado VDM (Virtual DOS Machine, máquina virtual DOS), que no es más que un simulador de un ordenador funcionando bajo MS-DOS. Las llamadas al API Win16 serían correspondidas con las homónimas en API Win32. Microsoft llama a esto WOW (Windows On Win32). El subsistema soporta una buena parte del API Win32. Así, se encarga de todo lo relacionado con la interfaz gráfica con el usuario (GUI), controlando las entradas del usuario y salidas de la aplicación. Por ejemplo, un buen número de funciones de las bibliotecas USER32 y GDI32 son atendidas por Win32, ayudándose del Executive cuando es necesario. El funcionamiento como servidor de Win32 lo veremos un poco más adelante, en el apartado de llamadas a procedimientos locales.

El subsistema POSIX.

La norma POSIX (Portable Operating System Interface for UNIX) fue elaborada por IEEE para conseguir la portabilidad de las aplicaciones entre distintos entornos UNIX. La norma se ha implementado no sólo en muchas versiones de UNIX, sino también en otros s.o. como Windows NT, VMS, etc. Se trata de un conjunto de 23 normas, identificadas como IEEE 1003.0 a IEEE 1003.22, o también POSIX.0 a POSIX.22, de las cuales el subsistema POSIX soporta la POSIX.1, que define un conjunto de llamadas al sistema en lenguaje C. El subsistema sirve las llamadas interaccionando con el Executive. Se encarga también de definir aspectos específicos del s.o. UNIX, como pueden ser las relaciones jerárquicas entre procesos padres e hijos (las cuales no existen en el subsistema Win32, por ejemplo, y que por consiguiente no aparecen implementadas directamente en el Executive).

El subsistema OS/2.

Igual que el subsistema POSIX proporciona un entorno para aplicaciones UNIX, este subsistema da soporte a las aplicaciones del s.o. OS/2. Proporciona la interfaz gráfica y las llamadas al sistema; las llamadas son servidas con ayuda del Executive.

El subsistema proceso de inicio.

El proceso de inicio (Logon Process) recibe las peticiones de conexión por parte de los usuarios. En realidad son dos procesos, cada uno encargándose de un tipo distinto de conexión: el **proceso de inicio local**, que gestiona la conexión de usuarios locales directamente a una máquina Windows NT; y el **proceso de inicio remoto**, el cual gestiona la conexión de usuarios remotos a procesos servidores de NT.

El subsistema de seguridad.

Este subsistema interacciona con el proceso de inicio y el llamado **monitor de referencias de seguridad** (del que trataremos en el Executive), de esta forma se construye el modelo de seguridad en Windows NT. El subsistema de seguridad interacciona con el proceso de inicio, atendiendo las peticiones de acceso al sistema. Consta de dos subcomponentes: la **autoridad de seguridad local** y el **administrador de cuentas**.

El primero es el corazón del subsistema de seguridad, en general gestiona la política de seguridad local, así, se encarga de generar los permisos de acceso, de comprobar que el usuario que solicita conexión tiene acceso al sistema, de verificar todos los accesos sobre los objetos (para lo cual se ayuda del monitor de referencias a seguridad) y de controlar la política de auditorías, llevando la cuenta de los mensajes de auditoría generados por el monitor de referencias.

El **administrador de cuentas** mantiene una base de datos con las cuentas de todos los usuarios (login, claves, identificaciones, etc.). Proporciona los servicios de validación de usuarios requeridos por el subcomponente anterior.

El Executive.

No debemos confundir el Executive con el núcleo de Windows NT, aunque muchas veces se usan (incorrectamente) como sinónimos. El Executive consta de una serie de componentes software, que se ejecutan en modo privilegiado, uno de los cuales es el núcleo. Dichos componentes son totalmente independientes entre sí, y se comunican a través de interfaces bien definidas. Recordemos que en el diseño se procuró dejar el núcleo tan pequeño como fuera posible y, como veremos, la funcionalidad del núcleo es mínima.

El administrador de objetos (Object Manager).

Se encarga de crear, destruir y gestionar todos los objetos del Executive. Tenemos infinidad de objetos: procesos, subprocesos, ficheros, segmentos de memoria compartida, semáforos, mutex, sucesos, etc. Los subsistemas de entorno (Win32, OS/2 y POSIX) también tienen sus propios objetos. Por ejemplo, un objeto ventana es creado (con ayuda del administrador de objetos) y gestionado por el subsistema Win32. La razón de no incluir la gestión de ese objeto en el Executive es que una ventana sólo es innata de las aplicaciones Windows, y no de las aplicaciones UNIX o OS/2. Por tanto, el Executive no se encarga de administrar los objetos relacionados con el entorno de cada s.o. concreto, sino de los objetos comunes a los tres.

El administrador de procesos (Process Manager).

Se encarga (en colaboración con el administrador de objetos) de crear, destruir y gestionar los procesos y subprocesos. Una de sus funciones es la de repartir el tiempo de CPU entre los distintos subprocesos. Suministra sólo las relaciones más básicas entre procesos y subprocesos, dejando el resto de las interrelaciones entre ellos a cada subsistema protegido concreto. Por ejemplo, en el entorno POSIX existe una relación filial entre los procesos que no existe en Win32, de manera que se constituye una jerarquía de procesos. Como esto sólo es específico de ese subsistema, el administrador de objetos no se entromete en ese trabajo y lo deja en manos del subsistema.

El administrador de memoria virtual (Virtual Memory Manager).

Windows NT y UNIX implementan un direccionamiento lineal de 32 bits y memoria virtual paginada bajo demanda. El VMM se encarga de todo lo relacionado con la política de gestión de la memoria. Determina los conjuntos de trabajo de cada proceso, mantiene un conjunto de páginas libres, elige páginas víctima, sube y baja páginas entre la memoria RAM y el archivo de intercambio en disco, etc.

La facilidad de llamada a procedimiento local (LPC Facility).

Este módulo se encarga de recibir y enviar las llamadas a procedimiento local entre las aplicaciones cliente y los subsistemas servidores.

El administrador de entrada/salida (I/O Manager).

Consta de varios subcomponentes: el **administrador del sistema de ficheros**, el **servidor de red**, el **redirector de red**, los **controladores de dispositivo del sistema** y el **administrador de cachés**.

Buena parte de su trabajo es la gestión de la comunicación entre los distintos controladores de dispositivo, para lo cual implementa una interfaz bien definida que permite el tratamiento de todos los controladores de una manera homogénea, sin preocuparse del funcionamiento específico de cada uno. Trabaja en conjunción con otros componentes del Executive, sobre todo con el VMM. Le proporciona la E/S síncrona y asíncrona, la E/S a archivos asignados en memoria y las caches de los ficheros. El administrador de caches no se limita a gestionar unos cuantos buffers de tamaño fijo para cada fichero abierto, sino que es capaz de estudiar las estadísticas sobre la carga del sistema y variar dinámicamente esos tamaños de acuerdo con la carga. El VMM realiza algo parecido en su trabajo.

El monitor de referencias a seguridad.

Este componente da soporte en modo privilegiado al subsistema de seguridad, con el que interacciona. Su misión es actuar de alguna manera como supervisor de accesos, ya que comprueba si un proceso determinado tiene permisos para acceder a un objeto determinado, y monitoriza sus acciones sobre dicho objeto. De esta manera es capaz de generar los mensajes de auditorías. Soporta las validaciones de acceso que realiza el subsistema de seguridad local.

El núcleo (Kernel).

Situado en el corazón de Windows NT, se trata de un micro-kernel que se encarga de las funciones más básicas de todo el sistema operativo: ejecución de subprocesos, sincronización multiprocesador, manejo de las interrupciones hardware.

El nivel de abstracción de hardware (HAL).

Es una capa de software incluida en el Executive que sirve de interfaz entre los distintos controladores de dispositivo y el resto del sistema operativo. Con el HAL, los dispositivos se presentan al s.o. como un conjunto homogéneo con el cual interacciona a través de un conjunto de funciones bien definidas. Estas funciones son llamadas tanto desde el s.o. como desde los propios controladores. Permite a los controladores de dispositivo adaptarse a distintas arquitecturas de E/S sin tener que ser modificados en gran medida. Además oculta los detalles hardware que conlleva el multiproceso simétrico de los niveles superiores del s.o.

Llamadas a procedimientos locales y remotos.

Windows NT, al tener una arquitectura cliente-servidor, implementa el mecanismo de llamada a procedimiento remoto (RPC) como medio de comunicación entre procesos clientes y servidores, situados ambos en máquinas distintas de la misma red. Para clientes y servidores dentro de la misma máquina, la RPC toma la forma de llamada a

procedimiento local (LPC). Vamos a estudiar en detalle ambos mecanismos pues constituyen un aspecto fundamental del diseño de NT.

Llamada a Procedimiento Remoto (Remote Procedure Call -RPC).

Se puede decir que el sueño de los diseñadores de Windows NT es que algún día se convierta en un sistema distribuido puro, es decir, que cualquiera de sus componentes pueda residir en máquinas distintas, siendo el kernel en cada máquina el coordinador general de mensajes entre los distintos componentes. En la última versión de Windows NT esto no es aún posible. No obstante, el mecanismo de RPC permite a un proceso cliente acceder a una función situada en el espacio virtual de direcciones de otro proceso servidor situado en otra máquina de una manera totalmente transparente. Vamos a explicar el proceso en conjunto.

Supongamos que tenemos un proceso cliente ejecutándose bajo una máquina **A**, y un proceso servidor bajo una máquina **B**. El cliente llama a una función **f** de una biblioteca determinada. El código de **f** en su biblioteca es una versión especial del código real; el código real reside en el espacio de direcciones del servidor. Esa versión especial de la función **f** que posee el cliente se denomina **proxy**. El código proxy lo único que hace es recoger los parámetros de la llamada a **f**, construye con ellos un mensaje, y pasa dicho mensaje al Executive. El Executive analiza el mensaje, determina que va destinado a la máquina **B**, y se lo envía a través del interfaz de transporte. El Executive de la máquina **B** recibe el mensaje, determina a qué servidor va dirigido, y llama a un código especial de dicho servidor, denominado **stub**, al cual le pasa el mensaje. El stub desempaqueta el mensaje y llama a la función **f** con los parámetros adecuados, ya en el contexto del proceso servidor. Cuando **f** retorna, devuelve el control al código stub, que empaqueta todos los parámetros de salida (si los hay), forma así un mensaje y se lo pasa al Executive. Ahora se repite el proceso inverso; el Executive de **B** envía el mensaje al Executive de **A**, y este reenvía el mensaje al proxy. El proxy desempaqueta el mensaje y devuelve al cliente los parámetros de retorno de **f**. Por tanto, para el cliente todo el mecanismo ha sido transparente. Ha hecho una llamada a **f**, y ha obtenido unos resultados; ni siquiera tiene que saber si el código real de **f** está en su biblioteca o en una máquina situada tres plantas más abajo, esta es la elegancia de las RPC.

Llamada a procedimiento local (Local Procedure Call -LPC).

Las LPC se pueden considerar una versión descafeinada de las RPC. Se usan cuando un proceso necesita los servicios de algún subsistema protegido, típicamente Win32. Vamos a intentar descubrir su funcionamiento.

El proceso cliente tiene un espacio virtual de 4 Gb. Los 2 Gb inferiores son para su uso (excepto 128 Kb). Los 2 Gb superiores son para uso del sistema. Vamos a suponer que el cliente realiza una llamada a la función CreateWindow. Dicha función crea un objeto ventana y devuelve un descriptor al mismo. No es gestionada directamente por el Executive, sino por el subsistema Win32 (con algo de colaboración por parte del Executive, por supuesto; por ejemplo, para crear el objeto). El subsistema Win32 va guardando en su propio espacio de direcciones una lista con todos los objetos ventana que le van pidiendo los procesos. Por consiguiente, los procesos no tienen acceso a la memoria donde están los objetos; simplemente obtienen un descriptor para trabajar con ellos. Cuando el cliente llama a CreateWindow, se salta al código de esa función que reside en la biblioteca USER32.DLL asignada en el espacio de direcciones del cliente.

Por supuesto, ese no es el código real, sino el proxy. El proxy empaqueta los parámetros de la llamada, los coloca en una zona de memoria compartida entre el cliente y Win32, pone al cliente a dormir y ejecuta una LPC. La facilidad de llamada a procedimiento local del Executive captura esa llamada, y en el subsistema Win32 se crea un subproceso que va a atender a la petición del cliente. Ese subproceso es entonces despertado, y comienza a ejecutar el correspondiente código de stub. Los códigos de stub de los subsistemas se encuentran en los 2 Gb superiores (los reservados) del espacio virtual del proceso cliente. Aunque no he encontrado más documentación al respecto, es muy probable que dichos 2 Gb sean los mismos que se ven desde el espacio virtual de Win32. Sea como sea, el caso es que el stub correspondiente desempaqueta los parámetros del área de memoria compartida y se los pasa a la función CreateWindow situada en el espacio de Win32. Ése sí es el código real de la función. Cuando la función retorna, el stub continúa, coloca el descriptor a la ventana en la memoria compartida, y devuelve el control de la LPC al Executive. El subproceso del Win32 es puesto a dormir. El Executive despierta al subproceso cliente, que estaba ejecutando código proxy. El resto de ese código lo que hace es simplemente tomar el descriptor y devolverlo como resultado de la función CreateWindow.