

1. 更新系统上的软件: `sudo apt-get update`

2. 安装vsftpd: `sudo apt-get install vsftpd`

3. 判断是否安装成功: `sudo service vsftpd restart`

4. 新建"/home/uftp"目录作为用户主目录

打开"终端窗口", 输入"`sudo mkdir /home/uftp`"-->回车-->输入"`sudo ls /home`"-->回车-->有一个uftp目录, 目录新建成功。

5. 新建用户uftp并设置密码

打开"终端窗口", 输入"`sudo useradd -d /home/uftp -s /bin/bash uftp`"-->回车-->用户新建成功-->输入"`sudo passwd uftp`"设置uftp用户的密码-->回车-->输入两次密码-->回车-->密码设置成功。

6. 使用gedit修改配置文件/etc/vsftpd.conf (\*修改配置文件的也可以使用vi, 不一定要使用gedit。)

打开"终端窗口", 输入"`sudo gedit /etc/vsftpd.conf`"-->回车-->打开了vsftpd.conf文件, 向文件中添加"`userlist_deny=NO`

`userlist_enable=YES userlist_file=/etc/allowed_users`"和"`seccomp_sandbox=NO`"-->使文件中的"`local_enable=YES`"-->保存。

7. 使用gedit新建/etc/allowed\_users文件

打开"终端窗口", 输入"`sudo gedit /etc/allowed_users`"-->回车-->输入uftp-->保存, 文件创建成功。

8. 使用gedit查看/etc/ftpusers文件中的内容

打开"终端窗口", 输入"`sudo gedit /etc/ftpusers`"-->回车-->打开这个文件后, 看一看有没有uftp这个用户名, 如果没有, 就直接退出。如果有就删除uftp, 因为这个文件中记录的是不能访问FTP服务器的用户清单。

9使用winscp登录FTP服务器

下载安装WinSCP, 运行WinSCP-->输入IP、用户名、密码-->保存-->勾选"保存密码"-->确定-->登录-->登录成功。

\*\*\*\*\*

Ubuntu 下复制文件到远端时错误，Permission denied 失败原因如下：

(1) vsftpd默认配置不允许上传文件

解决办法：修改配置文件 vi /etc/vsftpd.conf.

将“write\_enable=YES”前面的#去掉，然后保存。

最后重启vsftpd服务器 : service vsftpd restart

(2) 权限不够

切换到root用户，使用chmod -R 777 filename ，这里filename是你的目录或者文件。-R是指递归设置权限，777是完全权限。