

## 1. 第三方APP接入微博SDK参考以下文档：

- Android接入文档：[https://github.com/sinaweibosdk/weibo\\_android\\_sdk](https://github.com/sinaweibosdk/weibo_android_sdk)（接入方法主要参考“SDK-文档”）
- IOS接入文档：[https://github.com/sinaweibosdk/weibo\\_ios\\_sdk](https://github.com/sinaweibosdk/weibo_ios_sdk)

## 2. 发普通微博贴方法：

发微博贴可以预置“文本”、“图片”、“网页”、“多图”、“视频”，具体方法参考《Android接入文档》中“分享内容到微博”

## 3. 发“指定超话”贴方法：

### Android

如果想要分享至指定超话，需要在doWeiboShare( )中传入SuperGroupObject对象，对象中有

sgName: 超话名(必传)

sgSection: 超话板块(选传)

sgExt: 透传参数(选传)

### iOS

分享指定超话需要创建超话对象WBSuperGroupObject并传入WBMessageObject对象的superTopicObject属性中 WBSuperGroupObject中各属性在发“指定超话”贴时解释如下：1. superGroup此字段**必传**，表示要分享到的超话名称 2. section此字段**可选**，表示要分享到的超话版块名称 3. extData此字段**可选**，需和微博超话业务沟通传入

## 4. 发“非指定超话”贴方法：

新版超话发布器有选择超话列表弹层，可供用户搜索、选择超话进行发帖

如果第三方想要拉起“非指定超话”发布器，让用户选择超话发帖，需要：

### Andorid

在doWeiboShare( )中传入SuperGroupObject对象，但sgName: "" //超话名，设置为空

Android调用方法示例：

```

private void doWeiboShare(){
    WeiboMultiMessage message = new WeiboMultiMessage();
    TextObject textObject = new TextObject();
    string text = "我正在使用微博客户端发博器分享文字。

    // 是否拉起超话类型微博发布器
    if (mShareSuperGroup.isChecked()) {
        // 如果想要拉起超话类型发布器需要传superGroupobject对象
        SuperGroupObject superGroupObject = new SuperGroupObject();
        /**
         * 超话名，可以传可以不传
         * 1、如果不传该参数则拉起选择超话弹层
         * 2、如果传该参数，不出选择超话弹层，直接选中超话
         */
        String sgName = ((EditText) findViewById(R.id.edit_sg_name)).getText().toString();
        if (TextUtils.isEmpty(sgName)) {
            sgName = this.getString(R.string.demo_sg_name);
        }
        superGroupObject.sgName = sgName;
        // 超话板块，可以传可以不传
        String sgSection = ((EditText) findViewById(R.id.edit_sg_section)).getText().toString();
        superGroupObject.sgSection = sgSection;
        // 扩展参数，需要透传的信息加在这个参数里
        String sgExt = ((EditText) findViewById(R.id.edit_sg_ext)).getText().toString();
        superGroupObject.sgExtParam = sgExt;
        message.superGroupObject = superGroupObject;
    }
    //追加文字
    message.imageObject = new ImageObject();
    ...
    //追加图片
    message.multiImageObject = new MultiImageObject();
    ...
    mWBAPI.shareMessage(this, message, mShareClientOnly.isChecked());
}

```

## ios

需要创建超话对象WBSuperGroupObject并传入WBMessageObject对象的superTopicObject属性中 WBSuperGroupObject中各属性在发“非指定超话”贴时传入解释如下：1. superGroup此字段不传值或传@“” 2. section此字段无效 3. extData此字段可选, 需和微博超话业务沟通传入

ios调用示例：

```

WBMessageObject *message = [WBMessageObject message];
/**
 * 初始化原有分享信息（文字、图片等）
 * （省略）...
 */
//构造超话分享结构
message.text = @"通过WeiboSDK发送文字到微博超话!";
// 创建超话分享对象
WBSuperGroupObject *sgobject = [WBSuperGroupObject new];
// 设置超话中文名为空字符串，或者不设置
sgobject.superGroup = @"";
//追加扩展参数，此参数内容需和超话沟通确定（可以不填）
sgobject.extData = @{};
// sgobject 就是超话对象，带上这个分享就是超话分享，对象中有超话名称就是单超话分享
message.superTopicObject = sgobject;
/**
 * （省略）...
 * [WeiboSDK sendRequest:request];
 * 完成分享，跳转到微博发布器
 */

```

## 注意

发送“指定超话”贴和“非指定超话”贴时，都需要找超话单独开通白名单