

TeamViewer vpn+WinServer2008 vpn实现在家里访问厂区网络 - 陈少鑫 - 博客园

工具：

1.家里电脑（Win7）2.公司的开发服务器（WinServer2008 10.232.128.10）3.厂区的生产服务器（10.232.133.*）——有N台服务器4.TeamViewer，安装vpn模块——家里电脑、开发服务器都要安装，生产服务器不需要安装

过程：

1.家里电脑通过TeamViewer vpn连接至开发服务器2.开发服务器安装vpn服务3.家里电脑新建vpn拨号，连接至开发服务器的vpn服务4.家里电脑顺利连接至生产服务器

安装配置：

1. 家里电脑、开发服务器安装TeamViewer11+vpn模块

这个不多做说明……

2. 开发服务器安装vpn服务（注：这里的vpn服务，跟TeamViewer的vpn服务，是不相干的两码事，别混淆了）

参考：<http://www.cnblogs.com/pcvpn/p/3600262.html>

不一样的地方



复制代码


3.6、在“起始IP地址”里输入“172.16.0.1”，“结束IP地址”里输入“172.16.0.254”点击“确定”

——★★★★★重要★★★★★：这里改为10.232.128.141至10.232.128.150，即同一网段的IP段

4、配置VPN连接帐号

——这里就不需要新建账号了，直接使用远程桌面的账号就行了（这里假设为program），


——★★★★★重要★★★★★：一定要记得设置网络访问权限（参照原文 4.4、弹出“属性”选择“拨入”-“网络访问权限”-“允许访问”点击“确定”）



复制代码

3. 家里电脑通过TeamViewer vpn连接至开发服务器：

连接成功之后，记下伙伴的IP：7.180.172.2



TeamViewer连接教程，请自行百度……


4. 家里电脑新建vpn拨号，连接开发服务器vpn服务

■Win7新建vpn拨号教程，参考：<http://jingyan.baidu.com/article/a3f121e4126113fc9152bb79.html>

■原文中的Internet地址，填写：7.180.172.2——也就是上面记下的伙伴的IP

■用户名和密码，填写：program 和 密码

■★★★★★重要★★★★★：按原文新建拨号之后，一定要设置不使用默认网关：



5. 连接成功之后，ping生产服务器，激动啊~~虽然速度不怎么样……

```
cmd - ping 10.232.133.195 -t (管理员)

Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\ChenShao\Desktop>ping 10.232.133.195 -t

正在 Ping 10.232.133.195 具有 32 字节的数据:
来自 10.232.133.195 的回复: 字节=32 时间=743ms TTL=125
来自 10.232.133.195 的回复: 字节=32 时间=196ms TTL=125
来自 10.232.133.195 的回复: 字节=32 时间=157ms TTL=125
来自 10.232.133.195 的回复: 字节=32 时间=180ms TTL=125
来自 10.232.133.195 的回复: 字节=32 时间=291ms TTL=125
来自 10.232.133.195 的回复: 字节=32 时间=223ms TTL=125
```

以后在家里连接生产服务器就2个步骤:

1. 打开TeamViewer，进行vpn连接2. 第1步连接成功之后，打开vpn拨号进行拨号———拨号成功之后，即可连接生产服务器