


MODE OPERATOIRE POUR LA CREATION DE USER SUR LA SGM

Ce Mode Opérateur est identique pour tous les environnements de la SGBF
HOMO (F, K, R, T, M)

1. Aller sur le programme evgestuti2 (*Menu CSM → Gestion des accès
→ Gestion des utilisateurs*)



Delta Bank - BK009541 - Gestion des utilisateurs - 07/06/19

Système UNIX

Utilisateur UNIX

Port redirigé

Premier mot de passe

Identifiant

Utilisateur

Nom

Profil

Code suspension ☐

Localisation

Agence

Département

Niveau de décision

Gestionnaire ☐

Décisionnaire ☐

Code gestionnaire

Niveau de forçage

Gestionnaires autorisés ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caractéristiques

Caisse en devise nationale

Langue

Imprimante par défaut

Client

Consultation des comptes du personnel

Profil clients à exclure ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Choix

Creation

Modific.

Interro.

Suppres.

Fin

INS

2. Cliquer sur création si l'utilisateur n'existe pas

3. Renseigner le user de l'utilisateur en le précédant du préfixe de la filiale puis tabuler

SGM: BK00xxxx où xxxx sera remplacé par le user **CSM**

Delta Bank - BK009541 - Gestion des utilisateurs - 07/06/19 [Creation]

Système UNIX

Utilisateur UNIX: BK0095MT

Port redirigé: 11087

Premier mot de passe: XXXX

Identifiant

Utilisateur: BK0095MT

Nom: KAKOU Koffi Arnold William

Profil: CSMI GESTIONNAIRE APPLICATIONS

Code suspension: ☐

Localisation

Agence: 99999 Site central

Département:

Niveau de décision

Gestionnaire: ☐

Décisionnaire: ☐

Code gestionnaire:

Niveau de forçage: 0

Gestionnaires autorisés:

Caractéristiques

Caisse en devise nationale:

Langue: Français

Imprimante par défaut: fic

Client:

Consultation des comptes du personnel: Comptes de l'utilisateur seulement

Profil clients à exclure:

Choix

Creation

Modific.

Interro.

Suppres.

Fin

INS


4. Puis tabuler et Mettre trois étoiles (***) dans la case « type » et sept étoiles (*****) dans la case « chapitre 1 »

Chapitres comptables autorisés


Type	Chapitre 1	Chapitre 2	Chapitre 3	Chapitre 4	Chapitre 5	Chapitre 6	Chapitre 7	Chapitre 8
***	*****							

INS

5. Mettre trois étoiles (***) dans les deux cases ci-dessous (« Module » et « Type 1 »)




6. validation de la création




7. Réinitialisation dans UIDADM sur SGM(BK0095MT)

Choisir la lettre « a » minuscule pour débloquent le user puis taper la touche **ENTER** du clavier




8. Saisir dans l'espace ouvert le code user UNIX (voir exemple : af0095MI) puis taper la touche ENTER du clavier



```
192.97.212.16 - fgltty 80x24 *
Compte UNIX d d@bloquer : af0095MI
0
User "af0095MI" succefully unlocked.
Appuyer sur Entrée pour continuer ...
```

9. Choisir la lettre « c » minuscule pour réinitialiser le user puis taper la touche ENTER du clavier



```
192.97.212.16 - fgltty 80x24 *
a - d@bloquer un compte DELTA
b - bloquer un compte DELTA
c - r@initialiser le mot de passe UNIX d'un compte DELTA
d - r@activer la connexion d'un utilisateur
g - menu impressions
i - menu interfaces
k - menu visu Control-M
l - afficher avec le code langue en
m - basculer sur une autre application
n - Obtenir les proprietes d'un programme Amplitude Bank
q - Quitter
Entrer votre choix : c
```

➤ Saisir le code user UNIX (ai003301) puis valider avec la touche ENTER du clavier

Une ligne s'ajoute vous demandant de saisir le nouveau mot de passe :

- Mettre par exemple **xxx** puis valider la première fois (en tapant la touche **ENTER**)
- Ressaisir **xxx** pour confirmer le nouveau mot de passe puis valider (en tapant la touche **ENTER**)



10. La réinitialisation est terminée lorsque le système vous donne la main : Vous aurez la ligne « Appuyer sur Entrée pour continuer ... » (voir exemple ci-dessous)

REMARQUES IMPORTANTES !!

Il arrive parfois à cause des restaurations des bases de se retrouver dans le cas où l'utilisateur se trouve sur le serveur d'authentification AIX mais non dans la base de données d'Amplitude.

Dans ce cas, il faut insérer l'utilisateur en base de données via les requêtes ci-dessous :

1. Récupérer le dernier numéro de port dans la table « **evutaut** »

```
select max (port) from evutaut ;
```

Se rassurer que la requête te ramène bien le dernier numéro de port

Amplitude - 9605 - Gestion des utilisateurs - 15/05/19 - evgesuti2 - prodv91 [Modific]

✓ ✗ ⓘ 🖨️ 🔍 + - ⏪ ⏩ ⏴ ⏵ 🖋️ 🗑️

Système UNIX

Utilisateur UNIX

Port redirige

Premier mot de passe

Identifiant

Utilisateur

Nom

Profil

Code suspension ☐

Localisation

Agence

Département

Contact

Email

Niveau de décision

Gestionnaire ☐

Décisionnaire ☐

Code gestionnaire

Niveau de forçage

Gestionnaires autorisés ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caractéristiques

Caisse en devise nationale

Langue

Imprimante par défaut

Client

Consultation des comptes du personnel

Commentaires

Profil clients à exclure

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Choix

Creation

Modific.

Duplic.

Interro.

Suppres.

Fin

Puis tabuler pour renseigner les informations obligatoires (l'imprimante, chapitres comptables autorisés, les types de dossiers.)

Type	Chapitre 1	Chapitre 2	Chapitre 3	Chapitre 4	Chapitre 5	Chapitre 6	Chapitre 7	Chapitre 8
***	*****							

Module	Désignation	Type 1	Type 2	Type 3	Type 4
***		***			

6. Réinitialiser le user créé en suivant la procédure déjà indiquée ci-dessus.